

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



.

Kurs Servos 19 September 1959 , , • . .

Kurs Servop 19 September 1959

z Bilder-Alles

Wi

5000 B595

Atlas des Bergwesens.

Von

Reinhold Schwamkrug

und

Ferdinand Bischoff

Baumeifter an bem Rutbner buttemverfe bei Freiberg.

Sattenmeifter an bem Blaufarbenwerfe in Bfannenftlet bei Aue.



Leipzig: F. A. Brockhaus. 1874.



Ceite	ecite Ecite
Einleitung	Metallurgie. Bearbeitet von F. Bifchoff.
SPefohiohtlioheβ	(Tafel 5 bis 8.)
Bergbankunft. Bearbeitet von R. Schwamfrug.	L. Aufbereitung
(Tafel 1 bis 4.)	II. Brennmaterialien 26
I. Das Borkommen ber nutbaren Mineralien. 6	III. Büttenprocesse
II. Das Auffuchen ber Lagerstätten 8 111. Das Gewinnen und die Arbeiten beffelben. 9	1. Das Rösten 30
· IV. Der Betrieb der bergmännischen Gruben-	2. Das Schmelzen 32
baue	3. Sublimation und Destillation 36
V. Der Grubenansban 14	l A Gaigern was Prhilallifiren 27
VI. Die Förderung ber gewonnenen Maffen . 16	l === -a.a
VII. Die Fahrung	
VIII. Die Wetterführung 19	
IX. Die Wafferhaltung 20	

Einleitung.

Das Bergwesen zerfällt in Bergbautunst ober Bergwesen im engern Sinne und Suttenwesen ober Metallurgie. Die Bergbautunst beschäftigt sich im allgemeinen mit der Aussuchung, Gewinnung und Förberung von nutbaren Mineraltörpern in dem und zugängigen Theile der Erdoberstäche, mahrend die meitere Ausharmachung bas Quautemachen bieler perseitere Ausharmachung weitere Rutbarmachung, bas Bugutemachen biefer verichiedentlich jusammengesetten Dineraltorper chemischem Bege Aufgabe bes huttenwesens ift.

chemischem Wege Aufgabe bes Hüttenwesens ist. Das Berg: und Hüttenwesen, beide in ihrer Gesschichte und in ihrer technischen Entwidelung auf das engste zusammenhängend, bilden zwei große hervorzagende und an sich boch heterogene Zweige ber gesammten großartigen Industrie. Die Evelmetalle, als Gold und Silber, sodann das Eisen, die Kohle und das Salz u. s. w. sind beredte Zeugen von der Bichtigkeit und dem Werthe des Berg: und Hüttenwesens. Zur beiderseitigen nähern Desinition mag nun in Kürze Folgendes als Einleitung bemerkt sein. Die Bera bau kunkt. welche sich als eine Wissenschaft

Die Bergbautunft, welche fich als eine Biffenschaft aus ben verschiedenen Theilen ber Bergwertotunde gujammenfest, beschäftigt fich mit der Beurtheilung ber Gebirge bezüglich ber Aufjudung und Auffindung bauwürtiger Lagerstätten und sonstiger nupbarer Fossilien oder Mineralkörper in solchen, mit der Beranstaltung der dazu nötbigen Untersuchungsarbeiten, sowie mit der Beranstaltung und dem Betriebe aller derjenigen Grubenbaue und anderer Anlagen, die theils die Aufstaltung und Lecksteils ihre Kaminnung judung nutbarer Fossilien, theils ihre Gewinnung, ibre Ausstorerung bis zu Tage, theils bie Uebermindung aller sich hierbei entgegenstellenden natürlichen hierbernisse und Scheidung und Zubereitung der gewonnenen Beistlich hetressen Foifilien betreffen.

Bu ihrer Aussubung macht sich die Erlernung viels sacher halfswissenschaften, wie Geologie, Mineralogie, Bhpfit, Mathematit, Dechanit und Majchinenbau, sowie Die Marticheibetunft, ober die Runft ber unterirbijchen Orientirung unentbehrlich, und ift die Bergbautunft, wie jebe andere Erfahrungewiffenschaft, durch ben ewigen Fortschritt der Zeit allmählich, gestügt auf fortgesette Erfahrungen und durch irgendwelche epochemachende Erfindung, mehr und mehr ihrer Bervolltommnung und

ihrem heutigen Standpuntte entgegengeführt worden. 3m großen Ganzen trennt man ben Bergbau in Im großen Ganzen trennt man den Bergbau in zwei große Abtheilungen, in den Erz: und den Flößebergdau, welch letterer den Kohlen: und den Steinssalzbergdau in sich schließt, und nicht mit Unsrecht. Denn obschon beide in allen Grundsätzen der Bergbautunst sich volltommen gleichstehen, so untersicheiden sich dieselben doch darin, als letterer selbeiden sich dassehend, es mit bedeutenden und solore zu verwerthenden Mollon zu thun hat mährend iosort zu verwerthenden Massen zu thun hat, während der Erzbergbau in der Hauptsache nur Massen liesert, die an sich zwar edel und werthvoll sind, zu ihrer Handelsverwerthung indeß noch einer Reihe von Prosessen unterworfen werden müssen, welche der zweiten wichtigen Branche, bem Suttenwefen gufallen.

"Bahrend jonach der Bergmann es sich zur Aufgabe stellt, hinab in die Tiefen der uns zugänglichen Erdsoberstäche zu dringen und die dort im finstern Schose der Erde verborgen liegenden Schäte unter Muben und Gefahren zu heben und zu Tage zu fördern, macht der Hüttenmann, gestützt auf die Metallurgie, es sich zur Aufgabe, alle die natürlichen Verbindungen der Metalle mit andern Körpern und die man Erze nennt, zu lösen und die Metalle ebel und rein dem Handel zu Aberliefern; denn obgleich die Metalle in der Natur in der narmickfaltieften Meise porkanner der Natur in der mannichfaltigften Beife vortommen, so finden sich boch nur wenige berselben in reinem metallischen Bustande vor, fei es für sich allein ober in Gemeinschaft mit andern Metallen, ober an Schwefel, Sauerftoff und andere Rorper gebunden. Alle Erze muffen einer langern ober furgern Reibe von Proceffen unterworfen werben, welche die Darstellung bes Me-talls oder einer nüglichen Berbindung derfelben be-zweden. Sie sind theils mechanischer, theils chemischer Ratur, und entwidelt die Wetallurgie alle diejenigen Grundfage, nach benen bie Musscheibung ber Detalle aus ihren Erzen wiffenschaftlich richtig und zugleich

aus ihren Erzen wissenschaftlich richtig und zugleich mit Bortheil zu erfolgen bat.
Im engern Sinne beschäftigt sich bie Metallurgie bagegen nur mit ben demis chen Processen, nach benen bagegen nur mit den demischen Processen, nach denen die Darstellung im großen erfolgt; die mechanischen bilden den Gegenstand der Lehre von der mechanischen Ausbereitung der Erze, welcher gegenüber man die Metallurgie im engern Sinne auch wol als chemische Ausbereitung der Erze bezeichnet.
Die Metallurgie such demnach in zwei eng mitzeinander verwandten Wissenschen, der Chemie und Monist der Ersen gestellt und der Erzen gestellt und

Bhysit, beren Erscheinungen sie schon kannte und ver-werthete, noch bevor diese Wissenschaften anfingen selbständig zu eristiren. Sie sind demnach früher ber Entwidelung der Metallurgie nicht dienstbar gewesen, vielmehr hat sich biese auf rein experimentalem Wege vielmehr hat sich biese auf rein experimentalem Wege entwidelt und, angeregt durch das dem Menschen angeborene Streben nach Gewinn, zu einem hohen Grade der Bolltommenheit erhoben. Bei der Metallurgie ist die Chemie in die Schule gegangen und hat in den Beodachtungen und Erfahrungen, welche bei der Darstellung der Metalle im großen gemacht worden sind, ihre eigentliche Basis gefunden. Jedoch schule verlassen, bat sich unabhängig von der Metallurgie entwicklt, ist mit Riesenschritten vorwärts geeilt und droht ihrem Lehrer zu entrinnen, welcher nur mit Anstrengung aller Kräste dem frübern Schüler zu solgen im Stande ist. Aus diesem Streben aber, den vorangeeilten Schüler einzuholen und mit ihm gleichen Schritt zu halten, sind in unablässiger Reihensolge die Fortschritte der Metallurgie und die fortlausende Vervolltommnung der Processe entsprungen, sodaß jeht die Stellung der beiden Wissenschaften vollständig verändert tommnung ber Processe entsprungen, sodaß jest die Stellung ber beiden Wissenschaften vollständig verändert erscheint und die Metallurgie als nur ein Theil der chemisch etchnischen Branche zu betrachten ist. Bei der Eintheilung der Elemente in Metalle und Metalloide geht der Chemiker von ganz bestimmten Gesichtspunkten aus und beansprucht von einem Mes

talle, daß dasselbe metallischen Glanz besitze und für Elektricität und Wärme einen guten Leiter abgebe. Der Metallurg knüpft aber, wenn er das Metall in den Bereich seiner Besischen einen gesten wissen noch weitere Bedingungen und verlangt, daß dieran noch weitere Bedingungen und verlangt, daß das Wetall auch eine Gewinnung im großen gestatte und eine technische Berwerthung sinde. Deshalb bes schwesiers nur auf einige wenige, zieht dagegen auch einige Metalloide, welche den lehtgenannten Bedingungen entsprechen, in seinen Bergbautunst von ihrer Ausdauer und bewundernswerth in ihren Bergbautunst von ihrer Kindheit an allmäblich aus mut, Antimon, Zink, Kadmium, Eisen, Kobalt und Nickel, von den Metalloiden Schwesel und Arsenit sie Vetallurgie in nähere Betrachtung kommen.

Geschichtliches.

In ben ältesten Zeiten, in benen die Geschichte ber Bolter noch in Fabeln gehüllt ist, sinden wir das menschliche Geschlecht schon im Besitz von Metallen, um mit deren Sulse den Boden zu bearbeiten, zu menschliche Geschlecht schon im Bests von Wetallen, um mit deren Hulfe den Boden zu bearbeiten, zu jagen, gegen den Feind zu kämpsen oder sich Bedürfmisse von Fremden einzutauschen. Mag diese letzte Anwendung von den Metallen auch die späteste sinwendung von den Metallen auch die späteste sein, so ist sie doch so alt, daß auch davon die ersten Spuren geschichtlich nicht mehr ausgemittelt werden können. Um so weniger wird es möglich sein, denzienigen auszusinden, welcher die Metalle zuerst gebraucht hat, sowie es auch nur das Resultat einer Wahrscheinlichteitsderechnung sein kann, wenn man annimmt, daß Gold, Kupser und Jinn am längsten bekannt sind, daß man nach diesen acht Silber und Blei, und zuletzt das Eisen kennen gelernt habe. Es sonnten doch wol nur gediegene Metalle sein, durch welche die Menschen zuerst zur Kenntniß und zum Gebrauche derselben gelangten, und erst nachdem sie die Eigenschaft des Metalls, im Feuer stüssig zu werden, entdedt datten, konnten sie veranlast werden, das Erz, welches durch seinen Glanz und sein Gewicht als etwas Besonderes erschien, ins Feuer zu bringen, um zu sehen, was wol daraus würde. Die gediegen vortommenden Metalle, Gold und Kupser, sowie das leicht aus seinem Erze reductrater Jinn, sind deshalb als die am frühesten bekannt gewordenen mind deshalb als die am früheften bekannt gewordenen Metalle zu bezeichnen. Silber und Blei lernte man wahrscheinlich gleichzeitig aus dem stark glänzenden und ganz metallisch erscheinenden Bleiglanz darstellen, welcher beide Metalle enthält, wogegen die Darstellung bes Gijene, welches nicht regulinisch angetroffen wird, ichon bedeutende Fortidritte voraussest, weil diefelbe nicht ohne Befeitigung mancher Schwierigteiten geicheben tann.

Leider find die geschichtlichen Ueberlieferungen über ben Bergbau febr targlicher Ratur, und ift bies gerabezu als eine Blobe in der Archäologie desselben zu bezeichnen. Die Nachrichten über die Bergbaufunft und Metallurgie der alten Bolfer, obschon bier und da zu Folgerungen von großem Tiefgange berechtigend, stehen

solgerungen von großem Liergange berechtigend, stehen boch zu vereinzelt und dürftig da, um aus ihnen eine Geschichte entwickln zu konnen.
Den Zeitabschnitt bis zu Agricola füllen die Nachrichten der alten griechischen und lateinischen Schriftsteller, welche fast alle bei Plinius zusammenlausen, mahrend in der Periode nach Plinius fast nur die Arager der bergebaulichen Literatur gewesen und Kinne Kern und konnessen Machriche Geneben

per größten. Bielseitigkeit dazu gehört, den Bergbau successive zur heutigen Stellung zu bringen. Die Geschichte lehrt, daß nicht allein Hauptereignisse berselben eine Rolle spielen, sondern oft auch die kleinsten Begebenheiten Berth gewinnen, sobald sie nur mit Aufmerksamkeit genügend gewürdigt werben. Auch dies hat auf die Entwickelung des Bergbaues seine weiteste Anwendung gesunden. Mit dem Fort: feine weiteste Unwendung gefunden. Mit dem Fortsichritte der Ertenntniß der Mineraltorper, sowie ber Metallurgie und der Maschinentechnit, hat der Bergbau nach und nach an Größe, Ausdehnung und Biels seitigkeit gewonnen und sind Erze, die man aus Unstenntniß früher nicht zu Gute zu machen verstand, als völlig werthlos in die Halben mit verstürzt worden, die man nachmals mit großem Bortheile verwerthen konnte.

Gar mancher unter den sahnendten und gänktigkten

man nachmals mit großem Bortheile verwerthen konnte. Gar mancher unter ben lohnenbsten und günstigsten Berhältnissen ausgenommene Bergbau mußte zum Erliegen kommen, weil man eben nicht die Mittel und Wege zur hand hatte und kannte, alle die Schwierigteiten zu beseitigen, die sich dem lohnenden Beiterzbetriebe troß größter Anstrengung unerbittlich in den Weg stellten. Daß gewisse bestimmte Zeitverioden, welche sich eng an gewisse bestimmte Zeitverioden, welche sich eng an gewisse bestimmte Zeitverioden, welche sich eng an gewisse kriege, die Entzbedung Amerikas u. s. w. knüpften, für die Entzbedung des Bergbaues von Einsluß gewesen sind und sein mußten, liegt klar auf der Hand und sindet in seiner Geschichte die vielseitigste Begründung. Aber auch das rege Interesse, welches dem Bergdau zusolge auch bas rege Interesse, welches bem Bergbau zufolge ber Ertenntnis von der Wichtigfeit und bem Werthe der Metalle von jeher zutheil geworden ist, ist demsselben ganz besonders forderlich gewesen. Aus übersgroßer Borliebe für den Bergbaubetrieb konnte es sich baber auch ereignen, baß ber Felbbau zeitweilig eine grobe Bernachlaffigung erfahren tonnte, fodaß wie in ven Jahren 761 und 848 im Bohmerlande die Hungers-noth unausbleibliche Folge war und sogar im Jahre 948 und später wiederholt ein Berbot der Goldseisen-arbeiten daselbst aus diesem Grunde erlassen werden

Behen wir etwas specieller in die Geschichte ein, so finden wir die altesten Nachrichten von dem Betriebe bergmännischer Baue und metallurgischer Processe in dem Werte des Agatharchives, welcher 200 Jahre vor unserre des Agatharchtees, welcher 200 Jahre vor unserer Zeitrechnung die Goldbergwerke in Aegypten besuchte und angibt, daß die Methoden, wie er sie beschreibt, uralt seien. Ein gleiches Berschren theilt uns Strado als in Spanien angewendet mit, und Plinius berichtet über die Zugutemachung von Golderzen aus den spanischen Seisenwerken in ahnlicher Beife.

In ber auf Plinius folgenden Zeitperiode, und zwar Den Zeitabschnitt bis zu Agricola füllen die Nach: In der auf Plintus folgenden Zeitperiode, und zwar richten der alten griechischen und lateinischen Schrift: in den ersten Jahrhunderten unserer Zeitrechnung, blühte steller, welche fast alle dei Plintus zusammenlausen, während in der Periode nach Plintus fast nur die Vergbau in Spanien, Britannien, Gallien, Jtalien, auf Sardinion, Ilhrien, Macedonien und Kleinassen. Auch dem Untergange des römischen Reichs wurde sind. Sind zu entfalten, wo Birin: die Kunst der Darstellung von Metallen verpflanzt im 16. Jahrhundert an sich zu entfalten, wo Birin: den oströmischen Reiche, aber auch über die guccio, Erfer und Agricola, seinerzeit der Mann des Alpen getragen, weshalb wir schon am Ansange des 7. Jahrhunderts in Mahren, Bohmen, Sachsen und am harze Bergbau und huttenwesen im Gange finden. Bereits im Jahre 712 beginnt ber wichtige Berg:

Bereits im Jahre 712 beginnt ber wichtige Bergbau auf Spateisenstein am Erzberge zu Eisenerz in Steiermark, und im Jahre 725 ließ Primislaus aus böhmischem Silber Münzen prägen. Um die Mitte des 8. Jahrhunderts beginnt der Bergdau zu Schemnig durch die Mährer und sällt in diese Zeit auch die Entbedung der reichen und mächtigen Erzgänge der Beize und Silberden in Bohmen. Auch in Schweden blübte um diese Zeit der Bleiz und Silberdergdau zu Sala auf. Allein nicht blos Gold, Silber, Blei, Kupser, Jinn und Eisen, sondern auch Steinsalz und Steinsohlen waren Gegenstand bergmännischer Rachforschungen und Gewinnung, und besanden sich die berühnen Salzbergwerte im Salzburgischen schon zu Ansang des 10. Jahrbunderts im Betriebe.

Der Steinsohlen Englands wird bereits im Jahre

Der Steinkohlen Englands wird bereits im Jahre 853 Erwähnung gethan, und fällt die Entdedung ber zwiedener Kohlenlager in das 10. Jahrhundert. Jm 12. Jahrhundert finden wir serner die Koblengruben bei Luttich und im 13. Jahrhundert die Kohlengruben von Rewcastle, in Ballis und in Schottland, sowie bei Charleroi im Gange.

Alfo icon lange vor der Erfindung ber Dampf: maschinen, dem Hauptconsumenten der Stein: und Brauntoblen, finden wir den Steintoblenbergbau in Brauntohlen, sinden wir den Steinfohlenbergdau in seiner Entwidelung, und obschon Holz in unbegrenzter Fülle vorhanden, doch schon als werthvolles und für die heutige Industrie so hochwichtig gewordenes Heizund Schwigereiger und Schwelzmaterial erlannt, in Ausbeute begriffen. Die Silderbergwerte von Reichenstein und Silderberg, die Goldwäschereien von Goldberg, der Kupsersteinbergdau von Rudolstadt und Kupserberg in Schlesien, ingleichen der in der Grafschaft Mansfeld, wurden schon im 12. Jahrhundert als längst bestehende Jundsgruben edler Metalle geschildert.

Im Jahre 1171 wurden die Erzgänge dei Freiberg und 300 Jahre später die von Schweederg in Sachen entbeckt, und entwidelte sich der Bergbau wegen großer

entvedt, und entwickelte sich der Berghau wegen großer Ergiebigkeit an beiden Orten rasch zu bedeutsamer Außebehnung. Im Jahre 1477 wurde beispielsweise in der schnender von 2 Meter Breite und 4 Meter Länge, aus welcher an 400 Centner Gilber geschmolzen worden find, und mar die Gilberproduction ber ichneeberger Gruben in diesem und dem darauffolgenden Jahre so groß, daß nicht alles Silber vermünzt werden konnte, sondern als Silberkuchen unter die Gewerken vertheilt

unter Benutung und Aufziehung bedeutender Gefälle, die Kraft des Wassers zu Diensten. In diese Zeitperiode sallen die großartigen Wasserversorgungsanstalten mit ihren vielsachen Teiche, Graden: und Stollenanlagen, wie es zum Beispiel die von Freiberg, Schneeberg und am Harze dis auf die heutige Zeit sind, und sehen wir in der Geschickte der Entwickelung des Bergbaues Pserde: und Wasserradgöpel, Roßund Radblunstgezeuge, Bulgenkünste und Heinzen, Pumpwerte, Wassersdulenkunste, Pochwerte und Stoßherde u. s. w. nacheinander entstehen.
Die Ersindung der Buchdruckerkunst um das Jahr 1436 konnte ferner nicht ohne den wesentlichsten Ein-

Die Ersindung der Buchdruckerkunst um das Jahr 1436 konnte serner nicht ohne den wesentlichsten Sinssuffuß auf die Ausdildung der Bergdaukunst und deren Hüßwissenschaften bleiben, und ist dieselbe durch die dadurch erst in umsassenderer Weise möglich gewordene gegenseitige Mittheilung zu einem natürlichen Hebel sür das Empordsühen des Bergdaues für alle Zeiten geworden. Man begegnet daher auch schon zu Anstang des 16. Jahrhunderts einzelnen Werken, welche von der Kunst Bergdau zu treiben handeln, oder sonstige den Bergdau betressende höchst interessante Mittheilungen enthalten.

Was nun speciell das Hüttenwesen anlangt, so

Mittheilungen enthalten.

Bas nun speciell das hüttenwesen anlangt, so liegt es klar auf der Hand, daß wo Erze und Metalle gegraben wurden, auch hütten entstanden, um dieselben zu Gute zu machen, zu verarbeiten, und ist es serner eine natürliche Folge gewesen, daß das Berg: und hüttenwesen in ihrer gegenseitigen Entwidelung stets hand in Hand gegangen und in ihrer Geschichte rein verschwistert sind.

Die wesenklichen Fortschritte und Verbesserungen in den ersten Jahrhunderten unserer Zeitrechnung sind in Spanien lediglich den Arabern zu verdanken, welche sich in Spanien besonders eitrig mit der kissen er Chemie bes

bessen lediglich den Arabern zu verdanken, welche sich in Spanien besonders eifrig mit der Pflege der Chemie des schäftigten. Die Gewinnung des Goldes durch Amalgamation, die Darstellung des Silbersaus silberhaltigem Rupfer durch Saigerung, sowie die Scheidung des Silbers vom Golde auf nassem Wege sind undezweiselt arabischen Ursprungs. In den Werten des Geber, oder wie sein arabischer Name heißt: Oschafar: al. Sosi, und in denen des Avicenna (Edn Sina) sind die Forschungen des 8. und 10. Jahrhunderts niedergelegt, welche die Vermuthung bestätigen, daß fast nur allein durch Geber die Forschritte in den Kenntnissen seit den Zeiten des Plinius herbeigeschirt worden sind. Im 13. Jahrhundert, in welche Zeit auch die Gründung der mansseldischen Hütten sallen soll, erschren wir durch Albert von Bollstedt (Albertus Magnus), der aus Liebe zu den Naturwissenschaften den reichen Pfründen eines Bischoss von Regensburg entsagte, eine Darstellungsweise des metallischen Arz

gesammten Metallurgie, weshalb man auch mit Recht von bem Erscheinen des Werts Agricola's eine neue

Beriode der Geschichte der Metallurgie datirt. Gleichzeitig mit Agricola schrieben über metallurgische Gegenstände mehrere Schriftsteller, deren Werte sedoch mit wenig Ausnahmen im Wettstreite mit Agricola's Schrift der Vergessenheit anheimfallen mußten. Ueber Schrift der Vergessenheit anheimsallen mußten. Ueber die von Agricola zuerst ausschrlich behandelte Lehre vom Prodiren der Erze, welcher derselbe eine besondere Wichtigkeit beilegte, erschienen nach dessen Tode mehrere Schriften, wie 1574 von Lazarus Erter, Bergmeister zu Annaberg, und 1595 von Libarius, Arzt zu Rothendurg. Ueber Metallurgie im allgemeinen schrieb 1589 Johann Mathesius seine berühmte "Sarepta oder Bergspostille", welche in Gestalt von Predigten eine Anleitungur Metallurgie enthölt. Dieser erwähnt auch zuerst postille", welche in Gestalt von Predigten eine Anleitung zur Metallurgie enthält. Dieser erwähnt auch zuerst den Kobalt, als ein gistiges und wildes Metall. In dieses Jahrhundert sällt auch die Gründung der ersten königlichen hütte (1564) bei Freiberg in Sachsen, aus der die berühmten freiberger hütten entstanden sind; auch soll bereits im Jahre 1571 das erste Blausarbens wert in Sachsen gegründet worden sein.

Die Fortschritte im folgenden Jahrhundert blieben unter dem Drucke des Dreißigsahrigen Kriegs sehr zurück, und wir sinden mit geringen Ausnahmen nur eine Nachlese der Werke des Agricola; das einzige nennenswerthe ist eine Metallurgie des Berghauptsmann Lidneiß in Zellerseld, welche 1617 erichienen, und vorzüglich die Verhältnisse des Oberharzes schilderen, Die fachfischen Blaufarbenwerte entstanden 1620, und 1640 ericbien bie bochft intereffante Metallurgie bes spanischen Briefters Barba zu Botofi, welches Buch, aus Sudamerita nach Europa herübergekommen, die erste Beschreibung des amerikanischen Amalgamations processes brachte. In Deutschland wurde das Bert erst durch Bermittelung der Gesandten am spanischen Hofe am Ende bes Jahrhunderts 1676 bekannt und trot der wichtigen Nachrichten wenig beachtet. Die Flammendsen, über deren Anwendung in Amerika uns von Barba berichtet wird, sind erst am Ende des 17. Jahrhunderts in England zum Bleis und Kupfers schwielzen angewendet worden, möglicherweise infolge bes Barba'fchen Berte.

Der Satra ichen Weiler's "Gellpolirter Berg-bauspiegel", mit einer Beschreibung der sächsichen Hattenwerte, welche 1710 zu der jett noch existirenden General-Schmelzadministration vereinigt wurden. Ein Bert von Schlüter in Goslar, welches 1738 heraus-gegeben wurde, läßt deutlich die Fortschritte seit der Zeit des Agricola erkennen, da es die damals üblichen Berfahrungsweisen in ausführlicher Beise schilbert. Terfarungsveisen in auszuhrlicher weise schlierert. Zulummengespiement voer gesportun, zobstermationen, web einer beauspruchte für sich die Ersindung der Röstz und nennt die darinnen parallel den Schichtungen der flammendsen und führte die Saigerarbeit am Hartenden nugbaren Mineralhäusungen Bänke ein. Die Meatlurgie wurde die dahin von einer oder Flöge. Hier sind es vor allem die Kohle und richtigen Theorie nicht unterstützt und blieb demnach bogleich im Praktischen Fortschritte gemacht wurden, unverhältnismäßig zurück. Die Fortschritte konnten sich nur auf mechanische Vervollkommungen erstrecken,

chemischen Forschung, in ununterbrochenem Fortschreiten, und steht es zu erwarten, daß sie auch die neuesten Resultate der Chemie in der Kraris verwenden wird. Aber auch die Fortschritte der Mechanif und der speciellen Maschinenbautunst hat sich die neuere Westallutgie zu Rutz gemacht und in ihrem Interesse in ost staumenerregender Weise verwerthet. Wie wäre es zum Beispiel ohne dieselben möglich gewesen, Desen und Gebläse herzustellen, wie nan sie jetzt daut, und wie hätte Bessemer seinen epochemachenden Stahlproces aussühren können, ohne sich mit dem Maschinenconstructeur zu verbinden? Majchinenconstructeur zu verbinden?

Die Namen derjenigen, welche im Laufe diese Jahrshunderts die Metallurgie auf wisenschaftlicher Grundlage behandelten und zu einer Wissenschaft, welche ebenburtig neben den andern technischen Fächern besteben taun, ausbildeten, haben auch in ben verwandten Bissenschaften einen guten Klang, und Namen, wie bie eines Lampadius, Karsten, Plattner, Scheerer, Rammelsberg und Kerl, haben Auf weit über die beutschen Grenzen hinaus, während die Leistungen eines Heron de Billesorse, Rivot, Gruner und Percy auch bei uns in wohlverdienter Achtung stehen.

Bergbaukunft.

Bearbeitet von R. Gowamfrug. (Tafel 1 bis 4.)

I. Das Dorkommen der ungbaren Mineralien.

Das Bortommen und Auftreten von Gangen und Lagerstätten ist sehr verschieden, nach Ort und zen, und sast in allen Formationsgliedern nachgewiesen. Mit Ausnahme des Granits, welcher in der Hauptsache nur etwas Zinn führt, enthalten die sogenannten Urgedirge alle Metalle. Die Uebergangsgedirge sind ebenso tast gleichsormig metallreich, und weist nur der Kalkstein einen größern Reichthum an Blei und Eisenstein nach, während endlich die Flöggedirge, deren Ernwoirung das Steinsalz, der Anthracit, die Steinskruwdirung das Steinsalz, der Anthracit, die Steins tohle und Brauntohle u. f. w. zu eigen find, je jungerer Bildung dieselben angehören, immer armer an Me-tallen werden, und von diesen nur noch der alte Flot-talfstein ein hauptdepot für Rupfer-, Gilber- und Bleierze, Galmei und Gifensteine bilbet.

Da ein Theil ber festen Erdrufte aus übereinander-geschichteten Ablagerungen, aus fogenannten Schicht-gesteinen, welche in ber Regel organische Reste aus frühern Berioden als Bersteinerungen enthalten, beiteht, so nennt man biese, ba fie, zumeist vom Waffer zusammengeschwemmt ober gestößt find, Flotformationen, und nennt die darinnen parallel den Schichtungen ber

į

Die Art bes Borkommens ber Erze ist eine febr! verschiedene, balb fullen fie in Berbindung mit anbern Mineralfubstangen mehr oder weniger weit nach Breite und Liefe sich erstredende Spaltungsräume mit an-nahernd parallelen Banden aus, und zwar abweichend im Fallen und Streichen von den Schichten des Ge-birgs, und beißen dann Gange, bald find sie als Lager oder Flope, als plattensormige Einlagerungen parallel in Bezug auf die Richtung der Ausbreitung, bas Fallen und Streichen mit den sie umgebenden Schichtenwechsel eingeschichtet, bald treten sie auch als mehr ober weniger maffige, unregelmäßige, fich an eine bestimmte Form nicht haltende Anhäufungen auf, die je nach ihrer größern Ausdehnung als liegende oder stehende Stöde Bezeichnung finden, bald endlich ohne irgendeine regelmäßige Begrenzung, isolirt, oft auf ein großes Verbreitungsgebiet hin als bloße Inprägnationen auf.

Cowol bei ben Gangen, als auch bei ben Lagern und Flogen unterscheidet man bas Streichen und Fallen, und versteht man unter bem Streichen diejenige Abweichung, welche eine in der Lagerstätte angenommene gerade Linie mit ber Mitternachtellinie bilbet, und unter bem Fallen-die Reigung der Lagerstätte gegen den Sorizont, sodaß die Falllinie eine gegen das Streichen verdtwinkelig gezogene Linie bildet und das wahre Kallen nach Graden bemist. Hierbei pflegt man Lageritätten von 90—75 Grad Fallen saiger, von 75—45 Grad Fallen tonnlägige, von 45—15 Grad Fallen sache und von 15 Grad dis Rull Grad Fallen schwebende zu nennen und bezeichnet gerner die Gänge, je nach ihrer Streichtichtung, welche nach Stunden eingestecht ist. als Stehende von hor nach Stunden eingetheilt ift, als Stehende von bor 12—3, Morgengänge von hor 3—6, Spatzgänge von hor 6—9 und flache Gänge von hor 9—12, und ist in Fig. 1, Taf. 2 in der Ede links die Kompaßeintheilung angegeben. Ferner spricht man von der Mächtigkeit, das ist die Dicke einer Lagerstätte, son ver Machigien, das ist vie Bitte einer Lugerstatte, sowie von dem Hangenden ober Liegenden, oder auch Tach oder Soble berselben, und versteht hierunter die Begrenzungsschicht nach oben und unten.
Das Ausbeißen oder Ausgehende ist das Endigen eines Lagers zu Tage oder an der Erdoberstäche.

Selten haben die Lagerstätten auf ihre ganze Mächtigkeit und auf ihre Ausbehnung nach Länge und Teufe eine gleichmäßige und gleichartige Ausfüllung, und charafterifiren sich die Gange nach ihren verschiesbenen Ausfüllungen in Gesteins-, Minerals und Erzgange, und zeigen sich gerade bei den lettern die man-nichsachsten und dem Bergmann oft sehr unliebsame Rerschiedenheiten in der Ausfüllung. Es wechselt das Erz mit der Gangmasse ab und tritt der Fall sehr bäusig ein, daß oft beträchtliche Längen in tauber Gangmasse zu durchörtern sind, ehe und bevor sich das

in diese wieder ein- oder anlegt.

Erg in biese wieder eine over anurgi. Die Bertheilung der Erze ift nun entweder schichten-Die Vertheilung der Erze ist nun entweder schichtenoder congsomerat- und preccienartig, oder auch durchnestert, schnuren- und blumenartig, selten aber derb.
Größere Partien von Erz heißen Mittel, kleinere Nieren, und unterscheibet man auch bergmännisch, je nach dem Werthe und dem Gehalte der Mittel, reiche, arme und taube Mittel. Aber auch hinsichtlich der Lagerung sind die Lagerstätten als Gänge und Flöhe ber mannichsachsten Consiguration unterworsen. Dit icharen und schleppen sich zwei Gänge, wenn sie unter scharen und schleppen fich zwei Gange, wenn sie unter finem spigen Wintel aneinander herantommen, ein beträchtliches Stud, ehe sie in ihre frühere Streicherichtung zurudkehren, und findet solchenfalls an diesem Buntte eine reichere Erzniederlage statt, eine Beredelung, find, treten innerhalb gewöhnlicher Besteine, ohne oder es durchsehen sich fast rechtwintelig zwei Gange, icharfe Umgrenzungen auf. Bei ihnen unterscheidet

und man hat zum Theil Ergfälle, zum Theil fogenannte

Erzichwinden.

Gewöhnlich steht im Zusammenhange hiermit eine Berwerfung, und ist der Berworsene der ältere und der Berwerfer ein jungerer Gang. Infolge ber Ber-werfung nimmt die eine Lagerstätte eine veränderte Lage an, und findet man zumeist das Hangende verschoben, und zwar entweder ab- ober aufwarts, ober

auch zur Seite. Bei Wiederaufsuchung des verworfenen Theils geht man davon aus, daß man die Größe der Berwerfung berechnet und bann auf bem Berwerfer, welcher auch in einer blogen Aluft besteben tann, in die Tiefe niedergeht. Die Lager ober Flote, welche, wie ichon be-mertt, plattenformige, mit ben fie umgebenben Be-fteinsichichtungen parallellaufenbe Ginlagerungen finb, haben gleiche Entstehung mit bem Gebirge, worinnen fie auftreten. Wenn ber beutsche Bergmann zwischen Lagern und Flögen noch einen Unterschied macht, so liegt der Unterschied lediglich in der Zeitsolge, und nennt derselbe Lager solche, welche in den ältern und ältesten Gebirgen, Flöge hingegen, die im odern Theile des primären Gebirgs oder Steintoblengedirgs aufsegen. Die Flöge zeigen im ganzen größere Verschiedenheiten als die Gänge; auch treten sie nach ihrem Streichen und Fallen viel mächtiger auf als jene, und erreichen dem Streichen nach nach oben und unten ihre Endschaft. Obschon die Flöge sich durch vollständigen Parallelismus mit den Schicklungen des Gebirgsgesteins charatteristen, so treten doch hier auch Absanderungen verschiedener Art, welche zumeist ihren Grund in einer ursprünglichen oder spätern Veränderung in der Lagerung haben, auf, zu welchen in der und Floten noch einen Unterschied macht, fo liegt berung in ber Lagerung haben, auf, zu welchen in ber berung in ber Lagerung haben, auf, zu welchen in ber Hauptsache Umlagerungen, mulbens ober wannensförmige Einlagerungen, bedels ober sattelsörmige Aufslagerungen, Luftjättel gehören; ferner können die Flöhe vurch Heben der Roble start aufgerichtet, sast saiger sein, wol auch gar übergekippt, und auch in Bezug ihrer Mächtigkeit sehr schwankend sein, insolge Verstrüdung, Gabelung, Austreten von Scheren, das sind taube Schichten parallel dem Streichen und Fallen des Klöbes. Treten dann auch noch Berwerfungen sind taube Schichten paramet.

des Flotes. Treten dann auch noch Berwerfungen und Sprünge hinzu, die bei Floten viel größer sein können als bei Gängen, so können dem Bergmanne unter Umständen große Berlegenheiten in der Aufzsuchung und Bebauung erwachen Im übrigen können Flote sich so oft repetiren, als das Gebirge, in welchem sie aussehen, aushält. Man hat Gebirge, welche bis zu 100 Floten sühren. Sierzu

hat Gebirge, welche bis zu 100 Flöten führen. Dierzu Fig. 3 auf Taf. 2. Die Stöde treten gleichfalls in jungern und ältern Gebirgegliedern auf und tennzeichnen fich in lettern burch eine mehr ober weniger plattenförmige Configuration. Sind sie mehr ober weniger aufgerichtet, unterscheidet man stehende ober liegende Stöde, und sind es gewöhnlich Salz, Gifen und Rieje, welche als stockformige Massen auftreten. Außerdem rechnet man ju ben ftodformigen Dlaffen auch noch rundliche Ror= er von unregelmäßiger Form, welche unter befondern unfedennäßiger goim, weiche unter beibnern Umstanden Nieren, Nester, Buten, Sohlenausfüllungen u. s. w. genannt werden. Die Stöde werden als ältere Gebilde nicht selten von Gangen durchsett, burch-schwärmt, und hat man eine Fortsetung der Gänge über die Grenzen des Stods hinaus in vielen Fällen berkocktet mathenn anderesteit biefelhen mit beobachtet, mabrend andererseits dieselben mit Stodicheider ihre Enbichaft erreichen.

Die Jupragnationen, welche rein locales Vortommen von besondern Mineralien, insonderheit von Erzen sind, treten innerhalb gewöhnlicher Gesteine, ohne

ber Bergmann felbständige und unselbständige 3mpragnationen, und versteht unter erstern diejenigen, welche für sich allein ohne andere Lagerstätten auftreten, unter lettern bagegen biejenigen, welche Lager, Gange ober Stode an ihren Grengen begleiten.

Mußerdem tann man aber auch der Form nach noch lagerförmige, gangförmige oder stodförmige Impragnationen unterscheiden.

Schließlich sei noch ber sogenannten Seifen Erwäh-nung gethan, welche als Gebilbe, locale Unhäufungen und Ablagerungen von Berftorungsproducten vorhanden gewesener Lagerstätten und ganzer Gebirgsmassen, durch die Einwirtungen des Wassers entstanden, für sich allein

Die Seifen liegen offen zu Tage aus, nur bebeckt von Rasen, ober auf bem Gebirge unter ber Damm-erbe. Sie treten zumeist in flachen Thalern ober auf

flachfallenden Gebirgsplateaur auf.

Natürlich sind die Seifen reicher an Metallen oder Gelsteinen als die Gebirge, denen sie ihren Ursprung verdanten, und sind die Seifen um so reicher, je näher sie dem Abstammungsorte sich besinden. Die Seisen sind hauptsächlich wichtig für den Goldbergdau, denn das meiste Gold liefern ja die Seisen. Ferner in großen Massen das Binn, Seisenzinn genaunt, auch Aupfer und Ebelfteine.

II. Das Auffuchen der Lagerflatten.

Gewöhnlich find es äußere Unzeichen oder paragenetische Erscheinungen, welche auf das Borbandensein von Lagerstätten hindeuten oder schließen lassen und so dem Bergmanne zum Führer werden. Selbstver-ständlich nuß berselbe Kenntniß über die Art des Bortommens haben, bas heißt er muß miffen, unter welchen Verhältniffen größere Maffen in Gebirgen vor: tommen und auftreten tonnen, und muß ferner wiffen, in welcher Zusammengehörigfeit die einzelnen Metalle und Mineraltorper sich zueinander befinden.

und Mineratiorper sich zueinander bezinden.
Im übrigen ist die Untersuchung auf Lagersstätten nichts weiter als eine geognostische, nur mit dem Unterschiede, daß dieselbe genauer in Bezug auf Räumlichteiten zu geben hat, als dei der bloßen geognostischen Beurtheilung, wobei sich selbstwerständelich Schwierigkeiten so mancher Art in den Weg legen. Die hauptsächlichften Unhalten bieten entschieden die blofgelegten Gebirgetheile, schrosse Gebirgewände, Spipen u. f. w. Sie alle zeigen oft in ihrer Bloßlegung Gange, ingleichen Thäler, Flußbetten, Einschnitte und

bergleichen.

Wichtig für die Aufsuchung von Lagerstätten find ferner Bruchstude, Geschiebe, Cand u. f. w. von verschiedenen Mineralförpern, und am wichtigsten wol bei Aufsuchung von Gängen der sogenannte Schweis, unter welchem man die Färbung der Erde über einem Gange, hervorgerusen durch die Zersetzung eines in der Näbe aussehenden Ganges, versteht. So läßt beispielsweise der rothbraune Schweif auf das Borhandensein von Eisensteinen, der grüne auf Kupser und der schwarze auf Kohlen schließen, und sind es in der Regel Metalligate oder Erden, welche durch ihr Ausblühen oder Ausmittern die Färhung des Schweifs erzeigen.

vom alten Bergbau selbst, als da sind Bingen und Halbenzuge, lleberreste bergmännischer Baue, das Bors handensein von Erzbruchstüden und wie sie alle heißen mögen, welche den Nachweis über das Auftreten von Lagerstätten und von bestimmten Erzen mehr oder wes niger liefern.

hat man nun eine Lagerstätte durch bas Ausgehende oder sonstwic angedeutet gefunden, so geht man ihr nach und sucht sie zu entblößen, es beginnt das Schürfen, das Bloßlegen des Gesteins zum Zwede ber Untersuchung, wobei die Erde in sentrechter Richt tung geöffnet wird, oder das Ueberröschen, indem man der Lagerstätte mit gräbenartigen Bertiesungen, auf größere Längen geführt, nachgeht. Das wichtigste Auskunstmittel aber, die Lagerstätten

und namentlich die Flohe zu untersuchen, bilbet das Erdo hren oder die Heftellung cylindrischer, röhrensähnlicher Löcher, weil man bei einem kleinen Quersschnitte tief in das Innere hinein mit verhältnismäßig wenig Kosten vordringen kann.

Das Erbbohren ift in feinem Gebrauche fcon febr alt, und namentlich in feiner Unwendung gur Auffindu, and nanentita in feinet Andendung zur Aufindung von Brunnen schon den alten Aegyptern und Spriern bekannt gewesen. Die älteste Undeutung im Mittelalter fällt in das 12. Jahrhundert, und erst im 17. Jahrhundert tritt das Erdohren mehr und mehr in Italien und Rußland und dann zu Artois in Frankreich, wonach diese Brunnen "Artesische" genannt, auf. Die größten Tiefbohrungen bei einer Weite von 0,2

bis 0,75 Meter haben eine Tiefe von 600 Meter und

bis 0,75 Meter haben eine Tiefe von 600 Meter und barüber erreicht, während man jest mit mehr ober weniger Erfolg sogar ganze Schächte in einer Weite von 3—4 Meter durch Bohren in die Tiefe stellt. Der gesammte Bohrapparat, denn als solcher muß er wol insolge seiner großen Vielseitigkeit genannt werden, besteht zunächst in den eigentlichen Bohrern und deren hullsburrichtungen und Geräthen, sowie endlich in verschiedenen Bohrmaschien, von welchen auf Taf. 2, Sia 5 his mit 51 einige der hauptsächlichten Roge Fig. 5 bis mit 51 einige der hauptsächlichsten Bor-

Das Bohren selbst anlangend, so hat man zwei Methoben, und zwar bas Bohren mittels steisen Gestänges ober bas Gestängbohren und bas Seilbohren, wobei ber Bohrtopf an einem gewöhnlichen Geile auf:

gehangen ift. Jeber Geftangbohrer besteht aus bem Bobrgeftange, bem Kopfstude und bem Oberstude, und wird berselbe je nach ber Tiefe bes Bohrlochs aus mehr ober weniger

Gestängtheilen, Schaftstude genannt, zusammengesett. Mittels des Oberstüds, welches stets oberhalb des Bohrlochs bleibt, wird der Bohrer an einem Seile in bas Bobrgeruft gehangen, und muß baffelbe fo eingerichtet sein, daß man den Bohrer ohne das Seil mit Leichtigkeit dreben oder umseten kann. Das Gestänge besteht in der hauptsache aus quadratischem Schmiedes besteht in der Hauptsache aus quadratischem Schmiedeeisen, selten aus Holz, bessen Querichnitt von der Teuse des niederzubringenden Bohrlochs abhängig zu machen ist, und wird in seinen einzelnen Schaftstücken durch sogenannte Schlösser, Jungen-, Fig. 17, oder Schraubenschlösser, Fig. 16, sest zusammengesett. Die Schraubenschlösser, welche ihrer leichten Lösbar-teit halber die einsachte und gebräuchlichste Berbin-dungsart bilden, lassen aber die Drehung des Ge-stänges nur nach einer Richtung bin ersolgen, während letzteres bei den Zungen- oder Gabelschlössern nicht der Kall ist.

salze oder Erden, welche durch ihr Ausblühen oder Auswittern die Färdung des Schweifs erzeugen.

Nicht minder werden Quellen und das Wasser übers daupt durch den Gehalt an Sintern oder andern mineralischen Bestandtheilen zum Gegenstande bergs mineralischen Bestandtheilen zum Gegenstande bergs mannischen Interesses und der Untersuchung.

Haber die einsachte und gebräuchlichste Verdins dungsart bilden, lassen der die Orehung des Gestängen nur nach einer Richtung hin erfolgen, während letzteres dei den Zungens oder Gabelschlichstern nicht der Fall ist.

Vedirgs, wo schon in frühern Zeiten Bergbau umsging, also um ein sogenanntes auflässiges Gebirge, je sich er vor allem alte Nachrichten, Spuren

und vom Bohrmeister beim Drehendochren umgelest wird; ferner die Gleit: oder Autschlichere, eine Borrichtung innerhalb des Gestänges zum Zwede der Theilung der Gestänglast, dann verschiedenartige am Gestänge angebrachte, zur Geradssuhrung desselben dienende Leitungsvorrichtungen, sodann Freisalborrichtungen, wie sie von Rind, Fabian und Werner angegeben worden sind, welche den Bortheil eines raschen und sichern Bohrens für sich haben und darin beiteben, daß nicht das ganze Gestänge mit dem Bobbestehen, daß nicht das ganze Gestänge mit dem Bob-rer aufschlägt, sondern letterer als besonderes Abfall-stud für sich allein, sodaß das Gestänge den directen Stoßen und deren Schlösser u. f. w. einer Beschädigung infolge bessen nicht ausgesetzt sind. Beim Kind'schen Freifallbobrer, Fig. 15, sind es zwei Zangen, die sich beim Auf: und Riebergange des Bohrgestänges fchließen und öffnen und fo den Bohrtopf faffen ober fallen laffen.

Da nun beim Bohren felbst Mehl ober beim Bohren mit Baffer Schmant entsteht, Dieser aber, um die Bohroperation nicht zu hemmen, von Zeit zu Zeit zu entsernen ist, so hat man hierzu besondere Schmant: löffel, welche in der einsachsten Einrichtung in einem mit einem Bodenventile versehenen Blecheplinder besteben, wie Fig. 27 zeigt, und wird diefer Löffel an einem einfachen Seile, nach Beseitigung bes Gestänges, in bas Bobrloch hinabgelaffen.

Da das Musloffeln des Bohrlochs von der Bohr: zeit felbst enorme Zeit absorbirt, so hat man auch Borrichtungen verschiedener Urt in Anwendung gesbracht, das Löffeln ganz zu ersparen und gleich mit dem Bohrtopfe eine Löffelvorrichtung in Verbindung

gebracht.

Bei hohlen Gestängen hat sich bies am besten bewertstelligen lassen, indem man Wasser in das Bohrsloch einführt, welches den Schlamm im Gestänge selbst in die Höhe führt.
3ur Regulirung von Bohrlöchern, was namentlich nothwendig mird wenn trokend geshahrt mird bet man

Jur Regulirung von Bohrlöchern, was namentlich nothwendig wird, wenn stoßend gebohrt wird, hat man gleichfalls verschiedene Hilfsstüde, wohin beispielsweise Reider, Büchsen und Kolben gehören.
Richt selten ereignet es sich endlich, daß das Gesstänge oder der Bohrer Brüche erleidet, und müssen, um das Bohrloch nicht ganz aufzugeben, alle Hebel und Mittel in Unwendung gebracht werden, diese Bruchstüde zu beseitigen. Hierher gehören nun die Fanginstrumente, von denen es sast ebenso viele Mosdificationen gibt, als Brüche vorkommen können. Ihr

auch nach der Weite des Bohrlochs selbst verschiedene Form.

Man hat Hohl: und Schmiedebohrer, Jig 5, 6, 7, zum Drehendbohren, und Boll: oder Kohl: dußern Form und Art des Gebrauchs nach dem Sidde, notices zu beseitigen ist. Sie alle müßen bedrer, zum Stoßendbohren, und Boll: oder Kohl: welches zu beseitigen ist. Sie alle müßen bedrer, zum Stoßendbohren, Big. 8, 9, 10, 11, 12. Wahrend erstere nur in mildem Gestein Anwendung sinden können, werden die Wollbohrer nur bei sesten gesten unter anderm der Geissüß, der Winder hindes, das sich dier um ein Zermalmen desselben haken, Jig. 21, die Trompete, Jig. 20, der Clades haken, Jig. 21, die Trompete, Jig. 22, der Jangens Gestein, das es sich die einen Robendbohrer dar.

Müßer diesen Koldenbohrer dar.

Müßer diesen Bohren gibt es nun noch eine größere Angald von Modiscationen.

Mannichsalt ver diesen Bohren, und unterscheibet man je nach ihrem Iwede sides bestäde, welche bei jedem Bohren zur Anwenddung gelangen müßen und sosch des zielststäte, welche der jedem Bohren zur Anwenddung gelangen müßen, wie z. B. dei Gestänge krüchen u. s. w. angewendet werden müßen.

Zu erstelrn gehören das Seytreuz ober die Bohrschieden u. s. w. angewendet werden müßen.

Zu erstelrn gehören das Seytreuz ober die Bohrschieden u. s. w. angewendet werden müßen.

Zu erstelrn gehören das Seytreuz ober die Bohrschieden u. s. w. angewendet werden müßen.

Zu erstelrn gehören das Seytreuz ober die Gestüssimmerung von eichenen Bohrschund richt und vom Bohrmeister dem Onder sicht und von einem Bohrschade von einem Bohrschader von. Dies ist eine sowich die eine Bohrschade gestellung der eingekrieden, jür die eine Bohrschade ein die eine Bohrschade von einem Bohrschade von einem Bohrschade von einem Bohrschade von eine Bohrschade von einem Bohrschade von eine Bohrschade ein wie eine Bohrschade ein wird ei ober geringern Gewichte bes Upparats.

oder geringern Gewichte des Apparats.

Um während des Bohrens ein rundes Loch zu ershalten, ertheilt der Bohrmeister dem Berkzeuge eine drehende Bewegung, welche bei jedem Schlage etwa 1/4 der Peripherie beträgt. Hat sich im Bohrloche so viel Schmant angehäuft, daß er der Wirksamkeit des Bohrens nachtheilig ist, so muß derselbe ausgelöffelt und das Bohrloch gereinigt werden. Das Gestänge ist zu diesem Behuse auszuheben, zu welchem Ende der Bohrlopf durch einen Stangenhaken, der mit dem Seile verbunden worden, ersett wird. Die einzelnen Gestänge, welche angeholt werden, werden sodann abgeschraubt und das Gestänge jedesmal hierbei mittels

jedraubt und das Gestänge schesmal hierbei mittels ber Abfangschere ober des Anechtes, Fig. 31, spirtt.
Das Gestänge selbst hängt an einem ungleicharmigen Schwengel, welcher mit einem Borgelegbaspel in Bersbindung steht, auf bessen Aundbaume eine Daumen: scheibe fist, mittels welcher ein Emporziehen, das Un-heben des Gestänges, erzielt wird. Hierbei ist das Hebelarmsverhältniß am Schwengel etwa 1:6 und noch mehr, und exfolgt der Betrieb entweder durch

Menschen oder Maschinenkraft.

Um bas Einbrechen ber lofen Gefteine ober vielleicht von schwiedem Gebirge in die Bohrlocher zu vershindern, versieht man diese lettern mit Belleidungen von Blech, in Form von Röhren, das beißt, man buchst die Bohrlocher aus, oder man stampst auch bei bedeutendem Rachfall in bas Bobrloch Beten und Cement jur Ausfüllung ber entstandenen Sohlraume ein, den man nachher wieder regular burchbohrt und nachmals ausbuchst.

III. Das Gewinnen und die Arbeiten deffelben.

Die verschiedenen Gewinnungsarbeiten, melde Die verschiedenen Gewinnungsarveiten, weiche zum Zweck die Arennung der nutdaren Fossilien aus der ganzen Gesteinsmasse haben, bilden im eigentlichen Sinne des Wortes den Beruf des Bergnanns.
Sie sind verschieden nach dem Grade der Gewinnbarkeit selbst, und unterscheidet man 1) rollige, 2) milde, 3) gebräche, 4) seste, und 5) sehr seste Massen.
Roillg nennt man dieselben, wenn die unterhöhlten

Massen, wie Sand, von selbst hereinrollen; mild ein Schram stets in die Ebene der Lagerstätte, parallel Gestein, wenn es mit geringster Kraftanstrengung mit bem Streichen und Fallen, und dann gewöhnlich in scharfem Gezäh gewonnen werden tann; gebrach, wenn eine taube oder minder werthvolle Schicht, und nur bereits mehr Kraft in Anwendung zu bringen ist; bei mächtigen Flöten inmitten derselben. Da dieses Gestein, wenn es mit geringster Kraftanstrengung mit scharfem Gezäh gewonnen werden tann; gebrach, wenn bereits mehr Kraft in Unwendung zu bringen ist; fest ein Gestein, wenn scharfes Gezäh schon taum mehr ben Busammenhang ju trennen vermag, und fehr fest, wenn fcarfes Gezäh gar nicht mehr in Unwendung

zu bringen ist. Die Urt der Gewinnungsarbeit ist ferner bestimmt burch bie Wassernöthigkeit eines Gebirgs, bann burch bie Beschaffenheit ber Grubenbaue selbit, sowie burch verschiedene andere mehr oder minder zufällige Er-

fceinungen. Die verschiedenen Gewinnungsarbeiten zerfallen aber ihrem Charakter nach:

1) in Sandarbeit, in Berbindung mit fcarfem

Gegab, 2) in der Wirfung des Bulvers durch seine Expanfiptraft.

in ber Musbehnung burch Feuer, bas Feuerschen, 3) und endlich

in ber Birtung bes Baffers, infolge bes Befrierens ober Huflofens und Abfpulens,

und gehören zu ben verschiedenen Aussührungen ber-felben: 1) die Wegfüllarbeit, 2) die Reilhauenarbeit, 3) die Schlägel- und Gisenarbeit, 4) die Hereintreib-5) das Bohren und Schießen, und 6) das

Feuerseten. Der Bergmann bat nun zur Ausübung bieser Ur-beiten die mannichsachsten Wertzeuge, Gezäh genannt, zur Seite und wird in vielen Fällen durch Madinen, wie die Bohr: und Schrämmafchinen, wefent:

lich unterstütt.

Die Wegfüllarbeit, welche fich ausschließlich nur auf rollige und milde Massen beschränkt, wie Dammeerde, Sand, Ries, Mergel u. s. w. hat als hauptsächliche erde, Sand, Ries, Mergel u. s. w. hat als hauptsächliche Hulfswertzeuge die Rrate, Schaufel, Gabel, Krücke und Spaten, und bedient man sich ferner bei milben oder zusammenhängenden Massen, wie z. B. Torf, eines dem Spaten des Gärtners gleichen schneidenden Wertzeugs, des Flügelspatens, welcher an den Seiten mit zwei Flügeln versehen ist, damit er auf zwei Seiten zugleich schneiden kann, sodann aber pflugsartiger Maschinen, der sogannten Turspflüge, zum Abbeden größerer Massen.

Der milben Substanzen gibt es viele, wohin dichter und setter Thon, zusammengebachener Sand, viele Allus

und fetter Thon, zusammengebadener Sand, viele Allu-vialbildungen, Sandsteine, granitische und prophyr-artige Gesteine, die durch atmosphärische Einwirkung verwittert find, sowie endlich Steinkohlen, Steinfalz, Schiefer- und Gangarten gehören. Bei ihnen allen tritt die Reilhauen arbeit auf, welche ihren Namen nach bem hauptsächlichsten Gezäh, der Reilhaue führt. Man bat sie einsach Taf. 2, Fig. 41 und 42 und doppelt Fig. 43, auch wol mit Spite und Schneide, wie Fig. 44 zeigt. Die Reilhaue selhst besteht aus Gisen, und die Spiten berselben, das Ort genannt, aus Stabl, und hängt die Größe und das Gewicht derselben ab von dem Raume, das heißt dem bergmännischen Baue und der Festigkeit des Gesteins. Als Mobisicationen der Keilhaue sind die Fäustelkeilhaue, der Schrämhammer und die Breithaue zu bezeichnen und tritt in Verdindung mit der Keilhaue die Anwendung ber Brechstange, ber Fimmel, bes Schrämspießes und mehr ober weniger langer Reile, welche mittels bes

Schrämen bei wenig mächtigen Flogen eine für ben Bergmann fehr beschwerliche und viel Kraft erfordernde Arbeit ift, so hat man hier mit mehr ober weniger Ersolg Schrämmaschinen in Anwendung gebracht, welche man mit hauendem oder idneidendem Arbeitäzgeuge verschen hat. Gine solche Schrämmaschine mit chneidendem Arbeitszeuge findet fich Taf. 2, Fig. 52

und 53 abgebildet.

Jhre Construction ist von einem Herrn Carrett ansgegeben worden, und wird die Maschine mittels hohen Wasserbrucks in Bewegung geseht. Es wirkt hiersbei ber Wasserbruck auf einen in einem Cylinder gehenden Kolben, welcher gegen das Dach der Strecke prest und den ganzen Apparat sixirt, und horizontal auf einen zweiten Kolben von nahezu derselben Größe, an dessen der beit hobelartige Schneidewertzeuge angebracht sind, sodaß beim Vorwärtsgeben des Kol-

bens die Schneibezeuge gegen die Kohle eindringen. Diese Maschine arbeitet vollständig ohne Stoß, son-bern nur durch einen intensiven Druck, und lassen sich die angreifenden Wertzeuge leicht auswechseln und Die ftumpfen wieder icharfen.

Der Sub in ber Mafchine beträgt 0,45 Meter, bewegt fich ber Kolben 15-20 mal in ber Minute por- und rudwarts. Bur Bebienung berfelben genügt ein einziger Mann.

Außer Diefer befigt man noch eine größere Bahl von Schrämmaschinen verschiedener Einrichtung, und unter andern auch solche, die sowol vertical als horizontal gleichzeitig schrämen.

Un die Reilhauen, resp. Schrämarbeit reiht sich nunmehr die Schlägel und Eisenarbeit an, welche für

mehr die Splagel: und Elfenarbeit an, welche für sogenanntes schneidiges Gestein, milde Gebirgsmassen anwendbar ist. Die Einfachheit und die Leichtigkeit des Gezähes, welches hierbei ausschließlich in dem Schlägel oder Fäustel sowie dem Bergeisen besteht, macht sie in ihrer Unwendung fehr nutbar und berruht darin, daß Bergeisen, gewissenrangen ein Spipkeil, auf dem Gestein aufgesetzt und mit dem Fäustel in seiner Spipke thätig und mirkam gewacht wied Spipelt, auf vem Gestein aufgeset und mit dem gaustel in seiner Spite thätig und wirkam gemacht wird, und ist das Fäustel, welches in einem mit zwei Bahnen versehenen, 5 Pfund schweren hammerähnlichen Eisen, welches an einem kurzen Helme (Stiel) sitt, besteht (Tas. 2, Fig. 35), nach einem Halbmesser gestrümmt, bessen Endogen des Arzeitars wirk. Die Zeitars einem Saldwesser Biener beiters ruht. Fig. 36 zeigt einen Sat ober Riemen Bergeisen, welche je mit einer Spite und einer Bahn und in der Mitte mit einem Loche versehen sind, in welches ein Stiel angestedt wird, mit welchem das Eisen auf dem Gesteine mit der einen Hand sestellten mirb gehalten mirb.

Die Schlägel: und Gifenarbeit war vor ber Ginführung des Sprengpulvers und der Bohr: und Schiehmethode eine sehr ausgedehnte und oft mühe: volle, und sind mit ihr gewaltige Ausführungen, ganze Schächte und lange Streden bearbeitet worden. Jest bedient man sich dieser Arbeit bei festem Gesteine nur noch zum Lubrütten zur Gestellung von

steine nur noch jum Zubrusten, zur herstellung von Buhnenlöchern, Widerlagern für Gewölbe u. s. w. und jum Zusühren von Raunen und Flächen.

Rabe verwandt im Principe mit ber Schlägel: und Schlägels eingetrieben werden, auf. Eine Unterart Sissensteil ift die Hereintreibarbeit, welche das Gestellung verhältnismäßig schmaler Einschnitte in der zu umfaßt. Sie ist auf einen bestimmten Grad der Gegewinnenden Masse zum Zwede der Theilung und der winnbarkeit nicht berechnet, und ist eigentlich an ihre leichtern Gewinnung derselben. Man legt hierbei den Stelle das Bohren und Schießen getreten. Alle Bauc

wurden vordem fo betrieben, indem man zuvor ichramte, wurden vordem so betrieben, indem man zuvor schrämte, alsdann aber den nach einer Seite hin bloßgelegten Gang: oder Flögtheil unter Beihülse von schmiedeseisernen Keilen mittels 40—50 Pfund schwerer Treib efäustel, Fig. 39, nach und nach hereintried. Das Bohren und Schießen, die Hauptgewinzungsarbeit der Jestzeit, ist es endlich gewesen, welche den Bergdau zu der bedeutenden Ausdehnung hat geslangen lassen, in welcher derselbe jest besteht. Sie ist die gesten der Geminnungsarbeiten und zu Auflage

dangen laffen, in welcher berfelbe jest besteht. Sie ist bie neueste aller Gewinnungsarbeiten und zu Ansang bos 17. Jahrhunderts zuerst in Anwendung gebracht worden, und zwar zunächst bei dem freiberger, dann bei bener Silber- und Bleibergbaue. Durch bie ben, und zwar zunacht bei freiberget, bunt bei bem harzer Silber- und Bleibergbaue. Durch bie Einführung bes Bohrens und Schießens ist die ganze Jührung ber bergmännischen Baue eine andere und großartigere geworden, und wurde es möglich, mit ihr auch minder wiedere Massen mit in den Bereich der

Gewinnung zu ziehen.
Der ganze Bohr: und Schiefproces zur Sprengung bes festen Gesteins beruht auf bem Abbohren einer bes sesten Gesteins beruht auf bem Abbohren einer colinderförmigen Röhre in der zu gewinnenden oder zu durchbrechenden Masse. Diese Röhre wird zum Theil mit Sprengpulver gefüllt und sodann dis auf einen engen, zur Anzündung nöthigen Kanal verrammt, sodaß das in der Röhre besindliche Pulver dei der Entzündung genöthigt ist, seine Gewalt auf das ringsumher besindliche Gestein zu außern.
Auf Tas. 1, Fig. 1, 2 und 5 ist die Ausübung des Vohrens in verschiedenen bergmännischen Bauen vor Augen gesührt worden.

vor Augen geführt worden. Die hauptsächlichsten Gezähe hierbei sind der Bohrer, Tas. 2, Fig. 34, das Käuftel, Fig. 35, die Räumnadel, Fig. 37, und der Stampfer, Fig. 38. Die Bohrer, welche aus dem Kopfe und der Stange bestehen, sind entweder Meisele, oder Kolbens und Kronenbohrer und in ihrer Stangenlänge verschieden, je nach ber Tiefe ber abzubohrenden Löcher, im übrigen aber aus bestem Stahl bestehend. Die kleinern Bohrer heißen die Unfänger und die größern die Abbohrer.

Das Berfahren beim Bohren, Besehen und Schießen, welches entweder einmännisch, oder sur stakenden Machine und in kalenden in

welches entweber einmannisch, oder für stärkere Löcher zweimännisch sein kann, bestebt nun in solgenden Manipulationen. Nachdem nämlich mittels des Eisens eine Fläche hergestellt worden ist, um den Bohrer richtig aussehen zu können, beginnt das eigentliche Abbohren des Lochs, welches je nach der Richtung des Lochs ein über oder unter sich Bohren sein kann. Während des Bohrens selbst wird der Bohren sein kann. Während des Bohrens selbst wird der Bohren sum erzielung runder Löcher umgesetzt, und um das Bohren zu erleichtern, sowie den Bohrer vor Erhitung zu wahren, Wasser in das Bohrloch eingesührt. Ist num das Bohrloch deingesührt. Ist num das Bohrloch dein gewissen Liefe, welche sich theils nach dem vorgegebenen und abzustrengenden Stüde, theils nach der Klüstigkeit des Gesteins richtet, abgebohrt, so wird dasselbe mittels Räumers und Lappens völlig gereinigt und getrocheet.

Raumers und Lappens vollig gereinigt und getroduet. Alsbann beginnt bas Laben und Befehen. Es wird bierbei bas Bulver in einer Papierpatrone, ober bei Es wird bierbei das Pulver in einer Papierpatrone, oder bei nassen Löckern in einem trodenen Darm oder einer Blechebückse in das Bohrloch eingeführt. Borber ist gewöhnlich schon die Räumnadel (Fig. 37) in die Patrone gesteckt und mit dieser in das Bohrloch gebracht. Diese Räumnadel ist zumeist von Rupser und geht nur bis auf die Hälste der Batrone in das Pulver. Das Besehen des Bohrlochs besteht nun darin, das man den über der Patrone besindlichen Raum des Locks unsächt mit einem Moosderport, dann aber

das Befegen des Bobilochs desteint nun garin, dan vers dannt vervandenen Jeus und kopienauswandes, daß man den über der Patrone besindlichen Raum zwedmäsig zu erzielen ist.

Schließlich sei noch der letten der Gewinnungss arbeiten, des Feu erse ens, mit einigen Worten gedacht. Sie ersten Jolle der Beschung werden mittels des Stampfers, welcher von Holz oder Cisco sein kann, leicht auf die Pas wo das Brennmaterial wohlseil und die Beschaffenheit

trone, die fpatern aber immer fester und fester ange= trieben, bis endlich bas gange Bohrloch gefüllt ift. Dann wird bas Bohrloch an ber Bruftung mit naffen Dann wird das Bohrloch an der Brüftung mit nassen Letten um die Räummadel verstrichen, damit nichts von der Besetzung abwärts und etwa in die Patrone sallend, den Schuß versagen lasse. Die Nadel mit Talg oder Del gut eingeschmiert, wird während des Besetzung, damit sie nicht sessessen, die versachtet.

gebreht.
Ift die Nadel dann entfernt, so wird ein mit gesichlemmtem Bulver ausgestrichenes Schilfs oder Stroheröbrchen, an bessen oberer Seite ein Stücken Schmefels

röhrchen, an bessen oberer Seite ein Stücken Schweselssaden, das Schweselmännchen genannt, angebracht ist, in die Spur eingeführt, und ist nunmehr das Loch zum Abbrennen vollständig hergerichtet.

Dieser Faden wird nach Maßgabe der Entsernung des Jündungsplates 6—9 Centimeter lang gemacht, damit der Bergmann Zeit gewinnen kann, sich vor dem Ausgehen des Schuses in Sicherheit zu bringen.
In neuerer Zeit sind die Bickordschen Sicherheitszünder mit großem Bortheile angewendet worden, und hat man wol auch dier und da, wo es sich um das gleichzeitige Wegthun einer größern Anzabl von Löchern handelt, als Zündmittel des clektrischen Funkenssich zwedmäßig und mit gutem Ersolge bedient. Auch hat man als Ersahmittel für das gewöhnliche Sprengpulver eine Menge andere explosible und in ihrer Sprengwirkung weit intensivere Körper in jüngster Zeit in Anwendung gebracht, und gehören unter anderm in Unwendung gebracht, und gehören unter anderm hierher der Lithofracteur, das Halorylin, das Dynamit, bas Dualin, bas Ummoniafrut, die Schiefbaumwolle und das Nitroglycerin, welche natürlich mehr ober weniger abweichende Beschungsmethoden haben. Die bei bem Schrämen hat man auch hier fehr umfaffende Un-Schrämen hat man auch hier sehr umsassende An-wendung von Maschinen zum Abbohren von Bohr-löchern gemacht, so namentlich beim Durchtrieb des Mont-Cenis, und sind auf Tas. 2, Fig. 46 und 47 und Fig. 48 zwei dergleichen Maschinen stizzirt. Sehr gebräuchlich sind z. B. die Maschinen von Schumann, Lechot, Someiller, Schwartstopf, Sacks, Bartlet, Burg-leih u. s. w., und sind dieselben theils für stoßendes, theils brebendes Bobren arrangirt.

für brehendes Bohren arrangirt.

Als Motor wird theils comprimirte Luft, theils Basser von hohem Druck in Anwendung gedracht.

Auch hier wirkt in der Regel das Basser oder die Luft auf einen hin: und hergehenden Rolben, an welchem der Bohrer befestigt ist, und treibt den Bohren it starker Pression gegen das Gestein ein. Das Umsehen des Bohrers erfolgt gleichfalls durch einen einsachen Mechanismus von der Maschine aus und ist zur Redienung derselben während des Bohrens selbst nur Bedienung berfelben mahrend bes Bohrens felbst nur ein einziger Mann ersorberlich. Große Schwierigkeiten verursacht, ba die Richtung

Große Schwierigkeiten verurjacht, da die Inwung der anzusehenden Löcher eine sehr verschiedene ist, die Ausstellung, beziehentlich Fixirung derartiger Maschinen, und hat man hierzu oft ziemlich compendiöse Apparate in Anwendung gebracht. Auf Taf. 2, Fig. 49 und 50, sowie Fig. 51 sind zwei dergleichen gedräuchliche und einsache Apparate zur Beseltigung von Bohrmaschinen angegeben worden. Es ist aber auch einsach in Manufachen Besaus Bahrmaschinen berau und einsache Apparate zur Beseitigung von Bopts maschinen angegeben worben. Gs ist aber auch einzleuchtend, daß die Benutung von Bohrmaschinen, beren beveutende Leistung gegenüber der des Bohrens mit der Hand nicht zu unterschätzen ist, doch nicht für alle Grubenbaue, infolge der Schwierigkeit der Ausstellung und bes damit verbundenen Zeitz und Kostenauswandes,

eurch bie Temperaturzunahme erlangen. Die durch cas Zeuer abgetrennten Gebirgotheile laffen fich nachher leicht, durch das Zeuer murbe gemacht, zer-

IV. Der Betrieb der bergmannifden Grubenbaue.

Liegen die abzubauenden Lagerstätten in nur geringer Leufe unter Lage, und find sie nur von losen Gebirgsmatten bededt, so besteht die beste und oft einzig
mogliche Gewinnungsart darin, das hangende zu befeitigen und die Lagerstätte bloßzulegen. Man rich: tet sich alsbann einige Bante oder Flöhe vor und gewinnt mittels terrassensormigen Baues die Lagerstätte gewinnt mittels terrassensormigen Baues die Lagerstatte nach und nach herein. Den Lagebau findet man am häusglen bei Schiefer, Sandstein, Ralt, Eisensteinen und Torf, und findet beispielsweise derselbe in groß-artiger Ausdehnung statt auf den mächtigen Eisensteinlagern bei Mladno in Böhmen, im Ural, in Schweden, am Erzberge zu Eisenerz, sodann auf den reichen Galmei- und Bleigruben dei Scharlei, Larzonis in Oberschlessen in Altenberg bei Nachen reichen Gainels und Bieigerwen ver Schaftet, Lutnowitz in Oberschlesten, in Altenberg bei Aachen
u. s. w. So einfach und natürlich der Tagebau
an sich ist, so ist er doch, da nicht alle Minerals
anhäufungen dicht unter der Erdoberstäche liegen, nur
in vereinzelten Fällen anwendbar. In den meisten in vereinzelten Fallen anwendbar. In ben meisten Fällen muß erst in mehr oder weniger beträchtliche Teufe vorgedrungen werden, um die Lagerstätte zu erreichen und bort beren Abbau etabliren zu können. hier find es nun vor allem 1) die Stollen, bas sind hori-zontale oder nur mit wenig Ansteigen betriebene Bange, und 2) Schächte, bas sind bergmännische Baue, welche sich mit in der Hauptsache regelmäßigem Querschnitt ibrer hauntanabehnung und Michtung

Baue, welche sich mit in der Hauptsache regelmäßigem Querschnitt ihrer Hauptausdehnung und Richtung nach in die Teuse erstrecken.

Die Stollen, welche sich beim Aussehen mehrerer Lagerstätten mehrsach verstügeln können, dienen sowol zur Communication für die Bergleute, als auch zur Absorberung der gewonnenen Massen und zur Ableitung der Grubenwässer. Sie sind in Thälern oder an Abhängen angesetzt und durch das sogenannte Tragwert in zwei getrennte Räume geschieden. Der untere, die Wassersiege genannt, zur Wetterz und Wasserabsührung, der obere zur Fahrung und Försberung dienend. Die Länge der Stollen ist sehr verzschieden und abhängig von dem Umsange und ber schieben und abhängig von bem Umfange und ber Ausbehnung bes betriebenen Bergbaues, sie erreicht oft bas Maß von vielen tausend Metern. So hat B. ber in ber freiberger Revier befindliche Kürstenstollen mit seinen fast nach allen Grubengebauden bingebenden Seitenflügeln eine Lange von 10000 Metern, ber tiefe Marx-Semmler-Stollen in Schneeberg, eins ichließlich seiner Flügel eine solche von 20000 Metern. Am Rathhausberge im Salzburgischen geht der ber rühmte 3300 Meter lange Christophiktollen durch den runmte 3300 Meter lange Chriftophsftollen durch ben gangen Berg hindurch und durfte ferner noch, als eine ber jungern Zeit angehörende bedeutende Stollenaustahrung, die Einbringung des tiefen Rothschödenberger wiens in der freiberger Revier Erwähnung finden,

desschießen sich als viel zu tostipielig erweisen wurde.
So hat man z. B. das Zeuerschen noch beute in Metkenberg in Sachsen, zu Goblar am Rammelsberg, zu Hostwagens.
Die Schächen sich des Zeuers zerstört den Zusammenstanzen, den geneigt und andere stücktige Substanzen, die Weister und andere stücktige Substanzen, de in seinen Spalten enthalten sind, bei Temperaturzunahme erlangen. Die durch die Temperaturzunahme die Den Bauer die Temperaturzunahme die Den Bauer die Temperaturzunahme die Den Bauer die Gaden die Temperaturzunahme

sich der Förder: oder Lreider, Kunut, gapt: und 20eisterschacht zusammen vorfinden.

Auf Taf. 1, Fig. 7 ist ein solcher Hauptschacht in Berbindung mit einem Stollen und einer sogenannten Gezeugstrede zur Darstellung gebracht, und enthält die eine Abtheilung desselben den Kunstschacht mit den Pumpenwerken, eine zweite die Fahrung, und die dritte Abtheilung die beiden Fördertrümer (Förderschächte). Auf der obersten Strede, dem Stollen, gießen die Kumpen, bewegt von einer über Tage stehenden Dampswassenbebungsmaschine, die aus dem Schachtitiessten berausgehobenen Grundwasset aus. Auf Tas. 2, Jig. 1 ist ein Grundriß sider einen Theil eines Erze

bergwerts, wie solches sich aus den verschiedenen Stollen, Streden, Schächten, Gangen und Abbauen zussammensetzt, wiedergegeben, und sind bier die in verschiedenen Teusen untereinanderliegenden, au Erzsgänge betriebenen Stollen und Gezeugstreden in ihrer Bufammengehörigfeit ber leichtern Beranschaulichung

balber verschieden markirt worden.
Stollen und Schächte sind, wenn sie zur Aufs oder Untersuchung einer Lagerstätte dienen, blobe Bersuchsbaue, in allen andern Fällen aber Hussbaue. Bers fchieben nun von ihnen find die Abbaue ober Ber-

Sie find die eigentliche Seele bes Bergbaues, sie speciell die Gewinnung der nutbaren Mineralkörper zum Zwecke haben. Die Urt der Ubbaue ist eine sehr mannichsaltige und beeinfluft und bestimmt nach ge-wissen Formen von verschiedenen Berhältnissen, wowissen Formen von verschiedenen Berhältnissen, wobin gehören: 1) Gestalt und Form der Lagerstätte,
ob gang., platten: oder stockförmig u. s. w.; 2) die
Form der bauwürdigen Mittel in ihr; 3) die
Lage der Lagerstätte gegen die Oberstäche; 4) das
Fallen derselben, ob saiger, slach oder söhlig; 5) die
Bertheilung der gewinndaren Masse (bauwürdige
Mittel) in der Lagerstätte; 6) die Größe dieser Mittel sowie die Mächtigkeit der gesammten Lagers
stätte; 7) die Gesteinssestigkeit; 8) die Wasser: und
Wetternöthigkeit u. s. w.
Der Leser wird diernach wol einseben, daß die Art der

Der Lefer wird hiernach wol einsehen, daß die Art ber Abbaumethoden je nach Combination der verschiedenen und möglichen Berhältniffe eine sehr reichhaltige sein muß und daß hier der Kurze des Raums halber nur die hauptsächlichsten Abbaumethoden zum Abriß ge: langen tonnen.

Bu ihnen gehören ber Stroßenbau, ber Förstenbau, ber Querbau, Diagonalbau, Pfeilerbau, Strebebau, Stofbau, Rammerbau u. f. w., und sind die erstern brei auf Gangen, die übrigen aber auf Lagern und

Flöhen anwendbar.
Der Stroßenbau ober Sohlenbau, Taf. 2, Fig. 54, harafterisirt sich als stufen: ober treppenartiger Abbau von einer Ubbaustrede zu einer andern, und zwar von oben nach unten, und werden die einzelnen Stufen mit bem Ramen Stroßen belegt. Die neben ben Ergen und Bochgängen fallenden tauben Mittel (werthlose Steine oder Berge genannt) werden hierbei zur Aussfüllung und Unterstützung des mit dem Vorwärts:

schreiten des Abbaues entstehenden hohlen Raums nach rudwärts geschüttet, und zwar auf sogenannte Rasten, welche über den Köpfen der Arbeiter angebracht sind und darin bestehen, daß zwischen dem Hangenden und Liegenden der Lagerstätte Hölzer gelegt und mit Stangen abgededt werden. Der Stroßenbau wird bierbei um so schwieriger, je mächtiger ber Gang auftritt infolge der entstehenden größern Weite, and ist an sich durch den Bedarf an Holz zumeist sehr kostspieliger Natur, verbunden mit dem weitern Misstande, daß vor Erreichung der untern Abbaustrecke etwa auftretende Grundwasser besonders herausgehoben werden muffen.

Biel einsacher und billiger gestaltet sich nun ber Forstenbau, welcher darin besteht, daß das mit einer Strede aufgeschlossene Erzmittel von unten nach oben angegriffen und ausgehauen wird, im übrigen aber sich, wie Fig. 55 auf Las. 2 sowie Fig. 2 auf Las. 1 zeigt, ebenfalls als ein treppenartiger Abbau, aber von der Kehrseite gestaltet. Die einzelnen Stafseln werden hier Förstenstöße genannt. Das Berfahren ist dabei, mit einem Ueberhauen von der Strede aus vorauszugehen und dann von diesem aus die Förstenstöße, deren Höhe zur Länge sich zwedmäßig wie 2:3 verhalten soll, nachzuhauen, und wird der durch den Aushieb entstehende Raum mit Bergwänden, welche bei der Gewinnung fallen, verset, welche auf einem Kasten, der, sobald der Förstenbau ein Stud über die Strede hinausgedrückt ift, in der Forfte berfelben gefchlagen ift, ftufenformig aufgebaut werben.

Da die Forderung der gewonnenen Massen aus dem Baue von oben nach unten erfolgt, fo mauert ober gimmert man fogenannte Rollfcatte in angemeffenen Entfernungen voneinander auf und zieht dieselben im Berbaltniß ber hobe, welche der Bau erreicht, successive mit fort. Gine Art von Forstenbau, der Forstender: bau, welchen man bier und da auf steil aufgerichteten

hau, welchen man hier und da auf steil aufgerichteten Kohlenstögen in Anwendung gebracht hat, der aber der Brüchigkeit der Kohlen halber viel Holz bean: sprucht, ist aus Fig. 56, Tas. 2, zu erseben.

Beim Querbau, welcher auf sehr mächtigen Gängen Anwendung sindet, wird zuerst auf dem Liegenden des Ganges eine Strede getrieben, welche mit dem Förderschadte ebenfalls in Verbindung steht, die Förderstere. schachte ebenfalls in Verbindung steht, die Förderstrede. Bon dieser aus baut man rechtwintelig nach dem Hangenden zu in ganz analoger Beise wie bei dem Förstens oder Stroßenbau ab, nur mit dem Untersschiede, daß man die Stroßen oder Stöße der Quere treibt und daut serner die Massen in Etagen von 2—3 Meter Höhe nach und nach ab. Im übrigen ähnelt der Berticalschnitt eines Förstenbaues, Fig. 55, dem Horizontaldurchschnitt eines Querbaues. Der Strebebau, Tas. 2, Fig. 57, welcher in der Regel nur auf wenig geneigten Lugern und Flöhen von geringer Mächtigkeit angewendet wird, wie z. B. auf den Kupferschieferstöhen im Mansseldischen oder an vielen Orten auf Steintoblen, richtet ebenso lies

auf den Rupferschleierinden im Mansfeldigen oder an vielen Orten auf Steintoblen, richtet ebenso lie-gende Stroßen ber wie der Querbau und wird deß-halb auch Stoßbau in vielen Fällen genannt. Um den Schacht herum wird ein Füllort geschlagen, die Schachtscheibe, und von hier aus die schwebende Strede nachgerissen, der Abbaustoß wird schräg und unten voraus gehalten, damit die Wasser nicht dem

nachgeriffen. Die fallenben Bergmaffen werben ebenfalls nach rudwärts verfest, welcher Berfas mit bem Abbaue, wobei man indeffen die diagonalen Streb: fahrten jur Forberung ausspart, regular fortschreitet,

oder es wird in Ermangelung von hinreichenden Berg-massen das Dachgestein mit Bolzen unterstüßt. Der Diagonalbau, Tas. 2, Fig. 61 und 62, ist ebenfalls nur auf minder mächtige Flöte anzuwenden, und werden bei ihm in Entfernungen von 180 Metern Schächte, und zwischen je zweien dieser Schächte noch ein Streb getrieben. Der Abdau selbst ersolgt nun von den Schächten aus, und zwar mittels diagonaler Streden, und werden zur Sicherhaltsteller ausgemeuzet Sicherheitspfeiler aufgemauert.

Bei machtigen Flogen, bas heißt Flogen von über 2 Meter Starte, tommt ber Pfeilerbau in Unwendung und fennzeichnet sich berfelbe baburch, bag man bier junachft eine Grundstrede im Streichen bes Flopes treibt und 4-10 Meter unter berselben jum Un: sameln ber Grubenwasser die Sumpstirede parallel zur erstern anlegt, alsdann längt man von ersterer steigende Streden, Bremsberge oder Diagonalen aus, die bis zu einer höher gelegenen Strede durchgeführt werben, und beginnt nunmehr an den außersten Enden werben, und beginnt nunmehr an ven aupernen Connachdem das Flot in eine Menge von Abbaupfeilern eingetheilt worden ift, ben eigentlichen Abbau, lagt gesteins regelmäßig Pfeiler stehen, welche aber schließ-lich, wenn die Natur des Gebirgs ein gleichmäßiges und langsames Niedergehen garantirt, auch noch von hinten nach vorn u, unter Beobachtung verschiedener

Sicherheitsvortehrungen, gewonnen werben. Um ben hauptschacht selbst, welcher auf ber Grund-strede steht, lagt man eine großere Maffe von Roblen ben Sicherheitspfeiler anstehen, damit bei eintretendem Bruche der Schacht nicht gefährdet ist. Der Pfeilerbau an sich ist je nach dem Fallen des Flötes sowie dessen Lagerung mannichsachen Modificationen ausgestatt. unterscheidet man ben reinen und ben un: reinen Pfeilerbau. Auf Taf. 2, Fig. 59 und 60 ist eine Art Pfeilerbau, wie folder auf den Koblengruben von Saarbruden gebrauchlich ift, fliggirt. Bu bem un-reinen Bfeilerbau gehört beifpielsweise ber Rammer:

und der Schacht etbau, Fig. 63, welcher auf dem mächtigen Steinsalzlager von Staßsurt verführt wird. Eine andere Urt von Abbau, und zwar auf großen Erznieren und Salzstöden zu bauen, ist der Stod: werksbau und der Beitungsbau, und letterer am großartigsten auf Steinsalz in Ungarn, Siebenburgen und Galizien ausgebildet. So wird bas berühmte Salzlager von Wieliczta, welches eine Lange von 3300, eine Breite von 1200, und eine Machtigfeit von 400 Metern bat, in sieben Etagen bebaut, und besteht eine jebe berselben aus einer Wenge labyrinthartiger großer Beitungen und Corridore u. s. w.

Shlieblich fei noch hier ber fogenannten Gintwerte, Taf. 2, Fig. 64, gebacht, welche aus tunftlich ber-gestellten Raumen in mit Salz impragnirten Gebirgen, bie mit Wasser gefüllt und auf diese Weise ausgelaugt werden, bestehen. Es basiren daber die Sintwerte auf der Gewinnung gesättigter Salzsole mittels hohler Räume.

Die hierzu benothigten Baffer, wenn fie im Bebirge nicht felbst auftreten, werben burch flache Schachte, Bon ber Schachteite aus können nun nach rechts, "Butten", zugeleitet, und läßt man die gesättigte Sole und links Baue angelegt werden, und spricht man in die Diagonalfahrten haben Strebhobe und werden the Die Diagonalfahrten haben Strebhobe und werden schachteites ber der pumpt sie heraus. Man uns die Diagonalfahrten haben Strebhobe und werden schachte bernweber b, und Büttenwehre A, oder aller 100 Meter schwebende oder ausstellende Streden spricht von liegenden und stehenden Wehren, die a see dange abe ein saben Nölfluß bed Sink-nerkt gem genete beier Die Belggemonning nurch Westwirke is im einerkterenchelben volgkammergier ge das eine som einerkterenchelben volgkammergier einfommerende bei Nurse und im Volgkargeicher ge genore ab da, noch befinnen fich kerner aufgenehnte die forste gu Beechtenganen in Ausen, mrielbit der algiele mittels genhen Laufenkehungsmeichinen in einer Müge und 15. Junnen über Kerchenhall auch Nojenheim gum keefteben geleitet mirb.

" Der Genbenansban.

Mar in feltenen Gillen III bie Reichaffenbeit bes Coffeen weben bevertige, bost bie in bemielben verührten Bene ohne Miken ober Ausban bestehen fonnen, zo ben mellen Zillen ist vollesbe mile, gebrüch, zer-fligtet, nabes witter ein Lubendegeben ber Naue und Andre und famil eine große Geführbung ber Ar-teiter zur Solge baben, würden die verschiebenen Baue neld bintunglich vond Bergverfuh, Immerung ober Mancing placy fell interestrated. In allen Fällen tit fonal of Gorfo als und die Afding und die Gorfottang tos bend fonde und die Neidaffenbeit iss. (Aspelies to) Antago von Annuerung ober Mancany in Octobel 30 Jelon, und fragt es fid Grobel, els esc. (sind an) dem Welletie gut abjulagern er einer Un bem bereit einzurlichten ist, voh er in sich ein zump bescht aufnimmt, sich selbst bas Wieldigewicht 1, 111

tes and juniblift bir finmerung anlangt, fo unterplanat man, je nadociu jebes etnjelu gefiellie Holj the fich alleta over to Bereinigung mebrerer wirft, sinfada und supammengefeste over fortlanfende Bin-merring, und nach ver Jett over Anstudium des Em-lances (1) folder, welche mit der Herfellung des freien Naum bertgebt, s. B. die Abtreibezummerung, 2) folder, ete am gur Bermabrung bient, und 3) folde, welche 301 Jahrung, Korverung und Maperbaltung nötbig ift. Caolid theilt sid bie Zimmerung je nach bem Naume ein in treden, Schachtbau und Maschinen: constantena.

samgammerung.

Ide Liedenzimmerung, Taf. 3, Fig. 3 - 6, welche einhalt wie zusammengesett sein tann, berubt in bem Begen von Kolzen, nat beiht ein doch, welches zwischen bem Hangenben nat Viegenben eingelegt ist und einen Drud recht natzlich gegen teine Länge autzunehmen bat, ein tempel, natz ein doch Metalle wirkt, das femort, und ein volt, welches als Saule wirtt, das beilst den Sond in der Andrung feiner Yange aufminnt, ein Bolgen Meim Vegen eines Etempels welch, nachsem man im Vegenden ein Ribnenleck, und im bengenden einklichtelt bat, der tempel in das Ludie bergeichtet bat, der tempel in das Ludie der inglicht und der tempel in das Ludie einglicht einer die fempel in das Ludie der die beiter die der kab dangende angeitelben in der bei der der Anfall genannt, beligt, mittel Subestabliggen bas dangende angeitelben in die holfenvering gebiet der die heiten der Anthendering gebiet der die heitenbereichen Gesteins eine, Beild der die heitenbereichen Gesteins eine, Beild der die heitenbereichen Gesteins eine, Beild der den bemecht legt und diese mit Edwarten, Rolle der dangen abecht, verlichelt und gut mit Reigen binterfuttert. Ganz äbnlich ist die Masten zimmerung, die indeh nur unter Abdau vorfommt und den Beigenverlatzu tragen bat, daber auch auf größere Last weite Streden wendet man wol auch die Sparzenzimmerung aber auch den dem Sarten

Aur weite Streden wendet man wol auch bie Gpar: renzimmerung ober auch ben gewöhnlichen Gorften derfan in Berinnung im Untertigen um Bolgen an. Die seine Solgensommebung mender man nur in ben Bertomen bes Fürgeergomes no bas gange Dads-gefter berengulieben broth, in, indem num in 1,5 Beter weiten Tribugen Untertige un ber Jörfte bingent und biefe minele Stiffen arterfragt und fithet. Beim Guftergian, fo ju Steinfig, werben foger panie kiffen und Beiter mit Gag aber Bolgidragen uigeit.br.

ibilt es gwei Flaten einer Emele. Lio bie Forfte und eine ber Ulmen gu bemaben, fo wender man jur Unterfuhung ben Thuriad an, eine Berbindung jut Unternutung ten Andreal an, eine Berbindung ten zwei Holgem, dig. 3. bei meldem ter eigentliche Ihürstod und tie Karpe zu umerikeiten in. Died ist die einsache Thürstodzimmerung, und die untergeordnetere, mährend tie berrelte, dig. 4—6, sich aus zwei Ihürstochfolgern und ter Karre completirt. Sowol die Kappen als Ibürstochfolger werden nach

Befinden verschalt und wie jete antere Bimmerung

Refinden verschalt und wie jede andere Zimmerung mit Vergen gut hintersuttert.

Der Ausschrungen der Ibarstocksimmerung gibt es so mancher Art, deren Grund zumeist in localen Berbaltnissen zu suchen ist. So kann z. B., wenn die Soble zur Ausstellung von Ibarstocken nicht seit genug ist oder gar aufquillt, sich die Legung von Grundstoblen aus Halbolz, auf welche die Ihurstocke zu stellen sind, nöthig machen u. i. w. Bu der treckenzimmerung, die mit dem freien Raume sortsacht, gebort die Abtreibes, die Getriebezimmerung, die, 7. Dieselbe ist eine Jimmerung, die aus lauter einzelnen zusammenhängenden und unter sich gletchen Abtbeilungen besteht. Eine solche Abtbeilung beiht ein Getriebe, und die Arbeilung beiht ein Getriebe, und die Arbeilung heiht ein (Vetriebe, und die Arbeit das Absangen, und wird diese Art von Zimmerung unter oft sehr schwierigen Umptanden beim Vurchsahren von zu Bruch gegangenen Vauen, rolligen Massen oder schwimmenden Gebirgen angewendet. Man dat unter Umständen bloße Förkengetriebe, auch wenn bas Sangenbe und Liegenbe jeftiteht, bann aber in vorber angeführten fallen gange Stredengetriebe. Das Berfahren bei einem Getriebe ift nun folgendes.

Ce wird zunächst ein Stempel, Ansteder genannt, vor bem Stosie, wo das Abtreiben seinen Anfang nehmen soll, gelegt, über benselben sodann mit etwas Anfteigen gut gefaumte, vorn jugefritte Schwartenpfable bie etwa 1 Meter Lange vor ben Bruch bineingetrieben, sie einen i weiter Stempel, der Helfer genannt, ge-legt und hierauf die Pfäble auf ihre ganze Lange eingetrieben. Alsdann wird die Pfändung, d. i. ein ichmächeres Holz gelegt, und darunter der Ansteder zum zweiten Getriebe und so fort.

Das Abtreiben mit ganzen Stredengetrieben ist ganz analog bem öbrstengetriebe, und im ganzen nichts weiter als eine Iburstodzimmerung, wobei jeder die böhrt böber als der Ansteder ist.
In schwimmendem Gebirge, wo die Soble ebenfalls

schlicht, ist auch das Ort allemal wieder zu verwahren, und zwar mit dichtschließenden Psosten und Zumachebreten, und sind die Thürstöde hier aus Grunds oder

Coblidwellen aufzuftellen.

Die Edadtzimmerung, welche entweber in ber Bermabrung fortlaufenber Glachen, in bem fogenannten Stoftvergieben, welches ebenfo wie bas Forftenvergieben ausgeübt wirb, oder auch in ber Bermabrung aller ausgelick wird, oder auch in der Verwadrung aller bier Side durch die Joch- oder Gevierzimmerung bestehen kann, stellt sich gegen die Stredenzimmerung verschieden heraus, denn während bei letterer alles für sich auf der Soble stebt, ist bei der Schachtzimmerung aller Drud in der Zimmerung selbst auszunehmen, und muß dieselbe von unter und in der Alleiten auf socie biefelbe von unten und in gemiffen Abfagen auf fogenannten Tragestempeln, welche in der Regel rechtwinkelig zu den langen Schachtsthen gelegt zu werden
pslegen, aufgelagert werden. Ist der Schacht in allen
vier Stößen zu verwahren, so kann die Zimmerung,
je nach der Brüchigkeit oder Flüchtigkeit des Gesteins,
in ganzem oder halbem Schrote, Taf. 3, Fig. 1 und 2,
besteben, und heißt man den Schrot ganz, wenn Geviere
an Geviere sich reiht, und halb, wenn diese Geviere
in gewissen anternungen sich besinden, und spricht man
hierbei von Bolzenschrot, wenn diese einzelnen Geviere
durch Bolzen in den Schachtwinkeln gegeneinander
abgesteift sind, und werden auch hier die einzelnen
Geviere mit Schwarten verschossen und hintersuttert.
Um innerhalb der einzelnen Schrotgeviere noch eine

Um innerhalb ber einzelnen Schrotgeviere noch eine feste Berbindung zu haben und einem Berbrehen bes Schachtes besser begegnen zu können, werden sowol bei Schactes bester begegnen zu können, werden sowol bei den Schächten mit ganzer als auch halber Schrotzimmerung in den Winkeln lange vierkantige Bäume, die Wandruthen genannt, eingestellt und diese unterseinander wieder durch Einstrichhölzer abgesteist. Ebenso wie man Schächte von vieredigem Querschnitt auszimmert, werden sechse, achtedige und runde Schächte in Jochzimmerung gestellt, und ist eine str runde Schächte beliebte Jimmerung, die Reisenzim merung, ganz analog den Felgen eines Rades hergestellt, und kommen bei allen diesen Auszimmerungen die Wandruthen gleichfalls in Anwendung.

Da nicht selten und namentlich beim Flöhbergbaue, sehr wasseriches und insolge dessen solltweisers damerung, damit der Schächt insolge von Auszwasschungen durch das Wasser insolge von Auszwasschungen durch das Wasser und ausz

Leben von hunderten braver Anappen nicht aufs Spiel gesetzt werde, als eine völlig wasserdichte herz zustellen. Das Berfahren hierbei ist in der hauptsache

folgenbes. Man verteuft ben Schacht bis auf eine wafferbichte Schicht, erweitert ben Schacht in berfelben in ange-meffener Beise und stellt sich in ihr eine glatte Soble her. Auf diese wird sodann ein dicht auschließendes startes Joch von Eichenholz, das Keiljoch genannt, aufgelegt und solches mit Psosten und Moos hinteraufgetegt und biches mit Politen und Nedes glitett fütert und durch Keile verbeizt, und werden alsdann auf das Reiljoch die schwächern Auffatz oder Damm; jöcher bis zu der Höhe, zu welcher das Wasser auf-staut, aufgesührt und diese entweder fest mit Letten oder Lebm hinterrammt, oder auch mit Cement oder Beton hintersattert, und sind des wasserichtern Abschlusses halber zwischen den einzelnen Jöckern Etreisen von getheerter Leinwand oder Hanf eingelegt. Die Gesammtheit dieser Jöcker zum Behuse des wasserdichten Ausbaues wird mit dem Namen Cuvelage

pre vend hintersammt, over auch mit Ement voer befoliger hind beide alt zu tragen vermögen. bicklusses wird mit dem Kamen Cuvelage. Die Gesammtheit dieser Jöcher zum Behuse des änstericken Ausdender die der Jöcher zum Behuse des änsterdichten Ausdender wird mit dem Namen Cuvelage terreichten Ausdender die der Ausdender die der Ausden der Eüvelirung bezeichnet. Der wasserigen worden. Der wasserigen worden des die der und im nördlichen rankreich deim Durchteusen wasseriesen der Keivelschichten entwicklt in Belgien und im nördlichen zundstellen wasseriesen der Vereichten der Vereichen der Vereichten der Vereichten der Vereichten der Vereichten de ober Cavelirung bezeichnet. Der mafferbichte Musbau von Schächten ift am ausgebehntesten entwidelt in Belgien und im nördlichen gevehntesten entwickt in Belgien und im nordigen Frankreich beim Durchteusen wasserreicher Kreibeschichten, und ist von dort auch nach andern Gegenden, z. B. nach dem Mansseldischen, Sachsen u. s. w. übertragen worden. Gebesso wie in Folz führt man biese Cuvelage, und zweizst für runde Schächte in Gußeisen, Taf. 3, Fig. 14, aus, indem man die einzelnen Trages und Ausselktränze in Segmenten berstellt und biese unter sich unter Anwendung von Nichtungs: und biefe unter fich unter Unwendung von Dichtungs: mitteln verschraubt. Die gußeiserne Cuvelage wird ebenfalls wie die Zimmerung nach Maßgabe der wassers tragenden Schichten absatweise eingebracht und besteht ebenso wie die hölzerne Zimmerung in Trages oder Keilkragen, welche als Fundament dienen, und in den Aufraptranzen.

welche in ber Regel recht: Bruche ober auch in schwimmendem Gebirge nieder: zuriche boer auch in instituteiven Gebirge niederzungeningen, so hat man hiersur die Abtreibes ober die Sentzimmerung, und besteht erstere, analog wie die Streckengetriebezimmerung, aus lauter einzelnen unter sich gleichen zusammenbängenden Abtheilungen und zerfällt in das Anstedgeviere nehst Pfändung, die Hesterebsähle, leptere dagegen ganzen, abnlich wie die Bohrrohre im Bohrschachte, in ben Schacht eingehangen wird. Während die Abtreibezimmerung ausschließlich nur für Schächte von rechteckgem Querschnitt anzuwerden ist, findet man die Sentzimmerung namentlich für treisförmigen, sonst aber auch für jeden andern Querschnitt gebräuchlich und vielsach mit Eisenconstruction in Berbindung ge-

> Mis eine zweite hauptunterftubungsart für jeben beliebigen Grubenraum ift nun endlich die Mauerung petteorgen Grivenraum ist nun endlich die Mauerung zu bezeichnen, eine Unterstühungsweise, welche an sich zwar sehr einsach erscheint, in ihrer Anwendung aber trot der weitem größern Dauerhaftigkeit beim Bergbau noch gar nicht sehr alt ist.
> Erst im 16. Jahrhundert sehen wir dieselbe, und zwar zuerst in Schneeberg, dann in Freiberg, aber auch nur untergeordnet, ins Leben treten, und zwar unterzeerschnet weil geben das Sols im Underflich parkonden

geordnet, weil eben das Holz im Ueberfluß vorhanden, daher billig war, zudem sich leicht bearbeiten ließ, während Steine in der Gewinnung und Behandlung während Steine in der Gewinnung und Behandlung zu theuer ausstellen und es an Mörtel fehlte. Bei der jetigen großartigen Ausdehnung und Vielseitigkeit des Bergdaues wird natürlich von der Mauerung in umsfassenheter Beise Gebrauch gemacht, zumal man in den Back: oder Ziegelsteinen ein billiges, leicht zu versarbeitendes und ganz besonders dei wasserdichter Mauerung verwendbares Material gefunden hat.
Dem Material nach unterscheidet man Mauerung

von Bruchfeinen und von Ziegelsteinen, und werden Bruchfteine sowol troden ohne Bindemittel, wie bei der Rollenmauer, als auch naß, das heißt mit Luft-oder hydraulischem Mörtel, kunstliche Steine dagegen wie die Ziegel nur naß vermauert. hinschlich der Art der Mauerung unterscheidet man

bie Sheibenmauer, bei welcher bie Steine parallel abereinanderliegen, und die Gewolbe, bei welchen die Steine nach bestimmten frummen Linien aneinander, mit in der Richtung des Krümmungsradius liegenden Fugen stehen, und welche sich selbst sowie eine darüber besindliche Last zu tragen vermögen.

auf alle (Brubenraume, und vornehmlich gur Sicher: ftellung der Streden, Schächte und Maschinenraume, stellung ber Streden, Schachte und Mafchinentaume, und fonnen unter Umftanben fehr toftbare und com-pendiofe Mauerungen auftreten. Gie afte fegen fich mehr oder weniger zusammen aus Pfeilern, gerader oder frumstirniger Scheibennauer, Bogen und Gewölben, je nachdem es sich um die Sicherung eines isolirten oder fortlaufenden Drucks von oben oder unten, ferner um Berwahrung des Hangenober unten, ferner um Berwahrung des Hangenben, Liegenden oder der Förste oder sonst eines
seitlichen Druck handelt, endlich aber der Zwestellung von Mauer u. s. w. zu erfüllen ist. Auf Asf. 3, Fig. 10—13, sind beispielsweise einige Etreckenmauerungen, in Fig. 8 und 9 eine Schacktmauerung und in Fig. 19 und 20 eine Radstubenmauer zur Darstellung gelangt.
Die wasserichte Schachtmauerung endlich wird wie
bei Euvelage in Sols oder Gußeisen überwiegend so

Die wasserdichte Schachtmauerung endlich wird wie Euvelage in Holz oder Gußeisen überwiegend so angewendet, daß man vom wassertragenden Gebirge weg in die Höhe aufmauert, also die ganze Teuse des abzudämmenden Gebirgs zuvor in großen Dimenssionen und mit verlorener Jimmerung durchsinkt.

Gegenüber dem wasserdichten Ausbau von Holz und Sisen hat die Mauerung den großen Nachtheil, daß, da ein Berkeisen der Jugen nicht möglich ist, ein sehslerhastes Ausmauern von Haus aus nicht mehr wieder aut gemacht werden tann, dagegen aber im Gelins

gut gemacht werben tann, bagegen aber im Gelin-gungefalle ben Borzug ber unerschütterlichen Dauer-haftigkeit.

VI. Die Forderung der gewonnenen Maffen.

Die Förderung ber gewonnenen Massen bis zu Tage 18 bilbet für den Bergmann einen der wichtigsten Wie Horderung der gewonnenen Mapen die zu Luge aus bildet für den Bergmann einem der wichtigsten Abschnitte, und ist es daher wol nicht zu verwun-dern, wenn in den letzten Jahrzehnten, seit der Koh-lenbergdau seine heutige volkswirthschaftliche Bedeutung erlangt hat, gerade bei diesem die größten Fortschritte in der Grubenförderung gemacht worden sind und dieser von den Fachleuten die größte Ausmerksamkeit zugewendet worden ist. Der Steinkohlenbergdau hatte aber auch hierzu die dringendste Beranlassung, da bei zugewendet worden ist. Der Steinkoblenbergdau hatte aber auch bierzu die der beringendste Beranlassung, da bei der kolossalen Massenproduction das größte Hauswert mit einem dem Gewichte nach verhältnismäßig geringen Werthe sortzubewegen ist. Den allgemeinen Grundsatz seichaltend, nicht mehr Massen zu Tage außzusördern als unbedingt nothwendig ist, wird schon in der Grude, in den Verhauen eine Trennung des Daltigen vom Unhaltigen oder Tauben vorgenommen und muß ein österes Umfallen sowie jede Zwischensförderung, sobald sie nicht unbedingt ersorderlich ist, vermieden werden, da solches nur Geld und Zeit erssordert, dei Kohlen die Qualität verschlechtert und bei reichen Erzen eine Verzettelung desselben unvermeidlich zur Folge haben wird.

Jur Folge haben wird.
Wan bat zu unterscheiden bie Grubenförberung, bas ist die Förberung ber Massen aus den Bauen und auf den Communicationsftreden nach dem Schachte, und auf den Communicationöstreden nach dem Schackte, fowie die Schacktsörderung, d. i. die Aussörderung der doppelten Bremsbaden, welcher gegen eine auf der vorgelausenen Massen bis zu Tage aus. Bei der Gruben forderung tommt zunächst das Zusammen: sauben und das Einsullen der Massen mittels Krabe und Trog in die Fördergeräthe in Betracht. Auf ganz unregelmäßigen und kurzen Streden erfolgt die Streden: bebingt durch die Größe des Förderquantums, die sorderung auf dem Rücken, auf einigen geneigten Bahnen auf Schlitten und Laustarren, die binreichend Auf der bewegenden Kraft dat man Forderung mittels des gemeinen Bergdaspels, Tas. 3, Fig, 16,

ringer Lange Bogen, wobin die Spann-, Trag- und Erbbogen gehören.
Der Ausbau mittels Mauerung bezieht sich nun auf alle (Brubenraume, und vornehmlich zur Sicherrungsmethobe und dient wol nur noch als eine Zwischenförderung in den Berhauen des Flöhbergbaues, und
auch da nur in niedrigen und engen Räumen, sowie
bei unregelmäßiger Sohle, wo fünstliche Fallvorricktungen sich nicht andringen lassen. Eine weitere, nicht
minder beschwerliche Förderung ist die mittels Schlepptrogs, indem der Arbeiter das Sielzeug sich um die
Brust oder über beide Schultern legt und den Trog,
welcher je nach der Dertlichleit dis mit 6 Centmern
belastet wird, gestützt auf einen Stod, vorwärts zieht,
und werden diese Fördergesche meist in Steintoblenabbauen gedraucht, um die Massen zu den eigentlichen
Förderstellen zu bringen, wie in Frankreich, Belgien
und beim saarbrückener Steintoblenbergbau. Die
Förderung mit dem Laussaren wird auf ebenen und Forberung mit dem Lauftarren wird auf ebenen und nur wenig geneigten Streden, oft auf ziemliche Längen nur wenig geneigten Streden, oft auf ziemliche Längen angewendet, und wird der Karren entweder direct auf der Sohle oder auf Pfosten gelaufen. Bei großen Entfernungen endlich wird der sogenannte ungarische Hund, ein auf drei Kädern sitzender prismatischer Kasten, ebenfalls auf Pfosten fortbewegt (gestoßen), angewendet, und bedient man sich in den meisten Fällen aber, wo es sich um die Fortbewegung großer Massen, zumal auf bedeutende Entsernungen handelt, wol aussichließlich größerer Förberwagen, die auf mit Spurs ichliehlich größerer Forberwagen, die auf mit Spur-trangen verfebenen Rabern auf Gifenbahnichienen gekranzen versehenen Rädern auf Eisenbahnschienen gestoßen, oder auch, wie es auf vielen Gruben jest eins geführt ist, zu einem ganzen Zug rangirt von Pferden und auch von Maschinen gezogen werden. In großz artigster Weise geschieht die Förberung durch Pferde in den bekannten französischen Werken von Creuzot, und so noch an vielen Orten, wie Wieliczka, in England u. s. w. Auf Taf. 3, Fig. 15 sind einige der Fördergefäße, wie Trog, Karren, Körbe, Kübel, Tonne, ungarischer Hund und Eisenbahnwagen abgez bildet worden.

Das Zufördern aus den Abbauen nach den Haupt-förderstreden erfolgt nun entweder durch Bremsberge, b. h. ichiese Ebenen, auf denen die gefüllten För-derwagen bergab rollen und die leeren bergan zieben, oder durch Rollen, Rollschäckte, wie beim Erzberghaue, welche, wie schon früher erwähnt, gleichzeitig mit dem Bormartsschreiten des Aushiebes nachgezogen und von Bergwänden aufgemauert werden. Die Bremsberge Vorwärtsschreiten des Aushiebes nachgezogen und von Bergwänden aufgemauert werden. Die Bremsberge tommen ausschließlich beim Flöhbergbaue vor und sind in der Lagerstätte selbst angelegt, treten aber auch im Gestein auf, sobald man bierdurch eine Abkürzung der Förderwege erzielt oder es sonst die Lagerung des Flöhes erheischt. Die Bremsberge sind oft start geneigt, treten wol auch saiger als Bremsschächte auf, während das Minimum der Reigung abhängig ist von der Köbe, von der Reibung der Bremsmaschine, von ber Sobe, von ber Reibung ber Bremsmafdine, von ber Große ber Laft und ber Beschaffenheit ber Forberbahn. Die Bremsberge, in welchen die Buforberftreden bahn. Die Bremsberge, in welchen die Zusörderstrecken einmunden, sind oft sehr lang, und werden z. B. in England häusig Züge von 20 und mehr Wagen gleichzeitig abgelassen. Die Bremsvorrichtung zur Mäßigung der Bewegung bestebt gewöhnlich in einem einsachen oder doppelten Bremsbaden, welcher gegen eine auf der Seilkordwelle sißende Bremssscheibe von holz oder Gußeisen gedrückt wird.

ober Borlegehaspels, Fig. 17, unter Unwendung von Menfchenfraft und Forderung mittels ber Gopel, welche betrieben werden durch Thiere, als Pferdegöpel, Fig. 18, durch Basser, als Rehrradgöpel, Fig. 19 und 20, Turbinen- oder Wassersaulengöpel, und endlich durch Damps, als Damps göpel, Fig. 21. hinsichtlich der Berbindung mit der Stredensorderung characteristet sich Berbindung mit der Stredensörderung charafterisitt sich bieselbe in solche, bei welcher die unter Tage benutzten Förderzeschäße entweder direct oder auf besondern Gestellen, Förderschalen, zu Tage ausgetrieden werden und in solche, bei welcher das unter Tage denutzte Förderzeschäß in besondere Schachtsörderzeschäße. Tonnen genannt, entleert wird, und wird dieser Ort, wo dies geschieht, das Füllort, Tas. 1, Fig. 3, und die Arbeit des Umfüllens das Anschlagen genannt. Das Füllort ist ein im Schachte liegender erweiterter Raum, von dessen im Schachte liegender erweiterter Raum, von dessen des gleichmäßigern und kürzern Anschlagens halber geswöhnlich noch separate Treiberollen, in welchen die zugeförderten Massen gefültzt und von diesen aus in die Tonnen gefüllt werden, hergestellt sind.
Die Haspelsörderung ist die älteste Methode der Schachtsörderung und tritt jest nur noch in der Grube bei der Zwischensörderung aus. Die Schächte heißen alsdann Ziehe oder Haspelsörderten. Der gewöhnliche Hornhaspel besteht aus dem Aund danne, den gewöhnliche

Hornhaspel besteht aus dem Aundbaume, den beiden Hornern und den haspelstügen, und werden als Forders gesäße der Kübel auch wol kleine Tonnen in Anwen-

gefaße der Kudel auch wol tiette Lonnen in Anwens dung gebracht.

Bei allen Göpeln nun treten besondere Seilkörbe, welche bei jeder Art des Göpels seitwärts vom Schachte liegen und vom Motor aus bewegt wer-den, auf, und mussen dachte jur leberführung des Seils nach dem Schachte in entsprechender höhe über der Hängebant, das ist die Schachtöffnung, besondere Seilscheiden angehracht werden Seilscheiben angebracht werden.

Seilscheiben angebracht werben.

Allen Göpeln ist ferner gemeinsam, daß die Fördersabtheilungen im Schachte mit bestimmten Leitungsvorrichtungen sür die Fördergesäße versehen sein mussen, die je nach dem Querschnitte des Schachts, je nach der Art der Förderung selbst, sowie je nach der Einrichtung der Fördergesäße, beziehentlich der Fördergestelle, eine sehr verschiedene sein kann.

Wie aus Fig. 7 auf Las. 1 ersichtlich ist, werden in gleichen Abständen untereinander zur Begrenzung des Förderschachtes nach rechts und links hölzer, Einstrich e genannt, quer zwischen die langen Schachtsöße

ftrich e genannt, quer zwischen die langen Schachtibse gelegt und inmitten zwischen je zweien biefer Einstrucke ein britter, ber Schachtscheiber genannt, wodurch ber Förderschacht in zwei gleiche Abtheilungen getrennt

Un diesen Solgern nun werden bie verschiedenartigen, jur Geradführung der Fördergefäße sich erforderlich machenden Leitungsvorrichtungen angebracht, und können dieselben entweder in den Schachtwinkeln oder in der Mitte der Schachthölzer angebracht werden. Die einsachte und gebräuchlichste ist die lettere, und kann dieselbe in einer einsachen, resp. doppelten Streich

baumleitung bestehen.

odumtetung bestehen.
In tonnlägigen, flachen Schächten stehen die Einsstriche rechtwinkelig vom Liegenden zum Hangenden, und sind quer über dieselben, und zwar im Schacht-liegenden sogenannte Lonnensachbölzer, welche als Unterlage sur die Straßbaumleitung, auf welcher die Lonnen mittels Rädern laufen, dienen, besestigt und sind wol auch zur Bermeidung des Ausspringens der Lonnen dieselben noch seitlich durch Streichbäume gesührt.

geführt. Die Berbindung der Fördergefäße mit der Maschine erfolgt durch Seile, welche entweder aus hanf, Aloe,

Eisendraht oder Gußstahldraht bestehen können. Der Form nach sind dieselben entweder rund oder platt, und werden hiernach Runds oder Bandseile genannt. Alle Seile werden zu ihrer bessern Conservirung östers getheert. Die Rundseile werden aus 3—6 Liben, von denen eine jede wieder aus 4—8 Drähten besteht, zusammengedreht und zur Herstellung von Bandsseilen die einzelnen Liben nebeneinander mit Draht ausammengessisch. zusammengestidt.

Um dem Fortgehen eines Fördergefäßes bei einem etwaigen Seilbruche und den Verwüftungen vorzuetwaigen Seilbruche und den Verwüstungen vorzu-beugen, welche dasselbe im Schachte anrichtet, hat man für solche Fälle, und vorzugsweise in saigern oder starkgeneigten Schächten, in Verbindung mit dem För-bergestelle oder doch mit dem Rahmen zur Seilleitung Fangvorrichtungen angebracht. Ihrer gibt es nun sehr verschiedenartige und in der Zuverlässigkeit ebenso verschiedene Einrichtungen, welche mehr oder weniger auf dem Borhandensein von bolgernen Leitbaumen zu jeder Seite bes Fordertrums bafiren.

Im allgemeinen laffen fich biefelben nach brei Rich= Im allgemeinen lassen sich dieselben nach dere Richtelle vorspringende Hebel oder Riegel angebracht, welche im Falle des Geilbruchs an der Schachtzimmerung Halt sinden sollen, oder es wird der Leitbaum durch den Fangapparat von innen nach dem Stoß zugedrächt, oder es werden die Leitbaume von zwei Seiten her wirdelich genacht sei es durch gezahnte Ercenter, oder ober es werben die Leitbaume von zwei Seiten her zugleich gepadt, sei es durch gezahnte Ercenter, ober durch Rlauen an hebeln, oder durch vorgestoßene Schneiden und Reile, welche im Momente des Seilsbruchs durch starke Federn u. s. w. herausgeschnellt werden. Auf Laf. 4, in Fig. 19 a und b, sowie in Fig. 20 sind zwei dergleichen Fördergestelle mit Fang vorrichtung versehen abgebildet.

Bas nun speciell die Motoren zur Förderung anslangt, so sehen wir, Laf. 3, Fig. 18, zunächst einen Pferdeg del. Am obersten Theile der stedenden Göpelswelle, welche unten mit einem Japsen in dem Göpelstode steht, sist der Seilsorb entweder cylindrisch oder konisch und ist ferner mit der Göpelwelle der Schwengel oder Rennbaum verbunden, welcher indeß so anges

oder Rennbaum verbunden, welcher indeß so angesbracht sein muß, daß die Pferde umwenden können. Die Bespannung erfolgt durch ein oder zwei Pferde, und sindet man auch Pserdegöpel, so zu Wieliczka, wo vier Paar Pferde die Bespannung ausmachen.
Die Fördergeschwindigkeit beträgt äußerstenfalls nur

vier Paar Pferde die Betpannung ausmachen. Die Hörbergeschwindigkeit beträgt äußerstenfalls nur 0,5 Meter.

Bon den durch Wasserkraft in Umtried gesetten Göpeln ist in Fig. 19 und 20 eine Border: und Seitenansicht eines Kehrradgöpels stigzirt, wobei zu demerken ist, daß die Käder wegen des Bor: und Küdwärtslausens doppelt geschauselt sein müssen und Küdwärtslausens doppelt geschauselt sein müssen und Küdwärtslausens doppelt geschauselt sein müssen und siede einzelne Radabtheilung für sich deausschlagt wird. Die Käder, welche ost eine Höhe von 14 Metern haben, sind zumeist oberschlägig und sien die Seilkörde entweder auf der Wasserradwelle direct auf, oder liegen verdunden mit derselben durch viersaches Stangens vorgelege in der Sohle der Hängebank.

Der Treibemeister hat die Hebel für zwei Schüken, sür den Vrems und für die Sturzhaken bei Tonnensförderung zu schnen und darauf zu achten, daß die eine gezogene Schüke, je näher die Tonne der Hängebank sommt, zur Jemmung der Bewegung mehr und mehr zu schüleßen ist. Die Geschwindigkeit bei dieser Förderung geht dis zu 1 Meter in der Secunde.

Lehnlich den Kehrradgöpeln sind die Turbinengöpel eingerichtet, nur mit dem Unterschiede, daß an Stelle des Wasservales eine Turbine, sei es mit horizontal oder vertical liegender Welle, tritt.

Die Turdine kann je nach den localen Berhältnissen

voll ober partiell beaufichlagt werden. Die Turbinen mussen ferner natürlich ebenso zum Vorwärtse als Rüdwärtslaufen eingerichtet sein, und gestatten zusolge ihrer großen Umbrehungszahl jede beliebige Tonnens geschwindigkeit, welche indessen unter Umfanden durch mebrfache Raderübersehungen berabzumindern ift. bem Beufticachte ju Schnecberg arbeitet 3. B. ein vom Schreiber biefes ausgeführter Turbinengopel, bei welchem die 2 Meter bobe verticale Turdinengopei, bei welchem die 2 Meter bobe verticale Turdine unter einer activen Bassersale von 371 Fuß = 106 Meter arbeitet und die Förderwagen im Schachte bei einer doppelten Raderübersehung die mittlere Geschwindigteit von 2,6 Meter in der Secunde haben.

feit von 2,6 Weter in der Scunde haben. Die Wassersaulengspel endlich, bei welchen der Motor in einer Wassersaulenmaschine besteht, sind in ihrer Anwendung seltener, und sindet man dergleichen im Mansseldischen, in Ungarn, Böhmen und zu Schneeberg in Sachsen. Man wendet sie natürlich vortheils haft nur bei großen Gefällen an, und beträgt die Kördergeschwindigkeit etwa höchsteus 1 Meter in der

Secunde.

Die fraftigsten aller Forbermaschinen find aber bie Die frastigten aller Hordermastinen und aver die mit Dampf betriebenen, Fig. 21. Sie gestatten bei guter Construction und entspreckenden Einrichtungen im Schachte eine Förbergeschwindigkeit bis zu 7 Meter in der Secunde, und sind daber die Dam pfs göpel von größter Wichtigkeit beim Steinkohlenbergs bau, wo es sich um Bewältigung von großen Massen banbelt und das Brennmaterial billig zur Hand ist. Die Dampfmaschinen find bier alle boppeltwirkenb, bagegen im Brincip ber Construction ziemlich mannich: faltig und bier und da mit oder ohne Borgelegräder. Jur Umsetzung ber Bewegung bedient man fich allent-balben ber Couliffensteuerung und bedient sich ferner mit großem Vortheile selbst bei den stärkten Göpeln von 100 und mehr Pferden der Zwillingsmaschinen ohne Schwungrad.

Mls Seillorbe treten hier entweder die gewöhnlichen cylindrischen, oder für Bandseile die Bandseillorbe auf, sowie auch vielfach zur Egalistrung der Geschwins digteit und zur Ausgleichung des Seilgewichts, nas mentlich bei sehr tiefen Schächten, Spiraltorbe in Ans

wendung gebracht werben.

VII. Die Jahrung.

Unter Sabrung im bergmannischen Ginne verstebt man alle biejenigen Einrichtungen und Hulfsvortebrungen, welche zum 3wed die Fortbewegung, beziehentlich ben Transport der Arbeiter in und nach ziehentlich den Transport der Arbeiter in und nach den verschiedenen Grubenräumen haben, und unter Fabren das Fortbewegen in denselben selbst. So dat man das Einsahren, das vor Ort: oder Abdausstößahren, das Aussahren u. s. w.. Aus Tast. 1, Fig. 4 ist eine Einsahrt abgebildet. Die Fahrt (Leiter), das einsachste und weitverdreitetste Communicationsmittel, besteht aus den beiden Fahrtzschenkeln und den Fahrtsprossen, welche in regelmäßigen Entsernungen von 0,3 Weter in die Fahrschenkel einsgesetzt find, und sind die Sprossen nicht wie bei einer gemöhnlichen Leiter rund. sondern breit und in der gewöhnlichen Leiter rund, sondern breit und in ber Mitte noch etwas verstartt. Um besten nimmt man die Fahrtiproffen aus Gidenholz, mabrent die Echentel, bestebend in Halbholz von 7 Centimeter Breite, von weichem Holze sein konnen. Die Befestigung der Fabrten geschiebt Apolie jein tonnen. Die Bejestigung ber Juditen gelwied inigen angebra an jogenannten Fahrtfroiden, bas find quer über zwei links ober recht Schachteinstriche gelegte Spreizen mittels ber Fahrt-baspen, und gibt man benselben zur bequemern Fahrung eine geneigte Stellung, wenn bieselbe nicht schon durch einen flach fallenden Schacht als jolche eisen construirt.

Die Turbinen Bedingt ist. Die zwedmäßigste Reigung ist 70—75
Borwärts: als Grad, und werden lothrechte Fahrten nur in den eitatten zusolge außersten Fallen, bei sehr engen Schächten, die eine Schrägstellung der Fahrten nicht gestatten, gehangen. Bei ibnen ruht namentlich beim Ausfahren die ganze Last des Körpers in den Armen, und ist übersitet z. B. ein bienengöpel, sie sie stellung der Füße ganz unbequem. In saigern Schächten von einiger Tiese mussen die Fahrten absahren sche einer Abtritte angebracht werden Aubebühnen, sogenannte Abtritte angebracht werden können.

Abtritte angebracht werben tonnen.

Statt ber Fahrten bedient man fich wol auch in besondern Fallen, allerdings nur in gang flachfallen-ben Schächten, der Treppen, die entweder im Liegenden bes Schachtes eingearbeitet oder aufgemauert find. Auch bat man wol, so beim Salzbergbau im Salz-kammergute in saigern Schächten Wendeltreppen, und ebendort auch in flachen Schächten fogenannte Autschen, Rutichbahnen angewendet.

Da nun burch bas Fahren auf ben Fahrten, und namentlich bei fehr tiefen Schächten, sowol beim Gin-fahren als auch im verstärtten Dafie beim Ausfahren, einmal bedeutende Zeit, dann aber große Rraft seitens der Arbeiter absorbirt werden, so hat man wol darauf

Bedacht nehmen mussen, wir dan ibn bettung beste in ihrer Arbeiteleistung auszumuten, Einrich: tungen zu treffen, um die Leute rasch und ohne Ab-sorption der Kräfte durch den Schacht einzusähren. Es sind dies die Fahrkunste und die Göpel, oder das Fahren am Seile.

Bas nun zunächst die Sabrfünste anlangt, so ist zu bemerten, daß die erfte berfelben im Jabre 1833 zu Belletfeld am Harze ausgeführt worden ist und sich bort diese Einrichtung mehr und mehr verbreitet hat. In verbesserter Construction wurden sie alsdann in Cornwallis eingeführt, und findet man jest nochanvielen andern Orten, so auf enalischen und besoischen Stein andern Orten, jo auf englischen und belgischen Stein-toblengruben, desgleichen in Westfalen und Przibram in Bobmen, schone und großartige Ausführungen von Fabrtunften.

Ihrer Einrichtung nach laffen sich bieselben in einstrumige und boppeltrumige, und binsichtlich ihrer Bewoegung in solche mit Arummzapsenbewegung und solche mit directer Wirtung ber Dampsmaschinen zers

gliebern.

Bei ber eintrumigen Fabrtunft bat man ein ein-faches Gestänge, an welchem sich bewegliche Tritte be-finden, mabrend an den Stopen bes Schachtes feste Tritte angebracht find, welche von ben beweglichen um die volle hubbobe entjernt liegen.

Bei ben boppeltrumigen Fahrtunften bagegen, Taf. 4, Sig. 17 u. 18, find bie Trittbuhnen gur Auf-nahme ber Fahrenden meist um die boppelte Subhohe voneinander entfernt, bagegen aber, wenn ber Sub groß genug ift, um bie bequeme Stellung eines Den: schatten, laffen bie Eritte auf einsache Subbbbe von-einander sich anbringen, und tann bierbei gleichzeitig ein: und ausgefahren werben. Die beiben Gestänge geben abwechselnd in kurzen Umsehungspausen auf und nieder, und baben die Sahrenden, sobald zwei Tritte sich begegnen, einsach überzusteigen, wobei sich bieselben an eisernen Bügeln, welche in einer für die Hand bequemen Entfernung vom Trittbrete an ben Bestängen angebracht find, feitbalten. Je nachdem nach links ober rechts übergestiegen wird kann man einsober aussahren.

Die Goftange find entweder aus bolg oder Drabts feil, in vielen gallen aber verschiedenartig aus Schmiede.

Der hub ber Geftange ift verichieben, und find bie wern gabrtunfte bis ju einem hube von 4 Metern

ausgeführt worden.

Die Trittbühnen sind bei den meisten Künsten so gestellt, daß beim Begegnen nur ein kleiner Zwischenraum statthat, damit deim lebertreten ein Fehltritt nicht vorkommen kann, und sind wol auch an manchen Orten an den Trittbühnen noch besondere Geländer oder Barrièren angebracht. Außerdem muß aber auch noch eine gewöhnliche Fahrung im Schachte angebracht fein, einmal fur vorkommende Reparaturen, bann aber auch um dem Fahrenden in jedem Falle die Möglich: teit zu bieten, die Fahrtunft verlaffen zu tonnen, und liegt bei einigen berfelben bie Sahrt birect zwischen ben

Bafferrader als Dampfmaschinen in Anwendung tom-men, und hat man bier die Umsehung ber trummmen, und hat man hier die Umsetzung der krumm-linigen Bewegung infolge des Krummzapsens in die geradlinige vermittelt durch zwei Kunst: oder Gegen: krenze, Fig. 14. Bei directer Uebertragung der Bewegung von dem Motor auf das Fahrkunstges känge werden nur Dampsmaschinen in Anwendung gebracht, wodei für doppelte Fahrkunste insbesondere dahin Borsorge zu tressen ist, daß die Gestänge ihre wechselsweise Bewegung vollständig übereinstimmend zu: ruckseen, mas dei der Krummadssenderwegung von rücklegen, was bei der Krummzapfenbewegung von selbst geschiebt. Hierbei hat man zur Erzielung einer für den Uebertritt nöthigen Pause Einrichtungen mittels Kataraktes nöthig, und rechnet man auf diese Kataraktpausen eine Zeit von etwa 3 Secunden. Fig 17 stellt übrigens eine derartige Einrichtung

Begen ber großen Kostspieligkeit der Fahrkunste in ihrer Anlage, geht man mehr und mehr allerorts über zu der zweiten maschinellen Fahrungsmethode, zu dem Fahren am Seile, und werden hierbei die Mannfasten mittels ber Förbermaschine auf ber Förberschale sowol ein: als ausgefördert bei einer zulässigen Geschwindig-leit von 3—6 Metern in ber Secunde.

Die Cinrichtungen find hierbei, namentlich bei tiefen und ftart producirenden Gruben, aufs großartigste.

Da die Forbermaschine ohnebin vorhanden sein muß, fo wird dieselbe mit Rudsichtnahme auf die Zeit, welche die Ein: und Ausstörderung der Leute ersordert, nur etwas stärler zu nehmen sein, ohne daß separate Einzichtungen von nennenswerthen Kosten hierbei erwachsen. rayungen von nennensvertgen Nolten hiervet erwächen. In ber Regel beschränken sich dieselben auf eine gute Leiftung der Förberschale, auf die sorgsame Psiege ber Förberseile und auf Andringung sicherer Bremien an den Förderkörben und dem Schwungrade der Maschine, während zum besondern Schutze der Fahrenden über dem Gestelle Blechdächer, oder für den Fall eines feilbruchs eine ichere Fangvorrichtung an den Gefeellen angebracht ift, über deren Einrichtung schon früher zu sprechen Gelegenheit genommen wurde, und ist in Fig. 20 eine Mannschaftssörderung am Seile abgebildet worden.

VIII. Die Wetterführung.

Die Betterführung, welche jum 3wede bie Ber-forgung ber Grubenraume mit frischer und guter Luft und die Bertheilung berselben auf die verschiedenen Baue hat, bilbet einen hauptgegenstand, auf welchen ber Bergmann fein Augenmert zu richten hat, benn bie ganze Grubenarbeit wird ja nur ermöglicht, wenn alle die Bedingungen erfüllt find, unter benen die Arbeiter überhaupt zu eriftiren vermögen.

hierzu gehört aber athembare Luft und Beseitigung bersenigen Gase, welche für die Lungen sowie für die Gesunden sowie für die Gesundheit aberhaupt schädlich sind. Die schädlichen Substanzen sind im wesentlichen Kohlenorydgas, und schweres Kohlenwasserstoffgas, Kohlenorydgas, und in einzelnen Gruben, so beim Erzbergbau, arsenitalische Dämpse. Schon durch das Athmen vieler Menschen sowie durch das Brennen der Grubenlichter, wodurch ber atmosphörischen Luft Sauerstoff entragen wirt. ber atmosphärischen Luft Cauerstoff entzogen wirb, sobann burch bie Sprengarbeit und die Bersehung organischer Körper, bas Ausbunften ber Arbeiter wird bie Luft an fich verschlechtert, und ist es baher von bochfter Bichtigfeit, auf gute Wetter zu halten und bie Grubenräume zu lüften. In den angeführten Fällen pflegt man nun von matten oder ichle den Wettern zu iprechen, während man unter böjen Wettern alle diejenige Luft bezeichnet, welche dem Organismus seindliche Gase enthalten, so der Schwaden, und von ichlagenden Wettern, welch letzter noch durch ihre leichte Entzundbarfeit tob. und verderbenbringend find und icon fo große und viclfache Opfer gefor-bert haben.

bert haben.
Die Zusammensehung der atmosphärischen Luft, der guten Wetter, beträgt in 100 Raumtheilen 78,5 Proc. Stickftoss und 20,6 Proc. Sauerstoss, 0,84 Proc. Wasserstoss und 0,04 Proc. Kohlensäure. Tritt nun infolge des Athmungsz, Werdrennungsz, Käulniße und Bersehungsprocesses ein größerer Procentsah an Kohlensäure (Ö) hinzu, so sangen bei einem Gehalte von 5—6 Proc. Ö die Lichter an schlecht zu brennen und verlöschen bei einem Gehalte von 10 Proc., und ist school eine 5 Proc. Kohlensäure haltende Luft dem Bergemanne böchst gefährlich.

manne höchst gefährlich.

Das Grubengas, feuriger Schwaden, befteht aus 4 Bolumen Wafferstoffgas und 4 Bolumen Roblenstoff ju 2 Bolumen Rohlenmafferftoffgas verdichtet, und bil-bet im Gemenge mit atmofphärifcher Luft die folagen: ben Better und betonirt, mahrend es für fich allein ben Wetter und betonirt, während es für sich allein nur mit schwachleuchtender blauer Flamme brennt. Dasselbe tommt besonders häusig in Steinkoblengruben vor, aber auch in Steinsalggruben, in bitumindsen Schiefern und fohligem Gesteine. Sine Sigenthum-lichteit besselben ist die geringe Dichtigkeit, vermöge welcher das Gas nach oben strebt und obere Baue, welche keinen Ausgang haben, ausfüllt und sich in Ausbohlungen der Forste ansammelt, dann aber da, wo sich das Gas aus den Poren ver Kohle entwidelt, ein knisterndes Geräusch ähnlich als wenn Erekse überein tnisterndes Geräusch, abnlich als wenn Archse übereinanderfröchen, von sich gibt.

Der natürliche Wetterwechsel ift ber beste und billigfte Der natürliche Wetterwechsel ist der beste und billigste und zugleich sicher, da er stetig und umfassend wirkt, Bei dem natürlichen Wetterzuge, welcher auf dem Borbandensein einer Störung im Gleichgewichte beruht, wird diese Störung durch die Differenz der Temperaturen über Tage und in der Grube hervorgebracht und ist der Wetterzug um so stotter, je größer der Temperaturunterschied ist. Auf die Urt des Wetterzugs insluiren also die verschiedenen Jahreszeiten, und da die Grubenluft an sich stetig gleichbleibt, so können Zeiten kommen, wo der Wetterzug stodt und man zu tünstlichen Husseiten Zuslucht nehmen muß. Aehnlich wie die Temperatur wechseln zwei Schächte nach Maßgabe der Niveauverhältnisse ihrer Hängebänke. bante.

Der fünstliche Wetterzug ist überall da, wo die Niveauverhaltniffe oder gleiche Temperaturen den natürlichen Betterwechsel ausschließen, unentbehrlich und tommt am häufigsten entwidelt vor beim Koblen-bergbau wegen des Auftretens der schlagenden Wetter u. f. w.

Die fünstliche Bentilation ganger Grubengebaube beruht lediglich in der Bermehrung des Dichtigkeits-unterschiedes der im Wetterwechsel stehenden Saulen, und wird dieselbe entweder durch Bermehrung der Temperaturunterschiede, durch ein Erwärmen des aus-ziehenden oder durch Abfühlen des einfallenden Wetterstroms, ober birect durch Bermehrung des Dich-tigleitsunterschiedes auf mechanischem Wege erzielt. Hierbei wird entweder durch saugende Maschinen der

ausgiehenbe Luftftrom verbunnt, ober burch blafenbe Mafchinen ber einfallenbe verbichtet.

Majchinen der einsallende verdichtet.

Bur Erwärmung der Wetter unter Tage bedient man sich sogenannter Wetterösen, Tas. 4, Fig. 2 und 3, welche ebenso gut über als unter Tage angelegt sein können, von denen indessen die letzern insosern vortheilhafter sind, als der Schacht als ein Schornstein von beträchtlicher Zughöhe bereits vorhanden, sür erstere aber unter Umständen ein separater Schornstein aufzusiahren ist. Die Einrichtung der Metteresen aufzuführen ist. Die Einrichtung ber Wetterdfen ist eine sehr einfache, obschon sie nach ber Dert-lichkeit eine sehr verschiedenartig ausgeführte sein

Bon größerer Bedeutung und weitester Anwendung Bon größerer Bedeutung und weitester Anwendung aber sind die Wettermaschinen, die, wie schon bemerkt, blasend, oder was das Natürlichere ist, saugend eingerichtet sein können. Ihrer Construction nach lassen sich dieselben zergliedern in solche mit intermittirender Bewegung, wohin die Kolbenmaschinen, Glodenmaschinen und der Harzer Wettersat, Tas. 3, Fig. 23, gehören, und dann in solche, welche eine rotirende Bewegung haben, wohin die verschiedenen Bentilatoren, als Centrisugalventilatoren, Fig. 24—26, sowie die Schraubenventilatoren, Fig. 27, und die Wettersäher von Fabry, Tas. 4, Fig. 1, und von Lemielle gehören. geboren.

Die Rolbenmaschinen find ben einfach wirkenden Raftenoder Cylindergebläsen nachgebildet und stets zu zwei combinirt, und sindet beim Ausgange der Rolben Depression und beim Niedergange Compression statt. Der Harzer Bettersat, beim Erzbergdaue sehr gesträuchlich und anwendbar bei Bentilation von Grubensbräuchlich und anwendbar bei Bentilation von Gruben-räumen geringern Umfangs, kann einfach oder doppelt wirkend construirt und ebenso als Bläser als auch als Sauger eingerichtet sein. Der einsach wirkende, saugende Apparat, Tas. 3, Fig. 23, besteht in einem prismatischen Kasten, dessen Boden mit Bentilen nach oden gekehrt und mittels eines Krumses an das Pumpengestänge angeschlossen ist. Dieser Kasten taucht nun mit seiner offenen Seite in einen zweiten oben offenen und mit Wasser gefüllten Kasten, durch bessen Boden eine mit Kentil persehene Lutte hervorragt, und Boben eine mit Bentil versebene Lutte hervorragt, und wird beim Aufgange bes Gestänges durch diese Lutte Luft angesaugt und beim Niedergange des Gestänges dieselbe durch die obern Bentile ausgeblasen. Der Stand bes Absperrungswassers gibt die manometrische Pressung birect an.

Die Bentilatoren als Wettermaschinen, welche von benen ber Geblasemaschinen babin zu unterscheiben sind,

Grubenräume, als auch für ganze Grubengebäube in Anwendung, und sind es im lettern Falle vorzugs-weise die Bentilatoren von Rittinger, Letoret, Guibal, weise die Bentilatoren von Rittinger, Letoret, Guibal, Combes, welche alle saugend eingerichtet sind und mit welchen jedes beliedige Luftquantum (man rechnet circa 1—2 Kuditsuß in der Secunde und auf den Arbeiter) angesaugt werden kann. Bur Regulirung des Wetterzugs und zur Absperrung werden je nach Nothewendigkeit Wetterthüren, Fig. 22, eingehangen, die so eingerichtet sind, daß sie von selbst wieder zussallen, was in Streden, wo Förderung geht, under dingt nöthig ist. Auch wird die Wasserfaige mit ganzem Tragwert zugemacht, als Wettersührungskanzl, und wo eine solche nicht vorhanden ist, eine in der Förste der Strede angebrachte Luttensührung zur Cirsculation der Wetter benutzt u. s. w. culation ber Wetter benugt u. f. w.

culation ber Wetter benuft u. s. w.

Anhangsweise möge nun hier an dieser Stelle noch einiges über die Beleuchtung der Gruben gesagt sein. Die von den Bergleuten gesührten Beleuchtungsmittel sind nach den verschiedenen Localitäten sehr verschieden, man hat Kienspane, Fadeln, gewöhnliche Lichter, offen oder geschlossen in Laternen (Blenden), und für Talg und Del Lampen von mannichsacher Einrichtung, und werden nur die Füllorter und lange Förderstrecken stationär beleuchtet, während sonst jeder Bergmann seinen eigenen Leuchtapparat mit sich führt.

Am wichtigsten ist die Beleuchtung derzenigen Gruben, bei welchen man mit schagenden Wettern zu kämpsen hat.

bei welchen man mit schlagenden Wettern zu kampfen hat. hier ist es in ber Grundidee die Sicherheitslampe hier ist es in ber Grundidee die Sicherheitslampe von Davy, bestehend in einer gewöhnlichen runden Lampe, auf welcher ein tegelsormiges oder cylindrisches Drahtgeslecht ausgeseht ist, innerhalb bessen die Flamme brennt, ohne daß bierbei die Entzündung auf die das Ret umgebende, mit schlagenden Wettern erfüllte Luft ausgedehnt wird. Das seine Metallgewebe vertheilt nämlich die hite der Flamme so rasch infolge der großen Abtühlungsstäche, daß das Kohlenwassersossen Abtühlungsstäche, daß das Kohlenwassersossen grades zu seiner Entzündung eines großen Hitzgrades bedarf, nicht so weit erwärmt wird, daß es brennt. Selbstverständlich hat die ursprüngliche Lampe von Davy mit der Zeit mehrsache Verbesserungen und Vervollkommnungen ersahren, sodaß es jest eine

von Davy mit der Zeit mehrfache Verbesserungen und Bervolltommnungen ersahren, sodaß es jest eine Menge von Sicherheitslampen gibt. Auf Taf. 3, Fig. 28 sind zwei dergleichen stizzirt.

Schließlich moge noch bemerkt sein, daß die Sichers heitslampe zwar ein sehr schädbares Balliativ ist, daß es aber immer im Auge zu bebalten ist, durch hinreichende frische Wetter die Ansammlung schlagender Wetter zu verhindern, um völlige Gesahrlosigkeit zu erlangen, denn auch in dem Gebrauche der Sicherheitslampe ist so manche Vorsicht zu beobachten, die, übersehen. unrettbar ibre Opfer sordert.

feben, unrettbar ibre Opfer forbert.

IX. Die Wafferhaltung.

Ebenfo wie die fclechten und bofen Better find bie Baffer, welche ben Grubenbauen continuirlich in mehr benen der Gebläsemaschinen dahin zu unterscheiden sind, als bei diesen mit wenig Presiung große Luftmengen in Bewegung zu sehen, während bei jenen das Umgekehrte stattsindet, sind in ihrer Aussührung von großer Verscheidenheit, welche einestheils auf der Geschalt der Flügel, welche radial stehen, conver oder schalt der Flügel, welche radial stehen, conver oder Geschalt der Flügel, welche radial stehen, conver oder Geschalt der Flügel, welche radial stehen, conver oder Geschalt der Flügel, welche einestheils auf der Geschalt der Flügel, welche in der Geschalt der Flügel, welche das ist entschalt der Flügel, welche in der Geschalt der Grundwasser (so beschalt der Flügel, welche das ist entschalt der Flügel, welche einestheils auf der Geschalt der Flügel, welche das ist entschalt der Flügel, welche das ist entschalt der Flügel, welche einestheils auf der Geschalt der Flügel, welche das ist entschalt der Flügel, welche das ist entschalt der Flügel, welche einestheils au gewältigen, und werden alle die Wittel und Wege, die Grubendaue von Wassern frei zu halten, in den Gellectivbegriff Wasseriff Wass Baffer.

Die Gruben: oder Grundwasser haben alle ihren Ursprung von den auf der Lagesoberstäche stattgehabten atmosphärischen Riederschlägen und den daselbst vorhandenen Bafferlaufen, indem fie fich auf Rluften ober Spalten u. f. w. nach der Teufe verfällen, und ift es erforderlich, zur Heradminderung der Gruben-wasser Borrichtungen zu tressen, wenn möglich dieselben abzuhalten oder doch wenigstens nur dis auf eine be-stimmte Soble, die Stollensoble, wo der Absluß frei und ohne Beibulfe von Maschinen geschieht, verfällen

Der Mittel und Wege jur Abhaltung ober Herab-minderung der Grubenwasser gibt es verschiedene, so das Treiben von Stollen und Stollenslügeln, Um-bruche, Anzüchte, Berflutherungen, wasserbichter Ausbruge, Anzugie, Vernutgerungen, vallervichter Aus-bau, Berspünden durch Holz oder Cementmauer u. f. w., und mussen, da in den meisten Fällen nurgedachte Mittel eine absolute Zurüchaltung der Wasser nicht ermöglichen lassen, die Grubenbaue mit Husse von Maschinen von Wassern freigehalten werden, indem solche aus den tiesern Bauen entweder dis zu den das Baffer abführenden Stollen ober, wo solche nicht vor handen sind, bis zur Tagesoberstäche ausgehoben werden; benn sonst wurde, was allerdings auch beim Versagen der Bumpwerte eintritt, ein Aufgeben der Grundwasser und infolge dessen ein Erjaufen

ber Grubenbaue ftattfinben. ver Grubenbaue statssinden. Die einsachste, in der Wirkung die beste und für jede Basserbebungsteuse anwendbare Maschine ist die Pumpe, dei welcher die Hebung des Wassers inners bald eines Rohrs mit Husser und doppeltwirkende Pumpen, und ersolgt dei erstern der Ausguß des angerhobenen Bassers nur dei Jurudlegung des einseitigen Kolbenwegs, also stoßweise, dei den letztern dagegen continuirlich, indem der Ausssuß sowol deim Auf- als Riedergang des Kolbens ersolat.

Riebergang bes Rolbens erfolgt.

Die wesentlichen Bestandtheile der Bumpen sind bas Kolbenrohr mit dem Kolben, die Saugröhren, die Steigröhren und die Bentile, und unterscheibet man je nach bet Einmundung der Steigröhren über oder unter bem Kolben, Hub: und Druchpumpen. Ist gar keine Steigröhre vorhanden, so hat man den gewöhnlichen Saugsak, und unterscheidet sich der Saugsak vom Drucksake darin, daß ersterer einen hohlen, mit Rlappe versehenen Kolben, letzterer einen völlig geschlossenen Kolben, letzterer mahrend des Anslaugens des Moliers sehenen Kolben, letterer einen völlig geschlossen Kolben hat, ersterer während des Ansaugens des Wassers zugleich ausgießt, dagegen letterer abwechselnd saugt und ausgießt. Auf Taf. 4, Fig. 8 und 9, ist ein einsacher Saug sat dargestellt. Derselbe besteht aus dem Satzoberstud und dem Satzunterstud, zwischen welchen die Kolbenröhre, in der der Kolben spielt, lustidicht eingesetzt ist. In das Unterstud münden die Saugrobre ein und ift am Einmundungspuntte das Saugbenist angebracht. Der Kolben, bessen Einrichtung aus Fig. 16 zu ersehen ist, ist zum luftdichten Abschlusse mit einem Leberstulp versehen und in seiner Kolbenstange mittels eines Stangenhafens an das auf und niedergehende, durch Walzen geleitete Pumpengestänge angeschlossen. Die Einrichtung eines sehr gebräuchlichen einfach wirkenden Drucksales, dessen Drucks oder Steigsböbe oft sehr bedeutend gemacht wird, ist aus Kig. 10

bie Dberflache, bas Terrain jur Zapfung ber im Ge- ben beiben Bentilgehaufen nebst Bentilen, bem Saugrobre birge ober im Gang : ober Floptorper auftretenden und ben Steigrobren, welche lettere entweder mit Muff ober Flantsch untereinander verbunden sind. Der Rol-ben fitt hierbei birect an bem Schacht- ober Bumpengestänge, und wird das Gestänge unterhalb des Drud-jates durch das Scherengestänge weiter fortgeführt, und hat das Gewicht des combinirten Bumpengestänges und hat das Gewicht des combinirten Pumpengestänges die beim Ausgange des Gestänges angesaugten Wasser bei seinem Niedergange durch die Steigröhre hinauspudrüden, sodaß die Drucksätze gewissermaßen zugleich als Balancier für das Gestänge wirten. Die Einzrichtung eines doppeltwirkenden Drucksatzes durfte zur Genüge aus Fig. 12 ersichtlich sein.

Sin einsacher Kolden wirtt bei seinem Auf und Riedergange gleichzeitig saugend und drückend, sodaß ein continuirlicher Wassertragen wird, ausgetragen wird. Alls Ventile sowol für das Saugen als Drücken benuft man Klappenventile, konische und Kugelventile.

benutt man Klappenventile, konische und Rugelventile, Tellerventile, Glodenventile mit doppeltem Sige, Trichter: und Augelventile und endlich Kolbenventile, und als Kolben cylindrische oder Trichter: und Röhren: tolben, und nach der Liderung, massive Metalltolben oder Scheiben: und Stulptolben.

Die Schachtgeftange, welche ben 3med haben, bie Bewegung bes Motors auf die Bumpenfolben ju abertragen, bestehen entweder aus holz in Berbindung

mit Eisen, ober zuweilen von Holz allein, und werden in neuerer Zeit viclfach ganz in Eisen ausgeführt.
Das hölzerne Gestänge ist rechtedig oder quadratisch und besteht aus einzelnen Stangen, Kunststangen genannt, welche stumpf zusammengestoßen entweder mit hallernen Laschen an angi Saiten aber mit Edwiche hölzernen Laschen an zwei Seiten, oder mit schmiedeeisernen dergleichen zusammengeschloßt sind. Aehnlich
ist die Berbindung der eisernen Aunstgestänge, die
ebenso gut rund sein können, nur mit dem Unterschiede,
daß man hier Auppelungen der einzelnen Stangen mittels Muffes ober Flantsches bewirft. Der Quer-schnitt des Gestänges nimmt übrigens regelmäßig ab mit der Zunahme der Teufe. Die Lagerung der mit der Zunahme der Teufe. Die Lagerung der Pumpen im Schachte erfolgt entweder auf starten Hölzern oder Blechträgern, oder auch auf gemauerten Tragebogen.

Bas nun enblich die Motoren zur Basserhaltung langt, so werden beim Bergbau nur in seltenen anlangt, fo werben beim Bergbau nur in feltenen Fallen gur Bewegung ber Bumpenwerte animalifche Krafte und ebenfo wenig vom Wind bewegte Dafchinen angewendet, häufiger bagegen hybraulifche Motoren, in ben meiften Fällen aber wird Dampftraft mit Nach-

brud in Benutung genommen.
Rur bei kleinen Wassersugängen und geringer Wassershaltungsteuse oder bei Gesenken kommen Hand schafter der Docktungsteuse oder Hopkunste vor, während man in beß auch hiersur in neuerer Zeit, namentlich bei Schachtschlein ma die Massersucknes zur gering auftreten abteufen, wo die Bafferzugange nur gering auftreten, Locomobilen als Runftgezeug mit Bortheil be-

nubt, Fig. 7. Bei Bumpen, welche burch Wasserraber bewegt werben, wird die Rraft in ber Regel burch Rrummgapfen, Fig. 15, Abertragen, wobei eine Umsehung burch Borgelegstäder bei verticalen Basserräbern, die oft eine Höhe von 14 Metern erreichen, nicht, wohl aber bei borizontal und schnelllausenden Basserrädern (Turs binen) erforderlich wird, weil für die Bewegung der Pumpen eine gewisse Geschwindigkeit innezuhalten und diese nicht zu überschreiten ist. Bei den gewöhn-lichen Wasserradkusten greift das Jumpengestänge entweder unmittelbar an den Krummzapsen der Radebobe oft sehr bedeutend gemacht wird, ist aus Fig. 10 und biese nicht zu überschreiten ist. Bei den gewöhnzund 11 zu ersehen und die Einrichtung eines Saug: lichen Wasserradfünsten greift das Pumpengestänge und Druckventilgehäuses für solchen aus Fig. 13.
Ein solcher Drucksat besteht aus der Nonne mit welle, oder es hängt an einem Kunstkreuze, welches Stopfbüchse, dem Pumpentolben oder Monch genannt, vom Krummzapsen durch eine besondere Lent: oder

Ortstange in auf: und abgehende Bewegung gesett wird. Bei Unwendung von doppeltem Kunstgestänge, webei sich basselbe in sich balancirt, hat man die sos genannten Gegenkreuze, Fig. 14, welche oben miteinander durch Schienen verbunden sind. In Fig. 4 ift ein Runstgezeug innerhalb eines Grubenraumes

targestellt worden.

Die Wassersaufenmaschinen, Fig. 5 und 6, eignen sich vorzugsweise zur Bewegung von Rumpen, weil die Bewegung bes Wassers in der Maschine genau den Gesehen der Bewegung des Wassers in den Pumpen entspricht. Sie sind daher auch sammtlich direct wirtend eingerichtet und liegen die Pumpen. lich direct wirtend eingerichtet und liegen die gumpenfolben entweber birect unter dem Areibetolden oder fie sind an bas kunftgestänge mittels Krumses oder Schlosses seitlich angeschlossen. Die Wassersaulen-maschinen werden natürlich überall da angewendet, wo man bedeutende Gefälle zur Disposition hat, wie am Harz, im Mandfeldischen, in Freiberg und Schnees-berg in Sachsen u. s. w., und wo man die von der berg in Sachsen u. f. w., und wo man bie von der Majdine verbrauchten Aufschlagwaffer auf einem Stollen jum Abfluß bringen fann.

Die Wafferfaulenmaschinen, Die in ihren Ginrich: tungen fehr vericbieden fein tonnen, befteben im mefent: lichen aus dem Treibechlinder mit dem Treibefolben, bem Sauptsleuercylinder mit bem Communications-rohre nach bem Treibecylinder, bem Sulfe- ober Bor-fteuercylinder mit den nothigen Communicationsrohren steuerchlinder mit den nöthigen Communicationsrohren nach dem Hauptsteuerchlinder und dem Einfallrohre, dem Cinfallrohre selbst, dem Austragrohre und der Kolbens oder Schieberverbindung im Haupts und Hilfsteuerchlinder zur Umsehung der Bewegung. Die Umsteuerung durch einen Kolbenapparat ist die gebräuchslichste, während die durch Schieber nur selten anzurtressen ist, so zu Przibram in Böhmen.

Bur Regulirung, beziehentlich Arretirung der Bewegung sind Haben oder Drossellappen sowol im Ginfall: als Austragrohre angebracht und ebenso

Sahne in den Communicationsrohren zwischen den beiten Steuerculindern eingeschaltet. Die Abbildungen beiden Steuerchlindern eingeschaltet. Die Abbildungen auf Tas. 1 und Tas. 4 dur ten jur Beranschaulichung einer Wasserstäulenlung in ihrer Einrichtung und Aufs

stellungsweise in ber Grube völlig genugen.

Bon größerer Wichtigfeit endlich, zumal beim Stohlens bergbaue, sind die Dampfmaschinen, die man, nicht wie bei den Wassermotoren au gewisse Berhaltnisse gebunden, in jeder beliebigen Kraftdußerung aussubren tann. Die Dampftunfte können ebenso direct als indirect wirkend sein, und wird bei den indirect wirken. den Dampfmaschinen die Araft auf die Bumpen ent: weber burch einen auf: und niedergehenden Balancier, ober burch einen rotirenden Rrummgapfen, beziehungs: weife einen Bahnradmechanismus übertragen. Bei ben viele einen Jahrtadmedatinsmus übertragen. Der ben direct wirlenden Maschinen, welche in der Regel einstach wirlend sind, geht dagegen der Hub des Dampstolbens unmittelbar auf die Pumpe über, und stimmen viele mit dem Principe der Wassersaulenmaschine instylern überein, als der Damps unter den Kolben tritt und bas Bumpengeftange bebt, mabrend bas Beftanggewicht ben Niedergang beffelben bervorruft, zu beffen Ausgleichung sowie zur Erzielung eines regelmäßigen, zuszueimung sowie zur Erzielung eines regelmäßigen, gleichmäßigen Ganges ein Gegengewicht erforderlich in ihrer Anwendung und vortheilbatt find die stehenden Cornischen Dampsmaschinen, während man auser diesen deim Bergdau sonst noch jedes andere Constructionsprincip der Dampsmaschinen in Anwendung gebracht, wol auch dei schwacher Wasserbaltung das Pumpengestänge zugleich mit an die Fordermaschine angeschlossen hat.

Metallurgie.

Bearbeitet von &. Bifchoff. (Zafel 5 bis 8.)

I. Aufbereitung.

Die durch die bergmannischen Gewinnungsarbeiten gewonnenen Erzmassen besitzen selten die Reinheit, welche eine directe Zugutemachung in den huttenwerten gestattet, vielniehr sind die nutbaren Mineralien
in den Erzen mit andern Mineralien gemengt, und
hilden mit biesen in der Mesel compacte ungleichgetige bilden mit diesen in der Regel compacte ungleichartige Massen. Diese fremden mineralischen Beimengungen Massen. bezeichnet man im allgemeinen als Gangarten, und unterscheidet metallische und nichtmetallische Gangarten, je nachdem der wesentliche Bestandtheil derselben ein Metall ist oder nicht. Die erstern können nun als Träger eines nutbaren Metalls selbst nutbar, oder, wie fast alle nichtmetallischen Gangarten, werthsos sein, werden jedoch, abgesehen von ihrem absoluten Werthe, auch werthlos, wenn sie auf die anderweite Bugutemachung des haupterzes nachtheilig einwirten.
Die Absonderung dieser Gangarten vor der eigentstien Berhüttung ist die Ausgabe der Ausbereitung,

lichen Berhüttung ist die Aufgabe der Aufbereitung, welche bezwedt, durch mechanische Hulfsmittel die werthvollen und nupbaren Gemengtheile zu gewinnen und die werthlosen zu entsernen. Die Arbeiten der Ausbereitung sind demnach Separationsarbeiten, welche entweder ohne oder mit Zuhülsenahme des Wassers ausgeschrt werden. Diesen Arbeiten muß jedoch in den meisten Fällen eine Berblessegen der in den compacten Erzstüden enthaltenen werthvollen Gemengtbeile des weckt. wesdalb die Ausberzitungsarbeiten aus beile bezweckt. wesdalb die Ausberzitungsarbeiten aus theile bezwedt, weshalb die Aufbereitungsarbeiten aus einer wechselnden Reihenfolge von Zerkleinerungs und

Separationsarbeiten zusammengesett sind.
Die Separation eines zerkleinerten Hauswerts gesichieht nun nach der Dichtigkeit der einzelnen Gemengstheile in der Weise, daß in der Regel die specified schwerften als die salf stets werthvollsten Gemengtheile bereute absolichen merden. baraus abgeschieden werden. Man loft biefe Aufgabe baburch, daß man aus einem Haufwerte die gleich-großen Gemengtheile abscheidet, also nach Maßgabe ber Größe separirt, und dann aus diesem Gemenge gleichgroßer Studen die schwersten und wertboollsten abscheidet, also nach Maßgabe des absoluten Gewichts trennt. Die erste Urt der Separation nennt man trennt. Die erste Art der Separation nennt man Klassissieren oder Klassieren, die zweite Sortiren. Man erreicht aber auch dasselbe Ziel, wenn man sich zuerst ein Gemenge von Stüden berstellt, von denen jedes das gleiche absolute Gewicht besitzt, und aus diesem Hauswerte, welches nothwendig aus verschieden großen Gemengtheilen bestehen muß, nach der Größe die einzelnen Iheile absondert.

Werden diese Arbeiten mit Buhulfenahme des Waffers ausgeführt, jo beißt die Aufbereitung eine naffe, im Gegenfat gur trodenen, welche jenes Mittel nicht

anmendet.

Die erfte Urbeit ber trodenen Aufbereitung wird in ber Grube felbst vorgenommen, indem man die herein-gebrochenen Maffen von dem tauben Gestein, welches man Berge nennt, trennt und gleichzeitig auch die baltigen Massen oberflächlich nach ihrer Beschaffenheit absondert. Je nach ihrer Größe gibt man den erzigen Gesteinsstüden die Namen Erzwände und Erze oder Grubenklein. Die Erzwände theilt man in:

Derberz, wenn die einzelnen Stüde derbes, Mittelerz, wenn die Stüde grob eingesprengtes, Bergerz (Pochgänge), wenn die Stüde fein einzgesprengtes Erz enthalten. In diese drei Sorten und Grubenklein sortirt, werden

befondere Scheiben, und wird mit leichtern Sammern (Scheidehammer) forgfältiger ausgeführt, während das Ausschlagen der Mittels und Bergerze in der Rähe Ausschlagen ber Mittels und Bergerze in der Rahe bes Sturzplates auf einem geräumigen Plate der halbe ersolgt, welcher mit einem leichten Dache bedeckt (überschauert) ist. Bei dieser Arbeit ift es hier und da üblich, die Erzwände durch Begießen mit Wasser von anbängendem klaren Schmuz zu befreien. Mit der Sortirung der Erze in mehrere Sorten verbindet man bei der Ausschlagearbeit zugleich den Zweck, die Erze in eine für die nachfolgende Zerkleinerung taugsliche Form zu bringen. Bei der Bektimmung der liche Form zu bringen. Bei der Bestimmung daug-liche Form zu bringen. Bei der Bestimmung der Anzahl der Sorten, in welche man die ausgeschlagenen Erze sortiet, wird nicht selten auch darauf Rücksicht zu nehmen sein, ob die auszuschlagenden Wände mehrere nupbare Erzsorten enthalten, welche für sich ausgehalten werden mussen, welche sein sie allein weiter verarbeitet werden follen ober ben Berth

ausgehalten werben mussen, weil sie entweber für sich allein weiter verarbeitet werden sollen oder den Werth des Haupterzes beeinträchtigen. Mit Bortheil kann man sogar auch die Gangarten nicht unberücksicht lassen, und in Rücksch auf diese die Erze trennen, z. B. in schwerspatige, quarzige oder kalkige, wodurch man nicht allein sich selhst die Ausbereitung erleichtert, sondern auch der Berhüttung einen Dienst erweisen kann. Die derben Erze, welche aus der Grube gekommen, und die, welche beim Ausschlagen gewonnen wurden, kommen hierauf zur Scheide arbeit, welche bezweckt, möglichst reines Derberz aus dem rohen zu gewinnen. Zu diesem Behuse werden von Jungen, Invaliden oder auch weiblichen Arbeitern die Stück zerschlagen und in mehrere Sorten sortirt, deren Anzahl sich im allgemeinen nicht selftseten läßt, sondern lediglich von der Beschaffenheit der Erze abhängig ist. Es gelten auch hier im wesentlichen für die Sortirung dieselben Gesichtspunkte, wie deim Ausschlagen, nur muß man dei weitem sorgsältiger versahren und reiner sortiren. Der größere Werth der Erze (Scheideerz) verlangt, daß diese Arbeit in geschlossenen Käumen vorgenommen wird, welche man Scheidessichten nennt, in welchen die Scheidessische oder Scheidebanke mit den in ihnen eingelassenen eisernen Scheidebalten, die als Unterlagen beim Rerschlagen bienen ausgestellt sind gelaffenen eifernen Scheibeplatten, die als Unterlagen beim Berichlagen bienen, aufgestellt find. Bor und binter ben scheibenden Arbeitern stehen Gefäße, welche

noch nicht seingepochten Theilen, die wieder in den Pochtrog zurückallen, getrennt.

Die Arbeiten der nassen Ausbereitung, welcher die Mittel: und Bergerze, die sowol beim Ausschlagen und auch dei der Scheibearbeit gewonnen worden sind, unterworfen werden, beruhen bezüglich der Separationsarbeiten auf dem Verhalten der sesten steinigen Körper in ruhigem und bewegtem Wasser; man erreicht also die Separation der Erzibeile auf mechanischem Wege, während bei der trockenen Ausbereitung das Auge und die Janub des Arbeiters die Mittel zur Absonderung bieten.

Die Zerkleinerung, welche auch dei der nassen Ausbereitung der Separation vorausgeben und die Erzebereitung der Separation vorausgeben und die Erze

bereitung der Separation vorausgehen und die Erzeitüde für diese lettere erst tauglich machen muß, geschieht auf mehrsache Art; entweder werden die Erzeitüde durch Quetschwerke (Walzen), durch Pochstüde durch Duetschwerke in bis zu der Größe zertheilt, bei melder ein möglicht politäupiege Auschlieben der bei welcher ein möglichst vollständiges Aufschließen der einzelnen Erzpartitelchen erfolgt ist. Bis zu welchem Grade die Zerkleinerung getrichen werden soll, richtet sich ganz nach der Beschaffenheit des Erzes und läßt sich nur durch die Erjahrung sesstellen. Zweckmößig 3wedmäßig ich nur durch die Erfahrung feststellen. Zwecknäßig ist es aber, namentlich sur grob eingesprengte Erze, eine stusenweise Zerkleinerung, d. h. vom Gröbern zum Feinern vorzunehmen in der Weise, daß man die schon vollkommen ausgeschlossenen gleichartigen Gemengtheile absondert und den Theil, welcher noch nicht genügend aufgeschlossen ist, einer weitern Zerkleinerung unterwirft u. s. w.

Das Bertrümmern ber Erzitude burd Balgen eignet Das Zertrümmern der Erzstüde durch Walzen eignet sich vorzüglich für grob eingesprengte Erze und geschieht dadurch, das dieselben zwischen zwei gegeneinander rotirende gußeiserne Walzen von eirca 40—60 Centimeter Durchmesser gebracht werden, von denen sie infolge eines allmählich zunehmenden Druckszermalmt werden. Das zerquetschte Gut muß fast tets nach der Größe des Kornes abgesondert werden, d. h. klässiert werden, was durch einen zunächst dem Walzwerte ausgestellten Siedapparat dewerstelligt wird. Das Zerquetschen durch Walzen kann nun trocken gesschen, oder man kann auch, um den sich bildenden Staub für die um den Apparat beschäftigten Arbeiter unschäde für die um den Upparat beschäftigten Urbeiter unschad: lich zu machen, die Erze naß quetichen und zu biefem Bwede mahrend ber Arbeit Baffer zwischen die Balgen einleiten. In diefem Falle muffen dann auch die darauf-folgenden Klassirungsarbeiten naß vorgenommen werden.

jolgenden Massirungsarbeiten naß vorgenommen werden. Für fein eingesprengte Erze eignet sich besonders das Jerkleinern mittels der Poch: und Stampf: werke, durch welche man im Stande ist, die Erze sehr fein zu zertheilen und baher auch ganz volltommen aufzuschließen. Die Bochstempel oder Stampsen, welche in ihrer Anordnung und Führung denen eines Arodenpochwerks gleichen, fallen auf eine die Sohle eines mit Wasser gefüllten Arogs bildende harte Unterlage, die Poch oble, nieder und zerkleinern unter beständigem Zusluß von reinem Wasser die Erzstücke, welche aus der sogenannten Pochrolle, dem Kasten, welcher binter den scheibenden Arbeitern stehen Gesäße, welche zur Aufnahme ber ausgeschiedenen Erzsorten dienen und in welchen die Erze nach den Borrathördumen lage, die Pochsole, nieder und zerkeinern unter der kanden die Erze nach den Borrathördumen gesammelt, einer weitern Berarbeitung vordelten dus der sogenannten Pochrolle, dem Kasten, welcher gesammelt, einer weitern Berarbeitung vordelten dus der sogenannten Pochrolle, dem Kasten, welcher gesammelt, einer weitern Berarbeitung vordelten dus der sogenannten Pochrolle, dem Kasten, welcher gesammelt, einer weitern Berarbeitung vordelten dus der sogenannten Pochrolle, dem Kasten, welcher beide Abeiden des Bildes Fig. 3, Tas. 5, ist eine Scheidebank dargestellt.

Die dei der Scheidebank dargestellt.

Die dei der Scheidearbeit gewonnenen reinen Erzestütung geschiebt mit Halse des sogenannten Klopfers, welcher beim zu tiesen Herden des sochstempels von diesem getrossen und deweigt wird und due entstehende Erschütterung das Hochende Erschütterung das Hochende Erschütterung das Kerausfallen der Pochwerze aus der Rolle bewirkt. Das während des Pochwerze aus der Rolle bewirkt. Das während des Pochwerze aus der Rolle bewirkt.

brt nun entweder auf der vreiten oder der Zeite des Rochwerks die sein genug gepochten 1, ja oft jogarschäblichen größern Zerkleinerung. sig. 1 veranschaulicht die Einrichtung eines werks und der zur Ausbewahrung und Zues Pochgutes dienenden Rolle nehlt Klopfer. den jeines feiner Weitern Erklärung. Die Stempel, Gewicht von ungefähr 3—4 Centier bestigen, der Reael 20—30 Centimeter hoch geboden. ber Regel 20—30 Centimeter hoch gehoben. erkleinern durch Mahlen tommt bei der itung seltener, wohl aber bei der der knwendung. Zu letzern Zwede benutzt Regel sogenannte Regelmühlen, welche so find, baß in einem aufrechten eifernen Regel, iere Oberfläche mit Schneiben versehen ift, benfalls eiferner Regel breht, beffen außere ebenfalls mit Schneiben verfeben ift. Dabiese Schneiben so gestellt sind, daß sie iber sich bewegen, wird die Zerkleinerung brt, die aber in diesem Falle ein weiches porauefest.

Berkleinerung ber Erze, welche eigentlich nur beit anzuschen ist, solgt nun die Separation ien (Bemengtheile, und zwar, wie schon oben , burch die boppelte Absonderung nach der b nach dem absoluten Gewichte berselben. b nach bem absoluten Gewichte berselben. in nun entweder zuerst nach der Eröße und) dem absoluten Gewicht, oder ungekehrt dem Gewicht und dann nach der Eröße abzum man zwei getrennte Wege einschlagen, der erste durch die sogenannte Setarbeit, durch die sogenannte Herdarbeit charaften. Den ersten Weg wählt man, wenn man kiden von größerm Volumen zu thun hat, mit den von Malen zerauetschen. Den mit den von Walzen zerquetschten, den venn man die Zerkleinerung behuss eines schließens sehr weit hat treiben müssen, wie ruggel durch Pochwerke geschieht.

te Aufbereitungegang, reprafentirt burch bie it, beginnt nun bamit, baf bie zerkleinerten urch eine Reihenfolge von beweglichen Gieben ieben großen Siebmaschen nach ihrer Broße er getrennt werben. Je nach ber Große man biese Kornklassen als:
n, wenn sie ungefähr 64—20 Millimeter

16-6 en, » n n 4—1 1—0,25

er haben, theilt aber jebe dieser vier Rlaffen e vier bis fünf Unterabtheilungen. Der at ist in ber Regel unmittelbar neben ober Berfleinerungsapparat angeordnet und be-Pertieinerungsapparat angeordnet und be-Plansieben oder Trommelsieben, je ie Siebe eben aufgespannt oder cylindrisch e Siebe sind stets geneigt aufgestellt und mit das abzusiebende Gut darüber hingleitet, igt werden, was bei Plansieben durch Hin-drieben oder Aufschlagen, bei Trommels-h Drehen um eine geneigte Uchse bewertstelligt

wendigfeit wird, mit bem Sieben, indem man über bie Siebe einen Wafferstrom leitet oder die Siebe im Waffer bewegt.

Die nach der Korngröbe abgesonderten Erzstüde unterliegen nun je nach ihrer Größe verschiedenen Behandlungsweisen, welche aber alle bezwecken, aus den Haufwerken von gleicher Größe die schwersten und werthvollsten Gemengtheile abzuscheiden. Bei den Stussen erfolgt dies durch die sogenannte Klau ber arbeit, welche darin besteht, daß mittels der Haub die metallischen und schwersten Stüde herausgesucht und je nach ihrem Erzgehalt in verschiedene Sorten sortiet werden. Die Graupen und den Grieß unterwirft man der Seharbeit, welche die Sortirung auf mechanischem Wege bewertstelligt. Taucht man nämlich ein in einen Rahmen eingefaßtes Sieb, auf welchem sich ein Gemenge gleichgroßer, aber verschieden dichter Körper besindet, schnell einige Zoll tief unter Wasser, so werden sämmtliche Körner nachsinken und sobald sie das Sieb wieder erreicht haben, in ganz anderer Weise als ursprünglich sich auf demselben angeordnet sinden. Die dichtesten Körner werden den minder dichten vorauseilen und den Boden des Siedes zuerst erreichen; die weniger dichten dagegen sich oben aber Die nach der Rorngrobe abgesonderten Erzstude erreichen; die weniger dichten dagegen fich oben ablagern; zwischen beiden Schichten findet natürlich ein Uebergang in der Dichte statt. Je öfter man dieses Eintauchen wiederholt, desto volltommener geschieht diese Trennung nach der Dichtigkeit, welche dann ein dichtenweises Abheben ber Korner mittels eines flachen Bretchens ober Blechs gestattet. Die Setziebe, welche man in diesem Falle Stauchsiebe nennt, enthalten die auf: und niedergehende Bewegung entweder durch Menschenkraft (Handschsiede) oder durch Maschinen: trast (mechanische Setziebe). Ein mechanisches Setzisch, Tas. 5, Fig. 3, erhält die Bewegung durch eine Daumenwelle, welche auf das eine Ende eines Hebels, an beffen anderm Enbe bas Sieb mittels einer fteifen Stange aufgehangt ift, nieberbrudend wirft und baber bas Sich auf ber anbern Seite hebt. Der Nieder-gang bes Siebes erfolgt burch bas Uebergemicht bes-selben und tann die Geschwindigkeit durch Vermehrung oder Berminberung bes Ausgleichgewichts Rasten auf bem vorbern Theile bes Hebels, sowie burch die Form bes niederdrückenden Daumens regulirt werben. Hat man z. B. ein Gemenge von Bleiglanz und Cisenties neben einer quarzigen Gangart, so erzhält man am Boben bes Siebes eine Schicht reinen Bleiglanz (spec. Gew. = 7,5), hierauf ein Gemenge von Bleiglanz und Ries, dann reinen Ries (spec. Gew. = 5), vietglanz und Ales, dann reinen Mies (ppec. Gew. = 5), dann Ries mit Quarz gemengt und zu oberst reinen Quarz (spec. Gew. = 2,5), welcher als unhaltige Substanz (Berge) weggeworsen wird. Ist die Aufschließung durch das Bertleinern eine vollständige geschließung die Geparation volltommen erreicht worden. Da jedoch ersteres nicht immer der Fall ist und noch unvollständig ausgeschlossene Theile übrige und noch unvollständig aufgeschlossene Theile übrig-bleiben, welche sich nach ihrem specifischen Gewichte ebenfalls im Setsiebe schiebtenweise ablagern, so ist mit das adzusiebende Gut darüber hingleitet, igt werden, was bei Plansieden durch hingleitet, dieden oder Aufschlagen, bei Trommels dieden oder Aufschlagen, bei Trommels dieden um eine geneigte Achse dewerkstelligt inn die einzelnen größern oder kleinern Gezeines zu klassieren der kleinern Gezeines zu klassieren welche ferieben Mostraths freiliegen, gt das Sieden keinem Anstande, wohl aber n der Vorrath sein ist und infolge davon ken Todens vorheriger abeite aneinander adhäriren, es nothselelben in einen frei beweglichen Justand zu das am leichtesten durch Aufschen Auftand zu das am leichtesten dann, wenn es zur Nothseles Abläutern der Albeit auf dem Siede abhängig gemacht werden

muß, sodaß die Ueberwachung dieser Arbeit einen er: ber Apparate zu bringen, mit welchen die nachfolgende fahrenen und intelligenten Mann verlangt. Der Be- Klassirungsarbeit vorgenommen werden soll. Tas. 5, trieb der Setarbeit in der beschriebenen Beise leidet Fig. 2 sehen wir einen Mann mit dem Ausheben des aber an dem wesentlichen Mangel, daß dabei beständig Mehls aus der Mehlsührung beschäftigt, welche in Unterbrechungen vorlommen, da bei jedesmaligem Ab-beben des Setzutes die Maschine außer Gang gestellt werden muß. Man ist daher bemüht, diesem Uebel-stande zu begegnen dadurch, daß man Maschinen con-struirte, welche ein continuirliches Ableeren des Abhruirte, welche ein continuirliches Ableeren des Abbubes und des Seherzes bewirken; berartige Maschinen sind in großer Anzahl angegeben und vielsach mit Bortheil in Anwendung gebracht worden. Rach diesem Berschren bereitet man außer den durch Quetsch- und Walzwerte zerkleinerten Erzen auch das Grubenklein auf, welches jedoch von der vorausgehenden Zerskleinerung ausgescholsen bleibt. Auch die Ausbereitung ber Roblen, auf welche bei ben Brenmaterialien gurudgetommen wird, geschieht auf Grund dieses Berfahrens.

Das zweite Aufbereitungsversahren, bei welchem man erst sortirt und bann flassier, eignet sich inst besondere für die feinen Erzelassen, die Mehle, weil beren vorherige Absonderung nach der Größe burch Siebe Schwierigleiten barbietet, welche mit ber gunehmenben Feinseit bes Rornes sich vermehren, wahrend eine nachherige Klassirung leicht ausführbar
ist. Die Mehle werben niemals troden ber Sortirung unterworfen, sondern mit Wasser angemengt, als Trube, wie sie mit hülfe der Naspochwerte hersgestellt, von den Siebapparaten des ersten Berfahrens als Durchfall durch die letzen Siebe oder beim Ablautern des Grubenkleins gewonnen wird. Die Sor-tirung der Trube beruht nun darauf, daß in einem borizontalen Bafferstrome mit abnehmender Geschwindigborizontalen Wasserstrome mit abnehmender Geschwindigleit zuerst die Theile zu Boden fallen, welche das größte absolute Gewicht besitzen, sodann die weniger schweren, und endlich im fast ruhenden Strome auch selbst die leichtesten Mehle zum Absehen gelangen. Um dies volltommen zu erreichen, darf die Trübe nicht zu dick sein, damit die freie Beweglichteit der einzelnen Theilchen nicht gehindert werde. Diese Ab-lagerung der einzelnen Gemengtheile geschieht in rinnen-förmigen Kästen mit stusenweise zunehmendem Querformigen Raften mit ftufenweise gunehmendem Quer-ichnitt, der sogenannten Dehlführung, aus welcher die einzelnen Dehlforten mit einer Schaufel ausgeicaufelt (ausgehoben, ausgestochen) werden tonnen. Die gröbsten Dehlsorten, welche sich am haupte ber Mehlführung abseten, nennt man Sauptel, Die feinern Schlieche und Die feinsten Schmant. Um Unterbrechungen, welche beim Ausstechen ber Mehl-Unterbrechungen, welche beim Ausstechen ber Mehle forten aus ber Dehlsührung unvermeiblich sind, ju umgeben, muß man noch eine zweite Reihe solcher Kaften, eine zweite Mehlführung haben, in welche man bie Trübe leitet, während man die Mehle aus der andern entfernt. Man tann jedoch diesem Uebelstande andern entfernt. Man tann jedog viejem uevenjanve auch dadurch vorbeugen und zugleich die Arbeit des Anshebens ersparen, wenn man einen sogenannten Spistastenapparat benutt, welcher mit der Ersparnis an Arbeit auch noch eine continuirliche Wirkung bes Apparates verbindet. Dies wird dadurch erreicht, daß man den auseinandersolgenden Kästen der Mehlesteinen berinden horizontalen sondern einen geneigten

unmittelbarer Rabe ber Berbe, benen bie weitere Berarbeitung ber fortirten Deble obliegt, vorbeifließt.

Betrachtet man ein Gemenge von Gangart und Gra-theilchen, wie es aus ben einzelnen Raften ber Mehl-führung ausgehoben worben ist, und das aus Theilführung ausgehoben worden ist, und das aus Tyenschen von gleichem absoluten Gewichte bestehen soll, so ist unschwer einzusehen, daß ein solches Gemenge Theilchen von verschiedener Größe enthalten muß; es werden neben den groben Theilen von geringerer Dichtigleit auch seinere von größerer Dichtigleit sich vorsinden, welch letztere leicht durch ein einsaches Absoluben gewonnen werden könnten. Eine derartige Absoluben gewonnen werden könnten. Eine derartige Absoluben gewonnen werden könnten. sieben gewonnen werden könnten. Eine derartige Absonderung laßt sich bei groben Mehlsorten halbwegs
noch ausführen, mahrend sie bei seinern wol kaum
zu einem befriedigenden Resultate führen würde. Man benutzt beshalb zur Klassirung der eine und dieselbe Sorte von Mehl enthaltenden Trübe ein anderes Wittel, welches auf bem Berhalten ber Mehle in einem bunnen Wasserstrome beruht. Läßt man nämlich Trübe, welche verschieden große aber gleich schwere Mehltheilchen enthalt, über eine geneigte Gbene in fehr bunner Schicht fließen, so wird bas Wasser die leichtern, gröbern Mehltheilchen, welche vom Wasser wegen ihrer Größe ftarter gestoßen werden als die fleinern und bichtern, sortreißen, während die seinern Theilchen, gewisser-naßen an der geneigten Ebene hastend, der Ein-wirtung des Wasserstroms widerstehen und demgemäß auf der geneigten Ebene zurückleiben. Diese Art der Absonderung nach der Größe nennt man Schlämmen voinverung nach der Große nennt man Schlammen oder Waschen, und die dazu benutten Apparate Waschherbe. Auf diese Waschherbe gelangt nun die durch die Mehlsührung sortirte Trübe sosort und continuirlich zusließend aus dem Spitkastenapparat, oder, wenn man sie in nassem Justande aus den Mehlsührungen gewonnen hat, nachdem sie vorher mit Wasser diesenschaft worden ist. Zu diesem Vonacht diesen Ausgelöst worden ist. Zu diesem 3mede bienen Upparate, welche man Gumpen nennt, und beren einfachste Form in Jig. 2 als ein Kasten mit Wasserjusuß bargestellt ist, an welchem ein Arsbeiter mit Unmengen bes nassen Wehles mit Wassersich beschäftigt. Die Zahl der Herde, mit welcher man das Berwaschen der Mehlsorten vornehmen kann, ist sehr groß; sie sind entweder feststehende, wie der liegende Herd, Schlämmberd, Schlämms graben, Kehrherd, oder bewegliche: Stoßherd, Drehherd. Der am häusigsten zur Anwendung gelangende ist der Stoßherd, den wir Fig. 2 abgebildet sinden. Die geneigte Herdebene desselben ist duthäusen an Ketten beweglich gemacht und erhält während des Darüberleitens der Trübe beständig Stöße, durch welche die am Herde zurückleibenden Mehle sich dichter aneinanderdrängen und einer wacte Masse bilden. Die Stöße ersolgen von einer Welle aus durch Däumlinge, die gegen einen Hebel und durch diesen mittels einer Schubstange auf eienn Kloß wirken. Nach vollendetem Ausschub fällt der man bas Bermafchen ber Mehlforten vornehmen tann, sparniß an Arbeit auch noch eine continuirliche Wirtung bes Apparates verbindet. Dies wird dadurch erreicht, baß man den auseinandersolgenden Kästen der Mehleschen gibt, und am tiefsten Kunkte eine kleine Austigken ber gegen einen Prelktog zurück, wodurch der führung für die sortieten Mehle andringt, welche, durch diese abgesührt, sofort der solgenden Separationstate auf dem Herde zugeleitet werden können. Diese Apparate, mögen sie nun einen horizontalen oder gesneigten Boden haben, sind in unmittelbarer Folge der Raßsparate, anzulegen und zugleich in die nächste Rähe La troot Francusculer rechent meintlich aus einem der eine der eine Erfeit eine Erfeit eine Der mannichte eine Erfeit der Process for excentinatelichen mortee to it was geene frei in ja Grante, nur mith bas, mas bei ben einemenn freien narch bie Brichung, bier burch ben auf, mithen fallfinie etholica, equalit

Ter Auffereibeng ber Gege wird in ber Gegenwart Free receive Naturellimbert gewiemet, und namentlich an deten, was a holy um the Aufbereitung großer Mairen geringhaltiger Erze handelt, ift man zu ganz handen in Berkelterungen gelingt, welche turch tie zeichen eine Mahchinenhaumeien eine wesentliche wirde gerinden haben. Es zeichnen sich in dieser Bezeichung unter andern an die großertigen Aufbergebartung unter andern an der gerindern Aufber reifung norffeitlen zu Monsthol um Harz, zu Pizibram in Böhnen, allgemein die een Monnfandes und Lefters reich i, welche i listere rand ben hodvertrienten Rittinger seine Ansbereitung auf einen hohen Grab der Boll-tommenheit gebrecht hat. Melde Rührigleit übrigens auf diesem zelle herrscht, beweißt eer Umstand, das nicht wenige Majdinenwertpatten einzig und allein jich mit bem Ban von Antbereitungsmatchinen be-Mattigen, unter benen die Habrit Symbolot in Mall bei Teoly die eiste Stelle einnimmt, da sie viel zur Ausbaldung und Horberung des Aufbereitungswesens

beigetragen bat

II Brennmaterlatten.

Bener zur Beschreibung ber eigentlichen metallurgricken Arbeiten geschriften werben kann, erscheint e-nothweitig, der die Materialien, welche jur Orzengung ber ihr bis metallurgiphen Procepe unumganglid) noth wenbigen Blitine bienen, einige voran juhdiden. Sie Breunimsterraften, beien Vehre in bei Metallurgie ein Mapitel von ber größten Wildstigfeit bilbet, entstammen em Kaptier den er gespien wondigen einer, eingammen entweber dem Pflanzenreich, wie das Nolz, ober dem Mineralreich (Int), Braunfolde, Steinfolde), und werden entweber inch verwendet, oder vorder durch Erdigen dei mehr oder weniger Lutzutritt in die zwedmäßigste Zorm gebracht. Turch dies Bedand lungsweise erhält man einerheits breundare Gage, und anbererfeits vertobite Brennmaterialien, wie golgfoble und Cogis.

Erbipt man bagegen ingendein feftes Brennmaterial mit atmeirhartider guft, is entwidelt es ebenfalls Gaie, welche Gauerfteff aus ber guft absorbiren, und verbrennt, fotag es bie auf bie Aide verschwindet. Deterent, ierab es ete auf eit tour vericwiner. Die Berbrennung tes Brennftoffs in vollständig ersfelgt, menn ber Zutritt ber atmofebariiden Luft fo geregelt worden in, bas bie Berbrennungsproducte nur Maffer und Roblenfaure, ale feine einer bobern Empation fabigen Rorrer und auch fo wenig als moglich überidunige guft entbalten. Die Ericheinungen bei tiefer Berbrennung fint aber veridieben, je nach ber Bufammenfepung tes Brennmaterials; es ver-verbrennt taffelbe entweber mit flamme, ober obne Diejenigen; welche verbalmikmagia Flamme. Alamme. Liesenigen; weide verbatinismung viel Balgerstoff enthalten und breinnbare Gale entwicken, verbrennen mit Flamme, wie Helz, Tori, Braun: und Steintoble, wogegen biejenigen ohne Flamme verstennen, welche frei von Masserstoff sind, wie Holztraffolie und die perfodite Braun: und Steins piel und Torftoble und bie vertoblte Braun: und Stein: toble. Go hangt baber bie Glammbarteit von bem (Behalte an Wafferstoff ab, ber mit Roblenstoff brenn: bare Gase erzeugt, welche Eigenschaft nicht zu ver-wechseln ift mit ber Brennbarleit, b. b. ber Leichtig-teit, mit ber sich ber Brennstoff entzundet und bie mit teiner zunehmenden Dichtigleit abnimmt.

Bon großer Wichtigfeit ift für bie Beurtheilung ber Bute und bes Werthes eines Brennmaterials bie Ermittelung feines Warmeeffectes, b. b. ber bei ber wollstandigen Berbrennung besselben entwidelten, ihrer Wenge und ihrem Grabe nach gemessen Barme. Diese Abarmennige laßt sich zwar absolut nicht besteinmen, jedoch tann man ermitteln, welche Gewichts: menge Wassers von 0 (Prad burch die gesammte Ber-brennungswärme eines Gewichtstheiles Brennmaterial bei vollständiger Verbrennung dis 100 (Prad erhipt wird. Man dat diernach gesunden, daß 3. B.: 1 (Sewichtstheil Wassersfoss 236 Abeile Wasser

Spolzloble Steinfoble 1 75 . 60 .pol3 36

von o auf 100 Grad erwärmt. Diese Zahlen bilden die Berbrenung eines Theils des zu verkohlenden Holzes, Grundlage für die Angabe des sogenannten ab-soluten Barmeeffectes. Es ist aber auch oft zu Bunächst wählt man sich für die Anlage des Meilers wissen nothwendig, welchen Grad der Temperatur bei einen Plat (Meilerstätte, Kohlstätte), welcher für das wissen nothwendig, welchen Grad der Temperatur bei vollständiger Berbrennung ein Brennmaterial bervorstringt, damit man seine Anwendbarteit zu dem oder jenem Proces beurtheilen kann. Diesen Temperaturgrad nennt man den pyrometrischen Wärmeesset, der am annäherndsten durch Rechnung zu sinden ist, da dessen Bestimmung durch die sogenannten Pyrometer, das sind Thermometer für hohe Temperaturen, schwierig auszusühren und wegen Mangelhaftigteit der Instrumente unzuverlässig ist.

Betrachten wir kurz noch die einzelnen Brennmaterialien, und zwar zuerst die rohen, so liegt uns am nächsten das Holz. Obgleich die chemische Beschaffenheit der Holzsafer verschiedener Polzarten satt ganz gleich ist, so sind doch die letztern rücksichtlich ihrer Wärmeessecke sehr voneinander abweichend, weil die Structur des Holzes eine sehr verschiedene ist. Zwischen den langen parallel nebeneinanderliegenden

3wischen den langen parallel nebeneinanderliegenden Fasern befinden sich mehr oder weniger große Räume, welche die Circulation des Saftes während des Wachswelche die Circulation des Saftes während des Bachsthums vermitteln und beren Größe die geringere oder größere Dichtigkeit bedingt, von welcher lettern wiederum der Werth des Holzes abhängig ist. Die Menge der zwischen den Fasern befindlichen Flüssigkeit, des Saftes, ist nicht undedeutend und schwankt von 27 Broc. dei harten Holzarten dis zu 48 Broc. dei weichen. Dieser dohe Gehalt an Saft gibt Beranlassung dazu, das man Holz zum Berbrennen nie frisch gefällt benutzt, sondern vorher austrochnet, entweder durch Liegen-lassen an der Lust oder durch künstliche Mittel. Auf erstern Bege kann man den Wassergehalt des Holzes bis auf 15—20 Broc. abmindern, während man im bis auf 15—20 Broc. abmindern, während man im Stande ift burch bas fogenannte Darren ben Baffer: vande in durch das jogenannte Varren den Wassergehalt vollständig zu entsernen. Wendet man das holz zu Siedes und Röstseuern an, so genügt es, dasselbe lufttroden zu verwenden, wogegen es zur Hervorbringung hoher Hitzgrade, wie sie beim Eisenz und Glasschmelzen erforderlich sind, unbedingt nothewendig wird, das Holz zu darren. Jum Darren bewendig wird, das Holz zu darren. Jum Darren bewutzt man in der Regel die von den Schmelzosen versloren gebende Sitke.

nust man in der Regel die don den Schmeizofen versloren gehende Hise.
Wird Holz der trodenen Destillation unterworsen, d. h. in einem verschlossenen Raume erhist, so entswidelt sich zunächst das hygrostopisch als Feuchtigkeit enthaltene Wasser; hierauf entweichen Gase, und zwar ansänglich Kohlensaure, alsdann Kohlenorydgaß; gleichzeitig mit diesen entwideln sich jedoch auch Kohlenswasserssischen welche theils gasartig, theils zu Kussischen Ungstillation sind sowol nach Qualität als auch nach Quantität sehr verschieden, is nachdem die Erz nach Quantitat fehr verschieden, je nachdem die Er: bigung rasch ober langsam vorgenommen wird. Im ersten Falle sind die Producte reicher an brennbaren Gasen als im lettern, was selbstverständlich einen Einfluß auf das Ausbringen an Holzsoble haben muß, sodaß man bei rascher Berkohlung oft nur die Hälfte ber Roblen als Rudstand erhält, welche bei langsamer Destillation erlangt worden waren. Bei Bereitung Depulation erlangt worden waren. Bei Bereitung der Holzlohlen muß man daher eine möglichst niedrige, nur gegen das Ende allmählich gesteigerte hipe answenden, damit man wenig Kohlenstoff in den sich bildenden Gasen und Flüssigietien verliert. Im Großen erfolgt die Berkohlung des Holzes in den sogenannten Meilern, in welchen das Holz unter einer Decke von Krde. welche nach der Nerkohlung wieder abgenammen

Bunachst wählt man sich für die Anlage des Meilers einen Plat (Meilerstätte, Kohlstätte), welcher sür das Holz eine bequeme Ansur und die Holzschlen eine leichte Absubat gestattet, ziemlich eben und vor heftigen Winden und Regen geschütt ist, außerdem aber auch in seiner Nähe Rasen, Erde und Wasser in genügenz der Menge darbietet. Auf dieser geebneten, von Nasen und Steinen gereinigten Kohlstätte schlägt man zuerst im Mittelpunkte drei Pfähle, die sogenannten Quandelspfähle ein, um welche man das Holz in concentrischen Reihen ausstellt, und zwar so, das die Scheite nach dem Quandelschachte zu geneigt stehen. Auf diese unterste Schicht kommt eine zweite und oft eine dritte, je nach der Größe die man dem Meiler geben will. je nach der Größe die man dem Meiler geben will. Diese Arbeit, genannt das Richten des Meilers, verrichtet der im Bordergrunde der Fig. 4, Taf. 5, beschäftigte Arbeiter. Den obersten Theil des Meilers, welchen man ben Ropf ober bie Saube nennt, bilbet man aus horizontal liegenden Scheiten ober aus Afrholz und rundet ihn tuppelformig ab. Den durch bie Quandelpfähle gebildeten prismatischen Raum, Quandelschacht genannt, füllt man hierauf mit Spänen und trodenem klaren Holze, worauf man den Meiler abbedt. Unmittelbar auf die Holzscheite wird erst eine Dede von Rasen, Moos und Laub, und auf viese honn eine pan Erde gegeben wolfe won durch biese bann eine von Erbe gegeben, welche man burch leichtes Schlagen fest macht. Ift bas Abbeden vollsenbet, so schreitet man jum Anzunden bes Meilers im Quandel, entweder von oben ober von unten durch eine am Fuße des Meilers von außen nach dem Quandel suhrende Zündgasse. Brennt der Meiler, so gleichmaßig vom Kopf bis zum Fuß zu leiten, obne baß ein wirkliches Berbrennen entsteht, alles Holz aber vertohlt wird. Man erreicht dies, indem man mit einer Stange, dem sogenannten Schürbaum, besondere Zuglöcher durch die Dede stößt, erst in der Adhe des Fußes und dann in der halben Sobe. Dieje Arbeit verrichtet der im Hintergrunde um den Meiler beschästigte Köhler. Haben die sich in der ersten Periode entwickelnden Dämpse, Wasser und wässeriger Rauch durch diese Töcher ihren Abzug gesunden, so werden sie wieder geschlossen, worauf bei gänzlichem Abschluß der Luft die innere Glut die Bertohlung des Abschluß der Luft die innere Gill die verloyiung der Holges bewirkt. Bemerkt man nun ein gleichmäßiges Zusammensinken des Meilers, so öffnet man wieder die Zuglöcher und läßt sie so lange offen, dis das Feuer aus den Löchern am Fuße des Meilers hervorstritt, ein Zeichen, daß das Holz verkohlt, der Meiler gar ist. Dann erstidt man denselben, indem man die Decke mit Erde bewirft, und läßt ihn abkühlen, um nach Berlauf von ein dis zwei Tagen die Kohlen aus demselben zu zieden. welche leicht mit Wasser abs aus demselben zu ziehen, welche leicht mit Wasser ab-gelöscht werden. Der ganze Verkohlungsproces vom Anzunden die zum Garwerden beansprucht, je nach der Größe des Meilers, 8—14 Tage, während welcher Beit man einen neuen Meiler zum Anzunden vors gerichtet hat. Man legt beshalb eine Meilerstätte so an, daß auf berselben Raum für zwei Meiler ist, von benen einer aufgerichtet wird, mahrend der andere brennt. Außer Diesem Berfahren ber Golgvertohlung ist es auch üblich, lange Haufen, sogenannte liegende Meiler aufzustellen, wie dies in Steiermark, Aukland erfolgt die Berkohlung des Holzes in den sogenannten und Schweden gebräuchlich ist. Gilt es jedoch, die Meilern, in welchen das Holz unter einer Dede von stree, welche nach der Berkohlung wieder abgenommen gewinnen, so nimmt man die Berkohlung in Defen wird, der trodenen Destillation unterworsen wird; die durch besondere Heizung geheizt werden. dazu nothige hie entwidelt man durch unvollständige! In solchen Desen, welche, abnlich den Backsen, tuppels

artig gewölbt find, ift man jedoch nicht im Stande, eine besiere Roble als in Meilern zu erzeugen. Eine gute Roble, Schwarztoble, muß einen muicheligen Bruch zeigen, glanzen, von blaulich schwarzer Farbe fein und bell beim Unichlagen flingen; unvolltommen vertohlte bat mehr ober weniger braunrothe Farbe und heift Rothtoble. Bon den bem Mineralreiche entstammenben Brenn-

materialien bilbet ben Uebergang ju ben Brennstoffen bes Bflangenreiche ber Torf, ber bas Product ber Bermefung von Begetabilien, namentlich Gumpfpflangen ift. Er findet sich in machtigen Lagern und wird aus den Mooren entweder unmittelbar in ziegel-formigen Stüden ausgestechen (Stechterf), oder infolge seiner breiartigen Beichaffenheit in Formen gestrichen und getrodnet (Streichtorf), ober wel auch burch Breffen von bem überiduffigen Waffer getrennt (Breftorf). von dem uberschusigen Wasser getrennt (Preftort). Die (Büte des Torfs, der einen durchschnittlichen Gebalt von ungefähr 45 Proc. Moblenstoss besitt, ift sehr verschieden und wird, wie bei dem Holz durch Trodnen und Darren verbessert. Bei letzterm Bersahren verliert derselbe ungefähr 40 Proc. seines Gewickts, meist Wasser, und ist dann ein geschäptes Brennmaterial für mehrere hüttenmannische Arbeiten, wie z. B. das Pudbeln des Robeisens. Lufttroden wendet man ihn vern au zur Teuerung von Reiseln und Siedensannen. gern an jur Kenerung von Reffeln und Siebepfannen, juweilen auch jum Abtreiben bes Silbers, und bemabrt fein Gebrauch bei allen Proceffen, bei benen eine mäßige ununterbrochene Sige erforbert wirb. Ebenio wie bas Sol; tann man auch ben Torf ber trednen Destillation unterwerfen und dabei eine Roble (Torf-loble) gewinnen, welche zu Schmelzvrocessen verwends bar ist. Wan nimmt die Bertoblung vor entweder bar ift. Man nimmt die Bertoblung vor entweder in Meilern ober in Cejen, und erbalt, namentlich wenn man ben Tori vorber burch Preffen bicht gemacht bat, eine vorzügliche dichte Noble von bobem Wärmeeffect. Die Braunkoble, welche fich in bedeutenben Ab-

lagerungen in ben neuern Gebirgeformationen, nament: lich in ben tertiaren Bebilben porfindet, unterideibet loble, wenn sie in ihrem Ausselchen ber Steinkoble sehr geben wahrend bie ichwerten Bertanner ober schwarzer Jarbe bilben, wahrend bie ichwerten Gebuggarten auf bem einem muideligen Bruch zeigt. Sie ist ein bodit Borten bes Siebes rerbieiben. So.de ausbereitete werthvolles und geschäptes Brennmaterial, weldes in Roblen sommen unter dem Nammen Warmerstet bem ber Steinkoblen gang nabe ten Hammen unter dem Nammen Wardeloblen in seinem Warmerstet bem ber Steinkoblen gang nabe ten Hammen unter dem Nammen Wardeloblen in seinem Warmerstet burch große Flammbarteit ausseichnet. Lufts die Anservels, Nuß und Raufloble angedeten. Anwendung sinden die Steinkoblen hauersächlich troden entbalt sie ungefahr 70 Brec. Roblensiess und keinen ter Erze, beim Schmelzen im Jammens wird in diem Justen gipe verlangen verwendt, welche sier große sie perlangen. Trop bes sie in ter Regel in fausgrößen Suden, die Mrauntoble zur Erzeugung von starten diegearaben wenden, auf einem Webenaurt mit Vertbeil ans Mrauntoble zur Erzeugung von starten diegearaben wenden, auf einem Webenaurt mit Vertbeil ans nicht anwenddar, weil woden ihre dem Gegenaung von starten diegenaben wenden, auf einem Webenaurt mit Vertbeil ans nicht anwenddar, weil woden einer werden den Gegenauf der Geben d Brauntoble jur Erzeugung von ftarten Sigearaben nicht anwendbar, weit wegen ibrer großen glammbarfeit bie flamme fich gu febr ausbreitet und bie Warme baburd ju idnell gerftreut mirb. Befontere aber finter fie Anwendung gur Darftellung von gasiormigen Brennmaterialien, in welcher Beziehung bei gabremigen Frenns telut und verlangt Gudullimame alle im Idenge von materialien, in welcher Beziehung bei nicht bod genun liminaten. Der Roll muß vor allem nicht zu eng, geschäpt werden tann. Bur Bertoblung besipen bie ber dutzug nicht zu idwad fem: bie Aeblen duffen Brauntoblen nicht bie erforderlichen Cigenichaften, ba nicht zu bod übereinanderliegen, femer barf auch bie baraus bargefiellten Roblen sehr forobe und leicht nicht verfäumt werden, in regelmaßigen Beitabluntten zeitrichtlich find. Geschieht die Bertoblung, so wird Roblen auszuchünten, und endlich in auf bie Abste nur in Cefen vorgenommen.

Diejenigen Roblenforten, welche alter als bie tertiaren Gebilde find, nennt man im allgemeinen Steinfoblen; fie finden fich vorzugeweise in ber jogenannten Steintoblenformation in mehr ober weniger ausgebehnten Sloben und untericheiben fich von ben Brauntoblen baburch, baß fie auf einen rauben Morper aufgestichen einen ichwarzen Strich zeigen, mabrent bie Braun: toble einen braunen gibt. Rach ibrer Structur unterscheidet man als besondere Sorten Bechtoble mit ftartem Bettglang und mujdeligem Brud, Huftoble mit geringem Glang und feinerdigem Brud, Gdiefer: tohle mit unebenem Bruch und großer Reigung gur ichieferigen Absonderung. Gine vierte Barietat ift ber Untbracit, welcher in ben obern Schichten bes llebergangegebirge gefunden wird und burch außere Einstane eine Zeriegung erlitten bat, bie ibn iprobe gemacht und aller vegetabilischen Etructur beraubt bat. Unthracit befist eisenschwarze Sarbe und metallischen Glanz und verbrennt, ba er burch jene Zeriegungen feine früher mit Roblenftoff verbundenen Gasarten verloren hat, nur mit idwacher Flamme. Nach ihrem Berbalten im Zeuer theilt man die Steinfoblen in Sandtoblen, Sinterkoblen und Badtoblen, Sanbfohlen, Sintertoblen und Badtoblen, je nachdem biejelben in der Sipe zusammenbaden, jintern oder loder bleiben, welches Berbalten burch ihre vericbiedene demijde Zusammeniepung bedingt in. Der Gebalt der Steintoblen an Roblenium ichwankt meist zwiichen 70 und 90 Proc. neben einem Afchenzegebalt von 1—25 Proc. Es leuchtet ein, daß die Oute der Steintoblen eine febr verschiedene sein tann und bas deren Proudhauteit zu gemillen buttenund bag beren Braudbarteit ju gemiffen butten-mannischen Procenen taburd bedeutend beeinflußt werden fann. Ramentlich in es ein Gebalt an Afche, welcher eine sonst gute Roble unbrauchbar machen fann, wesbalb man fich bemubt, biefen zu verringern, intein man gemific aidenteide Roblenfeiten einer Aufbereitung untermerft, meide gum 3med bat, bie tie Moble turdmadienten idicierigen Gebirgearten (Ederen) ioviel ale moglid ju entiernen. Man erlich in ben tertiaren Gebilden vorsindet, unterideitet (Ichren) soviel als möglich zu enwernen. Man erssich wenig durch ihre Eigenschaften von den Steinstellen. Es ist biese baturch, daß man die unreinen Roblen tertige Steinkoble genannt worden. Sie verdantt dreiber und Walzen oder Mublen zerkleinert um bann einer Tertige Steinkoble genannt worden. Sie verdantt der Walzen oder Mublen zerkleinert um bann einer Tertige Steinkoble genannt worden. Sie verdantt durch Walzen oder Mublen zerkleinert um bann einer Tertige Bepardeit bei ber Erzausbereitung vorgenommen Karbe und zeigt sehn bie der Gegarbeit bei ber Erzausbereitung vorgenommen wird. Die zerkleinerten Roblen werden durch Siebe in mehrere Kornllauen getrennt und bann zehn die berschen für sie der kornllauen gerent und bann zehn ber der katur ber Sache, daß die wertboellen Tbettle, die koben der Arbeit der Gegiebe nabe kommt und bei brauner ober Idwarzer Farbe bilden, wahrend die ihwerren Gebugsarten auf dem einen muicheligen Bruch zeine.

beim Roften ber Erze, beim Someisig im gentraucht eien, bei Siedeleierungen u. f. m. Man verbraucht fie in ber Regel in faufgroßen Studen, bie, will man bie Steinleblen überhaurt mit Bortbeil answenden, auf einem Rofte, beffen Wine burd ben Alfdengehalt ber Robten beitimmt wird, mich zu boch weiselichtete und rerbrannt werden. Die führung einer rationellen Steinfobienfeuerung in uberhaupt nicht leicht und verlangt fludfiarmabme auf eine Menge von Umianten. Der Reit muß ber allem nicht ju eng, ber buffing nicht ju idmad femt bie Roblen burfen

ver Steintohlen ist ganz analog dem bei der Bertohlung des Holzes, und nur insofern verschieden, als
die Zusammensehung der Brennmaterialien nicht dieselbe und die Temperatur bei der Vercoatung eine
böhere ist. Der Coaf hat bei einem mittlern Aschenzgehalte von 3—5 Proc. einen Gehalt an Kohlenstoff
von 85—90 Proc., besitt eine eisengraue Farbe,
pordses Anschen und fast metallischen Glanz und ist
schwerer entzündlich als alle andern Verennmaterialien.
Die Vercoatung im Großen nimmt man nun in Meilern, Hausen oder in den Coatösen, deren ursprüngliche Form einem gewöhnlichen Bachosen gleicht,
vor. In den Meilern kann man nur Kohlen in
Stüden verwenden, während in Oesen auch klare
Kohlen und Staubtohlen, sobald sie nur von Back
tohlen herrühren, durch deren backende Eigenschaft
größere Stüden von Coat sich bilden, vercoalt werden können. Da man für Stüdtohlen nie um den
Absah verlegen sein wird, benutzt man fast lediglich
die Staub- und Klarkohlen zur Vercoatung, und sührt
dies in Oesen aus, von denen und Tas. 5, Fig. 5 einige
vorgeführt sind. Diese Coaksösen, deren mehrere stets
in einer Reihe nebeneinanderstehen, bestehen aus
tunnelartigen gewöllbten Käumen mit zwei einander
gegenüberliegenden Thüren, deren Eröße dem Querschwitt des Dienraums aleich ist In diesen Raum tunnelartigen gewölbten Räumen mit zwei einander gegenüberliegenden Thüren, deren Größe dem Querichnit des Osenraums gleich ist. In diesen Raum, welcher von der vorher beendeten Arbeit noch dunkel rothglübend ist, schüttet man die klaren Kohlen von oben hinein, dreitet sie, so gut es angeht, mit einem kraßenartigen Anstrument aus schliebt dam alle Dasse oben hinein, breitet sie, so gut es angeht, mit einem traßenartigen Instrument aus, schließt dann alle Dessenungen bis auf die für die entweichenden Gase bestimmten Dessinungen und überläßt die Kohlen zuerst der im Osen noch von vornherein besindlichen Size. Zur Fortsührung und zur Beendigung des Processes erzeugt man die nöthige Hige durch Verbrennung der gassormigen Destillationsproducte innerhalb des Osens, indem man Lust von außen zusührt. Man beendet den Proces, wenn sich eine leichte Flugasche in den entweichenden Gasen zeigt und die nöthige Temperatur, eine dunkle Rothglübhise, erreicht worden ist. Hieraus wird der Coak noch glübend aus dem Osen entsernt und mit Wasser abgelöscht. Da das Entleeren möglichst rasch gehen muß, damit der Osen nicht zu sehr und mit Wasser abgelosoft. Wa das Entleeren mog-lichst rasch gehen muß, damit der Ofen nicht zu sehr sich abkühlt und der Coak nicht verdrennt, benust man maschinelle Borrichtungen welche die Coakmasse auf einmal auß dem Osen entsernen. An einer solchen Borrichtung ist auf Fig. 5 ein Arbeiter beschäftigt. Mittels einer starken eisernen Platte, die in Verbindung mit einer gezahnten Stange, mit Sulfe eines Bahnrades und durch einen Borgelegemechanismus bori-Jaynraves und durch einen Worgetegemechanismus horisontal hin: und herbewegt werden kann, wird die Füllung des Ofens aus demselben entfernt, indem die Blatte in und durch den Ofen von einem Ende zum andern geschoben wird. Dieser Apparat ist so aufsgestellt, daß er sur alle in einer Reihe aufgestellten Oesen gebraucht werden kann, da er vor der Front derselben auf Schienen hin: und herbewegt wird. Nach dem Entleeren wird der Osen sofort wieder mit frischen Steinkoblen gesüllt und es kann eine neue Charae her Platte in und durch den Ofen von einem Ende zum diese auf mechanischem Wege möglich war, ist durch andern geschoben wird. Dieser Apparat ist so aufe die Ausbereitung vollzogen worden, und da zur weitern gestellt, daß er für alle in einer Reihe ausgestellten Abscheidung die mechanischen Hollsnittel nicht mehr Defen gebraucht werden kann, da er vor der Front außreichen, müssen die chemischen Processe zu Hollsweidung der weitern wird bem Entleeren wird der Osen soften eine neue Charge der nach unter Hüttenprocessen diesenischen Proginnen, deren Zeitdauer abhängig ist von der in den

öfteres Reinigen, Auflodern und Zerstoßen des zustammenbadenden Brennmaterials u. 1. w. beansprucht. Durch die trodene Destillation stellt man sich aus den Steinkohlen den Coak dar, dessen ungerordents liche Rusdarkeit einen Betrieb in sehr großem Maßische hervorgerusen hat. Zur Bercoakung eignen sich vorzäglich die Steinkohlen, welche des geringem Aschen in jeder Größe, als Stüdkohlen sowol als auch als Klarkohlen. Der Borgang bei der Bercoakung den bei der Bercoakung des Brarkohlen. Der Borgang bei der Bercoakung der des der Bercoakung des Harkohlen. Der Borgang bei der Bercoakung des Kohlenmassen ist aber jedenfalls eine sehr uns vollständige, da die meiste Hige unmittelbar aus den vollständige, da die meiste Hige unmittelbar aus den des Kohlenn die die Kohlenmassen einer sehr ungleichmäßigen kohlung des Holzes, und nur insofern verschieden, als die Aufammensehung der Brennmaterialien nicht dies unvermeidlich ist. Um diese Nachtheile zu heben, hat man neuerdings die Oesen nicht sehr groß construirt und mehrere zu einem System vereinigt, welche Ansordnung gestattet, daß man Sohle und Seitenwände eines Osens durch verloren Warme erhitzen tann. Man führt die durch die trodene Destillation erzeug-ten Gase unter der Sohle und zwischen den Seiten-wänden der Desen hin, läßt sie dort verbrennen und leitet sie dann in eine gemeinsame Esse. Man er-reicht dadurch eine vollständige Ausnutzung der Bärme, reicht vadura eine vousandige Ausnutung der Warme, eine gleichmäßige Erhitung der Kohlen und ein höheres Ausdringen an Coat. Die Ausboute an Coat ist eine sehr verschiedene und ist abhängig vom langssamen oder raschen Berlauf des Processes. Dem Gewicht nach beträgt die Ausbeute ungefähr 60—80 Procent, wogegen dem Avolumen nach dieselbe durchschnift. cent, wogegen dem Volumen nach bieselbe durchschnitt: lich eine Hohe von 150—160 Procent erreicht. Dieses Zunehmen an Volumen hängt damit zusammen, daß die backenden Kohlen in der Glühhige in einen teigeartigen Zustand gerathen und die aus dieser breiartigen Masse entweichenden Gase ein Auftreiben und die blasige Structur hervorrusen.

Die gasformigen Brennmaterialien, beren bereits oben turz gedacht worden ist, werden aus den festen Brennmaterialien durch unvolltommene Berbrennung dargestellt und sind vorzüglich die noch einer höhern Orydation fähigen Berbindungen Kohlenoryd und Roblenwasserstoff. Man erzeugt sie in besonders dazu construirten Defen (Generatoren), oder benutt sie da, wo sie unverwerthet aus ben Heizapparaten abziehen, wie z. B. aus ben Eisenhohösen (Gichtgase). Die Erzeugung solcher Gasgemenge in Generatoren hat man trot mancher sich darbietenden Schwierigkeit unsermüdlich verfolgt und sie für besonders wichtig geshalten dann, wenn sie die Berwendung eines sonst nutlosen oder doch wenig nutbaren Brennmaterials gestattet, wie z. B. Holz und Braunkohlenabsalle. Diese verdrennt man in Generatoren durch einen mäßigen Luftstrom nur so weit, daß die entweichenden Gasarten reich an Kohlenoryd und Kohlenwasserstoffind, welches Gemenge dann in Nöhren oder Kanalen dem eigentlichen Heizungs oder Verbrennungsraum wo fie unverwerthet aus den Beigapparaten abziehen, bem eigentlichen Heizungs: ober Berbrennungsraum gugeleitet werben muß. Auf diesem Gebiete hat man in der Neuzeit bedeutende Fortschritte gemacht, an denen die Namen der berühmtesten Chemiker und In-genieure, wie Bunsen, Ebelmen, Siemens u. s. w. ihren Antheil besitzen.

III. Büttenproceffe.

Die Trennung ber Bestandtheile eines Erzes, soweit biese auf mechanischem Bege möglich war, ist burch

Großen erfolgt. Diesen werden die Erze, nachdem sie durch die Ausbereitung in ihrem Gehalte an nutsbaren Metallen angereichert worden sind, überwiesen. Bevor die Erze jedoch den eigentlichen hüttenmännischen Operationen unterworsen werden, ist es nöttig, daß sie einer Untersuchag, einer chemischen Analyse unterzogen werden, welche bezwedt, den Gehalt an nutsbaren Metallen zu ermitteln welcher wicht allein für baren Metallen zu ermitteln, welcher nicht allein für die zu leistenbe Bezahlung, fondern auch dem Suttenmann für seine Rechnungen und wirthschaftlichen Ab-schluffe als Grundlage dienen soll. Diese Analysen schlisse als Grundlage bienen soll. Diese Analysen sertigt man an mit einer dem gewogenen Erzvorrath (Bosten) entnommenen kleinen Wenge (Probe), welche der Zusammensehung des größern Dausens entsprechen soll, und nennt diese Art des Analysirens, welche sich auf die Bestimmung einzelner Bestandtheile beschränkt, Probiren. Die Methoden des Probirens werden in einer besondern Lehre, der Probirkunst, gelehrt und weichen von den Methoden der analytischen Semie mehr ober weniger ab: sie entsprechen bäusig Chemie mehr oder weniger ab; sie entsprechen baufig bem Berfahren, welches man mit ben Erzen im Großen vorzunehmen gedentt und werden baher meist mit Sulfe von Schmelzungen ausgeführt, wobei Gelegenheit gevon Schmelzungen ausgeführt, wobei Gelegenheit gesachen ift, auf das Verhalten der Erze bei der spätern Berarbeitung zu schließen. Ift die Probe gesertigt, so werden die einzelnen Erzwosten nach bestimmten Verhältnissen, die durch die Erfahrung sestgestellt sind, zu größern Hauswerken zusammengemengt (gattirt) und nun erst den eigentlichen Hüttenprocessen übermiesen (vorgelausen). Die chemische Sinwirkung zweier oder mehrerer Körper auseinander kann nur dann vollständig erreicht werden, wenn den einzelnen Theilen recht viel Ges

per aufeinander kann nur dann vollskändig erreicht werden, wenn den einzelnen Theilen recht viel Gelegenheit zu gegenseitiger Berührung geboten wird und wenn eine recht innige Mengung derselben stattsindet. In einen solchen Zustand, der entweder ein tropsbar stüssiger oder ein gasförmiger sein kann, müssen die den Hüttenprocessen unterworfenen Erze nun ebenfalls gebracht werden, weshalb man die zu verarbeitenden Materialien hoher Temperatur aussetzt, sie also seurig stüssige oder gasförmig macht, oder sie mit wässerigen Flüssigkeiten behandelt und dadurch sie selbst oder einen Abeil derselben in wässerig stüssigen selbst oder einen Theil derfelben in masserig flussigen Bustand versett. Je nachdem man das eine oder das andere Wittel benutt, trennt man die hüttenprocesse

in folche

1) auf trodenem Wege und 2) in folche auf naffem Wege. Man vermag jedoch auch chemische Beränderungen in den bermag jedug auch abenige veranderungen in den Grzen schon hervorzubringen, wenn man sie in sessen, aber gehörig sein zerkleinertem Justande in der halb die Hüttenprocesse auf trodenem Bege nicht uns bedingt den seurig-stüssigen Justand voraussepen. Durch eine einzige metallurgische Operation ben Bu-gutemachungsproces zu beendigen, gelingt fast niemals, vielmehr ist, namentlich wenn mehrere nubbare Me-talle in den Erzen enthalten find, eine Reihenfolge von Operationen erforderlich, um den Zweck vollständig

Bu erreichen. Die hattenproceffe laffen fich nun in folgende Ab-

theilungen bringen :

1) Buttenprocesse auf trodenem Wege:

a) Rösten,
b) Schmelzen,
c) Sublimiren und Destilliren,
d) Saigern und Krystallisiren.
2) Hattenprocesse auf nachem Wege:

a) Amalgamiren, b) Auflojen und Fällen.

1. Das Röften.

Unter Rösten, Brennen, Zubrennen von Erzen versteht man das Erhipen derselben bis zu einer Temperatur, welche den Schmelzpunkt noch nicht erreicht, und bezweckt mit demselben theils durch die Wärme allein, theils mit Hille von atmosphärischer Luft eine Kersenderung ber Erze berkeizusschen Unter dem Eine anderung der Erze herbeizusühren. Unter dem Einsstuffe der Hite allein werden aus den Erzen leicht trennbare Bestandtheile, wie z. B. Wasser, abgeschieden und versüchtigt, wobei der seste Ausmenhang der einzelnen Theile verändert und die oft nothwendige nachfolgende Zerkleinerung erleichtert wird. Diese Art des Röstens nennt man Brennen und unterwirft derselben vorzüglich die Eisen: und Zinnerze, wobei man bezweckt, Kohlensaure und Wasser zu entfernen

man bezweit, Rogienfaure und Wasser zu enternen und die einzelnen Theile aufzulodern (Mürbebrennen). Anders ist es, wenn mit der Wärme zugleich ein chemisches Agens auf die Erze einwirtt, welches chemische Beränderungen hervordringen soll, und das zumeist in Gestalt von atmosphärischer Luft, die verzunklassendlich und haben wiede sieres Generstoffschalks anderen wiede moge ihres Sauerstoffgehalts orphirend wirkt, zu-geführt wird. Sind die Metalle an brennbare Körper, wie z. B. Schwefel und Arsen gebunden, deren Ber-brennungsproducte in der Site sich verslüchtigen, so ist man im Stande, durch ein Glüben unter Zuleitung von atmosphärischer Luft die brennbaren Körper von won atmosphärischer Luft die brennbaren Körper vom Metall zu trennen und letzteres zu disponiren, entweder mit dem Sauerstoff der Luft ein Oryd zu bilden, oder mit einer aus dem abgeschiedenen Körper gebildeten Säure sich zu einem Salze zu vereinigen. Die in der metallurgischen Praxis häusig vorkommenden Berbindungen des Schwesels mit Gisen, Aupser und Blei verwandeln sich deim Kösten in der Weise, daß sich aus denselben Schwesel, schwessige Säure und Schweselsaure gassörmig abscheiden und als seste Kuftände die Oryde des Eisens, Kupfers und Bleiestheils frei, theils an Schweselsaure gebunden, zurücktheils frei, theils an Schweselsaure gebunden, zurücktheils frei, erwandeln sich unter Abscheidung von slücktiger arseniger Säure in Verbindungen der Metalloryde mit Arsensäure, welche durch Glühhite nicht weiter zerlegt werden können. nicht weiter zerlegt werben fonnen.

Die Roftarbeit ift in ben meiften Gallen eine Borarbeit für das Schmelzen und wird vorgenommen in freien hausen, in Stadeln und Defen. Bei der Babl bes Apparates ist besonders darauf Rudficht zu nehe men, ob das Material in Studen oder in Bulverform zur Berfügung steht, ferner welchen Grad der Orp-dation man erreichen soll und welcher Auswand an

Brennmaterial und Löhnen zu machen gestattet ist.
In Hausen rostet man gewöhnlich Erze in Stücksorn von geringem Werthe, welche zu ihrer Zersezung teine hohe Temperatur bedürfen. Man stellt einen solchen ber, indem man auf einer Unterlage von leicht entzündlichem Brennmaterial, Scheitholz und Abfälle, ainem processionen Kaufan aufstihrt und Ristan entzundichem Brenimateriat, Schendorz und Aezaufe, einen phramidensörmigen Haufen aufführt und diesen mit klarem, abgeröstetem Erz, Röstkläre, abbeckt. Bessitt das Röstgut nicht die Fähigkeit, bis zu einem gewissen Grade erhipt, sortzubrennen, so muß außer der Unterlage noch Brennaterial in den Haufen einschläftet machen meldes dere Arnedolden der Unterlage geschichtet werben, welches, burch Angunden ber Unter-lage in Brand gesett, die Roftung unterftutt. Bur Regulirung und Beforderung des Luftzutritts, der abn: Regultung und Beforderung des Luftzutritts, der abnilich wie bei dem Berkohlen des Holgest einer besondern Aufmerksamkeit bedarf, führt man in der Mitte des Haufens eine schachtsormige Esse aus Backteinen auf, in welche Zugkanäle einmunden, und benutt biese auch zum Anzunden des dann meilerartig angelegten Haufens. Die Haufenröftung (Zubrennen) fällt jedoch

stels unvolltommen aus, weshalb die Roftung, wenn ringen Gehaltes an Silber, Blei oder Rupfer das Zuguteein vollftandig geröstetes Erz vom Schmelzproceß gefordert wird, noch ein- oder mehreremal wiederholt producte, sogenannte Steine, ab und gewinnt die sonst
werden muß. Es werden beim Wegraumen der einungenüt entweichende und Schaden verursachende werden muß. Es werden beim Wegräumen der eins mal gerösteten Massen die ungenügend gerösteten Stüde zerschlagen und auf ein neues Bett von Brennmaterial gebracht, welche Arbeit man das Wenden des Roses nennt.

Die zweite Art der Röststaten, die Röststadeln, untersicheidet sich von den Hausen nur dadurch, daß sie bes buss des bessern Zusammenhaltens der Hise mit Rauern umgeben und mit einer horizontalen oder besser ansteigenden gemauerten Sohle versehen sind. Tas. 5, Fig. 8 zeigt und die Anlage einer solchen sor genannten Doppelstadel; von denen in der Regel mehrere nebeneinanderstehen. Je zwei Stadeln sind zu einer Doppelstadel so verbunden, daß sich die ansteigenden Sobsen mit ihren odern Kanten in einer horizontalen Fläche tressen, welche für die Bassage der Arbeiter mit den Körderacksken freibleiben muß. Die zweite Art ber Roftstätten, die Roftstabeln, unter Arbeiter mit den Fördergefäßen freibleiben muß. Gine solche Doppelstadel ist ungefähr 8—9 Meter lang, halb so breit und mit 11/2 Meter hohen Mauern umgeben, von denen jede der beiden schmälern mit vier überwöllbten Dessinunger versehen ist, die als Feuerungss öffnungen beim Ungunden ber Stadeln bienen. öffnungen beim Anzunden der Stadeln dienen. Von diesen Deffnungen aus dildet man auf der Sohle, und zwar dis auf die halbe Länge, Kandle aus großen Bruchstüden, welche zur schnellen Ausbreitung des Feuers im Roste dienen und eine Regulirung des Luftzugs während der Röstung gestatten. Auf diese Kandle stürzt man von dem zu röstenden Material so viel (ungefähr 900—1200 Centner), dis ein kegelsörmiger Haufen über die Seitenmauern hervorragt, welchen man mit kilare abbedt; den sertigen Hausen, dessen kopf eines guten Abzugs der Gase wegen undebedet bleibt, versetzt man nun in Brand, indem man in die Keuerungsöffnungen Roststäde einsetzt und mit bebedt bleibt, versett man nun in Brand, indem man in die Feuerungsöffnungen Roststäbe einlegt und mit Steinkohlen so lange seuert, bis der Hausen die zum Fortbrennen nötbige Hibe erhalten hat. Hierauf übersläft man den Hausen sich selbst, welcher je nach der im Erz enthaltenen Schwefelmenge langere oder fürzere Zeit fortbrennt. Nach beendigter Röstung wird der Hausen zweiten Rösten übergeben, welches zur Ersparung an Transportsoften auf der andern gegenstberliegenden Halfte der Doppelstadel vorgenommen wird.

Bebufd einer Condenfation und Geminnung ber Behufs einer Condensation und Gewinnung der aus den Stadeln ungenützt entweichenden Gasarten kann man wol auch mit denselben Condensationsvorrichtungen in Verdindung bringen, in welchen sich der abziehende Rauch verdichtet. Der Ausstührung und dem Betrieb solcher Verrichtungen stehen jedoch oft Schwierigkeiten im Wege, welche mit dem erzielten Resultate in kennen Verhältnisse stehen, weshalb man, wenn die Condensation des Rauchs nothwendig wird, das Rosten lieber in Desen vornimmt, wenngleich dasselbe namentlich in Bezug auf Löhne ungleich theuerer wird.

Das Roften in Defen nimmt man mit ftudformigen Grzen und Broducten in schachtartigen Defen vor, in welche man die Materialien entweder allein ober mit Welche man die Materialien entweder allein oder mit Brennmaterial gemengt aufschiete und anzündet. Die Luftzuführung erfolgt von unten durch einen Roft und von der Borderseite durch verschließbare Oeffer und von der Borderseite durch verschließbare Oeffer und von selbst infolge des im Osen entstehenden Zugs. Derartige Oefen nennt man Rießbrenner oder Richs und denugt sie, wenn man darauf bedacht ist, aus dem Röstrauch, der hauptsächlich aus schwesselfiger Säure desteht, Schweselssaue darzustellen. Man röstet in Kilns nicht allein liesige Erze, welche wegen eines ges mit Rost, auf welchem die Brennmaterialien vollständig Brennmaterial gemengt aufschichtet und anzundet. Die Suftruführung erfolat von unten durch einen Rost

machen verlohnen, sondern auch schwefelhaltige Gutten-producte, sogenannte Steine, ab und gewinnt die sonst ungenutt entweichenbe und Schaden verursachende ungenützt entweichende und Schaden verursachende schweftige Saure, indem man sie zu Schwefelsaure orphirt und condensitt. Das Verfahren zur Darstellung Der Schwefelsaure aus Röstgasen ist nicht abweichend von dem in der "Chemischen Technit" beschriebenen. Rur eine Nacharbeit ist man veranlaßt mit der sertigen Schwefelfäure vorzunehmen, welche durch einen häufigen Gehalt der Erze an Arfen veranlaßt wird und darin besteht, daß man die Saure durch Einleiten von Schweselmafferstoff vom Arsenit befreit, bevor man sie

in den handel geben tann.

Bum Abrosten pulverformiger Erze bedient man sich ber sogenannten Rostslammenofen, die uns in Fig. 6 u. 7 gezeigt werden und die entweder durch die Flamme eines sesten Brennmaterials ober burch vorher in brennbare Gafe verwandelte Brenn= burg vorzet in vreindate Gase verwandelte Brennstoffe geheizt werden. Einen Ofen der letztern Art sinden wir in Fig. 7 im Grunds und Aufris dargestellt; der Feuerungsraum besselben ist nach Art eines Gass generators eingerichtet. Auf dem Roste a des Generators deingerichtet. Auf dem Roste a des Generators den des Brennmaterial, ein Gemenge von Steinkohlen und Coak, auf Kosten der durch den Rost ziehenden Luft in gassormiges Brennmaterial (Kohlenswasserstoffgas und Kohlenswasserstoffgas und Kohlenswasserstoff des Urrennmaterials wasserstoffgas und Kohlenorydgas) verwandelt. Die Deffnung e dient zum Aufgeben des Brennmaterials und ist mit einer starken eisernen Platte zugedeckt, während durch die Löcher da man mittels Gezäh in den Generator gelangen und das Brennmaterial aufslockern kann. Die senkrecht stehenden Luftkanäle ee, welche sich dei f in einen einzigen vereinigen und in einen horizontalen Kanal g ausmünden, führen die zur Berbrennung der im Generator gebildeten Gasarten nöthige Luftmenge zu und gestatten eine Erzwärmung derselben an den heißen Wänden des Generators. Durch den zur Seite gerichteten breiten Kanal h wird die Luft bahin geleitet, wo sie sich mit den rators. Durch den zur Seite gerichteten vreiten nungen in wird die Lust dahin geleitet, wo sie sich mit den bei i aus dem Generator tretenden Gasen vereinigen soll und sosort eine Verbrennung der letztern bewirkt. Auf dem seuerseiten Röstherde k liegt die Röstpost, Auflieden Arbeits. Auf dem seuersesten Röstherde k liegt die Röstpost, welche durch die einander gegenüberliegenden Arbeitet thuren m und n bearbeitet wird und durch die Oeff: nungen p im Gewölbe o von dem aus Eisenplatten bestehenden Trodenherbe herabgelassen worden ist. Das geröstete Erz wird durch die Oeffnungen s im Herbe in darunter besindliche überwölbte Mäume gezogen und von daruntergeschobenen eisernen Karren ober hunden von daruntergeschobenen eisernen Karren oder Hunden aufgenommen; während des Röstens sind diese Desse nungen mit eisernen Platten verschlossen. Im Herdegewölbe, und zwar über der für gewöhnlich vermauersten Thüre 1, besindet sich der Jucks u, welcher die Berbrennungs und Röstproducte in der Regel nach einem System von Flugstaubkammern führt, an welche sich eine Esse schließt. Der Osen ist start verankert und besigt über den Arbeitsössnungen m und n noch niedrige Essen x, welche die aus dem Herde zuweilen heraustretenden Gase in die Luft sühren und für die am Osen beschäftigten Urbeiter unschädlich machen. Die erwähnten Flugstaubkammern dienen nicht allein dazu, die durch den starken Luftzug mit fortgesührten

verbrannt werben. Die Flamme berfelben tritt bann über die Feuerbrücke Fig. 7 i in den eigentlichen Röstraum und erhigt das auf dem Herde ausgebreitete

Grz. Die Einwirfung der atmosphärischen Luft, welche durch den Rost mit der Flamme und durch die Arbeits-

öffnungen m und n in ben Dfen gelangt, wird burch öfteres Umrühren und Umfrahlen bes glubenden öffnungen m und n in den Ofen gelangt, wird durch öfteres Umrühren und Umfrählen des glühenden Erzes befördert. Man bietet durch diese Manipulation der Luft immer neue Angrisspunkte dar und verneidet ein Zusammensintern und Baden des Erzes; auch nimmt man daraus Bedacht, die an der Fuckseite geringerer Hite ausgesetzten Erztheile an die Stelle der stärker erhitzten an der Feuerbrücke zu bringen, d. h. die Erzpost zu wenden. Die Wertzeuge oder Gezähe, deren man sich hierbei bedient, sud big. 7 dargestellt. Es sind dieselben ein eiserner Rechen (Krähl), eine Schaufel und zweierlei trazenartige Instrumente, Krüden genannt, mit Blättern von rectangulärer oder rundlicher Form. Die letztern den nut man beim Ausbreiten und Breitziehen des Erzenutz war den Ausbreiten und Breitziehen des rectangularer voer tunolider gorm. Die legtern des nutt man beim Ausbreiten und Breitziehen des Erz-haufens, den Krähl zum Durchrühren und die Schaufel zum Wenden der Post. Bei der Ausführung der Röstarbeit ist außer darauf, daß durch ein regel-mäßiges Umrühren die Einwirkung der Luft auf das Erz hefördert wird, nach darauf zu sehen, das die masiges umruhren die Einwirtung der Lust auf das Erz befördert wird, noch darauf zu sehen, daß die Temperatur im Osen nicht den Grad erreicht, bei welchem die Erze schmelzen, was im Ansange der Röstperiode, wo die lebhaste Oxydation die Temperatur erböht, leicht zu geschehen pflegt.

Unter den Erzen, welche einer Röstung unterworfen warden sind zu nernen die Schmeseschaftigen

werben mussen, sind zu nennen die schwefelhaltigen Kupfer:, Zink: und Bleierze, ferner die arsenhaltigen Kobalt: und Ridelerze, die Zinnerze und außerdem beb den Huttelerze, die Ainnerze und außerdem den Gebergel und Arfen enthaltenden Zwischenproducte, welche als Schwefels verbindungen Steine (Rohs, Rupfers und Bleistein), als Axsenverbindungen Speisen (Bleis, Rupfers und

Ridelfpeifen) genannt werben.

2. Das Schmelzen.

Dhne Zweifel ift ber Schmelgproces ber wichtigfte Hittenproces. Er bezwedt das Flüssignachen der Erze und Producte, wodurch diesen Gelegenheit gegeben werden soll, chemisch auseinander einzuwirken, sich zu zersesen und neue Verbindungen einzugehen. Der flüssige Justand gestattet diesen neuen Verbindungen, sich nach ihrem werisischen Gemick überginander aber sich nach ihrem specifischen Gewicht übereinander ab-zulagern, sodaß zu unterft die Metalle oder Legirungen berselben, als die schwersten Bestandtheile des flussigen Gemenges, über diesen leichtere Metallverbindungen (Speisen und Steine), und zu oberst die unhaltigen Schladen, welche sich aus den erdigen Gangarten gebildet haben, sich absehen und insolge dieser schichtens weisen Absonderung die verschiedenen Bestandtheile, wenn auch nicht immer vollständig, sich voneinande wenn auch nicht immer vollständig, sich voneinander trennen lassen. Bei der Benennung der einzelnen Schmelzprocesse geht man von verschiedenen Gesichts punten aus und nennt sie, nach den zu verarbeitens den Erzen oder Hattenproducten, Erze, Schlieche, Steins oder Schladenschmelzen, oder nach dem speciellen Zwede der Schmelzung Rohe oder Concentrationsschmelzen, nach der Art des angewandten Osens Flammenosens oder Schacktosenschmelzen, und endlich nach der Art der demischen Reactionen, welche deim Schmelzen vorsesen, orphirendes, reducirendes und außeschen, officer Reactionen herbeizusähren, ist man genöthigt, nund die Schmelzen der Krze Zuschläge zu geben, welche au getrennt, als dessen einzelne Theile der Rost mittelbarer Rähe des Feuerungsraums, zu beiden mittelbarer Rähe des Feuerungsraums, zu beiden mittelbarer Rähe des Feuerungsraums, zu beiden

entweder oppbirend, reducirend oder lösend wirken. Als Oppdationsmittel dient vorzüglich atmosphärische Luft, serner manche Metallsalze, wie 3. B. tieselsaures und schweselsaures Bleioppd und eisenoppdulreiche Schladen, und außerdem Salpeter. Als reducirendes Mittel wendet man meist Kohle und Kohlenoppdgas, wol auch Kohlenwassersteinst und Wasserstoffgas an, welche mit dem Kohlenoppdgas sing gleichzeitig entswicken. Beim auslösenden Schmelzen lösen sich die Bestandtheile des Schmelzautes entweder alle aus. oder Beftandtheile bes Schmelzgutes entweber alle auf, ober man fest Auflosungemittel zu, welche gewiffe Bestand-theile ausziehen und abscheiden. Als solche auflosende Schmelzzusche and ubiperven. Als pluce aufvereiber Schmelzzuschläge pflegt man anzuwenden Rieselerde in Gestalt von Quarz und tieselerdereichen Berbindungen (Silicaten), serner altalische oder erdige Substanzen, als Soda, Kalfstein, Thonerde, Flußspath und Schwerspath, und auch oft Schweselmetalle, namentlich Schweselswisch

Bei metallurgischen Processen ift meistens bas auf: Bei metallurgischen Processen ist meistens das auslösende Schmelzen mit dem reducirenden verbunden, sodaß, wenn das Schmelzgut aus schwer und leicht reducirbaren Orpden besteht und mit einer hinreichens den Menge von Auslössungsmitteln geschmolzen wird, sich die schwer reducirbaren Orpde, wie z. B. die des Eisens, Mangans u. s. w., in der Schlacke auflösen, während die der letztern Art, als z. Rupfer: und Masiarad sich zu Mestall reduciren oder mit nor-Bleioryd, sich zu Metall reduciren ober mit vor-handenem Schwefel und Arfenit Steine und Speisen

bilben.

Das Schmelzen nimmt man vor in Flammenöfen, Schachtöfen und Gefäßöfen und läßt für die Ent-scheidung über die Wahl des einen oder des andern Upparates das Borhandensein passenter roher Brennmaterialien, flammender oder nicht flammender und ben Umftand, daß Erze eine Berührung mit dem Brennmaterialien, flammender oder nicht plammender und ben Umstand, daß Erze eine Berührung mit dem Brennsmaterial nicht vertragen, maßgebend sein. Die erste Art der Desen, die Schmelzsslammenösen oder auch Reverberirösen genannt, bei welchen das Brennsmaterial durch die Flamme wirft, sinden wir dargestellt auf Tas. 5, Fig. 9 und Tas. 6, Fig. 1 und 2. Fig. 9 gibt uns das Bild eines Schmelzsslammenosens, wie er zum Schmelzen von Kupsererzen in England und Deutschland angewendet wird, und auf Tas. 6, Fig. 1 im Grunds und Aufriß vorgeführt ist. Bestrachtet man einen solchen Osen, so unterscheidet man zunächst die jedem Flammenosen zukommenden Theile, den Feuerungsraum (Windosen, Osen), den Herb mit dem Gewölde, die Esse und den die Berbindung zwischen der Esse und dem Herbe vermittelnden Kanal, den Fuchs. Die Umsassungsmauer a (Fig. 1) des Osens ruht auf dem Fundamente d, welche unsmittelbar auf den Aragsaulen austiegen und die zusnächt eine Sandschich e, dann eine Ziegelschicht fund zulest den eigentlichen Schmelzherd g tragen. Der Schmelzherd von ovaler Form und mulbenartig ausgetieft, wird bergestellt aus einem Gemenge von Ouars und tieselerdereichen Schladen, welches selbst Seiten der Feuerbrüde 1, sind Luftzusührungskanäle pp angelegt, welche indeß nur in besondern Fällen, wenn es gilt, Luft zur Orydation des geschwolzenen Gemenges in den Osen zu führen, benutt werden. Der Feuerbrüde gegenüber liegt die eigentliche, durch ein dewegliches Thor verschließbare Arbeitsössnung, und vor derselben ein horizontales Eisen r zur Auflagerung des langen und schweren Gezähes, welches man bei derartigen Schmelzarbeiten nötbig hat. s und sind zwei in den Längenseiten des Osens für gewöhnlich durch aufziehdare Adore geschlossen Derationen. Im Gegensatz zu dem beschließenen Derationen. Im Gegensatz zu dem beschmelzungs der auf die Schmelzungs wirden durch natürlichen Zugkung der auf die Schmelzungs wirden durch natürlichen Zugkung der auf die Schmelzung wirtels eines Gebläses eine Eins man bei derartigen Schmelzung mittels eines Gebläses eine Einsungen, welcher Jugstummen den Zugkungspen der auf die Schmelzung wirtelben durch natürlichen Zugkungspen der dusch die Luftzusührung mittels eines Gebläses eine Einsung auf das Schmelzunt werden durch eine Keilde Luftzusührung mittels eines Gebläses eine Einsung auf das Schmelzunt werden. Im Gegensante wird, welcher Jugstummen den Zuft durch natürlichen Zugkung der auf die Schmelzung der Buftenden Luft durch natürlichen Zugkung der auf die Schmelzung der auf die Schmelzung der auf die Schmelzung der auf die Sugkünnung der auf die Schmelzung der auf die Schmelzung der auf die Sugkünnung der auf die Schmelzung der auf die Sugkünnung der auszubringenden metallischen Productes, die Stichsöffnung, ist dei tangedeutet; von allen Seiten ist der Herb nach dieser zu etwas geneigt, damit ein möglichst vollständiges Abstließen des Productes dewerstelligt werden kann. Am äußersten Ende des Cfens, über dem Arbeitsthor, ist der Juchs angesetzt, welcher, in schräger Richtung ansteigend, die gassförmigen Producte der Schwelzung, gemengt mit den Berbrennungsproducten, nach der Esse vahrführt. Der innere Theil des Ofens w, welcher der hohen Schwelzibise am meilten ausgesetzt ist, wird aus feuerfelten bige am meisten ausgesetzt ift, wird aus feuerfesten Steinen hergestellt ober aus seuerfester Masse aufgeführt. Sowol die Esse als auch der Ofen werden start verankert, wozu man sehr zwedmäßig alte Gisens bahnschienen verwendet, welche, als Febern gebraucht, eine gute Auflage mit breiter Basis abgeben.

Die Manipulationen an einem berartigen Schmelg-flammenofen find ungefähr die folgenden: Nachdem man ben Ofen burch tagelanges und allmählich gestleigertes Feuer angewärmt hat und bie im Ofen auf ber Biegelichicht f aufgeschüttete Berdmaffe bei einer Temperatur, welche die spater anzuwendende Schmelz= hiße übersteigt, zum Jusammenfintern gebracht, dieselbe mit einem eisernen Löffel (Tas.5, Fig. 9) sestgeschlagen und muldenförmig ausgetieft hat, läßt man aus dem über dem Ofen besindlichen Fülltrichter, in welchen vom Boden des hittengebäudes aus die Beschädung gesant bem Den befindlichen Fülltrichter, in welchen dom Boden des Hüttengebäudes aus die Beschätung gestürzt worden ist, diese in den Osen sallen, zu welchem Zwede man die durch einen Schieber verschließbare Dessnung der untersten Spize des Fülltrichters össent. Ist die Beschädung (Gemenge, Sat) in den Osen eingelassen und gehörig ausgebreitet worden, was mit einer Kride (Fig. 9) geschieht, gibt man dem Osen Schwelzhize, rührt, wenn alles in Fluß gekommen, durch und überlätt für die gute Absonderung der Schladen von den metallischen Producten den Osen noch einige Zeit der Hise. Ist der letztere Zwed erreicht, so entsernt man durch Abziehen die obenauf schwimmende Schlade aus dem Arbeitsthore, die sie mehr oder weniger vollständig entsernt und der Spiegel des Metallbades zum Borschein gekommen ist. Die Schlade läuft in die vor dem Osen hergerichteten vertiesten Sandbetten, oder behufs Darstellung von Schladenziegeln, welche als Surrogat sür Backteine vielsach Anwendung sinden, in gußeiserne, parallelzepipedische Formen. Hierauf össent man die Abstichzössinung und lätt die noch im Osen besindliche Metallsmischung aus demselben in bereitstehende große gußeiserne Pfannen lausen, wobei der Schwelzer durch Rachschiehen mit der Krüde von der Arbeitsthür aus mischung aus demselben in bereitstehende große gußeiserne Pfannen lausen, wobei der Schmelzer durch
Rachschieden mit der Krücke von der Arbeitsthur aus Augenösen, und theilt sie nach der Höbe des das Entleeren befördert. Bei dieser Arbeit sehen wir kig. 9 den Schmelzer und sein Hülfspersonal des in Hohdstigt. Ift alles abgelausen, so schlieden man das 1 Meter Höbe, und schäftigt. Ift alles abgelausen, so schlieden man das 2 Meter Höbe, und schickloch wieder durch einen Holz- und Thompfropsen und läst von neuem einen Schmelzstammendsen dei theils vor demselben, im Vorherde besindet, und

brude von bem banebenliegenden Binbofen getrennt. In dem Ziegeltranze befinden sich drei Deffnungen, von benen die eine, das sogenannte Schurloch, ber Feuerbrude gegenüberliegt und zum Gintragen des Bleies dient, die zweite, ungefähr 90 Grad vom Schürloch entsernt, die zur Zusührung des Windes dienenden Formen enthält, und die dritte den Formen gegenüber sich befindet. Durch die letztere, das Elutloch, werben die Abtreibeproducte, im wesentlichen geschmolzenes Bleioryd, entfernt. Den Herd schlägt man aus auß-gelaugter Holzasche (Nescher), ober aus Kaltmergel, welche die Fähigteit besigen, das beim Abtreiben erzeugte Bleioryd aufzusaugen und infolge bessen eine feste Unterlage für bas fluffige Metallbad geben. Auf ben Gerdlich geben. Luss fünsige Metallbab geben. Lus ben Herb fest man beim Beginn des Processes das silbers haltige Blei auf, bebedt den Herd mit der beweglichen Kuppel, dem sogenannten Treibehute, welcher auf dem Ziegelkranze aussitzt. Dieser Hut besteht aus einer durch eiserne Schienen gehaltenen Haube aus Eisenblech, welche auf der innern Seite mit einem Unschlag von Thon oder seuersester Masse versehen ist Ein derhehrer Vern zu welchen der Sut wittels Ein brehbarer Rran, an welchem der hut mittels ist. Ein drehdarer Kran, an welchem der Hut mittels Ketten hängt, dient dazu, ihn auf und zur Seite zu heben, sodald der Proces beendet ist, das Silber geblickt hat. Außerdem ist noch über dem Glutlock eine eiserne, in sich selbst verschiedbare Esse ausgehängt, welche die Berdrennungsproducte nehst entstandenen Bleidämpsen absühren soll. Achnlich construirte Gebläseslammendsen mit runden Herden benutzt man zu dem Falle man statt mit einer beweglichen, der Herd mit einer festen. aus einer aemauerten Kuppel bes dem Falle man statt mit einer beweguchen, ven geremit einer sesten, aus einer gemauerten Auppel bestehenden haube bededt. Man kann auch einen gewöhnlichen Zugstammenofen in einen Gebläsestammenofen umwandeln, wenn man in die Deffnungen pp (Fig. 1) ben Windstrom eines Gebläses einführt. Bei den ben Windstrom eines Geblases einführt. Bei ben Rupfer: und Bleibuttenprocessen benutt man Geblase: flammenofen zu verschiedenen Zweden; felbstverständlich tann man in benfelben nur orybirende Schniclzungen vornehmen.

Die jum Schmelgen ber Erze und Suttenproducte bienenden Schachtofen muffen, bamit bie erforder. liche hohe Temperatur erzeugt werden tann, mit Geblafe versehen und je nachdem in denselben Gilber-, Blei-, Rupfer- oder Zinnerze verschmolzen werden sollen, verschieden construirt sein. Nach der Vostalt des Unfammlungsraums für die geschmolzenen Massen nennt

zwar ein Doppelschachtofen der freiberger Schmelz-hütten ist Taf. 6, Fig. 3—5 im Grund: und Aufriß dar-gestellt. Auf der Grundmauer a, in welcher vor dem Ofen eine Hauptanzucht b und unter dem Dien Kreuz-Ofen eine Hauptanzucht b und unter dem Ofen Kreuzanzüchte cc geführt sind, erhebt sich der Mantel oder
das Rauhgemäuer e (Rauhschacht), welches aus der Rückwand Sig. 4 a (Brandmauer) und den beiden Ulmen Fig. 5 ee besteht und unadhängig von dem eigentlichen Kernschachte des Ofens ist, sodaß man ohne Lädirung des erstern den lehtern erneuern kann. Den Kernschacht bilden die innern Futtermauern d, welche auf den Deckteinen der Anzüchte angesetzt sind. Im untersten Theile ist der Schacht mit Schlacken ausgestürzt, auf welchen eine Lehmschicht r solgt, die den eigentlichen Herd strägt. Der untere Theil der Küdwand oder Brandmauer heißt die Formvand f, ausgesturzt, auf welchen eine Lehmschaft r solgt, die den eigenklichen Herd strägt. Der untere Theil der Küdwand oder Brandmauer heißt die Formwand f, ist nischenartig vertieft und enthält das durch einen Bogen überspannte Formgewölbe m. Dieser gegensüber schließt den Osen nach vorn die Stirns oder Borwand g, deren unterster Theil einen Bogen enthält, welcher mit einer leicht entsernbaren Ziegelmauer satt, betofer mit einer teine inferioren Juglöcher i zum Nachbelsen beim Niederschmelzen der Beschäftung enthält. Der Schachtscheiber h theilt den Schacht in zwei Theile, von denen jeder einen selbständigen Ofen repräsentirt und dem entsprechend auch eine für Ofen repräsentirt und dem entsprechend auch eine für die Windzuschrung bestimmte Form n hat. Beide Theise vereinigen sich unten zu einem gemeinschaftlichen Schmelzraume, in welchem die beiden Formen nu durch die Formwand f die Windzuschfuhrung gestatten. Unterhalb der Formen beginnt der Herb s, welcher aus einem Gemenge klar gepochter Kohle und Lehm (Gestübbe) hergestellt wird. Der unterste Theil besselchen heißt die Spur o; sie reicht nicht ganz die an die Formwand und auch nicht dis an die Ulmen, sondern ist durch Gestübbeanschlag, der sich nach oben abssacht und in der Köbe der Kormen nur noch dunn abslacht und in der Höhe der Formen nur noch dunn anliegt, von diesen getrennt. Der vor dem Osen liegende Theil des Herdes, der Vorherd, wird durch eine eigerne Platte, die Vorherdplatte p, zusammenschaften In Archard pam tieften Nurthe der Sone eine eiserne Platte, die Vorherdplatte p, zusammengehalten. Im Vorherd vom tiessten Punkte der Spur weg ist ein Kanal v gesührt, welcher den innern Gerd mit einem außerhalb liegenden Herde, dem Sticksberde w, verdindet. An den Vorherd schließt sich eine schiese Gebene z (Fig. 5), p (Fig. 4) an, die Schlackentrist, auf welcher die aus dem Innern in den Vorherd getretene Schlacke herabläust und erskarrt. Die Dessnungen x (Fig. 3), die Gichtssimungen (Gichten), dienen zum Einsallen der Erzbeschäufung in den Osen. Mit eisernen Untern y wird der Osen, annertlich der Kernschacht, ausgammengehalten

sind lurz die solgenden: Jit der Osen so, wie er eben beschrieden, sertig gemacht, und wie man zu sagen pstegt, zugestellt oder zugemacht, d. h. mit Gestüdde ausgeschlagen, so wird der Herd durch schwaches Holzen eine abgewärmt und nach vollständigem Austrocken, das ungefähr 2—3 Tage beansprucht, mit Goat, welcher sich an den brennenden Kohlen entzündet, die in die halbe Hohe ausgefüllt, worauf man Gebläsewind in den Osen einläst. Auf den Coat stürzt man dann abwechsend mit Brennmaterial Schladen, und dann mit dem allmählichen Niederschweizen Erzbeschickung aus. Dies geschieht durch die Gichten x und ist in Fig. 12 dargestellt. Zum Ausgeben des Coases dedient man sich geslochtener Spansörbe (Schienfässer), während man die in flachen Dausen ausgebreiteten Erze und Zuschläge mit einer Kraze in einen Arog süllt und in den Osen schwen. In die Borwand, die Beschickung aus den Beschäden der Brandsword von eine Aos Franze in einen Kord von einen Aos Vernumaterial vorn an die Borwand, die Beschickung in die Winkel and der Brandsmauer schüttet (sett). Das Schmelzen der mit den Zuschlägen gemengten Erze ersolgt nach und nach, mit dem Niederzehen der Massen sortischen bis dieselben, in dem Schmelzraum angelangt, stässig werden und nach dem specifischen Gewichte sich absondern. Die zur Erreichung der Schmelzhie nöttige Lust wird durch Gebläsemaschinen verdicktet, in eisernen Robren an die Lesen geleitet und tritt aus diesen in die Windständer (Fig. 13). Von diesen aus vertheilt sich die Lust in zwei Urme, von denen jeder mit einen Durchgangshahn versehen ist. Der vordere Theil des Arms heißt die Düsse sühne den Windstäd ein einer Dusch eine Form h ragt und den Wind den Kund den Formrüssel ain den Osen sühre vor dere Urben der in eisernen Robren den in der Gene geleitet den den Wind den Windsden Formrüssel ain den Osen sühre vor dere Inder suhre den Korn den nicht berunten nenn man den Wind den Wind ben Formrüssel a in den Ofen sührt. Diese Düse ist entweder dere ein eisernes Rohr oder deinem Lederschlauch mit dem Ständer verdunden; letzern darf man nicht benutzen, wenn man den Wind vor dem Einblasen in den Osen erhitzt. Jum Schutz der Form vor einem unzeitigen Wegschmelzen durch die Osensize führt man den Windstrom so in den Osen, daß derselbe erst durch eine halbgeschmolzene Schlackenmasse passiren muß (die Rase), welche die Bertheilung des Windes im Osen befördern und den Schmelzpunkt mehr nach der Mitte des Osens ziehen soll. Die Fahrung der Nasen galt bei den alten Schmelzern als ein Hauptvortheil zur Erlangung eines guten Osen: und Schmelzganges. Reuerer Zeit ist man dagegen von diesem Nasenschmelzen abgegangen und bernutz, wo es irgend angeht, sogenannte Wassersformen (Fig. 11), welche vor rascher Zerstörung durch die Hise vortressslich Form und doppelte Vande,

und auf die Halbe gesahren oder einer Nacharbeit, fünf bis acht Formen wendet man in den größern bem Schladenschmelzen, übergeben. hat man diese Arbeit, das Schladenziehen (Fig. 14), mehrmals benselben z. B. in Freiberg bedeutende Fortschritte gewiederholt und hat sich nach und nach eine größere Menge Mat. Es wurden dort mit je einem Pfunde wiederholt und hat fich nach und nach eine größere Menge Retall abgesondert, so entsernt man diese aus dem Ofen, indem man das Stichloch v öffnet, woraus die gejdmolzenen Daffen in ben Stichberd fließen (Fig. 14) und sich dort nochmals nach dem Gewichte absondern. Das Stichloch schließt man wieder mit einem Holz-und Lehmpfropfen und entfernt nach dem Ertalten die im Stich erstarrten Steine und Speisen durch Abheben ober bie noch fluffigen Detallgemijche burch Austellen.

Die Liegelösen unterscheiden sich von den Sumpfsien badurch, daß der herd durch eine tesselstruge Bertiefung gebildet wird, welche ganz innerhalb des Ssens liegt und mittels eines verschließbaren kanals, Stich, entleert werden kann. Charakteristisch für diese

Diens liegt und mittels eines verschließbaren kanals, Stich, entleert werden kann. Charakteristisch für diese Art der Desen ist der zum Umschmelzen des Robeisens angewendete Eupolosen, jedoch sinden Tiegelösen auch Anwendung beim Zinnerz: und Bleierzschmelzen (Stolzberg), sowie zum kupferschmelzen (Falun). Bei der dritten Art der Schachtösen, den Spurseber Brillendsen (Fig. 7 und 8), liegt der Unsammlungsraum für die geschmolzenen Massen außerbald des Ofens. Die vor der Form schnelzenden Producte sließen auf einer start geneigten Sohle durch zwei in der Borwand ausgesparte Dessnungen (Augen) in die vor derselben liegenden Tiegel. Fig. 7 und 8 zeigen und einen oberhazer Brillenosen, wie er zum Berschwelzen der Kupsererze angewendet wird. Es ist auf dem Fundamente a das Rauhgemäuer d ausgessührt, in welchem der Kernschaft e eingesetzt ist, welcher seine Brandmauer a enthält die Form h, während die seine Fundamentirung auf dem Sohlsteine w sindet, die Brandmauer a enthält die Form h, während die Borwand e nach vorn abschließt. Durch den Borsatzstein i sit der untere Theil der Borwand getheilt und badurch eine Trennung der beiden Spuren k vonein: ander berbeigesahrt. Auf der Lehmsohle f ist die Geschäbesohle g start nach den Formen ansteigend gesichlagen und durch die beiden Spuren k die Berbindung mit den Spurtiggeln I hergestellt. Bor dem Dsen, zwischen beiden Tiegeln liegt der Stein m, der Trittstein, auf welchen man tritt, wenn man den Ofen, der für diesen Awed als Krummosen construirt ist, mit stein, auf welchen man tritt, wenn man den Ofen, der für diesen Zwed als Krummosen construirt ist, mit Schmelz und Brennmaterial füllt. Solche Spurösen sinden Anwendung, wenn die geschmolzenen Metalle sehr bald der schädlichen Einwirkung der Gebläseluste entzogen und leicht sich bildende metallische Ansätzen ist werden derhauen, bermieden werden ioslen. Sie werden deshald gebraucht beim Verzichmelsen eisen werden derhauft gebraucht beim Verzichmelsen eisenzemer Ausserzeite im Karz und in Mansaton eisenzemer Ausserzeite im Karz und in Mansaton eisenzemer Ausserzeiten der und der sollen. Sie werden beshalb gebraucht beim Versichmelzen eisenarmer Aupsererze im Harz und in Mandseled, sowie auch beim Zinnschniczen in Sachsen und Bohmen. Die Behandlung eines solchen Osens ist sehr einsach, da das geschmolzene Schladen: und Metallsgemenge continuirlich aus dem Osen rinnt, sich im Spurtiegel separirt und man nur nöthig hat, die schnell erstarrende Schlade in Scheiben abzuheben und, wenn der Tiegel voll ist, die andere Spur zu öffnen. Die unter den Schladen besindlichen Metallverdindungen werben ebenfalls nach Daßgabe ber fortschreitenben Erstarrung in Scheiben abgehoben (in Scheiben geriffen).

Bie oben schon angedeutet, sucht man in der neuern Retallurgie Fortschritte in der Anwendung großer und mehrsdrunger Defen zu machen, welche ähnlich den Cisenhobbsen vollständig frei stehen und ringsherum ungänglich sind. Bon dem ansänglich durch den russis madnglich find. Bon bem anfanglich burch ben ruffi-iden General Rafchette empfohlenen länglich vieredigen ichen General Raschette empsohlenen länglich viereetigen Schwelzung auszuführen (Mansseld). Gold und Silber Cuerschwitt ift man jedoch abgegangen und hat die runden angenommen, da die damit erzielten Resultate concentriren sich mit dem Kupfer im Stein, aus welstunden angenommen, da die damit erzielten Resultate concentriren sich mit dem Methoden auf nassem Wege bei weitem besser waren. Solche runde Desen mit abgeschieden werden,

Coat verschmolzen:

im 2förmigen Ofen 2,5 Pfd. Erz od. 7,3 Pfd. Beschidung.

» 4förmigen » 3,0 » » » 10,0 » » 8förmigen » 7,0 » » » 13,0 »

» 8förmigen » 7,0 » » 13,0 » »
Bei den zur Zugutemachung der gold: und filberhaltigen Blei: und Rupfererze üblichen Methoden wendet
man sowol Schacht: als auch Flammenösen an und
schlägt dabei turz folgende Wege ein: Die gerösteten
gold: und silberhaltigen Bleierze werden mit passen:
den Zuschlägen in Schachtösen geschnolzen und dabei
Schlade, Stein und silber:goldhaltiges Blei (Wert:
blei) erhalten. Die Schlade ist entweder werthlos
(absethar), oder enthält noch so viel Metall, daß sie
mit armen Erzen im Schacht: oder Flammenosen auf
einen Stein verschmolzen werden nuß, welcher geröstet einen Stein verschmolzen werden nuß, welcher geröstet beim Erzschmelzen wieder zugesetzt wird. Der Stein vom Erzschmelzen, Blei, Silber und auch etwas kupfer enthaltend, wird geröstet, und ähnlich dem Erze verschmolzen und wenn nach mehrmaligem Schmelzen alles Mei auskannage ist wie ein Kupterer weiter hebendolt Blei ausgezogen ist, wie ein Rupfererz weiter behandelt. Das Blei scheidet sich dabei metallisch ab und sammelt Gold und Silber in sich an. Etwa sich erzeugende Arsenverbindungen, Speisen, unterliegen einer analogen Behandlung, bis sie reich genug an Robalt, Ridel und Stupfer sind, im als Nidelproducte weiter verarbeitet zu werden. Das Werkblei wird auf dem Treibeherde abgetrieben, wobei Bleiglätte und goldhaltiges Silber gewonnen wird. Die Glätte ist Handelsartikel oder gewonnen wird. Die Glatte ist Sanbelsartitel ober wird in Schachtofen ju Blei reducirt (angefrifct), welches lettere entweder direct Handelswaare (Frisch blei) wird, oder einer Raffination im Gebläseslammen-ofen unterzogen werden muß. Diese oxydirende lette Schmelzung reinigt das Blei von Arfen, Antimon und Kupfer. Reiche Bleierze, welche namentlich frei von tieselerdereichen Gangarten sind, macht man auch im Flammenofen zu Gute nach den in Kärnten, Eng-land und Frankreich Ablichen Methoden. Das Wefent-liche dieser Methoden besteht darin, daß der Bleiglanz in schwefelsaures Bleioryd und Bleioryd durch Röstung umgewandelt wird und diese Berbindungen auf den noch unzerfetten Bleiglang einwirken, wodurch entweder ohne ober mit einem geringen Buichlag von Rohle metallisches Blei ausgeschmolzen wird.

Reine Rupfererze werben entweber in Rlammenofen, wie in England, ober in Schachtofen nach ber beutschen Methode verichmolzen. Beide Methoden roften die Erze und verschmelgen dieselben auf einen Stein, welcher nach mehrmaligen Rösten und Schmelzen zu einem reichen Aupferstein concentrirt wird. Nach der englischen Methode wird bieser Stein durch das mit einem Rösten verbundene Schmelzen, welches man Röste schmelzen nennt, nochmals concentrirt und durch eine Biederholung diefer Arbeit auf Robtupfer verichmolzen, welche Arbeiten alle im Flammenofen ausgeführt werben. Rach ber beutschen Methode wird ber Concen-trationsstein nicht selten nach einer Raffination mit Schwerspath im Flammenofen gut abgeröstet und im Schachtofen auf ein unreines Rupfer (Schwarzstupfer) verschmolzen, welches nach einer Raffination im Flammenofen Handelswaare wird. Oft ist man auch in ber Lage, Die Reduction bes geröfteten Steins und die Raffination unmittelbar bintereinander bei

Flammenosen mit den Verbrennungsproducten in Der rührung kommen, beim Schmelzen im Schachtosen mit den Brennmaterial gemengt werden, kann man sie auch in besondere Gesäße einschließen und erhitzen, sodaß dieselben weder mit dem Brennmaterial, noch mit der Flamme in Berührung kommen. Solche Desen nennt man Schmelzgesäßösen, von denen uns in Fig. 15 u. 16 ein Bild gegeben wird. Der dort daraestellte Ofen ist ein sogenannter Blaufarbenglas: gestellte Ofen ist ein sogenannter Blau farbenglas-ofen, wie er bei den sachsischen Blaufarbenwerten zum Schmelzen des Smalteglases und wismuthhaltiger Robalt= Nidelerze angewendet wird. Fig. 15 zeigt die Con-struction eines Ofens mit sechs häsen. Der Osen ist mit zwei Rosten au für Steinkohlenseuerung versehen, welche voneinander durch ben auf Blatten von Gifen rubenden Glutstein b getrennt sind. Unter dem Roste be-findet sich der Aschenfall c; bedient wird derselbe durch die Schüröffnungen d. Durch das Glut- oder Flamm-loch e tritt die Flamme in den durch ein kuppelgritiges loch e tritt die Flamme in den durch ein kuppelartiges Gewölbe i überdeckten Ofenraum, in dessen Umsassungsmauern g größere Oessungen in sich besinden, welche, sür gewöhnlich geschlossen, die Möglickkeit geben, dei Reparaturen in den Osen zu gelangen und die undbrauchdar gewordenen Häsen k auszuwechseln. Die Häsen k, von denen 6 oder 8 in einem Osen stehen, werden aus seuersessen Thone gefertigt und vor dem Sintragen in den Osen in einem besondern Osen ans gewärmt (asetembert). Die Arbeitkössnungen i werden gewarmt (getempert). Die Arbeitebffnungen I merben während des Schmelzens geschlossen, gestatten aber bas Gintragen und Ausschöpfen bes Schmelzgutes, sowie Lind Randsperi vor Schriftentionen der Flamme als Ausweg dienten. Jeht führt man die Berbrennungsproducte in besondern Kanalen ab, vereinigt diese obershalb des Gewolbes und führt sie in einer gemeinfamen Effe fort. Die Arbeiten an einem folden Dfen sind kurz die folgenden: Mit dem Gemenge, aus Vottasche, Sand und Kobalterz bestehend, füllt man die Häfen, und entleert, nachdem alles eingeschmolzen, das Robaltoryd des Erzes mit den Zuschlägen sich zu einem blauen Glase vereinigt hat und die abgeschiedene Speise auf dem Boden des Hafens sich gesammelt, mittels eiserner Lössel. Dabei schöpft man das Glas oder die Schlacke zuerst und schreckt es in kaltem Wasser ab, während man die abgesetzte Speise für sich in bereitstehende eiserne Schusseln auskellt.

3. Sublimation und Destillation.

Sublimation und Deftillation bezweden beide bie Trennung flüchtiger Körper von andern, weniger flüchtigen ober feuerbeständigen in boberer Temperatur.

Geröstete Zinnerze geben nach einem einmaligen aus die Berbrennungsproducte durch einen etwas anschmelzen im Schacht: oder Flammenofen Metall, welches nach einmaligem Umschmelzen eine Handelst waare gibt.

Bährend nun die Schmelzgüter beim Schmelzen im Flammenosen mit den Berbrennungsproducten in Bertuhrung kommen, beim Schmelzen im Stadumen schmelzen im Stadumen schmelzen im Stadumen schmelzen im Stadumen Schmelzen schwelzen schwel Un den Randern der aufgesetzten Chlinder hat sich nach einer ungefähr achtstündigen Feuerung die sublimirte und daburch raffinirte arfenige Saure als glas-artige Maffe abgefest.

Auf dem Wege der Destillation gewinnt man vors züglich zwei leichtslüssige Metalle, Zink und Queck-silber, und benutt dazu die Fig. 18—22 dargestellten

Apparate.

Fig. 18 zeigt ben Durchschnitt eines Bintbestillir= ofens nach dem schlesischen Spstem, welcher sich von dem Fig. 20 dargestellten belgischen Zinkofen durch die verschiedene Form der zur Aufnahme der Erze bestimmten Gefäße unterscheidet. Auf dem durch ein flaches Gewölbe überspannten Herde (Fig. 18a), in dessen Mitte etwas vertiest der Rost b liegt, stehen die mehr hohen als breiten nesprenden Gefäße c, die Musteln mehr des zur Aufnahme des geröfteten und Muffeln, welche jur Aufnahme bes gerösteten und mit Roble gemengten Zinferzes bienen. Je zwei folcher Muffeln sieben bicht nebeneinander und find im vordern Theile bes Dfens burch eine fcmache Scheibemauer 2,9elle des Ofens durch eine schwäche Scheidemauer vom nebenliegenden Paare getrennt. Gewöhnlich stehen 10—12 Musseln in einer Reihe, sodaß ein Osen 20—24 dergleichen enthält. Das Zinkerz ist entweder durch Röstung sorgsältig vom Schwesel befreite Zinksblende oder gebrannter Galmei; beide geben, durch die beigemengte Rohle reducirt, Sauerstoff ab, wodurch das Zink zu Metall reducirt, in Dampf verwandelt und in einem Condensationsapparate d aufgefangen wird. Diefer Apparat oder die Borlage besteht aus wird. Dieser Apparat oder die Borlage besteht aus dem in die Mussel bis y (Fig. 19) reichenden horizonstalen Halse q, welcher vorn eine Dessinung hat, und dem rechtwinkelig nach abwärts gehenden Unterstücke s, an welches sich die Tropstöhre t (Fig. 18) anschließt. Diese mündet in dem Aropstoche w, welches zur Aufenahme des überdestillirten Zinkes, Werkzinkes, dient. Nachdem dieses unreine Zink in einem Kessel umgeschwolzen, kann es in den Handel gegeben werden. Zur Ableitung der Feuergase dienen mehrere im Ofensgewölbe über den Musseln angebrachte Dessinungen, durch welche iene in kleine Schornsteine pp' und ins genotive noet ven Mustell angebrachte Vermungen, durch welche jene in kleine Schornsteine pp' und ins Freie geführt werden. Der Zutritt der Lust unter den Rost wird durch den geräumigen Aschenfall g vermittelt. Die Mussell aus seuerselstem Material, Charmotte, gesertigt, sest man lusttroden in einen besondern Temperaten ein aus welchem sie his zur Rethelm motte, gesertigt, jest man imitrouen in einen vespondern Temperofen ein, aus welchem sie, dis zur Rothglut erwärmt, in den Destillirofen gebracht werden. Eine solche Mussel ist ungefähr 1—2 Meter lang, 0,5 Weter hoch und sast dis zu 50 Pflund Erz.
Bon den belgischen Destillirofen (Fig. 20, 21) unterschaften sich die haldrichanen dahurch daß iene statt

Richtigen ober seuerbeständigen in höherer Temperatur. Erhält man den stücktigen Körper sosort in sestem Justiande, so nennt man den Proces eine Sublimation, besindet er sich dagegen in stüssigem, so hat man es mit einer Destillation zu thun.

Sinen Apparat, wie er zum Sublimiren des weißen durch das Rösten erhaltenen Arsenmehls benutt wird, siehen wir Tas. 6, Fig. 17 dargestellt. Der eingemauerte Ressel a ift zur Aufnahme des Arsenmehls (circa Tentner) bestimmt und besteht aus zwei Theilen, damit man den untern, welcher durch die Hiesen, die die dageschlichen sind der Ressel liegt der Rost die das der die Siesen durch den Sersier die der Rosten eine Schles die Berken durch die Hiesen kannt linter biesem Kessel liegt der Rost die das der die Schles die Berken mit Kohle gemengt eingelegt, hierauf die Borlage n, welche zur Aufnahme des Links die en vordere Theil wird, leicht auswechseln kannt. Unter diesem Kessel liegt der Rost die der Kant wird. Bon dem Feuerungsraum röstete Blende mit Kohle gemengt eingelegt, hierauf die Borlage n, welche zur Aufnahme des Links dienen

soll, vorgestedt, und schließlich beim heftigen Ent-wideln von Zinkbampsen das für das Aufsangen des Zinkstaubes bestimmte Blechgefäß o, die Alonge, auf-gesett. Nach Verlauf von ungefähr sechs Stunden, währ rend welcher zeit man den Osen in Weißglühhige ge-bracht hat, haben sich die Vorlagen mit Zink gefüllt; sie werden mittels einer kleinen Kraße entleert und ab-ver und reinem beweglichen Gestelle. Die von den Rosten fie werden mittels einer kleinen Kraße entleert und ab-ver und beweglichen Gestelle. Die von den Rosten fie werden mittels einer kleinen kraße entleert und ab-ver und beweglichen Gestelle. Die von den Rosten fie werden mittels einer kleinen kraße entleert und ab-ver und gesche Flamme tritt in den Raum c, umgibt genommen, damit man die Röhren entleeren kann, wobei die Rückftande in den Kanal m fallen, von wo aus sie wegtransportirt werden. Nach dem Füllen der Röhren verfährt man nun wieder wie vorher. Gefeuert wird ber Dfen vom Rofte r aus, unter welchem ber Afchenfall s liegt; die Berbrennungsproducte, in f aufsteigend und die Röhren umspielend, entweichen bei I in einem Abzugstanal, welcher die Gase mit denen von andern Desen vereinigt und in eine gemeinsame Effe führt.

Bur Geminnung bes Quedfilbers benutt man im bairischen Rheintreise ben in Jig. 22 abgebildeten Destillirgefäßosen (Zweibrüder Quedfilberofen) Dic eisernen Gesäße f (Retorten), in welche das zu bestillirende Erz gebracht wird, liegen auf jeder der beiden langen Seiten des Heine in zwei Reihen überzeitender Abre Gille munden durch diese Seitens einander. Ihre Galfe munden durch diefe Seiten-mauern in den Borlagen g, welche auf eifernen Untermauern in den Borlagen g, welche auf eisernen Unterslagen h ruhen. Die auf dem Roste a erzeugte Flamme umspielt alle Retorten und tritt durch Dessnungen in dem den Gen schließenden Gewölde direct ins Freie. Unter dem Roste zicht sich der Aschenfall b auf der ganzen Länge des Ofens din; auf jeder der kurzen Seiten besindet sich eine Schüröffnung s. Aehnliche Desen, welche wegen der reihenweisen Anordnung der Gesche, welche wegen der reihenweisen Anordnung der Geschen, welche wegen der reihenweisen Anordnung der Geschen man zur Sublimation des metallischen Arsenits, den man aus Arsenties oder gediegenen Arsen Scherbenstedalt) darstellt, zur Destillation des Rohschwesels arsenits und zur Destillation des Rohschwesels.

4. Saigern und Arpstallisiren.

Die letten Guttenprocesse auf trodenem Bege, bas Saigern und Arpstallissten, grunden sich auf die versichtenen Schmelzbarteit der Bestandtheile einer Berbindung. Bei der Saigerung erfolgt die Trennung baburch, daß der leichtstuffige Bestandtheil durch ein allmäbliches Erhigen sich von dem strengstüssigen trenut, während bei der Krystallisation sich durch allmähliche Abfühlung des geschmolzenen Gemenges ein Bestandtheil ausscheidet. Den Saigerproces wendet man vors juglich an bei ber Gewinnung von Wismuth und Schwefelantimon, welche man baburch von beigemengten Gangarten trennt. Gin Bismuthfaigerofen, wie er zu Schneeberg zur Gewinnung bes Bismuths aus geer zu Schneeberg zur Gewinnung des Wismuths aus gebiegenes Wismuth haltenden Erzen angewendet wurde, ist Tas. 6, Fig. 23 abgebildet. Bier geneigte Nöhren a von Gußeisen werden von dem böher liegenden Ende e aus mit Wisnutherz gefüllt und hierauf durch ein auf dem Roste g unterbaltenes Holzseuer erhitt. Die Flamme umspielt die Röhren und entweicht in eine Esse d, deren Zug durch Schieber f regulirt werden kann. Im Kanal e sammelt sich die von der Flamme mit sortgerissene Asche. Insolge der Erwärmung wird das im Erz entbaltene Wismuthmetall stüssig, sließt in der geneigten Röhre nach dem tieser liegenden Ende und sammelt sich in der vor diesem Ende stehenden eisernen Schüssel b., aus welcher dasselbe nach dem Erkalten

einem neinen bewegtigen Sefteit. Die von den Knijen rr aufsteigende Flamme tritt in den Raum c, umgibt die Saigergefäße auf ihrer ganzen Höhe und zieht dann durch f ab. Die Gefäße b sind vor der Flamme durch Wände geschützt, welche jedoch auf beiden Seiten Dessungen es haben, die zum Einleiten von Wärme nach dem Untergestell dienen, wodurch ein Erstarren bes niedertropfenden Schwefelantimons verhindert merben foll.

Anwendung fand der Saigerprocest früher bei der Trennung des Silbers vom Rupfer, indem man filber-haltiges Rupfer mit Blei legirte und durch Saigerung

baltiges Rupfer mit Blei legirte und durch Saigerung das Blei, welches aus dem Kupfer das Silber aufgelöst hatte, vom Kupfer trennte. Man benutte dazu herdösen, die sogenannten Saigerherde, auf welchen man die Scheiben der Bleiskupferlegirung aufstellte. Für einen Arpftallisationsproces ist als Beispiel nur der von Pattinson angegedene Proces anzusühren, bei welchem aus Blei von sehr geringem Silbergehalte durch Arpstallisation silberreiches und silberfreies Blei dargestellt wird. Dieser Proces gründet sich auf die Erscheinung, das, wenn man eine hinreichende Mengesilberhaltigen Bleies in einem Kessel einschmiszt und dann gleichmäßig sich abkühlen läst, sich in der geschmolzenen Masse Krystalle ausscheiden, welche weit silberärmer sind als das eingeschmolzene Blei, und in dem slüssig zurückgebliedenen Blei das Silber sich consentrirt hat. Man schmilzt zu diesem Behuse in einem ungefähr 200 Centner sassenen gußeisernen Kessel das centrirt hat. Man schmilzt zu viesem Behuse in einem ungefähr 200 Centner sassen gußeisernen Ressel das Blei ein. Dieser Kessel k (Fig. 25, 26) liegt mit seinem Rande auf einem gemauerten Kranze a und mittels laschenartiger Borsprünge b im Osengemäuer auf; er ragt ungesähr 0,5 Meter über der Hittenschle o hervor. Unter dem Kessel befindet sich der Rost r, welcher durch die Schürössung 1, zu welcher man sewie zum Aschenfall s durch einen tunnelartigen Gang v gelangen kann, bedient wird. Die Feuerung, welche mit Tors oder Steinkohlen ersolgt, erzeugt eine Flanume, die, in den Raum e tretend, zunächst den Flanime, die, in den Raum e tretend, junachst den Resselboden trifft, dann in rund um den Ressel gehen-Kesselboden trifft, dann in rund um den Kessel gehenden Jügen co dessen Wandungen umspielt und von da aus durch einen Zug i in einen gewöhnlich zwei Kesselsenerungen gemeinschaftlich angehörenden Kanal h tritt, welcher die Fenergase der Esse zusührt. Solche Kesselsen in großer Unzahl, 14—24, nedeneinander, sodaß man bequem den Inhalt des einen Kessels in den andern bringen tann. Ist das Wei eingeschmolzen, so entsern man auf der Oberstäche schwimmende Unreinigkeiten (Schlicker) mittels einer durchlöcherten Kelle (Fig. 27c) und läst den Inhalt des Kesselsensen krystalle werden mittels langer durchlöcherter kellen (Fig. 27u) herausgehoden, durch Ablaufensassen des Kryftalle werden mittels langer durchlöcherter Kellen (Fig. 27a) herausgehoben, durch Ablaufenlassen des stüffigen Bleies gereinigt und in einen nebenliegenden Kessel zum Einschmelzen gebracht. Das zuleht übrigbleibende flüssige Blei, die Mutterlauge, welche ungefähr den dritten Theil der Resselsung beträgt, wird in einen Kessel nach der andern Seite gekellt. Durch das wiederholte Krystallisten der armen, wieder vieseschwolzenen Errstalle als auch der reichen Muttersammelt sich in der vor diesem Ende stehenden eisernen schüssel b, aus welcher dasselbe nach dem Erkalten laugen, erhölt man schließlich auf der einen Seite der entsernt wird.

Thongesäße aa, in welche das zum Aussaigern bestimmte Erz gebracht wird. Nach geschehener Füllung und auf der andern Seite ein im Silbergehalte anges

IV. guttenproceffe auf naffem Wege.

1. Die Amalgamation.

Die Amalgamation bezweckt bas Ausziehen bes Silbers und bes Goldes aus Erzen und Sutten-producten mittels Quedfilbers, welches diese Detalle perducten mittels Quechilbers, welches diese Metalle auflöst und mit ihnen Legirungen, Amalgame bildet, welche durch einsache Destillation zerseht werden. Das Cuechilber versitächtigt sich dabei und läßt Silber und Gold meist direct ausziehen, wenn man Erze und Cuechilber miteinander mengt, wozu man die sogenannten Goldmühlen, welche man nicht selten in die nasse Ausdechen, wenn eine Moldmühlen, welche man nicht selten in die nasse Ausdechen, wende man nicht selten in die nasse Ausdechen eine Advanzeht, durch welche die Villaung von Chlorilber bezwecht wird. Man erreicht eine solche nun durch Röstung des Silbererzes mit Mohlalz, woraus die gerösteten Erze mit Eisen und Auschlilber in rottrenden kalsern zusammengebracht werden, in welchen das Eiser bildet, welches lettere vom fich Mienchlorin und Gilber bilbet, welches lettere vom kmedfilber aufgeloft wird. Purch Behandlung der roben tiese mit Mupfer und Elsendlorid ift man jedoch ebenfalls im Stande, Oblorsilber zu erzeugen, in welchem
falls man dann die Zersetzung des letzern auf Kosten
eines Theils des zugesetzten Queckilbers vornimmt. Tie erstere Wethode ist die europäische Fässeramalgamation, die letztere die ameritanische Hausenamalgamation genannt.

Die Fässeramalgamation, welche sich im 18. Jahrhundert aus der ameritanischen entwickelt hat, beginnt
mit der sorgklischen Abrobiung des mit Kochsalz ge-

mit der sorgsaltigsten Abrostung des mit Rochsalz gemengten Erzes, bei welcher Operation sich das an Schwefel, Arfenit und Antimon gebundene Silber in Chlorsilber umwandelt. Nachdem die gerösteten Erze fehr fein gemahlen worden find, werden diefelben bem Anquiden übergeben, worunter man das Zusammensmengen des Erzmehls mit Wasser, Eisen und Quadsstütter in rotirenden Fässern versecht. Die Einrichtung eines solchen Fassern versecht. Die Einrichtung eines solchen Fassern kassern Reisen abgedundenen hölzernen Fässer a sind an den beiden Böden mit Japsen verschen, welche in Lagern ruhen und mittels eiserner Scheiden am Fas besetigt sind. Die eine dieser Scheiden am Fas besetigt sind. Die eine dieser Scheiden ist gezahnt und dient als Eirenrad, um die rotirende Newegung von der Antrichswelle gauf das Jas zu übertragen. Durch den Spund s, welcher durch einen Rügel und eine Schraube geschlossen wird, erfolgt das Füllen und Leeren des Jasses. Man sallt ein solches nun mit Erz (eirea 10 Centner), Wasser und Eisen, läst es eine Zeit lang umgehen und seht, nachem sich alles zu einem dicken Krel, in welchem alle löslichen, durch die Röstung gebildeten Salze ausgesöst sind, vereinigt hat, Quedzsilder (eirea 2 Centner) aus dem über dem Kasse liegenden Reservoir (Fig. 2b) hinzu, worauf das Fas längere zeit, ungefähr 20 Stunden unausgescht rotirt wird. Während dieser Periode wird das Chlorsiber zerlegt, das abgeschiedene Silber vom Quedsilber ausgenommen und das gebildete Eisenklorür von der Lauge gelöst. Unquiden übergeben, worunter man bas Bufammen:

seichertes Rerchtlet, meldes, in eiserne Formen (Fig. 29) s und läßt fie in besondern Boniden fich sammeln, gefchieft, für ben Aktreibeproces ein weit geeigneteres in welchen ibnen etwa noch andaftendes, sein zertheiltes Moterval ift, als bas armere und unreine Wertblei. Amalgam entzogen wird. Das Amalgam enthaltende Amalgam entzogen wird. 243 Amalgam enthaltende Quedsilber wird start gepreßt, wodurch das silberhaltige Amalgam von dem silberfreien Quedsilber getrennt wird; in eisernen Retorten oder auf eisernen Tellern, die mit einer Glode überdedt sind, wird die Trennung des Silbers vom Quedsilber durch Destillation beendet. Die aus bem Amalgam entweichenben Quedfilberbampfc werben unter Baffer condenfirt und bas gurudbleibenbe Silber, Ausgluhmetall genannt, in Tiegeln um: geschmolzen.

Lange Zeit hat diese Art der Silbergewinnung siegereich das Feld behauptet, und heute noch hört man von den berühmten Anlagen des halsbrüdener Amale von den deruhmten Anlagen des halsbrucener Amal-gamirwerks bei Freiberg erzählen, welches in der Mitte der funfziger Jahre dieses Jahrhunderts einge-gangen ist; allein durch die Vervolltommnungen der Schmelzprocesse und die Auffindung zwecknäßiger Me-thoden auf nassem Wege wurde dieser Proces ver-drängt, zumal da die dei demselben verloren gehende brangt, zumal da die det demselven verloren gehende Silbermenge, ungefähr 5—9 Brocent, zu sehr gegen scine sonstigen Borzüge sprach. Dagegen hat sich die Amalgamation nach der amerikanischen Methode, des günstigt durch die klimatischen Berdältnisse der südelichen Gegenden, den Mangel an Brennmaterial und die Einsachheit der Apparate, sowie durch die Bohlesellisteit des Quecksieders, erhalten und wird, solange seilheit des Quechilders, erhalten und wird, solange nicht ganz neue Methoden aufgefunden werden, auch fernerhin der Silbergewinnung dienen. Die Bildung des Chlorfilbers, die Zersetzung desselben und Bildung des Amalgams wird nach dieser Methode in Hausen vorgenommen, in welche sowol die zur Chlorfilberbildung dienenden Reagentien als auch das Quecksilber gemengt werden. Diese Mengung geschieht durch das Durchtreten der Hausen, wozu man Renschen und Thiere honnte

Thiere benutt.
Un die Stelle der Amalgamation treten andere Brocesse auf nassem Wege, welche sich durch Ginfach-beit und schnelles Ausbringen der Metalle auszeichnen Methoben auf nassen Bege angegeben find, sie boruben alle auf ben beiden letten huttenmannischen Operationen, nämlich bem

2. Auflösen und Fallen.

Der erstere Proces besteht barin, baß man die zu trennenden Producte oder Erze durch ein Lösungsmittel in tropsbar-slüssige Form bringt, aus welcher man mittels der zweiten Operation, dem Fällen, durch Bustelle ber der Substanz einen der gelösten Bestandsteil im felten Tamm mieden ausschaftliche

theile in fester Form wieder ausscheibet. Borzüglich finden diese Processe Anwendung bei ben Wethoben der Silber: und Gologewinnung, den so-genannten Extractionen nach Ziervogel und Augustin, der Gewinnung und Abscheidung des Kupfers als Cementtupser, ferner dei der Scheidung des Silbers vom Golde, sowie endlich bei der Darstellung des

Blatins.

deit, ungefähr 20 Stunden unausgesetzt rotirt wird. Während dieser Periode wird das Chlorsilber zerlegt, das abgeschiedene Silber vom Queckilber aufgenommen und das gebildete Eisenchlorür von der Lauge gelöst. Am Ende des Processes sille man das Faß mit Wasser, verdannt dadurch den zöhen Brei (Quickdrei) und vereinigt durch nochmaliges Rotiren das gebildete kanger, verdannt dadurch den zöhen Brei (Quickdrei) und vereinigt durch nochmaliges Rotiren das gebildete kanger, verdannt das Gementsilber das gebildete kanger durch nochmaliges Rotiren das gebildete kanger, verdannt das Gementsilber des sinds durch nochmaliges Rotiren das gebildete kanges nach Beendigung des Processes Chlorsilber, und löst dieses mittels einer Kochsalzlauge ret einen kleinen Spund abgelassen wird. Die Rückses ebenfalls durch Kupser. Anwendung sinden diese Mestander.

thoben vielsach bei der Entsilberung von Aupfersteinen und Speisen, welche man wol auch besonders für diese Processe präparirt. Silberhaltige Aupser und Aupsersteine kann man auch in Schweselsäure, im erstern Falle unter gleichzeitiger Einwirkung von Luft, aufselben, wobei man Silber als sessen, wusten und eine Lösen, wobei man Silber als sessen, aus welcher lettern man das Aupservitrol erhält, aus welcher lettern man das Aupservitrol erhält, aus welcher Lettern man das Aupser durch Sisen cementirt oder Aupservitrol auskrystallisten läst.

The Sisen vor, daß die Cisenproduction der Erde wur Zeit weit über 150 Millionen Centner beträgt.

Nicht alle Cisenerze sind zur Eisenerzeugung zu verswerden, im allgemeinen eignen sich nur die Sauersstellung im Großen.

Die wichtigsten Cisenerze sind nur die Gleenden:

Wagneteisenstein, Eisenorvolloryd, das im reinen Zustande erichste Erz, mit 72 Proc. Cisen.

Sisen gerichten vor, daß die Cisenproduction der Erde zur Zeit weit über 150 Millionen Centner beträgt.

Nicht alle Cisenerze sind zur Tessensung zu verswerden, im allgemeinen eignen sich nur die Sauersstellung im Großen.

Die wichtigsten Cisenerze sind nur die Sauersstellung im Großen.

Wagnereisensung zur Ageit weit über 150 Millionen Centner beträgt.

Nicht alle Cisenerze sind zur Tessensung zu verswerden, im allgemeinen eignen sich nur die Gauersstellung im Großen.

Die wichtigsten Cisenerze sind nur die Gauersstellung im Großen.

Wagnereisensung zur Darstellung im Großen.

Eisenerze sind zur Gesenzeugung zu verswerden, im allgemeinen eignen sich nur die Gauersstellung im Großen.

Die wichtigsten Cisenerze sind nur die Gauersstellung im Großen.

Die wichtigsten Cisenerze sind nur die Gauersstellung im Großen.

Die wichtigstellung in Aupfervitriol austroftallifiren läßt.
Für die Scheidung des Silbers vom Golde bebient

son bie Scheidung des Silders vom Golde bedient man sich im Großen als Auflösungsmittel für das Silber der concentrirten Schwefelsaure. Man erhält dabei schwefelsaures Silberoryd in Lösung, aus welcher durch Rupfer das Silber niedergeschlagen wird, während das Gold im metallischen Zustande zurüchleibt. Platinerze behandelt man zur Gewinnung des Platins mit Salpetersäure und Salzsäure, wodurch dasselbe in Lösung gehracht wird, aus melcher man mittels Solmiok

Löfung gebracht wird, aus welcher man mittels Salmiat bas Platin als Blatinfalmiat abscheidet. Lettere Berbindung verwandelt man durch einfaches Gluben in metallifches Platin.

V . Eifenhüttenwefen.

Die Fabritation bes Gifens hat infolge ber großen Bichtigteit Diefes Metalls fo bebeutenbe Dimenfionen angenommen, daß es nothwendig ericheint, ber Me-tallurgie bes Gifens ein besonderes Rapitel zu widmen. Entgegengefest den meisten Metallen, deren Rein-

beit ihren Sandelswerth bedingt, tommt das gang reine Eifen fast gar nicht in der Lechnit zur Anwendung. Seine Berbindungen mit bem Rohlenstoff find es, Die bas Gifen ju bem uns unentbehrlichen Detalle gemacht baben.

Dieje Berbindungen des Gifens mit dem Rohlenstoff haben febr verschiedene Gigenschaften.

paben sehr berichiedene Eigenschaften.
Das tohlenstoffreichte Eisen, das Robeisen, ist bei eirca 1400—1600 Grad C. tropfdar stüssig, unstredbar, unschweißbar und mehr oder weniger hart; das Schmiedes oder Stabeisen blit am wenigsten Kohlenstoff, ist in den gewöhnlichen metallurgischen Feuern unschmelzbar, aber streds, schweißbar und weich. Zwischen inne, ohne daß übrigens bestimmte schafe Grenzen gezogen werden tonnen liegt in Res swigen inne, ohne das uorigens bestimmte schafe Grenzen gezogen werden können, liegt in Bezug auf seinen Rohlenstoffgehalt der Stahl, in dem sich die Dehn: und Schweißbarkeit des Schmiedeeisens mit der Schwelzbarkeit und Harte des Roheisens verzeinigen. Der Stahl kann sowol aus Roh; und Schwiedes eifen als auch aus Erzen birect bergestellt merben.

Bur Geschichte des Eisens sei hier nur turz erwähnt, daß sich die Bekanntschaft des Menschen mit demselben bis in die sernsten Zeiten zurückdatirt. Dreitausend Jahre v. Ehr. wußten die Agypter und Juden Eisen darzustellen, welche Kenntniß sie wahrscheinlich von ben Phoniziern erlangt hatten. Das steirische Gifen und die Eisensteingruben auf Elba waren schon 300 Jahre v. Chr. bekannt. Man schmolz reiche Eisenerze mit Hollich in kleinen herben und erhielt Eisen ober Stahl, je nachdem man die Erze anwandte, eine Arbeit, die heutigentags noch an manchen Orten betrieben wird. Man lernte jedoch auch bald ein tohlenftoff: peides, flüssiges Eisen, Roheisen, zu erschnelzen, und zur Zeit ist mit wenigen Ausnahmen die Grundlage bes Eisenhuttenwesens die Darstellung eines Roheisens, aus welchen dann durch verschiedene Manipulationen

70 Broc. Gifen.

Gelbeisenstein, Eisenoryd-Aroc Eisen. Raseneisenstein, Brauneisenstein, Gelbeisenstein, Gisenorydsbydrat mit 50—60 Proc. Gisen. Rasenseisenstein, Wiesenst, Sumpf: und Seecrz sind Brauneisensteine neuerer Bildung mit 40—45 Proc. Gisen.
Spateisenstein, Sphärosiderit mit circa 40—45 Proc. Gisen sind Brauneisenstein, Sphärosiderit mit circa 40—45 Proc. Gisen sind behendures Cisenopybul.

Spateisenstein, Spharogiverti mu titte 45 Proc. Eisen sind tohlensaures Eisenorydul. Thoneisenstein, ein mit Thon gemengtes Eisensetz (Eisenoryd und Eisenorydhydrat).

Bladband, ein in der Kohlensormation vorkommender Thoneisenstein, der durch Kohle schwarz gesärbt ist, mit höchstens 48 Proc. Eisen.

Je nach ihrer Reinheit von fremden Beinengungen haben diese Erze verschiedenen Werth für den Eisenhüttenmann. Die schlimmsten Feinde der Darstellung eines guten Products sind Schwefel, Phosphor, Kupfer, Arsen, Silicium; Arsen ist in geringen Mengen noch am wenigsten gefährlich, Schwefel und Rupfer machen das Eisen rothbrüchig, d. h. es wird beim Schmieden in der Wärne rissig, Phosphor und Silicium aber machen das Eisen kaltbrüchig, d. h. es wird beim Besarbeiten in der Kälte spröde.

orbeiten in der Kalte prode.
Der Eisenhüttenmann muß demnach die Erze auf obige Substanzen prüsen und solche, die zu reich an denselben sind, entweder aushalten, oder wenigstens nur zu Eisensorten verwenden, bei denen ein hoher Gehalt davon nichts schact, wie z. B. zu Gußeisen, von dem in manchen Fällen keine große Festigkeit vers

lanat wird.

Eine Aufbereitung der Erze findet außer einer ein= fachen Handscheidung der Erze nindet außer einer einfachen Handscheidung der beibrechenden Gangarten nicht statt. Manche sehr thonige Thoneisensteine werden gewaschen, indem man sie in Wassergräben stürzt und dem fließenden Wasser ein Abschlämmen des Thons überläßt.

Um aber die Erze theils aufzulodern, von unnühen und schädlichen Bestandtheilen zu be-freien, läßt man sie entweder in großen haufen jahrelang im Freien liegen, wodurch fie verwittern, nament-lich beigemengte Theilchen von Schweseleisen zu Gifenlich beigemengte Theilchen von Schweseleisen zu Eisenvitriol orydirt werden, welch letterer durch atmosphärische Niederschläge fortgesahrt wird, oder man röstet die Erze in freien Hausen oder Schachtösen, um Wasser und Kohlensäure zu entsernen sowie Gisenorydul in Eisenoryd zu verwandeln. Das Rösten in freien Hausen und Stadeln geschieht, mit Brennmaterial schickenweise ausstätzt und das Bause nacher in Nrand bringt.

mit Prennmaterial schichtenweise aufstürzt und das Ganze nachher in Brand bringt.

Durch das Rösten in Schachtösen erzielt man ein vollkommener geröstetes Product, als in freien Hausen oder Stadeln. Man röstet entweder unter Zusat von Brennmaterial, oder mit Husse der aus den Hohösen entweichenden Case. Bon den verschiedenen Ofenconstructionen sei nur die eine hier erwähnt. Zas. 7, Fig. 3 u. 4 zeigt einen schwedischen Eisensteinröstsofen, in welchem die eingeschichten Erze mit den aus dem Hobosen entweichenden Gasen, deren Zusammensen vie tohlenstoffarmern Eisen, Stahl: und Schmiede: dem Hohosen entweichenden Gasen, deren Zusammens oder Stabeisen, hergestellt werden.

Das Cisen sindet sich sowol gediegen als auch verserzt, und zwar als lehteres in so ungeheuern Mengen strömen in einem eisernen Rohre, welches durch a mit

tem Remiebte A guiammenbangt, und durch zehn An- lagern zu tonnen. Andernfalls muffen alle Schmelge freitbem bei b. turd i unt f in ben Cjenichacht, materialien bis auf die Hobe ber Gicht gehoben und Die Kanile i fint con aufen mir Thuren i., und diese mit Brude nach berjelben beforbert werden.
Der auf ber Zeichnung mit Erz und Brennmaterialien Berbremnung bie Baie martige armojebarifche Buft emrieben fann. Dord bie mit Thuren in verfchloffenen emiteten finn. Dorf bie mit Thuren it verichloffenen Ranile ein techaftet man bin Fortgang ber Roftung. Die Cfenfeile B beftelt aut funf Alachen, bie eine Breimite bilben, con ber jate friefe Geite nach einer ier fant burd Ibaren i verfliefbaren Deffnungen itter, bas milden tie verliebten Erje ausgezogen

retutieren Zukinny wurte man nun wol Cisen, ber Brust zu Tümpelsteine et, auf den Seiten (Ulmen) akte in is wommirer, wenig zusammenkängender Jorm des Dsend Badensteine. Der unterste Tümpelstein erkulten, unt maß technib, um alles Eisen in einer wird durch eine starte Eisenplatte, Tümpelstein, gesteinenen Muss zu ereinigen, Korper zusehen, die getragen und von außen werden die Tümpelsteine wir den Killenkinnett eilen des Eisenerzes zu einem die den Killenkinnett eilen des Eisenerzes zu einem die den Killenkinnett eilen des Eisenerzes zu einem die den Killenkinnett eilen des Eisenerzes zu einem durch ein Blech geschünt, das Tümpelblech. Der vordere Theil des Herbes wird den Wallselmen beim die zu einem Grenzen zu vereinigen.

f ju einem Gamen ju vereinigen. Wern nan bie Refraffenheit ber Erze nicht bereits teratt ift, bie fiebenteftantibeile an und für fich ichn eine Billede bilten tonnen, wie bies 3. B. mit ten Canmena:Gienfteinen, fteltifden Spateifenfteinen und einischen Aufteneisensteinen ber Fall ift, jo werden bei fielekereielden Erzen Kallfiein, Telomit, Ausstat als Alufmitel erer was seltener ber Sall ift bei talteiden Erzen liefelerbereiche Zuschläge,

Quary, Quarifel :, gegeben.

65 erheilt aus tem Borftebenten, baß bie Echlade ein Gemenge ten liefelfauten Salzen ift, worin fic Miefeleren mit Milt, Magnefia, Thonerde u. f. w. gu einem Gangen vereinigt haben.

im allgemeinen richtet man die Edmelgbarteit ber Schladen in ein, bat bie Echmelgung bes Cifens gleich: geitig mit ber ber Echladen ober etwas früher eintritt, und beidiett ferner schwer reducirbare und leicht re-bucitbare Gize fo, daß man bei jenen eine schwer, bei viesen eine leicht schmelzbare Schlade erhalt.

3 a Brennmaterial und Reductionsmittel, durch welches die nothige ditte zum Schmelzen erzeugt und zugleich na. Gisenerns zu Metall reducirt wird, ist in der Regel Goal, nur wenige hütten arbeiten noch mit Swizzublen, und zwar eben nur folde, welche Holzfohlen billig haben und ein Cifen von ganz besonderer Witte erzeugen wollen. Holzfohlen haben vor dem Coat den Borgug größerer Dichte und eines geringern, von hemeen und schällichen Bestandtheilen freien Abbengebalte. Das Holzlobenrobeisen ist deshalb stetz ein bestetes als das Coatrobeisen.

Darftellung bes Hobeisens wird in Geblafe: ichachtofen vorgenommen, die man in Blaudfen, Defen mit geschloffener Borwand (Bruft), und in Hoh:

materialien bis auf die Gobe ber Gicht gehoben und auf einer Brude nach berfelben beforbert werben.

Der auf ber Zeichnung mit Erz und Brennmaterialien gefüllte Schacht, Rernschacht, erweitert sich nach unten bis c, geht dort in die Rast D und das Gestell C über und endet in dem Herbert aus dem Schachtsfutter a, welches von dem Raubgemauer c durch eine mit schlechten Wärmeleitern gefüllte Schicht ge-

trennt ift, die bem Bernichacht beim Musbehnen in ber

mercen, mairent man oben robes Erz nachturzt.
The Indianal war beine felden Tiens ift 5 Meter, oben an der freife unter auf ber Schle 1,8 Meter, oben an der freife unter auf ber Schle 1,8 Meter, oben an der freife in Neter in Malz.
The tree Carifficial einen gelichbaltigen Erzemenge Bauch ober ber verschraubt sind, umgeben.
The tree Carifficial einem gelichbaltigen Erzemenge Bauch ober Mohlen als genannt, durch bie Raft Dinner Weiteren und ober Mohlen all genannt, durch bie Raft Dinner Blein erfahrungsgemäh das höchte muß aus dem seuerschlesten Material bergeftellt werden.
Tie das Gestell und die Raft die bes Ofens und einem Gehalte circa 30— spigmmenhängt, ist der wichtigste Theil des Ofens und nuf aus dem seuerschlesten Material bergeftellt werden.
Tie das Gestell und die Raft diedenden, nach returiereren Battung wurte man nun wol Eisen, gegenüber der Brust gelegen, Rückseine, nach returiereren Battung wurte man nun wol Eisen, der Brust zu Tümpelsteine tt, auf den Seiten (Illmen)

burch in ben bintern Theil bes Berbes und in bas Beitell gelangen tann, um bie fich mabrend bes Schmel gens bilbenben Unfage entfernen zu tonnen. Damit ber Wallftein beim Arbeiten im Dfen nicht beschäbigt wirt, ift er burch eine eiferne Blatte, bie Ballfteinsplatte, geschütt. Huf ber einen Geite liegt ber Ballftein bicht an ben Badenfteinen an, auf ber anbern Seite bilbet er aber mit ben Badensteinen einen Schlit, Stich, ber mabrend bes Schmelzens mit Ihon verschloffen und nur um bas Robeisen ablassen zu tonnen geöffnet wirb. Mit bem Stich stebt bie Schladengaffe, bie seitwarts burch bie Schladentrift begreuzt wirb, in Berbindung.

Die Sohle des Herdes bilbet der Bodenstein g mit seitlicher Mauerung, derselbe liegt auf einer sest-gestampsten Sandschicht o, in der sich Kanale besinden, welche wiederum auf einer von Ranalen durchzogenen Mauer m liegen. B, Bruchsteinmauer, bildet den Grund, der auf den Kreuzgängen A ruht.

Wollte man einen folden Ofen als Blauosen zuftellen, so wurde der Borberd in Begfall tommen und ber offene Theil der Brust durch einen Stein geschlossen werden. Um dann Schladen und nicheisen abstechen zu tonnen, mußte man diefen Stein mit zwei übereinanberliegenden Definungen verfeben, von welchen die untere das Stichloch für Hoheifen, Die obere bas für Echladen fein murbe.

Das Gestell beginnt über ben gormen F, in welchen bie ben talten ober warmen Geblafewind zuführenben Dufen liegen; ber Stein ober bas Stud, in welchem bie Formen eingelassen werben, heißt, das Formftud ober ber Formftein.

Selbstverständlich muffen alle Theile, Die einen fo Selosterstandlich mussen alle Theile, die einen so his schaften mit offener Brust, eintheilt.

Taf. 7, Aig. 5 n. 6 zeigen den fentrechteu Durchstant und den durch die Formen gelegten Querschnitt und den durch die Formen gelegten Querschnitt entweder natürliche seuersestenden. Man nimmt sen angeht, an einen Vergadhang legen, um die zu lingsteine, Glimmerschiefer u. s. w., oder bildet Steine verarbeitenden Erze und Brennmaterialien in der Rahe der Gickt (oberste Oessnung des Schachtes) abs

Material hergestellt werben. In das Rauhgemauer legt man Anzuchte, um der im Mauerwert befindlichen

Teuchtigfeit Gelegenheit zum Entweichen zu geben. Die Formen und Dimensionen ber Hohösen sind außerordentlich verschieben. Der Querschnitt des Schachtes ist meistens ein Rreis, selten ein Lieleck, die Rast bildet einen abgestumpsten Regel, das Gestell ist aber fact immer lönglich nierestie

fast immer langlich vieredig.

Im allgemeinen gibt man dem Rohlensack, dem Ende res Kernschachtes, eine Weite von 0,2—0,3 der ganzen Schachtsbe, und zwar bei Holgenbellenöfen 1,6—2,6 Meter, bei Coatofen 3,3—4,6 Meter. Der Kohlensad befindet fich, vom Bodenstein ab gerechnet, in 0,25—0,4 der ganzen Schachtsbe, bei strengslüssigen Erzen legt man ihn böber, bei leichtsüssigen tiefer.

Die Ofenhöhe richtet fich nach dem Brennmaterial. Helgfohlenofen macht man 8,6—11,6 Meter hoch, Coatsofen aber 13,3—16,5 Meter, felten 20 Meter. Es gibt aber auch folche bis zu 25 Meter höhe.
Die Gicht, bas oberfte Ende bes Schachtes, ift 0,4

-0,5 bes Rohlensaddurchmessers weit. Der Hast gibt an verschiedene Boschungswinkel, je nach der Beicaffenheit der Erze und des Brennmaterials

Steile Raften eignen fich namentlich für leicht reducirbare Erze, während man bei schwer reducirbaren Erzen der Auft eine weniger steile Böschung gibt. Der Rastwinkel richtet sich auch nach dem Brennmaterial. Bei Coathohösen gibt man einen größern als bei Solztoblendsen, weil der Coat langjamer als Holztoblendsen, verbrennt und fomit auch ein langfameres Rieberfinten

ber Beididung ftattfindet.

Die Dimenfionen bes Gestells richten sich ebenfalls nach bem Brennmaterial und ben Erzen. Bei Solznach bem Brennmaterial und ben Erzen. Bei Holzkohlenösen bis zu 8,5 Meter Höhe macht man das Gestell
1,2—1,5 Meter, bei solchen bis zu 12 Meter 1,6—
1,9 Meter, dagegen werden bei Coathohösen 2,0—
2,5 Meter hohe Gestelle angewendet. Die Weite des Gestells richtet sich nach der nöthigen Temperatur. Bei Darstellung von grauem Essen wendet man engere Textellung von grauem essen von weißem, welch letzteres viel weniger Hise als das graue Robeisen verlangt

Die meisten Hobofen haben brei burch Wasser tühl-bare Formen, also auch brei Dusen, beren Lage auf Fig. 6 ersichtlich ist. Sie liegen in einem Niveau mit dem untersten Tumpelstein, und zwar so, daß nur in ber Bruft feine Form liegt. Bei Defen mit einer Form legt man dieselbe in den Ruden gegenüber der Bruft, zwei Formen legt man fich gegenüber in die Seiten

bes Dfene.

Dem Inbetriebseten eines neuen Sohofens geht ein febr forgfältiges Unwarmen voraus. Rachdem ber Dien lufttroden geworden ift, macht man in den Borherd unter den Tümpelstein ein kleines Torsseuer, rückt mit demselben in den Hord und füllt nach und nach Gestell, Raft und Shacht mit Brennmaterial so an, daß bis zum vollständigen Füllen ein Zeitraum von eirea fechs Mochen perktreicht

fechs Wochen verstreicht.
Sind die Kohlen etwas niedergebrannt, so kann das erste Aufgeben der Beschidung erfolgen. Man setzt schwach, d. h. man gibt nur wenig Erzgemenge. Während bes Unwarmens und bem erften Hufgeben ift ber Berb ganz offen, erst wenn nach dem langjamen Niedersinken ber Beschidung sich die ersten Schmelzproducte zeigen, wird nach sorgfältigem Reinigen des Herbes von Asche der Wallkein eingesetzt und der Dsen geschlossen. Erst dann wird das Gebläse schwach angelassen, weshalb

festem Thon gestampst und so Raft und Gestelle aus bie ohne bessen Mithülse niedergeschmolzenen Erzgichten stille Gichten genannt werden. Dan steigert nun Chenso muß der Kernschacht aus gutem seuersesten bas Ausgeben des Erzes und verstärkt bas Gebläse. Wenn fich im Berb eine genügende Menge Robeisen angesammelt bat, fo erfolgt ber erfte Abstich, ohne Abstellen des Geblases, mahrend bei allen spätern Stichen

stellen bes Gebläses, während bei allen spätern Stichen die Gebläselust weggenommen wird.

Rach dem ersten Stich, und überhaupt, wenn nothe wendig, nach jedem Stich wird der Herd von Ansähen gereinigt. Solche Ansähe bilden sich namentlich zu Ansang einer Schmelzcampagne — so nennt man die Zeit zwischen dem ersten und letzten Abstich — bei niesdriger Temperatur. Nach dem Reinigen des Herdes wird der Raum zwischen Wallstein und Tümpelstein durch einen Thondevourf geschlössen und nun in regelemäßigen Zwischensahen. Bei Coathobösen wird alle 12 Stunden das sich ansannelnde Roheisen absgestochen und inzwischen die sich ausbämmende Schlase alle 12 Stunden das sich ansammelnde Roheisen absgektochen und inzwischen die sich aufdämmende Schlacke über den Wallstein und die Schlackentrift abgelassen. Die Schlacken werden meistentheils zu Schlackenziegeln verwendet, indem man sie in große Ziegelformen lausen läßt und des bessern Zusammenhaltes wegen Kohlensschlacken in die flüssige Schlacke einstampst. Das Roheisen wird in Formen abgestochen, welche vor dem Hohosen auf der Hohosisenblöcke aus Sand geschlagen werden. Die festen Noheisenblöcke nennt man Barren oder Känze. Die tägliche Roheisenproduction eines Coatholosens kann dis auf 500 Centner und mehr gebracht werden. gebracht werben.

In dem Hohosen finden verschiedene chemische Processe katt, die Fig. 5 auf Tas. 7 verdeutlichen soll.
Beschickung und Brennmaterial gelangen zunächst
von der Gickt in die sogenannte Vorwärmzone als,
wo das Gemenge beider vollständig vorgewärmt und
ausgetrochet wird. Bei h hat das den Schacht füllende Bemenge eine Temperatur von eirea 400 Grad C. ansgenommen und gelangt nun in die Reductionszone Durch die aus bem glühenden Brennmaterial ent: stehenden reducirenden Gase wird Eisenornd zu Metall reducirt, was am Ende bes Kernschachtes im Mohlensach bei einer Temperatur von eirea 1000—1200 Grad C. vollständig ersolgt sein soll. Das Eisen ist hier in schwammigem Zustande und schmiedbar. Ze tieser es sinkt, desto höher wird die Temperatur, und in tes juitt, besto bober wird die Leinperatur, und in ber sogenannten Roblungszone e. d. in welcher sich die Sitze dis auf eirea 1600 Grad steigert, nimmt das Eisen Roblenstoff in sich auf und wird schmelzdar. Es gelangt nun in die Schmelzzone d.e., sättigt sich während des Zusammenschmelzens mit Koblenstoff und sammelt sich schließlich, nachdem es die Berbrennungszone e. f durchlausen und eine Temperatur von 2000—2500 Grad erlangt bat, im Herde.

Die aus den Rebenbestandtheilen des Erzes und aus ben der Schladenbildung wegen dem Erze beigemengten Buichlägen entstebende Schlade hat den Zwed, das getoblte und schmelzende Cifen, während es die Berbernnungszone durchläuft und im Gerde sich ansammelt vrennungszone durchläuft und im Herde sich ansammelt und verbleibt, vor dem opydirenden Einfluß der Gebläselust zu schüten. Fehlte die Schuthülle der Schlade, so würde in der Verbrennungszone nicht nur die Kohle des Brennstosses durch die Gebläselust opydirt werden, sondern auch der vom Eisen ausgenommene Kohlenstosses, und man erhielt ein unschmelzbares Stadeisen. Der Schmelzpunkt der Schlade ist dadei so zu halten, daß die Schlade erst zu schmelzen und sich zu bilden beginnt, wenn alles Eisen zu Metall reducirt ist, damit die Schlade so wenig als möglich Eisenord aus dem Erze in sich fo wenig als möglich Eifenornd aus bem Erze in fich aufnehmen und somit bem Musbringen entziehen tann.

Betrachten wir nun ber Reibe nach bie verschiedenen

wurde, bat basselbe verschiedene Eigenschaften, und zwar ist es bauptsächlich ber im Robeisen enthaltene Roblen:

ist es bauptsachlich ber im Roheisen enthaltene Kohlenstroff, welcher diese bedingt.
Es gibt eine Menge verschiedene Roheisensorten, die sich jedoch im allgemeinen unter die zwei Hauptsorten, weißes und graues Roheisen, vereinigen lassen. Wie schon der Name sagt, unterscheiden sich beide Abtheilungen hauptsächlich durch die Farbe, und zwar wird dieselbe hervorgerusen durch die Art und Weise, wie der Rohlenstoff im Eisen enthalten ist. Beide, sowol das weiße als graue Roheisen, können gleichviel Kohlenstoff enthalten, im weißen Roheisen ist jedoch sämmtlicher Kohlenstoff chemisch gebunden, während im grauen nur ein Theil, und zwar der geringere chemisch gebunden, der andere Theil aber nur mechanisch beigemengt ist.

chemisch gebunden, der andere Theu aver im denigemengt ist.

Das weiße Robeisen ist sast fülberweiß, von startem Glanz, großer Harte und Sproddigkeit. Es enthält 4—5,5 Broc. chemisch gebundenen stohlenstoss. Abarten besselben sind Spiegeleisen, das tohlenstossische von großblätterig krystallinischem Gesüge und silberweißer Farbe, blumiges Floß, von stradlig sastriger Structur und ins Bläulich Graue übergehender Farbe, ludiges Floß, in Bezug auf Bruch, der zach; sit, und mehr graue Farbe der Uebergang zu dem grauen Roheisen, dessen demisch gebundener Rohlenstoss o.5—2 Broc. beträgt und dem außerdem noch 3—3,7 Broc. Kohlenstoss mechanisch beigemengt sind. Dieser letztere in Form von schwarzen Graphitblättichen gibt dem Roheisen die graue die grauschwarze Farbe. Der Bruch ist körnig dei seinschuppig, und die Harte weniger groß als die des weißen Roheisens. Satte weniger groß als die des weißen Robeisens. Beigt ein Robeisen in einem Stude sowol weißes als graues, so nenut man es halbirtes oder Forellens eisen, ein namentlich zu Gußwaaren sehr taugliches eisen Robeifen.

Das weiße Robeisen schmilzt am leichteften, bas graue Das weiße Roheisen schmilzt am leichtesten, das graue verlangt zu seiner Bildung eine höhere Temperatur, ist aber viel dünnstässer und wird deshalb vorzüglich zu (Vuß verwendet. Das graue Roheisen ist auch weich genug, um sich drehen, seisen, hobeln, kurz dearbeiten zu lassen, während das weiße so hart ist, daß es jeder Feile u. s. w. widersteht. Das graue Roheisen kann übrigens in weißes, und umgekehrt dieses wieder in graues verwandelt werden. Wird graues Roheisen umgeschmolzen und plöglich abgekühlt, so verwandelt es sich in weißes körniges, und wird weißes körniges Moheisen umgeschmolzen und einer langsamen Abstühlung überlassen, so entstebt graues Robeisen.

überlassen, so entsteht graues Robeisen.
Die Vildung der verschiedenen Robeisensorten ist nicht nur vom Erz, sondern auch von der Temperatur abhängig. Allgemein kann man sagen, daß das weiße abhängig. Allgemein kann man sagen, das vas weipe Robeisen bei niedrigerer Temperatur und aus leichts

flussigern bet neorigerer Temperatur und aus teiches stufflussigern Erzen erzeugt wird, als das graue.

Wan spricht während des Schmelzens von einem garen Osengang, wenn die Eisenerzeugung bei einem richtigen Verhältniß zwischen Erz, Ruschlag und Verennmaterial stattsindet; die Schlade ist dann immer hell material statisindet; die Schlade ist dann immer hell von Farbe, halt nur wenig Eisenoryd und man ers zielt meist ein weißes Roheisen. Der Osengang wird zum Nohgang oder zum übersehten, wenn wegen Wangel an Brennmaterial die Temperatur zu niedrig, nicht alles Eisenoryd, resp. Eisenorydul, zu Wetall reductet und die Schlade durch Ausnahme von Eisenstein der Sicht verbrennen, ebenso muß die Gasleitung vollstages Dieggang sindet statt, wenn man mehr dem die Schlade durch, als zur Reduction und

Broducte des Hohenprocesses, und zwar zuerst das Rohlung nothwendig ist, und man wird dabei immer wichtigfte, das Rohe ober Gußeisen.
3e nach den Berkoltnissen, unter welchen es erzeugt Bon den Kohlenstoffgehalten verschiedener Robeisen.

ein graues Robeisen erzeugen. Bon ben Koblenstoffgehalten verschiedener Robeisen-forten gibt nachstehende Tabelle eine Uebersicht.

Chemisch gebundener Roblenftoff:

Spiegeleisen. Blumiges Floß. Balbirtes Robeisen. Graues Robeisen. 5,14 Proc. 4,92 Proc. 2,78 Broc. 0,48 Broc.

Graphit mechanisch beigemengt:

- Proc. — Proc. 1,99 Broc. 3.85 Broc.

Bon ber Wichtigkeit und bem Zwede ber Hohofenschladen ist bereits die Rebe gewesen. Die Zusammensiehung berselben erhellt aus bem Folgenden:

A	В	0	B	
52,80	53,79	41,41	28,32	Riefelerbe.
0.40	13,04	10,56	24,24	Thonerbe.
5,60	25,67	25,31	40,12	Ralterbe.
9,00	0,57	0,42	2,79	Bittererbe.
1,40	2,44	1,42	0,27	Gifenorybul.
26,20	2.20	20,66	0,07	Manganorpoul.
_		<u>.</u>	0,64	Rali.
	_		0,26	Gips.
1,6			· ·	Schwefel.
		-	3,38	Schweselcalcium.

iſt eine grune Schlade von Spiegeleifen: erzeugung.

B eine grüne Schlade von der Darstellung von halbirtem Roheisen.

O eine olivengrune trystallinische Schlade bei garem Ofengange erschmolzen.
E eine solche Schlade von weißer Farbe.

E eine solche Schlade von weißer Farbe. Die Hoho fengase, die gaksormigen Producte des Hohosenprocesses, deren Gehalt an brennbaren Gasen, d. i. Rohlenorydgas und Wasserstoffgas, sie noch verswendbar zu technischen Zweden macht, läßt man nicht mehr wie früher an der Gicht nuklos verbrennen, sondern benutt sie, indem man sie an oder unterhalb der Gicht absängt, zum Erwärmen der Gebläseluft, Absten von Siensteinen, Feuern von Dampstesseln u. s. w. Taf. 7. Kia. 7 stellt einen Avvarat dar, mittels welches Taf. 7, Fig. 7 stellt einen Apparat dar, mittels welches man die Gase oberhalb der Gicht absängt und sie an den Bunkt leitet, an welchem sie Berwendung finden follen. Ein auf der Gicht und dieselbe umschließender konischer Gin auf der Gicht und dieselbe umschließender tonischer King wird von dem Gichtmantel r umbüllt, circa 0,8 Meter über der Gicht beginnt das in den Gichtmantel eingelassene Gastohr q, welches oben in das wagerechte Gasleitungsrohr ausmündet und unten mit einem ringförmigen Kanal zusammengenietet ift, der mit Wasser gefüllt und in welchen die Gichtglode p mit eingreist. Die Gichtglode kann durch den Heben werden werden. Der Gichtmantel besit die nöttigen Dessiden werden. Der Gichtmantel besit die nöttigen Dessiden werden. Der Gichtmantel besit die nöttigen Dessiden werden, um die Beschidung, die auf Hunden zugesuhrt wird, ausstützen zu können. Die Gastöhre q hat eine Thür, damit sie gereinigt werden kann, und außerdem ein durch Sebel bewegliches Bentil s, durch welches überschässige Gichtgase sich entsernen lassen. Die Gichtgase sind entsernen lassen. Die Gichtgase sind entsernen lassen, welches die Gase an den Puntt sührt, wo sie berwendet werden sollen und wo sie unter Zusührung von atmosphärischer Lust verbrannt werden. Alle Fugen des Apparates werden sorgsältig mit Thon versicht verbrennen schools mit die Kasseitung von Lust zust zuren kann. Die Gichtgase würden sonst

vorgewärmt wird. In einem oberhalb der Gicht liegen-ben gemauerten Raume liegen 16 Röhren in vier Etagen übereinander. Je zwei der Röhren sind durch Knieftude verbunden. Die Gebläseluft tritt in die Kniestude verbunden. Die Gebläseluft tritt in die vom Beschauer zu oberst rechts liegende Röhre ein, und nachdem sie alle Röhren passirt hat, durch die rechts zu unterst liegende Röhre aus, welche mit einer Röhrleitung in Berbindung steht, welche die Luft zu den Düsen sührt. Die heißen Gichtgase streichen durch den an der Sicht A besindlichen Fuchs in der Richtung der Pseile, um sämmtliche Röhren, und entweichen durch den lleinen Schornstein s, dessen Augstasst durch ein Bentil geregelt werden kann. Nachstebende Analyse zeigt die Zusammensehung der Gichtsgase, die aus einem 10 Meter hohen Hahosen 1 Meter unter der Sicht weggefangen wurden:

12,01 Proc. Rohlensäure.

24,65 » Kohlenorpd.

Roblenorpo. 24,65 ю Bafferstoff. . 5,19 * 0.39 Grubengas. . 57,22 Stidftoff.

Bon den verschiedenen Berwendungen, welche das Roh: oder Gußeisen erfährt, betrachten wir zunächst die zu Eisengußwaaren. Man benutt hierzu hauptsfächlich ein halbirtes graues Roheisen, das mit großer Dichtigkeit und Festigkeit genügende Weichheit zu weiterer Bearbeitung verbindet namentlich aber haim Michan Bearbeitung verbindet, namentlich aber beim Gießen bie Formen icharf ausfüllt und nicht zu ichnell nach Guffe erstarrt.

Man tann birect aus bem hohofen gießen; in ben bei weitem meisten Fallen schmilt man jeboch bas Gubeifen noch einmal um, und zwar entweber in Granfittiegeln beim Gießen kleinerer Stude, ober in acht - und Flammenöfen.

Schact- und Flammendsen.
Die Flammendsen sind ganz ähnlich construirt, wie der auf Tas. 6, Fig. 1 und 2. Das Gußeisen wird auf dem seuersesten Herd eingeschmolzen und dann durch das Stichloch abgestochen, und zwar entweder direct in die betreffende Form oder Formen oder in eiserne, mit Thon ausgekleidete Pfannen.
Am häusigsten sindet jedoch das Umschmelzen in Schachthen mit rundem cylindrischen Schachtquerschnitt, Eurolösen genannt. statt.

Eupolofen genannt, statt. Zaf. 7, Fig. 9 u. 10 zeigen einen Cu polofen für Coalfeuerung. a gemauertes Fundament mit Unzucht, h feuersester Herd, d Kernschacht, o Raubgemäuer, umgeben von eisernen verschraubten Platten f, g Borberd, aus welchem das Roheisen geschöpft oder durch 1 abgestochen wird. Die aus dem Ofen tretenden brennenden Gase werden durch den Gichtmantel x zusammengehalten und dienen zur Erwärmung der für das Niederschmelzen des Noheisens nöthigen (Verbläseluft. Der Apparat besteht aus zwei hohlen, durch die Röbren t verbundenen Kasten s. welche mittels bie Röhren t verbundenen Kasten s, welche mittels Stähen d auf der Gicht ruhen. Die Gebläseluft, ge-wöhnlich durch einen Bentilator erzeugt, tritt durch p in den obern Kasten s, von diesem durch die Röhren i in den zweiten Kasten s, wird auf diesem Wege kart erhipt und gesangt durch o q um die Düse r in den Okenstacht in ben Dfenschacht.

Man schmilzt das Roheisen entweder mit Coak oder Holzschlen. Während bei den Hohösen die Holzschlen-bfen tleiner als die Coaksen waren, tritt bei den

Eupolofen ber umgelehrte Fall ein.

Eupoldsen der umgekehrte Fall ein.
Coakscupoldsen sind 2,5—3 Meter hoch, Holztohlen: dien 3,9—5,4 Meter, kleine einsormige Oesen haben einen Durchmesser von 0,45—0,66 Meter; bei Answendung von mehr Formen, sowie bei leichtslüssigem Arbeisen und gutem Coak ist der Schachtdurchmesser Beit werden Cupol: Tormaksten von Eisen sein, weil Formen aus settems

öfen gebaut, bie an ber Gicht 1/g-1/4 weiter als am Boben find, auch hat man folde, bie auf Rabern ruhen und an beliedigen Orten aufstellbar sind. Die Formen liegen bei Holztohlen 0,3—0,35 Meter, bei Coaf je nach der Beschaffenheit der Coafs, der Binds menge und Windpreffung 0,45-0,6 Dieter über bem Boben.

Man wendet 1—6 Formen an, wenn viele Formen nöthig sind, legt man diese in zwei Reihen übereinander. Cupolosen konnen stündlich 15—20 Centner Roheisen liefern, im Herbe selbst können je nach ber Ausbehnung besselben 100—300 Centner angesammelt und entweder auf einmal abgestochen ober nach und nach verwendet werden.

Das geschmolzene Robeisen wird entweder birect in die Formen geleitet ober in mit Thon ausgestrichenen eisernen Giespfannen aufgefangen und in diesen nach

ben zu füllenden Formen transportirt.
Ein besonders wichtiger Theil der Eisengießerei ist die Herstellung der Formen, und je nach dem dazu benutten Material hat man Sande, Lehme und Schalenguß.

und Schalengus.
Der Sand, ben man je nach seinem Thongehalt in fetten und magern Sand unterscheidet und der sich infolge seines Thongehaltes ballen läßt, wenn er mit Wasser beseuchtet wird, muß vor allem so sein sein, daß er auch von den zartesten Gegenständen tadellose Abdrücke gibt, und außerdem so viel Halt haben, daß die schaften Kanten und Eden stehen bleiben.

Formen aus magerm Sand, wol auch feuchter Sand genannt, werden nicht getrocknet, das hineingegossene graue Robeisen erkaltet deshalb sehr schnell und eine dunne Schicht seiner Oberfläche wird in weißes Robeisen, also in ein härteres Eisen verwandelt. Damit die dem Gießen in feuchte Formen sich entwicklinden Gafe entweichen tonnen, werden Luftlocher, Wind: pfeisen genannt, angebracht. Man unterscheidet beim Sandguß herd: und Kastenguß. Erstern wendet man für Gegenstände an, die nur auf einer Seite bestimmte Form zeigen, auf der andern aber flach sind, indem man das betreffende Modell in auf der Hüttenschle ausgebreiteten Formsand eindrückt. Kastenguß, dei welchem sich die in Sand geformte Form in einem hölzernen oder eisernen Kasten besindet, wendet man für seinen Guß und alle Gegenstände an, die nach jeder Richtung hin eine besondere Gestalt zeigen. Der Formsand wird bei Herdguß mit einem Drittel, bei pfeifen genannt, angebracht. Man unterscheidet beim Formsand wird bei Derdguß mit einem Drittel, bei Rastenguß, wo mehr Festigleit verlangt wird, mit nur einem Funftel Roblenpulver versetzt und loder gemacht,

bamit die nach dem Einguß des Robeisens entsteben-ben Gase und Wasserdampse besser entweichen können. Die Kästen zum Kastenguß sind vierectige ofsene Kästen aus Holz oder Eisen. Manche Formen ver-langen, daß man zwei und drei Kästen übereinandersehen muß, bann werden die Berührungeflachen ber einzelnen Raften, um ein Bufammentleben berfelben gu ber: Kästen, um ein Jusammentieben berseiben zu ver-bindern, mit seinem Sand abgestreut. Modelle, die eingeformt werden müssen, bestreut man zuvor mit Kohlenstaub, damit sie leicht aus dem Sande heraus-genommen werden können, und formt schwache Städe-chen mit ein, die die die Form reichen, dei deren Herausziehen man die für die Gase nöthigen Wind-pseisen erhält. Das Gießloch, d. h. die Deffnung,

Sand vor vem Guß gut und scharf ausgetrochnet gesormt. Man stellt den gut ausgedrehten und ftart werden muffen, um ein Auftreten explosiver Gase zu gegoffenen Formeylinder für den Walzenkörper auf vermeiben. Man wendet setten Sand namentlich für den Formtasten des einen Zapfens, sett den Formtstied au, bei deren Guß ein Zusammenbrechen von kasten für den zweiten Zapsen oben auf und leitet gewöhnlichen Candformen zu fürchten ware, wie 3. B. für Röhren :, Ranonenguß.

für Nöhrens, Nanonenguß.
Der zu bem Lehmauß tommende Lehm wird, bevor er verwendet wird, sein gesiebt, und um ein Reißen beim Trodnen zu verbüten, mit Muhhaaren, Strohhädsel oder Pferdemist nach gehörigem Anseuchten burchtnetet. Der Lehmguß wird vorzüglich beim Guß hohler Gegenstände angewendet, wie Gloden, Reffel

Man formt zunächst den Kern, entsprechend dem Hoblfraum des zu gießenden Gegenstandes. Auf den Kern tommt das Hemb, d. b. das Modell des Gußtüdes, auf dieses wiederum der Mantel, die Umstillung des Ganzen. Rachdem dieser fertig, wird der Mantel wieder in Stüde geschnitten, das Hemblosgelöst und der Mantel wieder umgelegt, sodaf also der Naum, den das nun sehlende Hend eingenommen, ber Raum, ben das nun seblende Hend eingenommen, von dem später einzugießenden Eisen eingenommen wird und somit die Eisenstärke bildet. Jede aufgewird und somit bie Gifenstärte bilbet. Bebe aufge-tragene Lebmichicht von Rern, hemb und Mantel wird jedesmal entweder durch ein direct angebrachtes Heuer, oder indem man die Form in eine Trockenstammer bringt, bei eirea 150—200 (Vrad getrocknet. Auch muß, damit das Hemd vom Mern und vom Hemd der Mantel sich gut trennen läßt, Mern und Hemd der Mantel sich gut trennen läßt, Mern und Bemb nach bem Troduen mit in Baffer aufgerührter Niche angerinselt werben.

Rach bem Entfernen bes Hembes wird Mantel und Mern noch einmal getrochnet und schließlich vor bem Gusse mit Leinwasser und Moblenstand bestrichen. Ginguß und Windpfeifen werben für fich geformt und in ben Mantel eingesett.

Complicirtere Formen, wie 3. B. Statuen, werden auf bem gebrannten Kern in Wachs abgeformt, und zwar auf folgende Weise: Man macht von dem Modell zwar auf solgende Weise: Man macht von dem Modell einen Gipsabzuß, schneidet diese Hohlsern in so viel Stüde, als des Abbedens des Mantels wegen gemacht werden müssen, giest die einzelnen Hohlsormen mit Wachs aus und seht dann diese Wachssormen vorsichtig auf dem Mern zum vollen Modell zusammen. Die zusammengesetze Wachssormen erbält nun einen mehrmaligen Uederzug von seingeschlämmtem Thon und Graphit, und sodann einen bedeutend stärkern von gewöhnlicher Formmasse. Rach bem Trodnen bes ganzen Ueberzugs schmilzt man das Wachs aus ben Formen beraus.

Der Schalenguß erfolgt in gußeisernen Formen, bie vor bem Gingießen gut abgewärmt und mit Graphit ausgestrichen werden muffen.

ausgestrichen werben nüssen. Bei dem Schalenguß wird die äußere Oberfläche bes Gußstücks immer sehr schnell erkalten, da die Masse ber Form, das Eisen, ein sehr guter Wärmeleiter ist und ein schnelles Erstarren der Sberfläche des Gußstücks hervorrusen muß. Die bereits erwähnte Eigenschaft des flüssigen grauen Robeisens, bei schnellem Erkalten in weißes und viel härteres Robeisen überstehen macht dem Scholenschaft von Schol jugeben, macht ben Schalenguß gang besonders geeignet zum Buß von Gifenbabnwagenrabern, namentlich

tasten sür den zweiten Zapfen oben auf und leitet den Strahl des einzugießenden Robeisens so, daß es schraubensörmig in der gesammten Form von unten nach oben steigt, und alle Inreinheiten, wie Schlade, Sand u. s. w. oben absetzt.

Rach bem Buß und bem Muspaden ber Bufftude Nach bem Guß und dem Auspaden der Gußstüde werden die Gußzapsen, die Gießnähte u. s. w. absgeschlagen, der angebrannte Sand abgeputt und sertige Gegenstände mit einem Anstrick von Theer und Graphit versehen. Manche Gußstüde, die weiter des arbeitet werden mussen, sind jedoch insolge zu schneller Abfühlung nach dem Gusse so dart geworden, das sie gegen Feile und Meisel unangreisdar geworden sind. Sie mussen deshalb adoucirt, getempert, d. h. weich gemacht werden. Man adoucirt, indem man Gusstüde lange und start glübt und dann sehr langsam abfühlen läst. Das aus der Oberstäche weiße Robeisen wird hierdurch in graues und weiches vers Robeifen wird hierdurch in graues und weiches verwandelt.

Durch demijde Bujate mabrend bes Aboucirens fann man nicht blos die Dberfläche, fondern auch bas ganze Bufiftud weich machen und jo in bammerbaren Guß verwandeln. Bu biesem Zwede bullt man das Gußstüd während des Glübens in eine Substanz ein, die dem Eisen Roblenstoff entziehen kann. Als selche entsohende Körper, Cementirpulver genannt, tonnen Braunstein, Gisenhammerschlag, rothes Eisenvoryd jungiren. Man stellt auf diese Weise alle jeht aus Guß Gegenstände dar, die man früher ichwisket. jdmiedete.

ichniedete.

Guseisernes Kochgeschirr überzieht man im Junern zum Schutz gegen Rost mit einer Emailschicht, und zwar wie solgt. Man stellt sich zunächst die Wasse dar, aus welcher die Emaille geschäftt werden soll, und unterschecht hierbei Grunds und Deckmasse. Erstere besteht aus einem Gemenge von 30 Abeilen Quarzmehl, 30 Abeilen Feldspat und 35 Abeilen Borar, die zusammengeschmolzen und gemablen mit 10³/4 Abeil Magnesia gemischt werden. Die Deckmasse wird aus 37¹/2 Abeilen Quarz, 24 Abeilen Worar, 25 Abeilen Zinnsasse, 15 Abeilen Bleiweiß, 11³/4 Theilen Soda, 10 Ibeilen Salpeter und 5 Abeilen Magnesia zussammengeschmolzen und die erhaltene Schmelze sein fammengeschmolzen und bie erhaltene Comelze fein gemahlen.

Grundmasse sowie Tedmasse werden mit Basser bis zu breiartiger Consistenz angerübet. Nachdem nun die betreffenden gußeisernen Gefäße zuerst mit versönnter Schweselsaure rein gebeizt, wird die Grundsmasse im Innern mit einem Pinsel gleichmäßig aufsetragen und dann in einem Fradenaten getragen masse im Innern nut einem Pinsel gleichmäßig aufgetragen und dann in einem Trodenosen getrochet. Nach dem Trodenen wird die Grundmasse in einem Emaillirosen, der viele Töpse auf einmal saßt, einzgebraunt. Auf die erfaltete Grundmasse wird die Deckmasse gestrichen, getrochet und wie die Grundmasse eine vollständige Glasur bildet.

Die Gießbutte, Taf. 7, Fig. 11, gibt ein Bild von dem Abstich aus dem Eupolofen. Das Roheisen wird bier in mit Ihon ausgestrichene eizerne Pfannen abeignet zum Gust von Eisenbahnwagenradern, namentlich aber zur Hoffelung von Walzen zu Blechwalzwerken, bier in mit Ihon ausgestrichene eizerne Pfannen abs gestochen. Vermittels gabelsormiger Handen werden bie kleinen Pfannen von den Arbeitern nach den Formen getragen und der Leichten Jerdrechen zu bewahren. Um nun nur ver Oberstäcke der Walze die harte Schale zu geben, werden die Japsen einer solchen für sich in den Sand

Die fogenannte Rennarbeit ober bas Luppen= frifchen, Die Darftellung von Stabeifen birect aus Erzen, fei hier nur turz erwähnt. Es ift diefe Arbeit nur noch in Canbern gebrauchlich, wo Brennmaterial und Ar-beit nur geringen Werth haben, und von intelligenten Eisenhüttenleuten schon langit wegen zu großer Rosten und Berluste verlassen worden. Man manipulirt bei der Rennarbeit einsach so, daß man leichtstüssige Erze mit Holzschlen unter Zusührung von Wind reducirt und den erhaltenen Eisenklumpen, der Stahl und Stabeisen sein kann, direct ausschmiedet.

Stabeisen sein kann, direct ausschmiedet.

Das weiche, sast unschmelzdare Stabeisen, das kohlenstoffärmste Sisen, hat, wenn es den Ansorderungen, die man an ein gutes Stadeisen stellen muß, entsprechen soll, entweder eine helle Farbe dei mattem Glanze, oder eine dunklere Farbe bei starkem Glanze. Es ist außerordentlich sest, sehr elastisch und zähe. In größern Stüden zeigt es körnigen Bruch, durch Walzen und hämmern wird das krystallinische Gefüge sadenartig, und gewalztes Stadeisen hat einen sehnigen Bruch. In starker Weißglut ist es schweisebar. Der Kohlenstoffgehalt schwantt zwischen 0,2—0,5 Broc., ein sehr geringer Gehalt an Schweiselmacht es rothbrüchig, ein solcher an Phosphor kaltbrüchig. Zur Fabrikation von Stadeisen wird hauptsächlich weißes, und zwar kohlenstoffarmes Roheisen genommen, und wenn nur über graues disponirt werden kann,

und wenn nur über graues disponirt werden tann, ist biefes vorher in weißes zu verwandeln, indem man es umschmilgt und ihm mahrend bes Schmelgens einen Theil seines Gehalts an Kohlenstoff und Silicium durch den Einstuß orvolirender Substanzen entzieht. Ober es wird graues Roheisen von genügender Reinbeit einsach umgeschmolzen und sodann durch schnelles Albfühlen weiß gemacht. Dies geschieht durch Abstechen des slüffigen Robeisens in Wasser, Franuliren, oder durch das sogenannte Scheibenreißen, zu welchem Zwede man auf das flussige Robeisen Waster gießt, die erstarrte Oberstäche von der darunterstehen: ben flüssigen Masse abhebt und mit dem Wasseraufgiesen und Abheben der festen Scheibe so lange sorte fahrt, dis alles Robeisen in Scheiben verwandelt ist.
Solche Scheiben werden östers nachgebraten,

durch welche Manipulation man dem Eisen noch eine geringe Quantität Kohlenstoff entziehen will. Man geringe Quantität Kohlenstoff entziehen will. Man stellt die Scheiben senkrecht zwischen Kohlenlösche in einer Art Backofen auf und bedeckt sie mit gleicher Lösche. Unter Luftzutritt verbrennt man die Kohle und entzieht dem Eisen eine kleine Menge Kohlenstoff,

ohne daß es erheblich orydirt.

ohne daß es erheblich orydirt.

Das aus grauem in weißes verwandelte Noheisen nennt man Feineisen.

Das deutsche Herdrischen wird in offenen Herden genannte Anschweißen. Die hierzu nöthigen Apparate bestehen in Frischseuern mit Gebläsen, Schweißösen, Hämmern. Fast. 7, Fig. 20 zeigt einen Frischerd.

a Frischerd, umgeben von eisernen Platten b, Frischzaden genannt, und dem Mauerwert A. In den herd die Brandmauer e hindurch ragt die Hort, dass masse, wie des Form f, in welcher die den Wind zusührende Disse untigung des Formzade, dieset gegenüber besinder sich die Gicktenzade, dieset des hindurch die Aschweisenschen.

welchem dem Robeisen fast aller Kohlenstoff und alle abrigen fremden Bestandtheile bis auf ein Minimum entzogen werden, heißt der Frischproceß, und man unterscheibet von diesem zwei Arten, und zwar den Heißt der Frischproceß und die englische der deutschen Frischproceß und die englische Frischproceß und die englische Frischproceß und die englische Frischproceß und die englische Freuer unter einer gemeinschaftlichen Esse die vor nommen wird.

Die sagenannte Rennarheit oder das Luppens beiter par der Site

beiter vor der hipe.
Die Manipulationen bei der deutschen Frischmethode, welche die Darstellung von Feineisen und das Frischen verbindet, sind die jolgenden: Nachdem der herb von ben Schladen ber vorigen Schmelzung gereinigt worden ift, fullt man ihn mit Holgtohlen — nur folche tonne bei bem herbfrischen verwendet werden — und legt Robeisenbarren über Die Bicht= ju frischenden ote zu frigenden Roberenderen uber die Sichtsgaden auf die glübenden Roblen unter fortwährens der im Anfang schwacher Windzusüführung. Das Robeisen schwickt langsam nieder, und während dieses Robeisen schmilzt langsam nieder, und während diese Einschmelzens wird sowol durch die Gebläseluft, als auch durch die sich neubildende, sowie durch die im Gerde zurückzelliebene, sehr oxydirend wirkende Schlacke ein Theil des Kohlenstoffs und des Siliciums oxydirt. Ersterer wird verstücktigt, letzteres von der Schlacke als Kieselerde aufgenommen. Das Robeisen sammelt sich auf dem Herdboden und erstarrt dort. Es erfolgt nun das sogenannte Rohsaufbrechen. Nachdem die über dem Robeisen stehende Schlacke, ohne es ganz zu entblößen, abgelassen worden ist, bricht man mit Stangen den Robeisentlumpen auf, füllt den Herd mit frischen Kohlen und schmilzt zum füllt ben Berd mit frifchen Rohlen und ichmilgt gum zweiten male wieder.

Dabei beobachtet man, daß der beim ersten Schmelzen der Form serner gesegene Theil des Roheisens beim zweiten Schmelzen an die Form zu liegen kommt und so mehr dem Winde ausgescht wird. Mit dem zweiten Schmelzen beginnt das eigentliche Frschen, bei dem das schmelzende, schon etwas entkohlte Roheisen ohne Buschläge dem orydirenden Einsluß des Windes aussgesett ist. Bei dem zweiten Schmelzen Brinde dort borsherrichen Silicium, sowie ein Theil des Eisens selbst orydirt, mit welchem die aus dem Silicium entstehende Rieselfaure eine Schlade, die Rohfclade, bilbet. Das Riefelfaure eine Schlade, die Rohschlade, bildet. Das Robeisen wird zugleich noch mehr entsohlt, wird strengsstüffiger und läßt sich nicht mehr wie früher leicht umsrühren. Ist das Eisen auf dem Herbe wieder fest geworden, so wird es zum zweiten male aufgebrochen, Garaufbrechen, auf glübende Koblen gelegt, mit frischen Rohlen bedeckt und zum dritten male bei mögslichst hoher Hipe rasch niedergeschmolzen. Die letzten Reste von Silicium werden orydirt und verschladen sich mit dem gleichzeitig entstehenden Eisenorydul zur Barschlade. Beim dritten Schwelzen wird das vors Garschlade. Beim britten Schmelzen wird bas vorher halbgare Eisen zum garen Eisen. Es sammelt sich, nachdem es seinen Kohlenstoff bis auf 0,2—0,5 Proc. verloren bat, als gabe Stabeifenmaffe auf bem Boben

Bahrend bes britten Rieberschmelzens nimmt man an manden Orten schon Stadeisen durch das so-genannte Ansaufenlassen weg. Dies geschieht da-durch, daß man eine Eisenstange in das nieder-schmelzende Eisen eintaucht, durch Drehen ein gewisse Quantität Eisen anwachsen läßt und dieses sofort

Die auf bem herbe bes Frischfeuers liegende Eisen-masse, Luppe, Deul genannt, wird gleich nach Be-endigung des Frischens herausgenommen und weiter verarbeitet. Die Bearbeitung der Luppe, gleich der, welche mit dem durch ben englischen Frischprocess gewonnenen Stabeifen vorgenommen wird, foll bort ers

Man verarbeitet in einem Herbe bei jeder Charge, die circa 4—5 Stunden dauert, 2½ Centner Rohzeisen, und verbraucht bei einem Abgange von 24 Proc. Sijen, 0,6—0,8 Kubilmeter Jolztoblen. Bei dem englischen Frischversahren, Puddlingszproceß, Puddelproceß, unterwirft man das zu frischende, zu puddelnde Eisen denselben chemischen Brocesien, nur mit dem Unterschiede, daß hierbei Eisen und Brennmaterial getrennt auseinander einwirken. Das Puddeln geschieht mit Steinsohlen in Flammssen, weil die dem Frischen schaftlichen Bestandtheile der Steinsohlen eine unmittelbare Berührung zwischen Eisen und Brennmaterial nicht gestatten.

Eifen und Brennmaterial nicht gestatten

Then und Brennmaterial nicht gestatten. Die hierzu angewendeten Flammösen sind den früher beschriebenen ganz ähnlich. Taf. 7, Fig. 12 zeigt den Duerschnitt, Fig. 13 die perspectivische Ansicht eines Puddelosens, rund a Treppenrost, o Feuerbrücke, die meist hohl und durch Lustanäle tühlbar ist. H Herdraum, o Jucksbrücke, f Fuchs, s Esse, p Herdgewölbe. Sämmtliche Theile müssen aus gutem, seuersessem Material construirt werden. In neuerer Zeit wendet material construirt werden. In neuerer Zeit wendet man Biochtagase und Generatorgase als Brennmaterial an. Ron den lentern soll bei den Gussitalbsen die Rede sein. Bon ben lettern foll bei ben Gufftablofen die Rede fein.

Der Herb wird gebildet, indem man auf die Eisen-platten, die nach unten hin den Raum H schließen, Duargiand in einer diden Schicht aufträgt, dieser in der Mitte eine etwas mulbenförmige Vertiefung gibt und das Ganze mit Puddelschlade bestreut. Durch lettere bekommt der Herb, wenn er bei möglichst hoher Dipe eingebrannt wird, eine Glafur. Dber man folagt ben Berd gang aus Bubbelfdlade, muß biefelbe aber, bevor man die richtige Form geben tann, erft in ftartfte Weißglut bringen.

Man richtet ben Berb so ein, daß die beim Pudbeln entstehende Schlade über o nach f und durch t ab-fließen tann. Beim Feineisenpuddeln macht man ben

herb gang flach, mahrend beim Robeisenpuddeln der berb mehr mulbenformig gemacht wird. Wit einem Buddelofen ift in der Regel ein zweiter herd verbunden, auf dem die Robeisenbarren ent-weder vorgewarmt oder Luppen und Padete geschweißt merben.

Das Berfahren beim Buddeln ift folgendes: Die vorgewärmten Feineifenflossen werden mit dem Gifenvorgewarmten Feineisenflossen werden mit dem Eisenschieder (Fig. 16) durch die Arbeitsthür in den schon sehr heißen Ofen gebracht und dort nach dem Erweichen mit der Krüde (Fig. 18) ausgebreistet. Man mischt nun garende Juschläge, Garschlade, von früherer Arbeit unter und rührt sortwährend mit dem Rühreisen (Fig. 15) so, daß daß zu frischende Eisen ohne Unterbrechung dem oryobissenten einkuß der Luft und der Hicklig ausgesetzt wirte. Silicium und Kohlenstoff werden orydirt; ersteres wandert in die Schlade, der Kohlenstoff in die Luft; aus dem inwere steiser und breitiger werdenden Eisen und blaue Alämmichen von brennendem Kohlenstoffungan. Die entstehende Schlade sließt über die Fundschrieße ab. andishriide ab.

Bienn Las Offen gar ift, beginnt bas Luppen: er Ballfnemen. Ter Bubbler brudt bas auf nter Ballfurmen. tom greue unegebreitete Edmiebeeifen mit bem Salen, tom heeke untgebreitete Schniederisen mit dem Haten, schnieft es galammen, prest babei die Schlade aus und farmt es in große Stücke, Ralle oder Luppen genannt, Ibi einem Einfat von 600 Pfund Roberten mucht man in der Regel 6 Balle, und zwischen ichniesen nud Luppensternen vergeben 70 80 Minuten. Rat ber Meibenfulge, wie die Luppen von dem Buddler eigent wurden, werden sie kuppen von dem Puddler eigent wurden, werden sie eigentliche Bearbeitung und eigentliche Bearbeitung und

Berarbeitung bes Schmiedeeisens. Auf Fig. 13 ift ein Buddler eben beschäftigt, eine Luppe aus dem Ofen zu nehmen und auf ben Luppenwagen zu legen, ber rechts neben ihm von einem Arbeiter gehalten

ber rechts neben ihm von einem Arbeiter gehalten wird.

Die Luppen werden nun gezängt, b. h. die zwischen den einzelnen Theilen liegende Schlade wird ausgequetscht. Dies geschieht entweder unter Stirnshammern (Fig. 21), oder Luppenquetschern (Fig. 22), oder unter Dampshämmern (Fig. 25).

Bei Stirnhämmern (Fig. 21) wird die Luppe ausden Amboß E gelegt. Die Seblinge d der Welle Cheben den Hamboß E gelegt. Die Seblinge d der Welle Cheben den Hammer A, der bei B sich dreht, und lassen ihn in schnellen Schlägen auf die Luppe sallen. In gleicher Weise geschieht dies bei dem Dampshammer (Fig. 25). Hat man Luppenquetscher, so legt man die Luppe a auf den Tisch h, und der durch Dampstraft dewegte Schenkel f des Quetschers drückt die in der Luppe desindliche Schlade aus. Ist alle Schlade ausgequetscht, so sormt der betressend Arbeiter aus der Luppe ein länglich vierediges Stüd und schmiedet dasselbe entweder gleich unter Walzen zu Rohschienen, Platinen, ausgewalzt. Selten macht man aus den Luppen direct ein serst durch mehrsache Bearbeitung bester gemacht werden. Die aus der Luppe gesertigten Rohschienen werden unter der Schere in gleich lange Stüde zerschnitten. Stude zerschnitten.
____ Laf. 7, Fig. 26 gibt bas Bild einer Schere.

Robichiene wird auf ben festliegenden Schentel s gelegt und ber andere burch die Bugftange Z bewegliche Schentel s ichneibet von ben Robidienen beliebige Stude ab. Mus ben Robidienenstuden werben Badete geformt, indem man je nach Bedürfniß und dem Fabritate, welches man erzielen will, verschiedene Stüde zusammenpadt. Diese Packet erhalten vor dem Auswalzen im Schweisosen die nothige hiße. bem Auswalzen im Schweißofen die nöthige Site. Fig. 23 zeigt den Duerschnitt eines Schweißofen s, der entweder durch Rostfeuerung oder durch Gichtoder Generatorgase erhipt wird. Anost, o Feuersdrück, p Herbegewölbe, t Jucks, II der aus seuersestelle, p Gerbgewölbe, t Fucks, II der aus seuersester Masse gestampste Herb, der bei II nach der Esse zu abfällt, damit die beim Schweißen entstehende Schlade durch r ablaufen kann. In einem solchen Osen werden 18—20 Packete kreissörmig eingelegt, und nachdem sie durch häusiges Wenden die gehörige gleichmäßige Weißglut erhalten haben, in derselben Reihensfolge aus dem Osen genommen, wie sie eingelegt wurden, und auf Waacen nach den Walsen gebracht wurden, und auf Wagen nach den Walzen gebracht (s. Fig. 13 auf Taf. 7 im Bordergrund und Fig. 1 auf Taf. 8 im Hintergrund). Die Packete werden entsweder unter Hämmern durch Schläge, oder unter Walzen durch Recken zu Stäben, Schienen, je nachdem, gestameist

Man hat Balgen von den verschiedensten Ralibern gu ben verschiedenen Formen, welche bem Balgeisen gegeben werden. Soll 3. B. eine Eisenbahnschiene gewalzt werden, werden. Soll 3. B. eine Gisenbahnschiene gewalzt werden, so wird das zur Schiene bestimmte Padet, nachdem es volle Schweißbige erhalten hat, vor die Walzen (Tas. 8, Fig. 1), und zwar vor das stärkste Kaliber gesahren. Tas. 7, Fig. 24 zeigt ein Schienenwalzwert. Auf dem Walzenpaare A wird vorz, auf dem Paare B wird gutgewalzt. Die ausgewalzte Schiene wird durch hölzerne hämmer gut gerade geklopst und die zerrissenen Enden von Kreissägen abgeschnitten.

Ganz ähnlich verfährt man beim Walzen aller Façonzeisen auf Malzen, deren Kaliber dem Overschwiit der

eifen auf Walzen, beren Raliber bem Querschnitt ber

Façon entspricht. Man unterscheibet Quabrateifen mit quabrati-

schem, Flacheisen mit rechtedigem und Aundeisen und beruht auf ber Eigenthumlichkeit des Stahls, mit rundem Querschnitt. Ganz dunne Sorten Flach- beim Erwarmen in bestimmten Temperaturen bestimmte eisen nennt man Bandeisen, dergleichen Sorten Farbenerscheinungen zu zeigen. Diese Anlauffarben nit rundem Querschnitt. Ganz dunne Sorten Flacheisen nennt man Bandeisen, dergleichen Sorten Luadrateisen Nageleisen. Ganz seine Stabeisenssorten stellt man ber dadurch, daß man Rohrschienen packeirt und auswalzt, die erhaltenen Schienen noch einmal schneidet, wieder packeirt, nach dem Erhisen unter schweren Dampshämmern schweist und schließeite diesem Araburt durch Auswalzen die lette Mer lich biefem Product durch Auswalzen die lette Ge-

Bu Blechen nimmt man fehr weiche und gabe Eisensorten, die nicht sprobe werben und bas Bearbeiten bei abnehmender Temperatur vertragen. Flacheijen, jo wie es aus ben Balgen tommt, wird zerfcnitten, Die einzelnen Stude, Sturze genannt, wieder angevie einzeinen Stude, Sturze genannt, wieder ange-wärmt und nachdem man den anhängenden Glühspan abgeschlagen, unter glatten Walzen gestreckt. Beim Walzen dunner Bleche walzt man 8—10 Stüd auf einmal, wechselt deren Lagen nach jedesmaligem Durch-gange und befreit sie gleichzeitig durch Klopfen von dem anhängenden Glühspan. Da diese Bleche kalt ausgewalzt werden, so wiesen diese Malzen einen haben ausgewalzt werben, so muffen bie Walzen einen hoben Drud überwinden, wenn fie bie harten Bleche fassen, und beshalb schalenhart (f. Schalenguß) gegoffen fein.

Gifenbrabt ftellt man am beften aus febr feftem, Eisenbraht stellt man am besten aus jehr settem, zähem, im Bruche seinkörnigem Stabeisen her. Stabseisen, und zwar Rundeisenstide, werden auf Schnells walzwerken dist auf eirea 4 Millimeter Stärke ausgewalzt, vom Walzwerk noch glühend auf einen Blechring gewicklt und mit diesem in einem geschlossenen Blechtasten langsam abgekühlt, in verdünnter Schwesels jäure gebeizt, in Kalkwasser gespült und dann auf den Haspel g des Drahtleierwerts (Tas. 8, Fig. 2) gehracht. Das eine Ende des Drahtes wird mit der gebracht. Das eine Ende des Drahtes wird mit der zeile zugespiet, durch das weiteste Loch des im Ständer e besindlichen Zieheisens F gestedt und an einem Haten der Leier, Bobine d, besestigt. Diese, durch das gangbare Zeug cab langsam in Bewegung gesett, widelt den Draht auf. Der Drahting auf d wird, sobald er durchgesogen, abgehoben, nach g zurststehracht und ver Bragt auf. Der Fragtring auf a wird, svoul er durchgezogen, abgehoben, nach g zurüdgebracht und durch das nächst seinere Loch gezogen, und so sort, bis zur erforderlichen Feine. Beim Ziehen legt man einen klumpen Talg zum Fetten des Drahtes an das Zieh-eisen, dessen Löcher bisweilen mit harten Edelsteinen ausgekleidet sind. Der durch das Ziehen hart gewordene Draht wird ausgeglüht und vom Glubfpan entweder chemisch durch Beizen ober mechanisch durch

Scheuern auf sogenannten Polterbanken befreit. Fabrikation des Stahls. In Bezug auf seinen Gehalt an Kohlenstoff, der zwischen 0,6—2,0 Proc. schwankt und in Bezug auf seine übrigen Eigensichaften liegt der Stahl zwischen Robeisen und Schwiedeseisen; mit dem letztern hat er die Dehnz und Schweißstatist barteit, mit dem erstern die Schmelzbarteit gemein. Die Farbe ist grauweiß bei mattem Glanze, der Bruch fornig, bei seinen Stabsforten außerordentlich

Rasches Abfühlen macht glühenden Stahl hart und sprobe, mahrend gehärteter Stahl, erhipt und langsam abgefühlt, wieder weich wird. Beide Gigenschaften laffen fich leicht benuten, einem Stahle Die richtige Sarte zu geben, und man verfahrt am besten beim harten bes Stahls, wenn man durch startes Erhiten und schnelles Rublen einen hartern Stahl als nothig macht und dann durch Anwarmen und langsames

bes Stahls find folgende: bei 220 Grad blaggelb,

230 ftrobgelb, 255 265 purpurfledig, 277 × purpur, 288 H heliblau

293 buntelblau 20 316 schwarzblau.

Sehr harte Stähle wird man beshalb nur gelb, mehr gabe als harte aber hellblau u. f. w. anlaufen laffen.

Man hat zwei verschiedene Methoden der Stahls sabritation, und zwar erstens Darstellung von Rohstahl aus Roheisen durch Entsohlung desselben in Herben, Puddeldsen und Bessenrapparaten, und zweitens: Darstellung von Stahl durch Kohlung von

Schmiedeeisen, Cementstahl.
Der Robe, Frischtahl, auch natürlicher Stahl, Schmelzstahl genannt, wird in Herben, ahnlich bem Stabeisen, aus reinem weißen Robeisen, namentlich Stabeisen, aus reinem weißen Robeisen, namentlich Spiegeleisen gewonnen, bas aus namentlich mangan-haltigen Gisensteinen fast nur mit Holzschlen, seltener

mit Coat erblafen wird.

Der Frischproces, wie er bei ber Stabeisenfabritation Det Frischer, wie er bei der Stadelsenstation beschrieben, wird unterbrochen, wenn das Frischproduct noch so viel Kohlenstoff enthält, als zur Stahlbisdung nöthig ist, und man sorgt dasur, daß die Entsohlung weniger während des Heraldmelzens des Roheisens, als vielmehr, wenn es bereits auf dem Boden des Herbes liegt und überhaupt weniger auf Kosten der Gebläselust, als auf Kosten garender Zuschläge erfolgt. Setuletus, als auf kosten garender Juschlage erfolgt. Ist der Stahl gut gerathen, so hebt man ihn noch glühend aus dem Herd, zerbricht die Stahlluppe, heizt die einzelnen Stüde bei demselben Frischeuer an, redt sie unter Hämmern oder Walzen zu Stäben aus, die man noch glühend in Wasser wirft und so härtet. Die Stangen werden zerbrochen, die einzelnen Stüde nach dem Bruche sortirt und entweder direct in den Land dem Brucht oder gepacht und nach dem gehracht handel gebracht oder gepackt und nach dem gehörigen Erhipen nochmals unter hammern oder Walzen geschweißt. Lettere Manipulation nennt man das Gerben des Rohftahls, und den erhaltenen Stahl Gerbstahl.

Gerbstahl.
Die Stahlfrischarbeit, die nur in holzschlenreichen Gegenden und wo gute Robeisensorten zu Gebote stehen betrieden wird, wie z. B. in Steiermark, Rännten, Thüringen, Siegen u. s. w., ersordert große Uebung und Ausmerksamkeit, liesert aber auch sehr gute und seine Stahlsorten. Ze seiner ein Stahl werden soll, desto öfter wird er gegerbt. Schwelzstahl und daraus erzeugter Gerbstahl sind zwar viel theuerenls der durch Puddeln erzeugte Stahl, aber für manche Zwede, wie sür Instrumente, seine Messer u. s. w., aanz unersehlich.

ganz unersetzlich.

Es war ein großer Fortschritt in ber Stahlindustrie, als es gelang, in Puddelösen Stahl zu erpuddeln und so billig und in größern Wassen herzustellen, daß der Puddelstahl in vielen Fällen das Stabeisen

verbrängt hat.
Der Stahlpuddelproceß geht unter ahnlichen Umständen vor sich, wie das Stabeisenpuddeln. Man wählt nur sehr kohlenstoffreiche manganhaltige Rohe Kublen den Hartegrad bis zu dem gewünschten herabstühlen den Hartegrad bis zu dem gewünschten herabund puddelt unter stärtster Hier Her hope das Roheisen
Das sogenannte Anlassen des Stahls dient zur ganz stüffig wird, was eine langsame Enttohlung
Bestimmung der richtigen Temperatur beim Harten
begünstigt.

Tie Stahlluppen werden bei möglichstem Lustab: dein gesormt, um, wenn einmal die Stahlbildung destreten ist, seinen Kohlenstoss mehr zu verlieren. denn eine Luppe gesormt ist, wird sie sofort aus beschieden eine Luppe gesormt ist, wird sie sofort aus beschieden eine Luppe gesormt ist, wird sie sofort aus beschieden denn Eine Luppe und so fort, die samtelicher Puddelstahl aus mpe und so fort, die samten Buddelstahl aus met Luppen, damit sie rothe eine werden 7—8 40 Pfund schwere Luppen gemacht. Bus einem Cinsan werden sie Luppen, damit sie rothe Excentris, welches deim Drehen der Retorte durch den übend bleiben, in Kohlensosche eine met In Peil Sebel h das Ventil v in Vewegung sekt und mit ibm Tie Stahlluppen werden bei möglichstem Lustabichluk gesormt, um, wenn einmal die Stahlbildung
eingetreten ist, seinen Kohlenstoff mehr zu verlieren.
Irlenn eine Luppe gesormt ist, wird sie sosort aus
ern Csen genommen und unter einem Lampshammer
gezängt, währenddem formt der Puddler die zweite
Vuppe und so fort, die sämmtlicher Puddelstahl aus
erm Csen ist. Aus einem Einsah von 350 Pfund Roheisen werden 7-8 40 Pfund schwere Luppen gemacht. Rach bem gangen werden die Luppen, damit fie roth-

Nach bem Jängen werden die Luppen, damit sie roth-glühend bleiben, in Kohlensosche verpadt, ein Theil davon bekommt sofort Schweißhitze und wird dann unter einem Tampshammer zu Stäben ausgeschmiedet. Tiese werden noch rothwarm ins Wasser geworfen und gehärtet. Solche Stäbe, die sofort unter dem Hammer zerspringen, geben die erste Stablsorte, solche, die ganz bleiben, die zweite Sorte; durch Gerben, d. h. also Sortiren, Schweisen und Nusdämmern, oder Auswalzen wird auch der Puddelstabl in den beisern Gerbstabl umgewandelt. Der Puddelstabl liesert ta: hauptmaterial für Die (Bufftablfabritation.

Unter allen Stahlerzeugungemethoben bat feine eine penorme Auwendung erfahren, als die des Engländers denry Bellemer. Dieselbe beruht auf der sehr einfachen Thatsache, daß ein Strom von Luft, durch lussige Bobeisen geleitet, ohne irgendvelches Brennmaterial dabei anzuwenden, das Robeisen entsolit, wuder theils durch Aerbrennen von Koblenstoff, theils buich bas Berbreunen von Gifen eine fo enorme Site

auch das Berbrennen von Gisen eine so enorme Hite eizeugt wird, daß das gefrischte Product vollständig in Alus bleibt und gegossen werden kann.

Richt alle Robeisensorten eignen sich für die nach ihrem Ersinder benannte Bessen sich für die nach ihrem Ersinder benannte Bessen. Seringere Kodeisen, die ein gutes Product geben. Geringere Sorten liesern ein entsprechend ungleiches und weniger verwendbares Metall. Gute reine Hotzeugen dernen härtungsstähigen Stahl, der zu Wertzeugen verwendet werden kann. Coalroheisen aber liesern keinen eigentlichen Stahl, sondern nur ein fohlenstoffreiches, also hartes und außerordentlich sestes Stadeisen, ein ganz vorzügliches Material für Sisendahnschienen, Dampstesselbsche, Raddandagen, Kanonen u. f. w.

Man unterscheidet die schwedische und englische Resimermethode, erstere, in seststenden die lestere gesührt, wird immer mehr und mehr durch die lestere

geführt, wird immer mehr und mehr burch die lettere

verbrängt.

Bei der schwedischen Methode wird ein Quantum von 30 40 Centnern Roheisen aus dem Hohofen in eine große Pfanne gestochen und diese in einen

in eine große Pfanne gestochen und diese in einen sehren die Werge von Düsen ein einen store die Werge von Düsen ein start gespieche durch eine Menge von Düsen ein start gespieche Lusssellisten Den eines der Edelte, wie bei der englischen Methode, zu deren Ausführung solgender Andere gehören (Tas. 8, Fig. 3—6): A in Hoparate gestoren (Tas. 8, Fig. 3—6): A in Hoparate gesto

Hebel h das Bentil v in Bewegung sest und mit ibm ben Windzugang versperrt oder öffnet. Die Retorte A ist unten ossen, in diese Dessung wird das Formstüd tt, in welches 42 13 Millimeter weite Dissen aus dem seuersesteleten Material eingeformt sind, eingesetzt. Das Tormstüd sint auf dem bebler Mirkolfon R in deller

in welches 42 13 Millimeter weite Dusen aus bem seuersesteten Material eingeformt sind, eingesett. Das Formstüd sitt auf dem hohlen Windlasten B, in dessen oderm Boden 42 den Düsen entsprechende Dessenungen sind. Der Windlasten steht mit der Windstrung g, und diese wieder mit der bohlen Achse in Berbindung, von welcher sie mit der Betorte gedreht wird.

Der Verlauf einer Schmelzung (Charge) ist nun folgender: Ze nach der Größe der Actorten werden in einem Cupolosen (Fig. 7 im hintergrund) 60 80 oder 100 Centner möglichst phosphor: und schweselsteies Roheisen eingeschwolzen. Zit das Robeisen niedergeschmolzen, so wird die sehr gut vorgewärmte Actorte gestippt (Fig. 7, Retorte links). Wit dem Cupolosen wird jeht eine im Kreise gedogene dewegliche Kinne (Fig. 7, in der Mitte) in Berdindung geset, deren eines Ende unter das Stichloch des Cupolosens und deren anderes Ende in das Mundloch der Retorte ragt. Das Eisen wird abgestochen und läust durch die Kinne in den Converter, in dessen Bauche sisch ansammelt. Die Retorte ist so groß, daß die 60, 80 oder 100 Centner ungefähr nur den sechsten Theil des innern Raums einnehmen. Die Retorte wird umgehoben. Während sie horizontal liegt, ist das Gebläse abgeschlossen. Ercentril, Hebel i und Bentil v sind nun so construirt, daß der Winder und Freien Zugang in die Retorte hat, wenn beim Jeden derselben das erste Roheisen an die ersten Formen, und nur durch das Einströmen einer sehr großen und start gepreßten Amindmenge wird das Einsausen des klüssigen Roheisens in die Formen oder Düsen verhindert.

Unter gewaltigem Ausbrausen, Kochen und Aussellen Unter gewaltigem Ausbrausen, Kochen und Aussellen und Enter gewaltigem Ausbrausen, Kochen und Mussellen und Dere Düsen verhindert. ober Dufen verhindert.

Unter gewaltigem Aufbraufen, Rochen und Muswersen von glühenden Eisentropfen strömen bei einer Fallung von circa 100 Centner 5000 Aubiksuß fürk gepreßter Wind pro Minute in die Retorte. Kohlenstoff und Silicium werden orydirt, das dis auf 0,5—0,8 Proc. Kohlenstoff entfohlte Metall bleibt infolge

Stabe sett sich Schlade, die kleine Metalltugelchen welches mit nußgroßen Broden von harter Holz-einhüllt, an. Zeigen sich diese Körnchen unter dem John die Kisten eingebettet wird. Nach dem Dammer ductil, so ist die Charge gelungen; erhalten bie Körner aber beim Ausplatten Kantenrisse, so muß Dien 6—8 Tage lang, je nachdem man einen mehr noch ein paar Secunden geblasen werden, bis das oder minder harten Stahl haben will, in heller Roth-Matell aut ist Angenaumen die Charge sei das Metall gut ist. Angenommen, die Charge sei ges lungen, so wird zum Ausgießen geschritten. In der Mitte der in der Hutte besindlichen Gießgrube (Fig. 7) ist ein hydraulischer Kran, an dessen einem Arme die Gießpsanne besestigt ist (Fig. 4, 5 u. 7). Es ist dies eine große 100—120 Centner fassende. Es ist dies eine große 100—120 Centner fassende, mit feuerfestem Thon ausgeschlagene Pfanne E, die durch den Kran F gehoben und in horizontaler Ebene bewegt, sowie durch g und Welle G für sich gedreht werden kann.

Im Boden der Pfanne A (Fig. 5) ist eine Aus-flußössnung o, verschließbar durch den mit seuersestem Thone überzogenen Stopfen b, ber burch das hebel-wert cc auf: und niederzulassen ist. Die vorher glübend gemachte Pfanne wird, wie in Fig. 4, unter den Converter gebracht, letterer noch tiefer gefippt, und Schlade und Metall fließen in die Pfanne, wo sie sich nach ihrem specifischen Gewichte sondern.

Am dußern Annde der Gießgrube stehen die Formen, in welche der Stahl gegoffen wird. Fig. 6 zeigt den Querschnitt einer solchen, der Fassungsraum ist für die Aufnahme von 10—11 Centnern

raum ist für die Aufnahme von 10—11 Centnern eingerichtet.

Die Gießpfanne wird über die erste Form gehoben und der Stöpsel b geöffnet. Der Stahl sließt unten aus in die Form, und sobald diese gefüllt ist, dewegt sich die Psanne weiter, füllt die nächste Form und so fort, die Vignane geleert ist und nur noch Schlade enthält. Jede Form wird sosort nach dem Füllen durch aufgestreuten Sand und eine durch Keile sestgetriedene Platte geschlossen, um ein Blasigwerden des Stahls zu verhindern. Wenn der Ausguß vollendet ist, werden Converter und Pfanne umgestürzt, gereinigt und für eine neue Charge vordereitet.

Die Stahlblode werden, wenn sie sest geworden sind, aus den Formen genommen, und nachdem sie in einem Glühosen gleichmäßige Hellrothglut erhalten haben, unter 300—400 Centner schweren Dampshämmern verdichtet und zu viereedigen Prismen geschmiedet. Ist dies geschehen, so kommen sie in ein Schweißseuer und werden unter Walzen und hämmern weiter verarbeitet.

Durch die Beffemermethode ift es möglich geworden, toloffale Mengen billiges stabliges Stabeisen bergu-

stillfale Wengen villiges stadiges Stadeisen berzuftellen, das bei weitem dauerhafter als gewöhnliches Schmiedeeisen ist.
In neuerer Zeit sind noch verschiedene andere Mesthoden zur Rohstahlbereitung aufgetaucht, von denen die wichtigsten die von Heaton und Martin sind. Das sogenannte Salpeterfrischen von Heaton bezwedt eine Stablbildung durch Nehandeln von geschmolzenem Stahlbildung durch Behandeln von geschmolzenem Robeisen mit Salpeter. Nach Martin wird jest das von Uchatius angegebene Versahren, Stahl durch Schwelzen von Robeisenstein. pulver berzustellen, in flammenofen ausgeführt. in größerm Daßstabe

oder minder harten Stahl haben will, in heller Rothsglut erhalten. Während dieser Zeit verwandelt sich das Stadeisen durch Aufnahme von Kohlenstoff in Stahl. Man läßt den Osen Zeit zu langsamer Abtühlung und leert dann die Kisten. Die Stahlstücken zeigen eine blasige Oberstäche (Blasenstahl) und sind zu ungleichartig, um direct verwendet zu werden. Der Cementrohitahl muß gegerbt werden, und dies geschieht auf die bekannte Weise, indem man die einzelnen Stücke rothglühend macht, zu Stäben ausehämmert, härtet und dann in Packeten unter Walzen ausreckt.

ausredt.

Der Gußftahl, beffen Darftellung namentlich burch Krupp in Gsen einen ganz bedeutenden Ausschwung genommen hat, wird erzeugt durch Zusammenschweizen von Rohe oder Gerbstahl, sowol von Buddel- als auch Cementstahl, und zwar schwiszt man in seuersesten Tiegeln und Desen ohne Gebläse. Gegossen wird der Stahl in gußeisernen Formen. Man tann alle Sorten

Tiegeln und Defen ohne Geblase. Gegossen wird der Stahl in gußeisernen Formen. Man kann alle Sorten von Stahl verschmelzen; die Hauptschwierigkeit dabei ist nur die richtige Auswahl und Jusammensehung des einzuschmelzenden Materials.

Die Tiegel, in welchen geschmolzen wird, werden aus seuerseitem Thon, dem man Holzschlenpulver oder Graphit beimengt, hergestellt. Sie bilden einen sehr wichtigen Theil des Schmelzapparates; da von ihrer Haltbarkeit das gute Ausbringen abhängt. Man macht sie von verschiedener Größe, sodaß der Fassungsraum zwischen 20 und 60 Pfund Gupstahl schwantt. Während der Schmelzung sind sie mit einem Deckel verschlossen, der aus demjelben Material wie der Tiegel gesertigt ist.

fertigt ist.

veit dus demjeteen dictetut iste bet Lieger gesfertigt ist.

Die Oesen, in benen die Schmelzung vorgenommen wird, sind Geschößen. Tas. 8, Fig. 11 zeigt zwei zusammengekuppelte Winddsen, die gemeinschaftlichen Aschmelzung der Aund Luftzusuchrungskanal Be haben. In dem durch die Platte a abgedeckten Osen stehen 20 oder 4 Tiegel; geseuert wird mit Coak, der während des Schmelzens die Tiegel umgibt. Die sortgehende Wärme wird zur Erhigung des Dampstessells E benutzt. In neuerer Zeit wird der Gubstahl auf größern Werken in Siemens'schen Regeneratorösen geschmolzen. Die zum Schmelzen nöthige hise wird durch Gas erzeugt, das in Generatoren aus Brauntohlen, Torf, llaren Steinkohlen, entwickelt wird. Fig. 9 und 10 zeigen die Einrichtung eines solchen Dsens, der nach seinem Ersinder Siemens Dsen genannt wird.

A Gasgenerator, auf dessen Rost aa das durch den Fälleplinder a eingebrachte Brennmaterial verbrennt. Die entstehende Kohlensäure verwandelt sich, indem sie durch glübende Roblen streicht, in Kohlenorydgas, und

durch glübende Kohlen streicht, in Kohlenorphgas, und bieses wird durch ben mit dem Register o versehenen Kanal b abgeleitet. Bei der dermaligen Stellung der Klappe d treten die brennenden Gase, durch einen Alape d treten die brennenden Gaje, durch einen Schornstein angesogen, in den Raum, welcher mit dem Regenerator f in Verdindung steht. Durch die in demsselben besindlichen glühenden Steine erhist, kommen die Gase über die Feuerbrücke g in den 2 Meter langen, 0,6 Meter breiten und 0,4 Meter hohen Schmelzraum T, in welchem 12 Tiegel stehen. Das Gewölbe u kann abgehoben und durch die Dessnung Verschle einzeleht und der Amter stiften B stehen in dem durch bas Kuppelgewölbe C überbedten Ofenraume, in dessen. Die Alexander Alegt. Die Kisten Beitenwände vollständig bestreichen kann, und fassen, sodaß die auß A kommende Flamme die Kistenwände vollständig bestreichen kann, und sassen.

Bilder Kitas. 2. Aust. — Berawesen.

Bilber : Atlas. 2. Auft. - Bergmefen.

n nach p, von da in den glübenden Regenerator 1 und zulest über die Feuerbrücke R zu den von g kommenden Gasen. Die gebildete Flamme durcheströmt T der Länge nach und theilt sich an dessen Inde in zwei Theile; der eine Theil geht über h durch Regenerator e, dessen Steine davon glühend gesmacht werden, und entweicht dann in den Hauptkanal W, der zu dem Schornstein sihrt. Der andere Theil der Flamme geht über i durch m und o ebenfalls durch W in den Schornstein.

Sobald die Regeneratoren f und 1 abgestühlt die

Sobald die Regeneratoren f und 1 abgetühlt, die beiden andern e und m aber gehörig erhist sind, stellt man die Bentile n und d um, Gas und Luft nehmen den umgekehrten Weg durch die erhisten Regeneratoren und erwärmen bei dem Abgeben die aus-

generatoren und erwärmen bei dem Abgeben die außt reinem Magneteisenstein in kleinen gekühlten. Auf diese Weise werden die Regeneratoren immer abwechselnd erhitt, und man erpart durch diese Kinrichtung bedeutend an Brennmaterial.
Soll nun Gußtahl fabricirt werden, so muß man zunächst die für den Guß bestimmten Stahlstüde in pack, mehrere Stunden und einigen gründchst die für den Guß bestimmten Stahlstüde in dack, mehrere Stunden lang einer se gut vorgewärmten Tiegel mit den Stahlstüden gestüllt kommen in den bereits glübenden Osen, und werden die letztern der zusammengeschmolzen. Zu sehr kohlens die letztern der zusammengeschmolzen. Au sehr kohlens die gestühlt kommen in den der eines Hollens die gestühlt die gestühlten die gestühlt die gestühlten die gestühlt die gestühlten die gestühlt die gestühlten d

Der Gubstahl wird in eiserne Formen gegossen. Sehr große Gubstude werden badurch bergestellt, daß man aus mehrern Defen sammtliche Tiegel zugleich in eine Form ausleert. Rrupp in Ssen hat auf biese Weise Blode bis zu 1000 Centner Schwere ge-Der Gufftabl wird in eiserne Formen goffen.

Borguglichen Gußstahl, ber sich zu ben feinsten Inftrumenten eignet, stellt man aus bestem Cementstahl ber; ber aus Budbelstahl erschmolzene Gußstahl wird


ber; ber aus Pubbelstahl erschmolzene Gußtahl wird hauptsächlich zu Uchsen, Federn, Walzen, Flinten- und Geschützehren verwendet.

Schließlich sei hier noch in Kürze des echten orienstalischen Damaststahls, Wooh genannt, gedacht. Dersselbe wird aus Stabeisen gesertigt, welches aus sehr reinem Magneteisenstein in kleinen Schachtsen mit Holzohle erblasen wird. Das erhaltene Stabeisen wird mehrmals geschweißt und ausgereckt, endlich in kleine Stude geschnitten und diese, in Tiegel mit trockenen Holzspanen und einigen grünen Blättern gepackt, mehrere Stunden lang einer sehr bestigen hipe ausgesetzt.


Das Gifen nimmt dabei große Mengen, oft bis zu 18 Proc., Kohlenstoff auf, ist felbstverständlich nicht mehr schmiedbar und wird deshalb vor der Bearbeitung langere Beit in Geblafeofen geglubt. Rach biefem Gluben schmiedet man ben Stahl zu ben hochgeschaften







³
¹ Arbeiter vor Ort. ² Färstenbau. ³ Fällert. ⁴ Einfahrt. ⁵ Arbeiter im Stassfurter Steinsalzbergweiten.




ussersäulenmaschine zur Wasserhaltung. 7 Idealer Querschnitt über einen Theil eines Erzbergwerks.

· - . • .

· .


• • ·

-. *,*




¹ Theil eines Erzbergwerks (Grundriss). ⁴⁶⁻⁴⁸ Gesteinsbohrmaschinen.


Markscheiderzug.
 Darstellung einer Kohlenablagerung.
 Kohl
 u. 50 Apparat zum Befestigen der Bohrmaschinen.
 Bohren mit ?



5-31 Bohrstücke und Hülfsapparate beim Erdbohren. 32 u. 33 Bohrgerüste. 34-45 Verschiedenes Häuergezäh.
u. 53 Hydraulische Schrämmaschine. 54-63 Darstellung verschiedener Abbau - Methoden. 64 Sinkwerk.




1 w. 2 Schachtzimmerung. 3-6 Streckenzimmerungen. 7 Streckengetriebe. 8 w. 9 Schachtmauer in Bruchsteinen.
18 Pferdegöpel. 19 w. 20 Oberschlägiger Radgöpel. 21 Dampfgöpel. 22 Wette




amauerungen. 14 Runder Schacht in Eisen. 15 Fördergefässe. 16 Gemeiner Berghaspel. 17 Vorgeleghaspel. er Wettersatz. 24 Handventilator. 25-27 Ventilatoren. 28 Sicherheitslampen.

. .



1 Fabry's Wetterrad. 2 u. 3 Wetterofen. 4 Radkunstgezeug. 5 u. 6 Seiten- und Vorderansicht einer Wassers eines einfachwirkenden Drucksatzes. 12 Doppelwirkender Drucksatz. 13 Durchschnitt eines Saug- und Drucks und Vorderansicht eines Fördergerüstes m



Locomobilenkunstgezeug. 8 u. 9 Durchschnitt und Ansicht eines Saugsatzes. 10 u. 11 Hintere und Seitenansicht 14 Kunstkreuze. 15 Krummzapfen. 16 Saugkolben. 17 Fahrkunst. 18 Fahrkunstgestänge. 19 Seitening. 20 Mannschaftsförderung am Seile.

•


•

. • . ,**-**


• • • .

•

. • .




17 22 20
1Flammofen. ² Treibojen. ³⁻⁵ Schachtofen mit ² Formen. ⁶ Schachtofen mit ⁴ Formen. ⁷ u. ⁸ Brillenojen. ⁹ für ² Formen. ¹⁴ Schachtofenhütte (Schlackenziehen, Abstechen). ¹⁵ u. ¹⁶ Blaufarben-Glasofen. ¹⁷ Sublimiroje ²⁷ Gezäh zu dem Pattinsonir</sup>




el mit Wagen. 19 Form mit Düse. 11 Wasserform mit Düse. 12 Beschicken des Schachtofens. 13 Windständer skdestillirojen. 22 Quecksilherojen. 23 Wismuthsaigerofen. 24 Antimonsaigerofen. 25 u. 26 Pattinsonkessel eiform.

• . . .

.



Hohofen. 6 Windleitung. 7 Gichtgasfang. 8 Winder
 Frischfeuer. 21 Stirnhammer. 22 Luppenquetscher.




vat. 9 u. 10 Cupolofen mit Winderhitzungsapparat. 11 Giesshütte. 12 u. 13 Puddelofen. 14-19 PudJelgezähe.
en. 24 Schienenwalzwerk. 25 Dampfhammer. 26 Schere.





. ·

3




10 1 Walzwerk. 2 Drahtleierwerk. 3-6 Apparate zum Bessemern.









11 hutte. 8 Cementirofen. 9-11 Gussstahlöfen. 12 Gussstahltiegel.

\$.

Atlas

ber

Chemischen Technik.

Bon

Dr. Friedrich Schoedler, Director ber grotherpoglich beffischen Realfonle in Maing.

1 Cafel in Stahlstich und 9 Cafeln in holzschnitt nebst erlauterndem Cexte.

Separat = Ausgabe aus ber zweiten Auflage bes Bilber = Atlas.



Leipzig: F. A. Brodhaus. — 1873.

•

Atlas

der

Chemischen Technik.

Bon

Dr. Friedrich Schoedler, Director ber großerzoglich hefficen Realicute in Maing.

1 Cafel in Stafisfich und 9 Cafeln in holgschnitt nebst erlauterndem Cexte.

Separat = Ausgabe aus ber zweiten Auflage bes Bilber = Atlas.



Leipzig: F. A. Brodhaus. — 1873.

Pnhast.

6	Seite	Ceite
Ginleitung	3 6. Arfen	24
Eintheilung ber Chemie	5 7. Pohlenstoff	
Das demifche Laboratorium (Tafel 1)	5 8. Chior	
Der demische Apparat (Tafel 2 und 3)	8 Chemifche Technologie ber Metalle (Tafel 6	
1. Heizapparate	unb 7)	
	10 Chemifche Technologie ber organifchen	
4. Deftillirapparate	11 Berbindungen (Tafel 8 bis 10)	3 0
	11 1. Bierbrauerei	31
Die Elemente und ihre Berbinbungen	14 2. Branntweinbrennerei und Spiritusfabritation	35
Aus ber unorganifchen Chemie (Tafel 3 bis 7)	15 3. Effigfabrikation	37
1. Sauerftoff	15 4. Buderfabritation	38
2. 20afferftoff	I 15	
3. Stidftoff		
4. Schwefel	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	- I	

Einleituna.

Die uns umgebende körperwelt ift fortwährender und vielfacher Beranderung unterworfen. Die Gemaffer reißen Gestein aus bem Gebirg und gertrummern bafreisen Gestein aus dem Gebrig und zertrummern daßelbe, indem sie es abwärts wälzen, zu Geröll und Sand; das Wasser selbst, indem es beim eintretenden Winter mehr und mehr erfaltet, erstarrt endlich zu Eis. Die Wärme des Frühlings gibt ihm jedoch wieder seine Flüssigkeit, ja sie ist im Stande, das Wasser zu verzuhrten, es in Dampf zu verwandeln. Doch berartige Beranderungen an der Körperwelt find nur außerliche, unwesentliche, auf Form und Busammenhang sich er-ftredenbe; das Sandforn bleibt als ein Bruchtheil des Gesteins, Wasser bleibt Wasser, sei es fest, flussig Besteins, Wasser ober bampfformig.

Wenn wir dagegen unfere Defen mit holz ober Roble beizen, fo wird bas Brennmaterial vollständig verzehrt; es icheint verschwunden aus dem Bereich der Körper-welt. Der Wost schwedt suß, weil er Zuder enthält; allein indem er in Gärung gerath, bildet sich Wein-geist, und der Zuder verschwindet. Wir nennen die also veränderte Flüssigkeit Wein. Aber in gelinder Barme bem Luftzutritt ausgeset, geht ber Bein über in Effig; an die Stelle des Weingeistes ift Effigfaure

getreten.

Das sind tief eingehende oder wesentliche Beränderungen, welche in den letztgenannten Beispielen die Stoffe erleiben, und es ließen fich ungablige abnliche Ericei-nungen anführen, beren Bejammibetrachtung ben Begenstand eines besondern Zweigs der Naturwissenschaft, der Chemie, ausmacht. Indem die Chemie dem Wechselspiel der im Bereich der Materie vorgehenden wesentlichen Beränderungen nachforscht, gelangt sie zur Kenntniß der Natur der Körper selbst und zu den Gestem nach welchen iene Krickeinungen sich vollziehen.

seben, nach welchen jene Erscheinungen sich vollziehen. Geschichtliches. Als bezeichnenbes Mertmal bes Geschichtliches. Als bezeichnendes Mertmal bes
19. Jahrhunderts wird der Aussichnung betrachtet, den
die Naturwissenschaften in seinem Berlause genommen
haben und ganz vorzugsweise gilt dies von der Chemie. Ja sie wird als die jüngste aller Naturwissenschaften angesehen, als ein Kind der lettvergangenen
Zeit, dessen Ausbildung sich fortsetzt in der Gegenwart.
Suchen wir nach den Ansängen chemischer Wissenschaft im Alterthume, so richtet sich der Blick zunächst
nach dem hochgebildeten Volle der Griechen. Allein
während wir dei demselben bereits einer staunenswerthen Antwicklung der Begriffe in den Gebieten der

werthen Entwidelung ber Begriffe in ben Gebieten der Philosophie, der Politit, des Rechts, der Runft und Boefie begegnen und in der Dathematit jowie in den Elementen der Dechanit und beobachtenden Uftronomie bemertenswerthe Leistungen vorfinden, haben wir tei-nerlei Andeutung, daß chemische Borgange Gegenstand ber Ausmerkamkeit der hervorragenden Geister dieses

Bolts gewesen sind.
Benn wir daher bei einem geschichtlichen Ueberblick nis zu bewahren.
Benn wir daher bei einem geschichtlichen Ueberblick nis zu bewahren.
Der Chemie auch bis in das Alterthum zurückgehen, so geschieht dies mehr, um Thatsachen als Ideen auß Abeen auß Abern der Bebiete aufzusuchen. Lettere vertnüpfen sich erst urfprung zurücksühren. Wenn China nach Alter und allmählich mit den im Berlauf der Zeit gemachten Umsang seiner hemischen Kenntnisse Aegypten über-

demischen Beobachtungen und Entdedungen und erhoben sich erst ganz spät zum Rang theoretischer Auffassung. Es lassen sich hiernach fünf verschiedene Epochen oder Zeitalter der Chemie bilden, nämlich:

1) Beitalter der chemischen Kenntnisse der Alten, bis

300 nach Christus;

2) Beitalter ber Alchemie ober Goldmachertunft, von 300-1325;

3) Zeitalter ber medicinischen Chemie ober Jatro-

chemie, von 1525—1650;
4) Zeitalter ber phlogistischen Chemie, von 1650—

4) Zeitalter ber phlogistischen Chemie, von 1650—
1775;
5) Zeitalter ber analytischen Chemie von 1775 bis zur Chemie ber Gegenwart.
Was den Namen unserer Wissenschaft betrifft, so reicht berselbe zuruc um 1400 Jahre. Bei Julius Firmicus Maternus, einem römischen Schriststeller aus dem Ansange des 4. Jahrhunderts, kommen zuerst die Worte "scientia chimiae", also einer Wissenschaft der Chemie vor, die sich auf Operationen beziehen, die auch beute derselben noch angehören. Spätere, insbesondere griechische Schriststeller schreiben auch: Chemia, Chemeia, Alchemeia und Arnemeia. Da das erste chemische Wert aus dem 9. Jahrhundert von Geber, chemische Wert aus dem 9. Jahrhundert von Geber, einem Araber herrührt, so leitete man gewöhnlich den Ramen Alchymie aus dem Arabischen ab, worauf ven Ramen Alchymie aus dem Arabischen ab, wordus insdessondere die dem arabischen Artikel entsprechende Borsilbe al hinzuweisen scheint. Allein man des gegnet in alten Schriften auch der Schreibart arquemie und archymie, die man aus ars chymiae entstanden vermuthet; durch die auch sonst in den Sprasstanden vermuthet; durch die auch sonst in den Sprasstanden vermuthet.

chen häusige Vertauschung von r und l sei dann aus Archymie endlich Alchymie entstanden.

Wehrsacher Zweisel herrscht serner über die Bedeustung des Namens Chemie. Einige beziehen denselben auf das griechische Chymos, das Saft bedeutet; nach andern weist er auf Aegypten hin, das auch Chemia, nach seinem schwarzen Erdreich, genannt wird. Hier war auch in der That schon früh eine gewisse demische Industrie verbreitet, und es mag damit zusammenhängen, daß die Chemie später auch als die ägyptische oder schwarze Kunst, Schwarzkunst bezeich:

net wird.

Die Chemie bes Alterthums beschränft fich lebige lich auf die Ausübung einiger Gewerbe, die auf des mischen Borgangen beruhen, worin, wie erwähnt, die Aegypter entschieden hervorragten. Wie insbesondere Megypter entichieben hervorragten. aus Abbildungen agpptischer Denkmaler hervorgebt, verstanden biefelben außer ber Darstellung und Besarbeitung mehrerer Metalle und Metallgemische auch bie von Salmiat, Soda, Kochfalz, Alaun und Glas; sie brannten Ziegel und gemalte Topferwaaren, tanne ten Bleiweiß und Grünspan, und bereiteten Cssig, Bier, Seise fowie verschiedene Arzneimittel, und besahen die

trifft, is bited es bod abgeschloffen und ohne Einstüg auf beren Ueberlieferung und Weiterentwickelung. Zwar scheint es, als ob die griechischen Philosophen sich bereits mit einer Frage beschäftigt hätten, die noch bis in die neueste Zeit ein Hauptgegenstand chemischer Forschung und Speculation geblieben ist, nämlich die Frage nach den Elementen oder Urstossen aller Dinge. Allein Diefelben gebrauchten bas Wort Glement Allein dieselben gebrauchten das Wort Element in anderm Sinne, als gegenwärtig geschieht. Einige verstanden darunter die allgemeine Bedingung, aus welcher die ganze Körperwelt hervorgegangen sei, wie Thales das Wasser, Anaximenes die Luft und Heraftlit das Feuer als das Ursprüngliche bezeichnen, während andererseits Aristoteles unter seinen Elementen verschiedene Urzustande oder Grundeigenschaften begreift, aus deren Vorhandensein und Mischung die verschiedenen Eigenschaften und Justände der Körperzwelt bervorgeben. Siernach sind Veuer Masser verschiedenen Eigenschaften und Zustände der Körperwelt hervorgehen. Hiernach sind Feuer, Wasser, Luft und Erde Bertreter von Site, Trodenheit, Feuchtigkeit und Kälte, von deren Vorhandensein und Mischung die Eigenschaften der Dinge, wie heiß, kalt, troden, seucht, schwer, sest, slüssig u. s. w. abhängen. Außerdem sindet sich noch die Andeutung eines fünsten atherischen Elements, der essentia quinta, das vielsleicht das Geistige vorstellen soll und später Gegenstand eitriger chemischer Rachsorichung wurde, wie denn noch

eifriger demischer Nachforschung wurde, wie denn noch jest dem Lusbruck Quintessenz gebräuchlich ist, um damit den sublimsten Gehalt von etwas zu bezeichnen. Das Zeitalter den Alchemie datiren wir von dem Austreten chemischer Schriften, die zuerst in grieschischer Sprache abgesaßt, vornehmlich durch die in Europa eingedrungenen Araber uns übermittelt worden ind bernorragent zu bei in kann der Arbendert in find. Hervorragend und bis ins 16. Jahrhundert in Geltung bleibend find die Schriften von Geber oder Ofchafar, dem vom 13. Jahrhundert an in den andern Ländern Europas als bedeutendere Alchemisten ven Ländern Europas als bedeutendere Alchemisten nachfolgen Albertus Magnus, Roger Baco, Arsnoldus Villanovus, Raymundus Lullus und Basilius Valentinus. Die Kunst Gold zu machen, insbesondere durch Umwandlung aus unedeln Metallen, ist hier Aufgabe der Chemie. Die Werke sind in einer mystischen, bildlichen, oft ganz unverständlichen Sprache geschrieben, und wenn auch die unermüdlichen und wunderlichen Arbeiten in der genannten Richtung ihr Ziel nicht erreichten, so wurden durch dieselben doch eine ganze Reihe schähderer Thatsachen zu Tage gesördert. Bon chemischen Producten aus dieser Beriode sind zu nennen: Schwefelmilch, Schwefelser, Soda, Pottasche und Uetstali, Schwefelsure, Sadigswassen und Essigäure, Präparate des Antimons, Quecksilbers, Silbers und Goldes, der Weingeist, Weinstein, Arsenit und das Ammoniat. Die Destillation und Sublimation waren bereits geläusige und vielsach angewendete chemische Operationen. und vielfach angewendete chemische Operationen.

Im Zeitalter der medicinischen Chemte, das die Beriode von 1525—1650 umfaßt, nehmen die alchemistischen Bersuck der Goldmacherei ihren Fortzgang, ja sie setzen sich sort die in unsere Zeit, wenn auch mehr in den Hintergrund gedrängt und nur noch in den Herzte und gelehrte Noche in hervorzagender Weise und Arbeiten, deren Ziel vornehmlich auf Herzte und gelehrte Noche in hervorzugender Weisen aus seriel war. Als solches wird der Stein der Weisen soll, geringe Metalle in Gold zu verwandeln, und das aurum potabile, die Goldtinctur. Im Gegenzugen der Weisen soll, geringe Metalle in Gold zu verwandeln, und das aurum potabile, die Goldtinctur. Im Gegenzugen der Weisen soll gestellung eines Universalheilmitelnur einsache Mittel, wie Pstanzenstern, sied Weisen solltich en überhaupt bezeichnet worden wäre. Denn nunmehr wird die Chemie nicht lediglich mehr um ihres eingebildeten oder wirklichen Autens wegen getties den, sondern viele widmen sich berselben als einem Im Beitalter ber medicinischen Chemte, bas

trifft, fo blieb es boch abgefchloffen und ohne Ginfluß | ihm folgen Glauber, ber Entbeder bes munberbaren ihm folgen Glauber, der Entoeder des winderbuten Glaubersalzes, und am Ende der Periode der ausgeszeichnete Arzt van Helmont, der die Gase von den Dämpsen unterscheiden lehrte. In den Schriften der Genannten ist ein erheblicher Fortschritt zu erkennen im Gegensatzt zu der vorhergehenden kabbalistischen Schreidweise. Insbesondere zeichnen sich aus durch Klarheit und Genauigkeit die Schriften des Agricola

über die Hutenprocesse. Das Zeitalter der phlogistischen Chemie, eben-falls ungefähr hundert Jahre umfassend, fällt zusammen mit einer Beriode wissenschaftlicher Bewegung, die, anmit einer Periode missenschaftlicher Bewegung, die, angeregt durch die vorhergegangenen Entdedungen neuer Weltitheile und gesotdert durch die Ersindung der Buchdertunst, eine großartige Umgestaltung der Joeen vordereiten und bewirken mußte. Bezeichnend hiersu vorbereiten und bewirken mußte. Bezeichnend hiersu und die Anmen von Kepler, Galilei, Torricelli und des Philosophen Bacon von Berulam, der in den Naturwissenschaften den Versuch und die Beobachtung als die allein richtige Methode bezeichnet. Es werden serner in diesem Zeitraume die Afademien der Wissenschaften gegründet, wichtig für Annegung und Verdreitung wissenschaftlicher Forschungen durch ihre Zeitschriften. An chemischen Arbeiten bet theiligen sich nunmehr zahlreiche Männer aus den burch ihre Zeitschriften. An chemischen Arbeiten betheiligen sich nunmehr zahlreiche Manner aus den gebildeten Ständen, und insbesondere nehmen die Apotheker daran einen ehrenvollen Antheil. Bon der Bermehrung, welche die Kenntniß chemischer Thatssachen ersuhr, ist besonders hervorzuheben die Entedeung der wichtigsten Gase, wie des Sauerstoffs, Wasserstoffs, Stickstoffs, Chlors, Stickstoffs, Stickstoffs, Chlors wasserstoffs, der Koblensaure, schwestigen Saure und des Phosphors, auch verschiedener organischer Sauren und die Aussind verschiedener organischer Sauren und bei Aussind verschiedener organischer Sauren und bie Aussind verschiedenen vorganischer Gauren und Scheele betheiligten sich an diesem Berzbienst. Ihren Hauptcharafter erhält jedoch diese Epoche man und Schele betgeligten fic an biefem Ber-bienst. Ihren Hauptcharakter erhält jedoch diese Epoche von dem Auftreten der ersten chemischen Theorie, der sogenannten phlogistischen Theorie, welche von zwei ausgezeichneten Nerzten, Becher und Stahl, aufgestellt wurde. Dieselbe drecht sich um bie Frage, warum Metalle beim Erhipen an der Lust verkalten

warum Metalle beim Erhitzen an der Luft vertalten (d. i. sich oxydiren), und warum die entstandenen Metallfalke (Oxyde) beim Schmelzen mit Kohle wieder in Metalle zurückgeführt werden?

Zur Erklärung dieser Borgänge wird die Existenzeines Stoffs angenommen, Phlogiston genannt, der in sehr geringer Menge in den Metallen enthalten ist; beim Erhitzen derselben entweiche er, wodurch sie ihre metallische Eigenschaft verlieren. Gewisse Körper sind sehr reich an Phlogiston, z. B. Schwesel, Phosphor und insbesondere Kohle. Wird daher letztere mit Metallkalken geglüht, so nehmen diese etwas Phlogiston auf und werden wieder zu Metallen. Diese für den damaligen Standpunkt schaffinnige Theorie mußte sich unhaltbar erweisen, sobald man ansing, die chemischen

Gegenstande rein wissenschaftlicher Forschung. Mler: bings ift es die analytische Methode, welche von da an Beg und Fortschritt vorschreibt, d. h. die genaue Untersuchung, aus welcherlei Stoffen die Körper zu-sammengesett find, die qualitative Unalyse, und in welchen Gewichtsverhältnissen, die quantitative Analpje.

Diefes rationelle Betreiben ber Chemie führte einerjeits jum Begriff der chemischen Elemente, sowie jur Bermehrung ihrer Anzahl durch fortwährende Ents dedungen dis auf 63, worunter die der leichten Metalle von hervorragender Bedeutung witetingen Unbererfeits leiteten die Ergebnisse der quantitativen Un-tersuchungen zur Ersenninis von Gefeten, an welche sich eine Reihe von Hopothesen, Theorien und Speculationen anschloffen.

Am Eingang dieser Periode zeichnet sich Lavoisier aus durch seine Widerlegung der phlogistischen Theorie vermittels der richtigen Erklärung des Orydationssoder Verbrennungsprocesses. Von seinen Zeitgenossen nennen wir Fourcrop, Guyton Morveau, Bersthollet, Richter und Klaproth.

thollet, Richter und Klaproth.
Die große und stets sich mehrende Reihe der nachs solgenden Chemiker, deren viele zu den Lebenden geshören, bilden, je nach der Richtung ihrer Thätigkeit, mehrere Gruppen. Borzugsweise Analytiker, insdessondere im Gebiet der unorganischen oder Mineralschemie, sind: Berzelius, Wöhler, Rose, Emelin, Mitscheriich, Bunsen und Fresenius. Mehr als Physiko-Chemiker sind ausgezeichnet: Gan-Lussan, Dulong, Regnault, Faradan, Davy, Dalton, Graham und Kopp. Un der Spize der Chemiker, welche hauptsächlich die organische Chemie bearbeiten, sinden wir Liebig, den Begründer der organischen Analyse, und zählen hierber noch Dumas, Gerhardt, Laurent, Hosmann, Kolbe und Ketulé.

Bautent, Hofmann, Kolbe und Retule. Zahllose Entbedungen von Stoffen, von benen nur ber organischen Basen, wie des Chinins, gedacht wird, und die ins Unermeßliche sich mehrende Dar-ftellung chemischer Berbindungen, stellen der Medicin, ben Kunsten und Gewerben neue und ungeahnte Hulfsmittel zur Bersügung; sie bilden ferner die Grundlage
ber theoretischen Chemie, die mit der Lehre von den
demischen Broportionen oder Nequivalenten, der Atoms
und Bolumtheorie, der Lehre vom Jsomorphismus und
von der elektrochemischen Theorie, von der Appens
und Moleculartheorie und der Balenz oder Werthigsteit der Atome ihren nicht vollendeten Entwidelungssgang antritt. Die Spectralanalyse eröffnet den
Blid in die chemische Natur unerreichbarer himmelskörper und gestattet die chemische Speculation auch im
Gebiete des Weltraums.
Die Chemie ist nunmehr eine durchaus selbständige ben Runften und Gewerben neue und ungeahnte Gulfs-

Die Chemie ift nunmehr eine burchaus felbständige Die Chemie ift nunmehr eine durchaus selbständige Bissenschaft auch in ihren Bertretern geworden. Bisser auf der Hochschule einem Prosessor der Medicin zugetheilt, bestigen jest alle Universitäten und polystechnischen Schulen besondere Lehrstühle der Chemie und ihr gewidmete Laboratorien. Uederdies ist die Chemie herausgetreten aus der Beschänkung als Fachswissenschaft, sie ist als eins der allgemein bildenden Mittel aufgenommen worden in den Lehrstoff der Gymsnassen und Reallschulen.

nafien und Realschulen.

mischen Erscheinungen, begleitet von ben gum Ber-ftanbniß unentbehrlichen Bersuchen oder Experimenten. alls pneumatischen Verjuchen oder Experimenten. Als pneumatische Chemie bezeichnete man früher den von den Gasen handelnden Theil derselben. Die Experimentalchemie wird eingetheilt in die unorganische oder Mineralchemie, welche von den Stoffen handelt, die der unorganischen Körperwelt entnommen werden, und in die organische Chemic, früher auch als Phyto: und Joochemie bezeichnet, welche die damischen Nordindungen hatsochte der Unswenden dis phytos und Joodemte bezeichnet, welche die chemischen Berbindungen betrachtet, beren Ursprung aus dem Bereiche der Pflanzen und Thiere sich absleitet. Der Experimentalchemie geht zur Seite die analytische Chemisers anzusehen ist, denn sie lehrt die Handgriffe und Methoden, welche ersorderlich sind, die Stoffe in ihre Bestandtheile zu zerlegen und die Mensen der lehtern zu bestimmen. Die thancetische

autogisse in ihre Bestandtheile zu zerlegen und die Mengen der letzern zu bestimmen. Die theoretische Chemie hat als Gegenstand die tritische Forschung und Darstellung der Gejeße, welche aus der Jülle chemischer Thatsachen sich ergeben, sowie den Versuch, dieselben auf Grundursachen zurüczusübren; sie wird hierbei stets mehr oder weniger zur speculativen Chemie. Ein Theil derselben, der von den Gewichtsverhältnissen handelt, in welchen die Stosse sich ders binden, hat man als Stöchiometrie bezeichnet.

Die angewendete Chemie sett selbstverständlich die reine Chemie voraus, denn sie ist deren Beziehung und Hüsselsstung im Gebiete anderer Zweige der Wissenschlaft oder der Künste und Gewerbe. In diesem Sinse sprich man von einer medicinischen, physiologischen und pharmaceutischen Chemie, von einer technischen Chemie im allgemeinen und von besondern Zweigen der Gemeie, von einer technischen Chemie in allgemeinen und von besondern Zweigen der Farbenchemie und endlich von landwirthschaftlicher oder Agrizculturchemie u. a. m.

culturchemie u. a. m.

Das chemische Laboratorium.

(Tafel 1.)

Man hatte sich gewöhnt, seine Borstellung über bas Mussehen und bie Ginrichtung eines demischen Labo-Wassehen und die Einrichtung eines chemischen Laboratoriums nach den Gemälden der niederländischen Schule zu bilden, die uns in wiederholten Darstellungen von photographischer Genauigleit die Scenerie der Wertstätte eines Alchemisten damaliger Zeit überliesert haben. Durch diese Bilder ist dieser geradezu eine typische, romantische Figur geworden. Im schwarzen Talar und Baret, mit langem weißen Bart sitt er im geschndrkelten Sessel, dertiest in den alten Folianten tabbalistischer Monogramme. Das Laboratorium selbst ist ein geheimnisvoller, düsterer Winkel, ausgestattet mit wunderlichem Kram, stremdartige Thiergestalten im Gläsern und ausgeschaft an der Decke, rings umher mannichsaches Geräthe, Flaschen, Kolben, Phiosen von seltsamer Form. Aus der dunkelsten Ede leuchtet unter dem mächtigen Destillirapparat die seurige Glut, und man ist des Augenblicks gewärtig, aus der Lohe den Homunculus, den rothen Drachen oder Salamander bervorspazieren zu sehen.

Bon diesem traditionellen Bilde der alchymistischen Gerenstüde, wo Zauberstänke gebraut und Wunderswitzl destilliet murden ist des kaustan kansikke Lanische Mettilliet murden ist des kaustan kansikke Lanische weiterliche gebraut und Wunderswitzl destilliet murden ist des kaustan kansikke Lanische weiter werden ist des kaustan kansikke Lanische weiterlieben werden ist des kaustan kansikke Lanische weiterlieben weiter der kansikke Lanische Gerättlich weiterlieben ist des kaustan kansikke Lanische weiterlieben weiterlieben der Annische Lanische La

Ron diesem traditionellen Bilde der alchymistischen Heintellung der Chemie.

Bon diesem traditionellen Bilde der alchymistischen Heintellung der Chemie.

Bon diesem traditionellen Bilde der alchymistischen Heintellung gebraut und Wunders mittel destillirt wurden, ist das heutige chemische Las boratorium um so mehr verschieden, als man erst in der neuesten Beit seinen Bweck klar ersaßt, hierziebearbeitet und verwerthet wird, läßt sich dieselbe uns terscheitet und verwerthet wird, läßt sich dieselbe uns terscheitet und verwerthet wird, läßt sich dieselbe uns derscheitet und verwerthet wird, läßt sich dieselbe uns derscheitet und verwerthet wird, läßt sich dieselbe uns vollendet hat. Die Laboratorien dienen Kushau vollendet hat. Die Laboratorien dienen heutzutage vorzugsweise dem wissenschaftschen Unterricht in der rimentals Chemie, d. i. ein Bortrag über die ches

Anhaufung eines unfruchtbaren Gebachtnismerts be-

fteben wurde. Bahrend im Beginn bes Zeitalters ber wiffenschaft-Bahrend im Beginn bes Zeitalters ber wissenschaftlichen Chemie die Meister in den chemischen Exverimentirkunst nur wenigen bevorzugten Schülern ihre
Werkstaten öffneten, wie Berzelius in Stockholm,
Kap-Lussac in Baris, Rose in Verlin, richtete vor
etwa vierzig Jahren Liedig in Gießen zuerst ein öffentliches Universitätslaboratorium ein, das, mit bescheidenen Mitteln begonnen, zur Pflanz- und Musterschule der Methodit in praktischer Aussuchung wissenschaftlicher Arbeiten geworden ist. Seitdem sind ähnliche Ansichulen auslen Universitäten und technischen Hochschulen, und es gewinnt den Ansichen, als jatten an alen universitäten und technischen Hodischen entstanden, und es gewinnt den Anschein, als ob bei einigen derselben die verspätete Herstellung hätte gut gemacht werden sollen durch wahrhaft palastartige Bauwerke mit verschwenderischer innerer Ausstattung.

Das erst im Jahre 1869 vollendete neue Unis

Das erft im Jahre 1869 vollendete neue Universitätslaboratorium zu Leipzig follte alle bei den vorhergegangenen Ginrichtungen derfelben Urt gemachten Erfahrungen benuten und bie bewährten Borzüge in sich extagrungen venusen und die dewahrten Vorzuge in sich vereinigen, und dadurch als eine Musteranstalt sich erweisen. Es ist daher ganz vorzüglich geeignet, in Bild und Wort Zwed und Ausführung eines modernen chemischen Laboratoriums zur Anschauung und zum Berständniß zu bringen. Dasselbe ist mit einem Auswand von 80000 Thalern nach der Zdee und den Entwürsen bes zeitigen Dirigenten, des Prossessors der Chemie H. Rolbe, vom Architesten Zocher erhaut worden. erbaut worden.

Die Einrichtung bes Laboratoriums ist dahin ber messen, daß darin 130 Praktikanten an hierfür eins gerichteten Tischen ebenso viele Arbeitspläge sinden. Es sind ferner für gewisse demische Arbeiten und Bersuche Locale mit besondern Borrichtungen vorhanden.

Bersuche Locale mit besonbern Vorrichtungen vorhanden. Ueberdies sind die erforderlichen Sale für die Borträge, sowie die Wohnräume für den Prosessor und die Assisten mit einbegriffen.

An der Hand von Tal. 1, Fig. 1, die das Erds geschoft, und Fig. 2, welche das obere Stodwerk im Grundris darstellt, läßt sich nachweisen, in welcher Bollständigkeit diesem Zwecke genügt ist. Betrachten wir zunächst eine Reihe von Einrichtungen, welche in beiden Stodwerken die gleiche ist, so begegnen wir den Arbeitissälen, von welchen die des Erdgeschoffes sir Anfänger bestimmt sind, während im obern Stod die Anfänger bestimmt sind, während im obern Stod die dereits gelibten Chemiker arbeiten. Außerdem ist noch eine Anzahl von Arbeitsplätzen an den Fensterpfeilern, Fensternischen und passenden Stellen der Seitenwände eine Anzahl von Arbeitspläßen an den Fensterpfeilern, Fensternischen und passenden Stellen der Seitenwände angebracht. B. B. sind geräumige Experimentirz immer, mit langen Tischen, für solche Arbeiten, die eine Aufstellung von größern Apparaten erfordern. C. C. sind die Sallen, die nach Bedarf einen Fensterverschluß erhalten können, während D. D. gänzlich offene hallen sind. In diese Locale werden Arbeiten verlegt, bei denen in großer Menge übel riechende oder schäbliche Gase und Kampse sich entmideln. E und E sind liche Gase und Dampse sich entwideln. E und E sind Zimmer für die Arbeiten mit Schwefelwasserschlof. Dieses abscheulich riechende und in größerer Menge giftig wirtende Gas ist eins der wichtigsten Reagentien, uns entbehrlich in der qualitativen und quantitativen Analyfe, fodaß es fortwährend in Gebrauch tommt und ben Laboratorien älterer Einrichtungen hauptfächlich ihren specifischen Geruch verleiht. Es ift baber mit Recht in ein abgefondertes Gemach verwiefen worden, wohin eine Leitung bas Schwefelmafferstoffgas aus einem in dem Kelleerraume bfindlichen Gasometer führt, das von Zeit zu Zeit damit gefüllt wird, und aus welchem durch eine einsache Borrichtung aller überschüssige Schwesels

wasserstoff von der großen, stets warmen Feueresse so vollständig aufgesogen wird, daß man gar nichts von seinem hablichen Geruche verspurt. Gine Anzahl von seinem häßlichen Gernche verspürt. Eine Anzahl von hähnen stellt es den Laboranten zur Bersügung, und es gewährt diese Einrichtung den doppelten Bortheil von Bequemlichteit und Ersparniß. In F und Fsehen wir kleine Laboratorien für die Privatarbeiten der Assiration en ür die Privatarbeiten der Assiration G und G sind Kammern, worin Reagentien vorrätbig gehalten werden. Im Erdzeschosse begegnen wir dem Zimmer K, welches als mechanische Wertstätte dient, sodann dem Wagenzimmer I, wo seine Wagen ausgestell sind. Lehtern Zwede und zugleich als Bibliotheksimmer dient der Raum K des Oderstods. Diese Bibliothek ist besonders mit solchen Werten ausgestattet, in denen der Laborant mit solchen Berken ausgestattet, in benen ber Laborant bei seinen Urbeiten sich Raths zu erholen hat.

Auch die pprotechnischen Arbeiten, wie metallurgische Schmelzungen, lang andauernde Glühversuche

tallurgische Schmelzungen, lang andauernde Glühversuche in sehr hohen Temperaturen, machen besondere Dertslichteiten und Einrichtungen ersorderlich, mit starkem Luftzug und seuerseitem Mauerwert. Solche sinden sich in einem hellen gewöldten Raume des Souterrains. Das Local H (Fig. 2) enthält Borrichtungen ganz eigenthümlicher Urt, die in neuerer Zeit eine wichtige Rolle, vorzugsweise in der organischen Chemie spielen. Die chemische Berwandtschaft zwischen dem Clementen und Berbindungen derselben dußert sich in vielen Fällen ganz verschieden, je nachdem dieselben bei gewöhnlichen Temperaturz und Lustvudz Berhältnissen oder bei lang andauernder hoher Temperatur und gewöhnlichen Temperatur: und Luftbrud: Berhältnissen oder bei lang andauernder hoher Temperatur und hohem Drud auseinander einwirken. Zu Bersuchen der Art werden die betreffenden Stoffe in starke Glaszöhren gebracht, lettere zugeschwolzen und im Del: oder Metallbade auf 200 — 300° C. erhist. hierdei entsteht, wenn flüchtige Körper vorhanden sind, im Innern der Glaszöhre ein außerordentlich starker Drud, der nicht selten dieselbe in gesährlicher Weise für den Erverimentirenden zersprengt. Zu Kermeibung

Druck, ber nicht selten bieselbe in gefährlicher Beise für den Experimentirenden zersprengt. Zu Bermeidung der Gesahr wird die Glasröhre nochmals in eine eiserne Jusse eingeschlossen. Als Beispiel von Producten chemischer Einwirtungen der Art sind die Anilinsarben anzusühren, von denen viele nur unter den behöriebenen Bedingungen gebildet werden. Der Raum H des Erdgeschosses und M in der Etage sind Garderobezimmer, worin der Praktisant nicht blos hut, Ueberrock, Schirm zc. ablegt, sondern in der Regel auch einen Costumwechsel vornimmt, da die demischen Arbeiten stets mit Gesahr für die Jutegricht des Auzugs verknüpft sind. Ein Tropsen Salvetersaure genügt, um einen unvertilgbaren Fleck, ein Aropsen Schwefelsaure, um ein Loch zu erzeugen, Grund genug für die Bestorerung eines emeritirten Kleidungsstückes zum Laborirrocke. Das arbeitende Berssonal bietet nach dieser Metamorphose allerdings eine sonal bietet nach dieser Metamorphose allerdings eine intereffante Mannichfaltigteit antiquirter Trachten bar.

Inveressante Vannichsatigiert antiquirter Ladien dat. Imponirend und ansprechend ist der Eindrud, welchen der in den großen Hörsall M. Eintretende empfängt. Derselbe ist von zwei Seiten durch acht sehr große Fenster erleuchtet und hat auf neun terrassenarig aussteigenden Bänken und Stühlen 180 Sippläte. Fig. 3 gewährt uns den Einblid in dieses ebenso zwedmäßig als geschmadvoll eingerichtete Local. Ueder die Bänke hinnen sehen mir par und den ernfien Ernerimentir. als geschmadvoll eingerichtete Local. Ueber die Banke binweg sehen wir vor uns den großen Experimentiristsch des vortragenden Professors, bedeckt mit Apparaten der verschiedensten Art. In der Mitte der Hinsterwand besindet sich eine schwarze Tasel, auf welcher derselbe die chemischen Formeln anschreibt und die Bilder der sich vollziehenden Bersetzungen und Umssetzungen entwirft. Diese Tasel ist nach oben verschiedbar, wie unser Bild darstellt, wodurch der Bild lesbar die Namen der chemischen Elemente, mit Beisügung ihrer Zeichen und Atomgewichte, angeschriesben sind, sodaß sie, stets vor dem Auge des Zuhörers besindlich, leicht dem Gedächtniß sich einprägen. In dem Mittelfeld ist die Büste des erhabenen Gönners der Kunst und Wissenschaft, des greisen Königs Johann von Sachsen aufgestellt; derselben gegenüber die des Ministers von Faltenstein, der sich hohe Berdienste um die Förderung der Universität Leipzig und des chemischen Instituts insbesondere erworden hat. Un den beiden Seitenwänden besinden sich die Büsten der Korpphäen der Chemie, von Liebig und Wöhler, Rorophäen der Chemie, von Liebig und Böhler, sowie von Berzelius und Mitscherlich. Ein reicher Armleuchter für Gaslicht und brei an Stelle ber brei Rosetten in ber Dede bes Saals über bem Experis mentirtisch eingesetzte Gassonnen erhellen bei abend-

lichen Borlefungen ben Hörsaal.

Den Borbereitungszimmern N und N' benacht bart ist ber große Saal O, welcher die Sammlungen hemischer Praparate und Apparate enthält. Er birgt demischer Praparate und Apparate enthält. Er birgt bie eigentlichen Schäße der gesammten Anlage, aufgestellt in Glasschränken. Her sinden wir in mögslichster Vollständigkeit beisammen die 63 Elemente, aus benen die greisdare Welt zusammengesett ist, und die zahllosen Combinationen, in welchen dies sich verwirklicht hat. Doch nur das specifisch chemisch gebildete Auge weiß den Werth des oft unscheindaren Inhalts der Gläser zu schäßen, die demselben sich dardieten. Ein rascher Sprung vom äußersten Süd der Webäudes nach dem äußersten Norden süch des Gebäudes nach dem äußersten Norden sührt uns in den kleinen Hörf auf P. Daneben besinden sich die Wohnzimmer für Afsistenten QV, RR, SS. Den Schluß bildet das kleine Zimmer T; es steht durch kein Fenster in Verbindung mit der Außenwelt und diem Fenster in Verbindung mit der Außenwelt und diem Fenster in Verbindung mit der Außenwelt und Nusschluß des Tageslichts erheischen.
Ein ähnliches, größeres Zimmer mit schwarzen Wänden, Fußboden und Dede, mit nur einem Fenster, welches leicht lichtlicht verschlossen Raum Q. Dasselbeitet und beient obern Stodwert gelegene Raum Q. Dasselbeitet und beient verschlossen und Ausgen und andere de

welches leicht lichtbicht verschlossen werden kann, ist der im obern Stodwert gelegene Raum Q. Dasselbe dient zu photometrischen Messungen und andern optischen, speciell zu Spectralversuchen. Annupsend an einige bereits bekannte Thatsachen haben die Untersuchungen von Bunsen und Kirchhof über den Einstuß der in einer Flamme besindlichen Dampse auf das Spectrum, d. i. auf das farbige Bild, in welches ein Brisma den hindurchgehenden Lichtstrahl zertheilt, eine unschäft geringer Mengen eines Elements zu erkennen, eine Methode, die nicht nur zur Entbedung mehrerer bis dahin unbekannter Elemente such gestattet, welche unserer Erde angehoren, sondern die auch gestattet, unserer Erbe angehören, sondern die auch gestattet, über die chemischen Elemente, aus welchen andere Weltstörper zusammengesett sind, sichere Anhaltepunkte zu geben. Grund genug, um dieser Methode der Spectralanlyse ein in aller Bolltommenheit ausgestattetes Local anzuweisen.

Die übrigen, mit WW... bezeichneten Raume bes Erdgeschoffes machen einen Theil ber Wohnung bes Professors aus, beren übrige Gemächer in Fig. 2 burch die gleichen Buchstaben tenntlich gemacht sinb.

in eine Nische geöfsnet ist, in der die Bersuche ansgestellt werden mit übelriechenden Stossen, ohne Bestästigung der Zubörenden. Zugleich sieht man in das bintere Präparirzimmer (N, Fig. 1), aus welchem ber Assperate darreicht. An beiden Seiten der Anglistent nach Bedarf die hergerichteten Apparate und Präparate darreicht. An beiden Seiten der Ausspesiellen der demischen Resund die zu den Versuchen erforderlichen Resund ist in Felder getheilt, auf welchen deutlich lesdar die Namen der chemischen Elemente, mit Verden deutlich lesdar die Namen der chemischen Elemente, mit Verden deutlich lesdar die Namen der chemischen Elemente, mit Verden deutlich lesdar die Namen der chemischen Elemente, mit Verden deutlich lesdar die Namen der chemischen Elemente, mit Verden deutlich lesdar die Namen der chemischen Elemente, mit Verdacht der Verdachtniß sich einprägen. In Verdaß siehen des vereinigt und aufs vereinigt und aufs

bieser S. 12 eingehend besprochenen Methode. Zu ihrer Aussührung sindet sich hier alles vereinigt und aus zwedmäßigste eingerichtet.

Neben dem Privatlaboratorium N des Prossessiones besindet sich dessen Sprecht und Geschäftszimmer O. Der Raum P dient dem Prossession theils zur Aussührung organischer Elementars analysen, theils zum Ueberdigen hermetisch verschlossener Röhren, und enthält außerdem eine dem Chemiker io nothwendige Badevorrichtung mit Wasser und Dampsleitung. R ist ein zur Ausstellung der Theilsmaschine und anderer seinerer Instrumente bestimmtes Local. Endlich erreichen wir das Zimmer S sür Gasanalysen. Leptere erfordern eine höchst genaue Abs analyjen. Letterchen wire das Inter Abs messung der in Untersuchung besindlichen Gase, und da beren Volumen mit jedem Temperaturwechsel sich ändert, so wurde hauptsächlich barauf Rücksicht genommen, daß dieses Zimmer nach Norden liegend und durch seine Geräumigkeit möglichst unempsindlich ist für Schwan-

tungen in der Temperatur.
Somit hätten wir den Gang durch sämmtliche Räumslichkeiten bieser Stätte des demischen Studiums besendet. Wir nehmen nunmehr unsern Standpunkt an der Eingangöthüre des Arbeitssaales (Fig. 4) und gewinnen hiermit den lleberblid über einen Schauplat reger praktischer demischer Thätigkeit. In dem geräumigen, hellen Local stehen sechs große Arbeitstische, seder eingerichtet für vier Arbeiter. Sin breiter Gang trennt die beiden Reihen der Tische, um welche überz diest ringsum ein hinreichender Abstand zur bequemen Bewegung zwischen denselben bemessen worden ist. Die gegenüber geöffnete Thüre gewährt eine perspectivische Aussicht durch die ganze Länge des Gebäudes und eine Borstellung von der beträchtlichen Ausdehnung desselben.

und eine Vorstellung von der beträchtlichen Ausbehnung desselben.

Die Abbildung eines einzelnen Arbeitstisches (Fig. 5) ist von photographischer Genauigkeit, sodä wir salt im Stande sind, die angehefteten Namen der Laboranten lesen zu können, die aus allen Ländern sich zusammensinden an dieser zur Zeit ersten Universität Deutschlands. Der Arbeiter sindet da auf seinem Wertplat alles vereinigt, was sat die Mehrzahl seiner Versuche ersorberlich ist. Gummischläuche liesern ihm bewegliche Gasslammen, und Röhren der Wasserleitung, nach Bedarf, kaltes Wasser; durch ein Beden nehmen alle abfälligen Flüssissisten ühren Absten der Garnitur von Reagentien steht jedem zur Verfügung und ein einsacher Winkeldaden dient gleichzeitig zur Sperrung der Schubladen und Schränke, worin der Laborant seine weitern Requisiten auf bewahrt. Auf dem mit einer Eichenbolzplatte bedeckten Tische sehen wir Apparate der verschiedensten Art ausgestellt, zum Filtriren, Destilliren, Titriren u. s. v. In der Mitte zwischen je zwei Repositorien ist zum Gebrauch für ze zwei Praktikanten eine Bunsen'sche Wasserlichtunge beseitigt, an dieser Stelle hauptsächlich zum raschen Filtriren und Auswassen bestimmt.

waschen bestimmt. Die Methobe ber quantitativen Analyse unorganischer

Berbindungen, insbesondere der Minerale, besteht im wesentlichen darin, diese Körper erst in gelösten Zustand zu versehen und alsdann aus den Lösungen nacheinander die einzelnen Bestandtheile in Gestatt untöslicher, puli verförmiger Riederschläge auszuscheiben. Um zever berartiger Riederschlag muß auf einem Filter gessammelt, von anhängenden Stoffen ausgewaschen, jammelt, von anhängenden Stoffen ausgewaschen, getrodnet und gewogen werden, alles mühfame, viele Sorgfalt und Geduld erfordernde Operationen, die, stets wiederkehrend, sich äußerst zeitraubend erweisen. Außerordentlich vereinsacht und abgekürzt werden diesselben, wenn das auf den Riederschaft gegossene Wasser, mit einem verstärtten Drud auf denselben wirkend, die dem ihm ausschaftene Lätung gemastiam perpängt. seinen das auf den Aleberschlag gegoffene Wafier, mit einem verstärkten Drud auf benselben wirkend, dierbei wird von dem atmosphärischen Drude in solsgender Weise Anwendung gemacht. Das Filter von Kließpapier, welches bestimmt ist, den Riederschlag aufzunehmen, wird mit seiner Spize in einen unten im Trichter eingesetzten Hohltegel von Platinblech eingepast, und wird überall an die Wandung des Trichteriest dierduch wird das Zerreißen des Filtriespapiers verhindert, wenn das Wasser unter starkem Drud dasselbe durchvingt. Der Platintegel past auf das genaueste in den Glastrichter T, Fig. 6, der vermittels eines durchbohrten Korkes luftdicht in den Hals eines Koldens K von starkem Glas gesteckt ist. Ein zweites durch den Kork gehendes Glasrohr steht durch ein Kautschuften K in Berbindung mie einer Borrichtung, welche die Luft in dem Kolden verdunt. Sobald dies geschieht, drudt die Luft die mit dem Riederschlag auf das Filter gebrachte Flüssigkeit in einem Strable aus der Spize des Trichters, und in gleicher Weise das wiederholt ausgegossene Waschwasser, jodas in einigen Minuten das Geschäft der Auswasschung vollendet ist, worauf der Riederschlag mit dem Filter herausgenommen, geglübt und gewogen werden kann. Da der Luftvurd zuweisen den Kalben verstwent

ter herausgenommen, geglüht und gewogen werden kann. Da der Luftbrud zuweilen den Kolben zersprengt, so wird berselbe in eine Art Becher B von Blech eingestellt und bessen Deffen Urflung mit Tuch bebedt, was das Umherschleubern Glassplittern verhindert.

Die Luftverdünnung im Kolben durch eine gewöhnliche Luftpumpe zu bewirken, erweist sich nicht zwedmäßig, da der in den Baschwassern häusige Gehalt von Säuren, Schweselwasserstoff u. a. m. die Metalltheise der Maschwessersten wurde. Man bedient sich dazu besser gener Bunsen's chen Bassersuftpund zu biesem Zwede, das vom Kolben abgehende Kautschulzrohr luftdicht mit dem Behälter in Berdindung zu setzen, aus welchem Basser in einem Rohr mit einer Fallböhe von 10 — 12 Meter aussließt und hierdurch die Luft aus dem Kolben saugt.

Zum Schluß noch einige Borte über Heizung und Bentisation sämmtlicher Arbeitsräume. Erstere gesschieht mittels heißer Wasserdmpse, die von einem im Souterrain liegenden Dampstessel durch ein System eiserner Röhren nach etwa 30 einzelnen Localitäten Die Luftverdunnung im Rolben burd eine gewöhnliche

eiserner Rohren nach etwa 30 einzelnen Localitäten fich verbreiten und dieselbe in angenehmer und leicht zu regulirender Beise erwarmen. Aus derfelben Quelle wird auch ber für die Bafferbaber und Trodenschrante

wird auch der für die Wasserbäber und Trodenschränke ersorderliche Dampf gezogen und zugleich das destillirte Wasser geliefert. Im Sommer werden letztere aus einem zweiten kleinern Dampstessel gespeist. Die Bentilation wird bewirkt durch weite Jüge, welche frische, im Winter gewärmte Luft von außen herz beisühren, und ebenso weite Schornsteine, welche durch Mündungen in der Nähe des Jußbodens und der Decke des Zimmers die verdordene Luft beständig auffaugen und hinwegsühren. Insolge dessen herrscht in den Laboratoriumssalen immer eine reine gesunde Atmosphäre.

Der chemische Apparat.

(Tafel 2 unb 3.)

Unspruchslos und unscheindar, sast armlich nimmt der chemische Apparat sich aus, wenn wir ihn vergleichen mit dem physitalischen. Welchen Eindruck macht auf den Laien der Besuch eines physitalischen Cabinets! Hinter spiegelnden Glasscheiben schimmern und glänzen ihm ganze Reihen der wundersamsten Apparate entgegen; er erkennt in der seinen Ausschung der Maschinen in Messing und Stabl, in holiwert und Glas Meisterwerte der seinern Mechanit, und in der Kat berechnet sich der Merth eines solchen und in der That berechnet sich der Werth eines solchen physitalischen Inventars auf viele Tausende, denn an reich ausgestatteten Anstalten reihen sich zwei, drei und mehr Sale aneinander, mit immer neuen Instrumenten.

Bon all diesem Glanz hat der Chemiter nichts auf-zuweisen; wenn wir ihn überraschen inmitten der vollsten experimentellen Thätigleit, dann finden wir feinen Arbeitstisch bebeckt mit allerlei Gerath, bas weber burch Pracht noch burch Kostbarkeit unsere Bewunderung erregt. Und wenn er uns im Gefühl seines Reichthums vor die Spiegelscheiben seiner Praparatensammlung führt und mit Stolz auf sie hin-weift, so erbliden wir dahinter nichts als Reiben von Gläsern aller Größe, gefüllt mit Stossen aller Farben. Der Blid in die Aufstellung einer Apotheke oder eines Materialkrams ist davon nur wenig verschieden. Und bennoch verschließen die Behälter ber chemischen Sammlung die merkulteigten Stoffe und Berbindungen, mitunter von größter Seltenheit und Rostbarkeit. Es ist hier in Wirklichleit eine Musterlarte der Elementarwelt aufgestellt, aus der alles sich aufbaut und in die alles wieder zerfällt im Kreislauf des chemischen Proscesses. Aber es erfordert einen Sachverständigen, einen

Kenner, um biese Schätze zu würdigen.
Die Unterhaltungskosten eines großen Laboratoriums und die eines physitalischen Cabinets bemessen sich nach ganz verschiedenen Gesichtspunkten. Die Einzichtung für eigentlich chemische Urbeiten ist verhältnisse mäßig billig, und man reicht hier mit hunderten von Thalern weiter, als beim physitalischen Apparat mit so viel Laufenben. Allein während ber lettere, einmal angeschafft, jahrelang seine Dienste leistet — man bente

Glasrohre nach Belieben ju gerschneiben und zu biegen, fonbern auch vor ber Lampe bes Glasblafertifches biefelbe zu erweichen und aufzublasen zu allerlei finnereich erbachten Formen, beren Fig. 4, 7, 8 uns mehrere zeigen. Aber der zerbrechlichen Ratur des Glafes verfallen

versuche.

Das bescheidenste Material ist aber der Kork, und boch so wichtig. Man hat Chemister ersten Ranges in einen gelinden Enthysiasmus ausdrechen geschen beim Anblid eines ganz untadeligen, zarten, dichten, porensfreien Korkstöpsels. Denn der Kork ist zugleich Schließer und Berbindungsmittel der chemischen Apparate, und man wolle nur seine Berwendung in Tas.

2 und 3, Fig. 23 und 18 betrachten, um eine Borstellung seiner Bedeutung zu gewinnen. Zu seiner Zurichtung hat der Chemister die Korkpresse, um ihn möglichst weich und elastisch zu machen, das überaussscharfe Korkmessen zum Zurechtschneiden, den Korkstohere und die Kundseile, auch Kattenschwanz genannt, zum Dorchbohren besselben.

Aber ein gesährlicher Concurrent ist dem Kork entstanden im Kautschul, seitdem es gelungen ist, densselben durch einen Zusas von Schwesel zu "vulkanisstren", wodurch er beliedige Grade der Härte und Elasticikt und zwar bei jeder Temperatur anzunehmen vermag. In der That spielt die Rautschutröhre eine wichtige Rolle in der Geschichte und zuverlässigste Röhre mit Köhre (Tas. 2, Fig. 21) und Flassche mit Köhre kautschutren den gesen Borzug, daß sie Beweglichteit gestattet und somt die Gesar der Korens mühsam ausgestellter Apparate beträchtlich vermindert. Außerdem wird Kautschut noch verwendet in Gestalt von Stöpseln, Ballons sür Sauz- und Sprip: minbert. Außerdem wird Rautschut noch verwendet in Gestalt von Stöpfeln, Ballons für Saug- und Sprisflaschen und zu fehr prattischen klemmen ober Sperrvorrichtungen, Fig. 2, die von ihrem Erfinder den gra-zissen Namen Quetschhahn erhalten haben. Glas, Porzellan, Kort und Rautschut — das sind wirklich die Grundelemente ber demischen Experimentirs

funft, und neun Behntel aller chemischen Operationen, ber feinsten Art, die zu den hervorragendsten Ent-bedungen gesührt haben, sind mit Apparaten aus diesen einsachen Hulfsmitteln ausgesührt worden, denen in zwedmäßiger Zusammenstellung das Prädicat der Ele-ganz nicht vorenthalten werden kann. Nur beiläusig wird ein kostbareres Material in An-

pruch genommen, wie in erster Linie das Platin, weil es in den gewöhnlichen höchsten Higgeraden unsichmelzdar ist und nur von wenig Substanzen angezgriffen wird. Daher verwendet man Tiegel von Blatin, besonders bei analytischen Arbeiten zu Glühzversuchen; ferner dienen zum Verdampsen Bleche und Schalen von Platin, und zu verschiedenen Iweden Rlatindrade und Rlatindrade und Rlatindrade Platindraht und Platinichwamm.

Blatindraht und Platinschwamm.

Auch Silber wird in Gestalt von Schalen oder kleinen Kesseln gebraucht bei Arbeiten, die mit äpenden Allalien sich befassen, durch welche Platin, Glas und Borzellan angegriffen werden. In manchen Fällen leisten jedoch blanke eiserne Geräthe gleich guten Dienst. Due chilber braucht der Chemiter, wenn er mit Gasen hantirt, die in Wasser löslich sind — was beiläusig gesagt bei allen mehr oder weniger der Fall ist. In Tas. 2, Fig. 21 sind die ganze Kuse und die tleine Glode B mit Quecksilber gefullt.

Endlich, herabsteigend zu den unedeln Metallen. bat

Stoffen die Hebe ift, Die ihre Bugiebung erforbern.

1. Beijapparate.

1. geigapparate.

Die Wärme ist ein chemisches Hauptagens, in allen Abstusungen, vom gelinden Wasserbad die zur höchsten Weißglübbise. Die Alten hatten ganze Arsenale von Oesen; die allgemeine Berbreitung des Leuchtgases hat hierin eine große Bereinsachung herbeigeführt.

In Ias. 2, sig. 1 erblicken wir den sogenannten Universalosen sich innen mit einem Beschlag von Abon ausgefüttert, etwa 0,5 Meter hoch. Oben ist dei die Ihüre zur Fenerung, unten die Ihüre zur Kenerung, unten die Ihüre zur Kenerung, unten die Ihüre zur Kegulirung des Lustzutritis. Die Daumen abienen zum Ausseschleren der Rochgeschirre.

Soll dieser Osen zur Destillation benuft werden, so wird der Ring Fig. 2 ausgesetzt und in diesen die Kapelle Fig. 3 gehängt. Lettere ist ein kleiner Resselle mit halbrundem Ausschnitt am Rande, zur Aufnahme des Retortenhalses, wie aus Fig. 12 ersichtlich, die einen ganz ähnlichen, aber solstehenen Osen aus Wauerwert darstellt. In die Kapelle wird etwa ein Finger hoch Sand gebracht, die Retorte eingeset und der verbleibende Zwischenzum mit Sand ausgefüllt. Man nennt eine solche Borzrichtung ein Sandbad.

Bu Glüh: und Schmelzarbeiten in größerm Maßstand die bient der Schmelzschaft, die Kostt erscheinen, wird der Liegel mit der Schmelzschaft erscheinen Siggrad hängt von der Höhe des seitwärts mit dem Elühraum verbundenen Kamins ab. Zur Erzeugung der stärksen Weißglühhise benutt man eine unter dem Namen des Sessitren Igsen Osens latin, besonders bei analytischen Arbeiten zu Glübirsuchen; ferner dienen zum Verdampsen Bleche und chalen von Platin, und zu verschiedenen Iweden
haten von Platin, und zu verschiedenen Iweden
latindraht und Platinschwamm.

Auch Silber wird in Gestalt von Schalen ober einem Kesselsen gebraucht bei Arbeiten, die mit äpenden illalien sich befassen, durch welche Platin, Glas und vorzellan angegrissen werden. In manchen Fällen sisten jedoch blanke eiserne Geräthe gleich guten Dienst. In velchen, zwei Joll über seinem Voden, auf it Gasen hantirt, die in Wasser löslich sind — was it Gasen hantirt, die in Wasser löslich sind — was it Gasen hantirt, die in Wasser löslich sind — was it Gasen hantirt, die in Wasser löslich sind — was it Gasen hantirt, die in Wasser löslich sind — was it Gasen hantirt, die in Wasser löslich sind — was it Gasen hantirt, die in Wasser löser weniger der Fall

In Tas. 2, Fig. 21 sind die ganze Kuse und die einen Kohlen Tiegel gestellt, der die Jussellussende Masser Liegel gestellt, der die Jussellussende Masser Liegel, die in Großellmerken Tode aus unschmelzbarem Thon gesertigt werden.

Rochen, sodaß es in Gestalt blauer Dampse überbestillirt. Die hierbei verwendeten Schmelztiegel werben aus gedranntem Kalk geschnitten.

Bu Erhigungen geringen Grades und Umsangs
dient die Spirituslampe, Fig. 4. Sie ist meist
von Glas, das stets elegant bleibt und leicht den
Stand des Brennmaterials erkennen läßt. Ein Baumwolldocht saugt den Weingeist auf, dessen Verdunstung
nach gemachtem Gedrauch durch ein ausgesetzts Hatchen verhindert wird. Eine Spirituslampe von starker
Heizkraft, die insbesondere zu den Glübversuchen bei
Analysen vorzügliche Dienste leistet, ist die Berzelius's che Lampe mit doppeltem Lustzug, Tas. 2, Fig. 5
und Tas. 3, Fig. 13, 15, 16. Sie besteht nach dem Urgand'schen Princip aus einem Rundbrenner und wird aus
einem Weingeistbehälter gespeist, der au niveau mit einem Beingeistbehalter gespeift, ber au niveau mit ber Lampe communicirt oder, mas gewöhnlicher ift, sie in Gestalt eines Ringes umgibt. Dieselbe ist jedoch seit ber allgemeinen Berbreitung bes Gases mehr und mehr außer Bebrauch getommen, insbefonbere feit Bunsen ben nach ihm benannten Gasbrenner, Las. 2, zig. 9, construirt hat, durch welchen der Gasslamme der Rauch benommen und eine außerordentliche Heizkraft verliehen worden ist. Dies beruht darauf, daß dem Leuchtgas Luft beigemengt wird, bevor es zum Berbrennen gelangt. Bu diesem Zwed tritt durch seitliche Oessungen in den Fuß des Brenners, Fig. 6, Luft ein, mischt sich in dem aufgeschraubten Brandrohr, zig. 7, mit dem Gas, und wird dann angezündet. Die Berbrennung geschieht hierdurch so vollständig, daß eine fast sarblose Flamme entsteht, die daher auch zur Spectralanalyse verwendet wird. Sie ist zugleich in heiß, daß ohne Gesahr Glasgesäße derselben nicht ausgeseicht werden können. Es genügt jedoch, dem Glas ein Drahtnet als Unterlage zu geben, um die hitse geeignet zu mäßigen. Schiebt man in das Brandrohr der Bunsenscher geschlossen und man Bunfen ben nach ihm benannten Basbrenner, Taf. 2, Fig. 8, so werben bie Luftloder geschloffen und man erhalt an ber spaltformigen Deffnung eine schmale, leuchtende und rußende Flamme, welche zu Reductions-versuchen am Löthrohr geeignet ift.

2. Erockenapparate.

Heizapparate besonberer Art sind bie Trodensapparate. Sie bienen hauptsächlich, um Stoffe, die ber quantitativen Analyse unterworfen werben sollen, bei einer bestimmten Temperatur von allem bytrostopifden Baffer zu befreien, mitunter auch, um felbst che-mifch gebundenes Kryftallmaffer zu entfernen. Gine fehr misch gebundenes Arnstallwasser zu entsernen. Eine sehr einsache Borrichtung der Art zeigt Fig. 14 auf Tas. 2, ein Kasten von Kupferblech mit doppelter Wandung, der durch de mit Del gefüllt und auf einen herd oder Osen, oder über ein Feuer gestellt wird. Ein bei a eingesetzer Thermoneter zeigt die Temperatur an. In den innern Hohlraum o bringt man die zu trodnende Eubstanz und schließt das mit den Abzugslöchern gund h verschene Thürchen. Ganz ähnlicher Art ist die Arodenbücher, Fig. 16, in welche man das Schälchen mit der Substanz einstellt und den Deckel mit dem Ahermometer aussetzt. Man kann dann die Büchse einer beliebigen Wärmequelle aussetzen. Durch die Dessinung B entweicht die Feuchtigkeit.

Es gelingt, in demfelden die schwerst schwelzbaren Metalle, wie Mangan, Chrom, Kobalt und Nidel zu schwelzen. Der Seiström'sche Osen wird jedoch überströssen und erset durch die Wirtung der Flamme, welche entsteht, wenn in gewöhnliches Leuchtgas ein Strom von Sauerstoss eingeblasen wird. Dieselbe Anderen beit Alaien mit Leichtigkeit und bringt Silber zum Kochen, sodaß es in Gestalt blauer Dämpse übers den aus gebranntem Kalk geschnitten.

Bu Erhigungen geringen Grades und Umsangs dient die Spirituslampe, Fig. 4. Sie ist werden, worauf man das Ganze mit einer Gasglockt von best Brennmaterials erkennen läßt. Ein Baums das verdunstende Wassers auß verdunstende Wassers best das verdunstende Wassers das verdunstende verdunstende verdund verdund verdunstende verdunst bas verbunftenbe Baffer auf.

Bon mehr zusammengesetter Art ist der Apparat Fig. 18, dessen man sich zum Austrocknen der Stosse bedient, die der organischen Analyse unterworsen wer-den sollen. Der eigentliche, aus Glas bestehende Trodenbehalter o feht nach links mit einem Rolben a, ber Comefelfaure enthalt, nach rechts mit einem Waffergefaß d von ziemlichem Umfang in Berbindung. Gr wird erhigt, indem man ihn in das unten abge-bildete Keffelchen einsett, das Wasser enthält und das man sich über einer Lampe stehend zu benten hat. Sein Deckel hat beiderseits passende Ausschnitte für Sein Dedel hat beiberseits passende Ausschnitte für die nach oben gehenden Schenkel der Arodenröhre c. Sobald man durch den Hahn e Wasser ausstießen läßt, entsteht eine Luftbewegung durch den ganzen Apparat, indem durch das Rohr de Luft eintritt, die durch die Schwefelsäure gehend ihre zeuchtigkeit abgibt und über die in c befindliche Substanz hinstreicht und dieselbe austrocknet. Bon Zeit zu Zeit löst man den Arodensapparat c bei g und f aus und wiegt ihn. Läßt dersfelbe keine weitere Abnahme an Gewicht erkennen, so ist die darin entbaltene Substanz vollkommen trocken ist die darin enthaltene Substanz vollkommen troden.

3. Bulfsapparate.

Roch begegnen wir im Laboratorium Hilfsapparaten verschiedener Art. Ein solcher ist Tas. 2, Fig. 10 abgedildet und kann mit seinen verschiedenen Armen ein Universalträger genannt werden. Der Juß a a dieses theils aus Holz, theils aus Eisen gesertigten Gestells ist gewöhnlich mit einer Porzellanplatte A bedeckt, die steits reinlich gehalten werden kann. Der Ring des untersten Armes d dien zum Aussehen von Abdampsschalen über eine Spirituslampe, oder eines Trichters deim Kiltriren; zwischen die Jaden des solzgenden e wird ein Tiegel dei Glühversuchen eingehängt; zum Aussehen kleiner Schalen, Retorten, Köldichen dienen Dreisüße von verschiedener Größe, die bei deingeklemmt werden. Die oberste Borrichtung endlich ist ein sogenannter Retorten halter. In seine mit Korl gesütterten Arme nn, welche durch die Schrauben i und 1 geschlossen und geössnet werden können, wird je nach Bedarf der Hals einer Retorte ober einer Glasstöhre u. s. w. eingeklemmt. Durch die Schraube f kann der Halter sowol in jeder Höhe als auch in horizontaler Richtung nach Bedürsniß sestzgestellt werden; derselbe ist serner um seine Achse hie Gestraube gestellt werden; derselbe ist serner um seine Achse hie Roch begegnen wir im Laboratorium Gulfsappagestellt werben; berselbe ist ferner um seine Achse h, zu ber bie Schraube g gehört, drehbar, und diese breische Beweglickeit macht es möglich, diese dienstebare hand in jeder beliebigen Lage festzustellen und zu verwenden. In der Praxis findet man jedoch diese vier verschiedenen Borrrichtungen auf mehrere Gestelle vertheilt.

Schalchen mit der Substanz einstellt und den Dedel mit dem Thermometer aufsett. Man kann dann die Buchse einer beliebigen Warmequelle aussehen. Durch die Deffnung B entweicht die Feuchtigkeit.

Das ganz einsache Wasserbad besteht aus einer Körpertheilchen. Es geschieht dies, indem man dieselbe

auf ein sogenanntes Filter gießt, ein konisch gesaltetes Fließpapier, das in einen Glastrichter paßt und aus dessen Spiee die durchgeseihte, oder wie man sagt filtrirte Flüssigseit vollkommen klar abtropst. Auf dem Filter verbleiben die seisen Kheile, entweder als werthloser Rücktand, oder dieselben bilden die Hauptsache, wie z. B. in chemischen Analysen, wenn Stosse als Niederschäge ausgeschieden worden sind und alsbann gesammelt und genau gewogen werden sollen. In diesem Falle muß der auf dem Filter besindliche Rücktand vor dem Trocknen sorgfältig ausgewaschen werden. Dies geschieht durch österes Ausgießen von reinem Wasser, und hierzu sindet meist die Sprikzslache Verwendung. Dieselbe hat entweder wie Fig. 25 die Einrichtung des aus der Rhysit bekannten Herondalls und besteht aus einer kleinen, mit Wasser halb gefüllten Flasche, in welche eine Glasköhre einz gepast ist, durch die in angegebener Haltung start Lust auf ein fogenanntes Filter gieft, ein tonisch gefal- welche burch bie verschiedenen Gigenschaften ber Rorper halb gefüllten Flasche, in welche eine Glastohre eingepaft ist, durch die in angegebener Haltung start Luft eingeblasen wird. Sobald dies aufhört, treibt die innerhalb verdichtete Luft einen frastigen Wasserstrahl aus dem Spristrohr. Bequemer ist jedoch die in Fig. 24 abgebildete Sprisssache, deren Spristöhre unter Wasser die fast zum Boden reicht, während die Luft durch ein zweites lurzes Mundstüd, eingeblasen wird und den Wasserstrahl heraustreibt. Damit man ersforderlichensalls auch siedendes Wasser verwenden kann, ist eine aus Drabt gesertigte Kandbabe angebracht. ift eine aus Draht gefertigte Banbhabe angebracht.

4. Defillirapparate.

Bon ben Destillirapparaten, diesem Hauptschmud und Bunderwerk der alten Laboratorien, ist in den modernen nur weniges zu sehen. Alle Arbeiten, die massenhafte Destillationen erfordern, werden der betreffenden Industrie überlassen, wie dies später gezeigt wird. Die einfachste Destillirvorrichtung besteht aus der Retorte, die in der bereits beschrichenen Sandaus der Actorte, die in der bereits beschriebenen Sand-kapelle, Taf. 2, Fig. 12, sist und ihren Hals in den des vorliegenden Kolbens einführt, der bestimmt ist, das Product der Destillation, Destillat genannt, auszu-nehmen. Ein solcher Apparat ist jedoch nur verwend-bar dei Flüssigkeiten, die, wie z. B. Salpetersäure oder Schweselsäure, eine geringe Flüchtigkeit besitzen, sodab es zur Berdicktung ihrer Dämpse genügt, den Kolben in eine Schüssel mit ätter arneuertem Maller Rolben in eine Schuffel mit ofter erneuertem Waffer

ober Schnee zu legen. Sandelt est flüchtige Flussigesteiten, wozu wir Weingeist und Aether rechnen, der Destillation zu unterwersen, so bedient man sich des Liebig's schen Destillirapparats, Fig. 23. Die Retorte b sist auf einem Osen, mit auswärts gerichtetem halse, aus welchem baher nur Damps durch ein Verbindungsftud i in eine ziemlich lange und weite Glasrohre au entweichen tann. Dieselbe bient als Eondensator, b. h. zur Berdichtung des Dampfes zu Flussiglieit, und ist zu biesem Zweck vermittels zweier Korte in

welche durch die verschiedenen Gigenschaften der Körper hervorgerusen werden, deren Menge einer genauen Ermittelung unterworsen werden soll.
Da sehen wir zuerst auf Tas. 2, Fig. 19 einen Apparat zur Bestimmung von Koblensäure, ein Meisterstück der Glasdläserkunst. Beispielsweise soll aufs genaueste ermittelt werden, wie viel Kohlensäure in einer abgewogenen Menge von doppeltkohlensaurem Natron enthalten ist. Man bringt dieses in den kleinen Kolden A und sügt etwas Masser binzu, worin es sich ausself. Der mit verdünnter Salpetersäure gestüllte Einsac C past luftdicht in die Dessnung a des Koldens; nachdem er in dieselbe eingesägt worden ist, Kolbens; nachdem er in diefelbe eingefügt worden ift, füllt man den Schenkel B zur Hälfte mit Schwefelssäure und verschließt die Röhre b oben mit etwas Wachs. Die ganze Vorrichtung wird nunmehr gewogen, worauf man die Röhre b den Kork i ein wenig in die Bohe brebt, fodaß bie Spipe bes Ginfabes wenig in die Höhe dreht, sodaß die Spise des Einsases bei e geöffnet wird und Salpeterfäure in den Kolben fließt. Hierdurch wird das tohlensaure Natron zerzsest; die Koblensaure wird frei und nimmt, der gestrümmten Röhre li folgend, den Weg durch die in B befindliche Schwefolsäure, die ihr alle Feuchtigleit entzieht, und entweicht endlich aus d. Durch Kochen des Kolbeninhalts sowie durch Saugen dei d, nachdem man das Wachs von der Mündung der Röhre b hinzwegenommen dat, wird alle Kohlensäure aus dem weggenommen hat, wird alle Roblensaure aus dem Upparat entfernt, der nunmehr wieder gewogen wird. Die Abnahme seines Gewichts entspricht dem Gewicht entwichenen Roblenfaure.

Eine der schwierigften Aufgaben ift unter Umftan:

ben die genaue quantitative Bestimmung der Salspeterfäure. Wir versuchen eine für diesen Zwar verwickelte Methode zu beschreiben, die sich aber unter anderm dei der Untersuchung des Salpeterzgehalts im Labad bewährt hat. Dieselbe beruht auf gehalts im Labad bewährt hat. Dieselbe beruht auf bem Princip, daß Salpetersaure beim Erhigen mit Eisenchlorür in Stidoxydgas verwandelt und daß letzteres, mit Sauerstoff zusammengebracht, wieder in Salpetersaure zurückgeführt wird. Zur Ausführung der Operation bringt man das gelöste salpetersaure Salz in den Ballon A, Fig. 21, der durch ein Kautschultrohr mit einer Glassöhre de, dier punktirt, verstunden ist an deren Erne midder eine Kautschultrahre bunden ist, an deren Ende wieder eine Kautschuftedhre ce besesstigt ist. Nachdem durch Kochen des Inhalts von A alle Lust ausgetrieben ist, taucht man e in eine Lösung von Cisenchlorür in Salzsäure, worauf diese in den Ballon steigt. Man verschließt das Rautschutrobr c mit einer Alemme von Gifenbraht und führt es in ber mit Quedfilber gefüllten Wanne unter bie kleine, ebenfalls mit Quedsilber gefüllte Glassglode B. Man sest jest die Lampe wieder unter A und bewirkt hierdurch die Zersetung der Salpetersaure in Stidorydgas, nach deren Bollendung die Klemme am Ende der Kautschukröhre c geöffnet und das Stidsambags in die Glade R geleitet mird. Ein menig und ist zu diesem Zwed vermittels zweier Korke in ein weiteres Blechrohr eingesügt, in welches aus einem Behälter durch ein Zuleitungsrohr e beständig taltes Balfer einsließt, während das warm gewordene durch fabrstließt. Das Destillat gelangt durch den Schnabel b' in das zur Aufnahme dienende kleine Kölbchen. Dieser auszezeichnete Apparat gestätet bei jeder Temperatur die Destillation selbst der stücktigsten Stosse ohne jeden Berlust.

Bir verlassen nunmehr das Gebiet der allgemein verwendbaren chemischen Apparate, um unsere Betracktungen einigen andern zuzuwenden, die in ganz der sondern Fällen der chemischen Analyse Anwendung sinden und die gewählt worden sind, um einen Einstellen, Wasser ausgestrieben wird, worden mach C hinübertritt, sodald die Kautschrift wird. In Berührung mit Sauerstoss wird, wasser geöffnet wird. In Berührung mit Sauerstoss wird, wasser geöffnet wird. In Berührung mit Sauerstoss wird, wasser geöffnet wird. In Berührung mit Sauerstoss wird werden sind in die mancherlei Combinationen zu gestatten, Menge man aus bem Berbrauch einer ganz verbunns wieder. ten Ratronlauge von bekanntem Gehalt findet, die zur von Gattigung erforberlich ift.

ten Natronlauge von bekanntem Gehalt findet, die zur Sättigung erforderlich ist.

Sine analptische Methode ganz besonderer Art ist die Maßanalbse oder Titrirmethode. Sie besweckt hauptsächlich, auf eine leichte und rasche Weise den Gehalt einer Flüssgleit an der in ihr gelösten Substanz zu ermitteln, insdesondere in der chemischen Technit, wo Fälle derart häusig vorkommen. Als Beispiel sühren wir eine Seisensiederei an, wo täglich die Frage nach dem Natron: oder Kaligehalt einer Lauge sich einstellt, oder eine Münze, wo es sich ebenfosst dem seinsellt, den Silbergehalt des einz und ausgehenden Silbers genau zu bestimmen. Wählen wir den Lettern Fall als Beispiel zur Beschreibung der Methode. Alles im Vertehr besindliche Silber ist eine Legirung von Kupser und Silber; der Gehalt an letterm bestimmt seinen Werth. Eine genau abgewogene Prode des zu untersuchenden Silbers wird in reiner Salpetersaures Silberoryd und salpetersaures Kupseroryd, welch letteres ihr eine blaue Färdung ertheilt. Wird zu dieser Flüssigeit eine Ausschung ertheilt. Wird zu dieser Flüssigseit eine Ausschung ertheilt. Wird zu dieser Flüssigseit eine Ausschung von Chlornatrium (Kochsalz) gedracht, so entsteht eine unschilche Rerbindung von Chlor mit Silber, Chlorssilber genannt, welche sich außerordentlich rasch in Gestalt von weißen Floden abscheidet, wenn die Flüssigseit start geschüttelt wird. Kährt man mit dem Zusak den Elstera ben delbornatrium fort, so gelingt es bald, alles Sil-Bestalt von weißen Floden abjoetoet, wenn die Flussigkeit stark geschüttelt wird. Fährt man mit dem Zusass von Chlornatrium sort, so gelingt es bald, alles Silber auszuscheiden, während sammtliches Auhser gelöst bleibt. Man sieht ein, daß hierzu um so mehr Chlornatriumlösung verbraucht wird, je mehr Silber vorhanden war. Aus dem Geset der chemischen Berbindungsverhöllnisse hat man berechnet, daß eine Lösung von 0,5416 Gramm Chlornatrium in 100 Rubifcenti-meter Wasser genau 1 Gramm Silber niederschlägt. Man nennt diesen Gehalt der Salzschung ihren Titer. Berbraucht man beispielsweise von dieser titrirten Flüssiglieit zum Ausfällen des Silbers aus obiger Probe 85 Kubikcentimeter, so enthielt dieselbe 0,85 Gramm Silber, was dem Silbergchalt eines süddeutzschen Sechsers entspricht.

Da es leicht ist, eine solche titrirte Kochsalzlösung in Menge vorräthig zu halten, so bedars es, um nach dieser Methode eine Silbergehaltsbestimmung vorzunehmen, nur der einzigen Abwägung der genommenen Probe. Wollte man dagegen das ausgeschiedene Chlorsilber wägen und daraus den Silbergehalt ersahren, so müßte dasselbe vorder auf einem Filter gestammelt, auf das sorgsältigste ausgewaschen und gestrochnet werden, Operationen, die nicht nur sehr zeitzraubend sind, sondern auch die Möglichkeit dabei vorstommender Fehler vermehren.

Auf Tas. 3 begegnen wir nun den einsachen Apparaten, die bei der Maßanalyse verwendet werden und welche bezwecken, die titrirte Flüssissteit höchst genau, in beliebig kleinen Portionen, selbst Tropfen sur Tropfen, der Probe zugeben zu können. Sig. 1 ist eine Pipette von 10 Kubikentimeter Inhalt; sie wird durch Eintauchen in die titrirte Flüssisseit gesfüllt, hieraus ihre obere Dessung mit dem Zeigesinger verscholossen, durch dessen Lessung mit dem Zeigesinger Da es leicht ift, eine solche titrirte Rochfalzlöfung

Durch biefe Borrichtung ift bie Burette

wieder. Durch diese Borrichtung ist die Barette von Gap: Luffac, Fig. 3, fast gänzlich verdrängt worzden; sie heißt auch Tropfglas, weil beim Reigen derselben die darin enthaltene Flüssigleit nur tropsenweise ausstießt. Wie die Abbildungen andeuten, sind diese Röhren auf das sorgsältigste graduirt oder einsgetheilt in Rubikentimeter und Zehntel derselben, sodaß selbst sehr kleine Mengen der verdrauchten Flüssigkeit abgelesen und z. B. dei Silberproben ein Milligramm genau bestimmt und 1/2 Milligramm noch leicht abgeschätzt werden kann.

Epochemachend sir die Entwickelung der organischen Chemie war die Ausdibldung der organischen Chemie war die Ausdibldung der organischen Chemie bestehen in der Regel aus zwei die der Anaslyse durch Liebig in den zwanziger Jahren diedes Jahrhunderts. Die Berbindungen der unorganischen Chemie bestehen in der Regel aus zwei die der, seltener aus vier die sechs Elementen. Mahrend jedoch an denselben sämmtliche 63 Elemente sich betheiligen und hierdurch ihre verschiedenen Eigenschaften leicht erstarlich erschienen, sind die zahlreichen organischen Stosse meist nur aus dreierlei Elementen zusammengesseht, nämlich aus Kohlenstoff, Massertiers hestandtheil Sticktoff, In der That bilden die drei erstgenannten Elemente den Zuder, den Weinzeit, die Citronensaure, das Stearin — Körper von den widersprechendsten Sigenschaften. Diese Berichieden Duantität ihrer Elemente bestehen. Die Bestimmung dieser Gewichtsmengen bot jedoch große Schwierigkeit. Man kann nicht z. B. eine gewogene Menge von Zuder in Wassengen bot jedoch große Schwierigkeit. Man kann nicht z. B. eine gewogene Menge von Zuder in Wassengen bot jedoch große Schwierigkeit. Man kann nicht z. B. eine gewogene Menge von Zuder in Wassengen bot jedoch große Schwierigkeit. Man kann nicht z. B. eine gewogene Menge von Zuder in Wassengen bot jedoch große Schwierigkeit. Man kann nicht z. B. eine gewogene Menge von Zuder in Basse den organischen Berbindungen keins ihrer Elemente direct und für sich trennen. Die Analose muste daher einen an nahme bes Stidstoss lätt sich aus ben organischen Berbindungen keins ihrer Elemente direct und für sich trennen. Die Analyse mußte daher einen andern Weg aussuch, und dieser war dadurch vorgezeichnet, daß diese Stosse sämmtlich und vollständig verdrennbar sind und in diesem Falle Kohlensaure und Wasser liefern. Die Ausgabe war, diese Producte getrennt auszusammeln, und dieselbe ist durch die Methode, welche wir mit Hülfe der Abbildungen auf Ass. 3 beschreiben wollen, vollständig gelöst.

Alls Beispiel nehmen wir an, daß ermittelt werden soll: aus wie viel Gewichtstheilen Kohlenstoss, Wasserstoff und Sauerstoss eine abgewogene Menge reinsten Buders besteht. Hierzu sind 0,5 Gramm desselben genügend. Es ist unmöglich, diesen Zuder in freier Luft oder in Sauerstoss vollständig zu verdrennen und die entstandenen Broducte aufzusammeln. Wenn man aber den Zuder sein zerreibt und mit recht viel Kupsersoyd vermischt in einer langen Glaszöhre AA, Fig. 6,

kommender Fehler vermehren.

Auf Tas. 3 begegnen wir nun den einsachen Apparaten, die dei der Mahanalyse verwendet werden und welche bezweden, die titrirte Flüssseit höchtigenau, in beliebig kleinen Bortionen, selbst Tropsen sur Tropsen, der Prode zugeben zu können. Fig. 1 eist eine Pipette von 10 Kubitcentimeter Inhalt; sie wird durch Eintauchen in die titrirte Flüssseit geseinger werschlossen, durch dessen des Aussließen des Inhalts regulirt. Am bequemsten sind die Fig. 2 abgedildeten, mit Sperre hahn verschenen Titrirtöhren nach Mohr. Am uns bequemsten sind die sie dein durch eine Klemme von Entischen Dessen Roblensdure vas hindurchstreichenden Kalischen Wessen Erbernung, und die Flüssseit sie serven und kkohlensdure, welche aus dem offenen vordern Ende der sogenannten Berbrennungsröhre ab, der A, Fig. 1 werden und Kohlensdure, welche aus dem offenen vordern Ende der sogenannten Berbrennungsröhre at. In diese die die gewogene Ehlorcals wird wird eine Kleiner Stücken. An Fig. 1 werden und Kohlensdure, welche aus dem offenen vordern Ende der Gig. 7) lustdicht angefust; sie ist gestüllt mit kleinen Stüden von Chlorcalcium, einem Körper, der jede Spur des hindurchstreichen Wessen Erbennungsseite des Drucks sautschult. Am begenen ter Stücken. An Fig. 6, der Glübtige aussleht, so gibt das Kupferer vorderen Gauerstoff ab, der Bucker welche aus dem offenen vordern Ender von Ehlbrichten Vollständig zu entweichen. An die en Stücken. An Fig. 6, der Glübtige aussleht, so gibt das Kupferer vorderen Glübtige umschen. Fig. 1 umröhre (Fig. 7) lustdicht ausgewen Ehlorcals werden. An die Erbenen vorderen Ender von Ehlbrichten vorderen und Kohlensdure, welche aus dem Frenrun vorderen Entweiden. An die Glübt im wie Glübtige ist im recht viel Kupfere der Glübtige in einer Glübtige im Kleinen Stücken. An die Glübtige in wirder eine Stücken. An die Glübtige in der Glübtige in der Glübtige aussleht. An die Glübtige in entweichen. An die Glübtige ist der Glübtige aussleht. An die Glübtige in der Glübtige aussleht. An die Glübtige is

sammtliche im Apparat noch vorhandene Kohlensaure mensehung des Platinsalmials weiß, daß auf je 99 sowie den Wasserdung verdrängen tann. Die Appas Gewichtstheile Platin 14 Gewichtstheile Stidstoff tomrate werden nunmehr abgenommen und gewogen; aus ihrer Gewichtszunahme ersahren wir die Mengen des glatins leicht berechnen, wie Stidstoff ursprüngs aus dem Zuder entstandenen Wassers und der Kohlens lich verschaft analysischen Berdindung gewesen lich werden verschieden Berdindung gewesen lich werden der Angleichen Berdindung gewesen lich werden der Angleiche Berdindung gewesen gegen der Angleiche Berdindung gewesen lich werden der Angleiche Berdindung gewesen lich werden der Angleiche Berdindung gewesen lich werden der Angleiche Berdindung gewesen gestellt der Angleiche Berdindung gewesen rate werden nunmehr abgenommen und gewogen; aus ihrer Gewichtszunahme ersahren wir die Mengen des aus dem Zuder entstandenen Wassers und der Kohlenssäure, und da die Zusammensehung dieser Berdinzbungen bekannt ist (100 Wasser = 12 Wasserstoff + 88 Sauerstoff; 100 Kohlensäure = 27 Kohlenstoff + 73 Sauerstoff), so lätzt sich leicht berechnen, wie viel Kohlenstoff und Wasserstoff der Zuder enthält. Zieht man die Summe der Gewichte dieser beiden Elemente ab von dem Gewicht des zur Angluse verwendeten ab von bem Gewicht bes zur Analyse verwenbeten Buders (0,5 Gramm), so ergibt sich bas Gewicht bes in bemselben enthaltenen britten Elements, bes Sauersstoffs. Auf diese Weise ist ermittelt worden, daß der Buder befteht aus

42 Procenten Roblenftoff 6,5 Wafferstoff Sauerstoff 51,5

51,5 » Sauerstoff
100,0 Gewichtstheile Juder.
Wir sehen in Fig. 5 die Ausstellung des Apparats für die organische Analyse, bessen man sich bedient, wenn die Berbrennungäröhre a durch Holztollen erzhipt wird; dieselbe liegt alsdann in einem rostartigen Ofen und wird mit glübenden Kohlen umgeben. In neuerer Zeit geschieht die Berbrennung meist vermittels der Gasslamme, Fig. G. Eine Reihe von Brenznern besindet sich unter der Verbrennungsröhre, sodas mit Anzündung der vordern begonnen und allmählich nach der Spige zu sortgeschritten werden kann.
Wenn eine organische Berbindung außer den

Benn eine organische Berbindung außer ben obengenannten drei Clementen noch Stidftoff enthalt, was 3. B. bei ben bekannten wichtigen Arzneistoffen, bei bem Chinin und Morphin, ber Fall ist, so ge-schieht die Berbrennung berselben ber Hauptsache nach, wie oben beschrieben worden ift; nur wird ein lange: res Berbrennungerohr genommen und in beffen por-bern Theil eine Spirale von blantem Rupferdraht gelegt. In diesem Falle entweicht der Stidftoff, wahrend Baffer und Roblenfaure aufgenommen und gewogen werben.

wogen werben.

Bur Bestimmung bes Stickstoss wird eine andere Bortion desselben Stosses verwendet und dabei Gesbrauch gemacht von der Ersahrung, daß aller Stickstosses gemacht von der Ersahrung, daß aller Stickstosses ammonial (= 3 Wasserstoss + 14 Stickstoss), übergeführt wird, wenn man dieselbe mit äpensem Kalt, Kali oder Natron der Glübhitze aussetz. Man wiegt daher eine kleine Menge des stickstosses und kennele Konn Acktolit und Nepantron und füllt damit einem Gemenge von Acktolit und Nepantron und füllt damit eine Retze tigen Rorpers ab, vermischt ihn mit einem Gemenge von Aehlalt und Aehnatron und füllt damit eine Ber-nium (sogenanntem Salmiat). Nach Bollendung der Operation wird der Augelapparat abgenommen, sein Inhalt in eine gewogene Borzellanschale entleert und vorsichtig so lange eine Ausschlaft und ist eine hinzugestat, als noch ein hellgelder Riederschlag entsetet. Letzterer heißt Platinsal und ist eine Berdindung von Chlorammonium mit Schorplatin von Chlorammonium mit Schorplatin der 14 Sticksoff + 4 Wasserschlaft und ist eine Berdindung von Chlorammonium mit Chlorplatin der 14 Sticksoff + 4 Wasserschlaft und der Poppellanschlaft und der Riederschlaft werden und zersetzt suerst verdampst das vorhandene Wasserschlaft werden und zersetzt sich endlich der Riederschlaft wird troden und zersetzt sich endlich der Poppellanschaft zurücksleibt, dessen der Schonung der Schonung der Schneiben werden sich ausserschlaften sie eine Carneolplatte aussetzt eine Ganeneben sich eine Ganeneben werden sich ausserschlaften sie Schonung der Schneiben werden dies Berzeicht man durch abermalige Wägung derselben er Schonung der Schneiben werden dieselben bei Berzeicht. Da man aus der oben angegebenen Zusam:

ich in der anathitren degantigen Verbindung geweien ist. Man berechnet nunmehr aus den beiden ausgefübrten Analysen den Gehalt an Kohlenstoff, Wasserstoff und Stickstoff auf Procente, und das, was an 100 fehlt, ist gleich dem Gewicht des Sauerstoffgebalts der Verbindung. Als Ergebniß dieser analytischen Arbeiten wissen wir, daß das Chinin solgende Zu-Arbeiten wiffen 1000, fammensetzung hat:
74,4 Procente Kohlenstoss
Wasserstoss

7,3 8,6 Sauerftoff Stidstoff 9,7

Den Schluß unserer Besprechung analytischer Apparate und Methoden bildet die Betrachtung ber wichparate und Methoben bildet die Betrachtung der wichtigsten aller: der Wage und der Wägung. Indem wir hierbei auf Tas. 2, Fig. 20, hinweisen, besinden wir uns einem ebenso eleganten als brillanten Instrument gegenüber. Bon seiner Wage spricht der Chemiser nur mit einer gewissen salbungsvollen Verehrung; er weist ihr ein besonderes, lediglich ihr gewichtes Wagzimmer an, und es ist der Ausdruck der höchsten Gunst, die der chemische Prosesson gewähren kann, wenn er einem seiner Abepten gestattet, der Wage zu nahen, der er sich selbst bedient.
Berschiedene Ursachen machen es nothwendig, bei der quantitativen Analyse nur mit geringen Mengen der zu untersuchenden Berbindungen zu operiren. Häusig

ber quantitativen Analyse nur mit geringen Mengen ber zu untersuchenden Berbindungen zu operiren. Häusig ist deren mühsame Gewinnung, ihre Seltenheit und Kostbarteit Grund genug, um damit sparsam zu versahren. Allein auch bei Stossen gewöhnlicher Art lassen sie demischen Operationen, wie Auswaschen, Trodnen, Glüben, Schmelzen, Berbrennen u. s. w., bei geringer Menge leichter und volltommener bewertstelligen, als wenn dieselbe nur unerheblich mehr beträgt. Das genaue Abwägen kleiner Gewichtsmengen ersordert aber Wagen von böchster Empsindlichteit und Zuverlässigseit, und die Anstrengungen der Mechaniser sind darauf gerichtet, diesen wichtigen Instrumenten den höchsten Erad der Bolltommenheit zu versleiben. Man verlangt in der That, daß ein solches

menten den höchsten Grad der Bolltommenheit zu verleihen. Man verlangt in der That, daß ein solches
bei einer Belastung von 500 Grammen (= 0,6 Kilo)
noch einen deutlichen Ausschlag gibt dei Auslegung
von ein viertel Milligramm, d. i. 1/4000000 Kilo!
Die Mechanit belebrt uns, daß eine Wage um so
empsindlicher ist, je länger die Arme des Wagebaltens
sind, je leichter derselbe ist und je näher sein Schwerpuntt unter dem Aushängepuntt liegt. In der Praxis
sind bierin iedoch gewisse Grenzen gehoten: werden

punkt unter dem Ausbangepunkt liegt. In der Prazisfind hierin jedoch gewisse Grenzen geboten; werden z. B. die Arme sehr verlängert, so müssen sie entssprechend verstärkt werden, damit sie sich nicht biegen. Unsere Abdildung zeigt eine aus dem Atelier des Mechanikers Bornhardt in Braunschweig hervorgezgangene prämitrte Wage von erwähnter Leistungsfähigkeit, zum Preise von 100 Ablrn. In einem Maxmorplatte. Auf derselben erhebt sich eine Maxmorplatte. Auf derselben erhebt sich ein hohler Messingsplinder, in welchem die Tragsäule des Wagsbaltens auf und abgeschoben werden kann. durch

schiebung ber Tragsaule durch eine gabelformige Borrichtung von ihren Unterlagen abgehoben und nur bei
jedesmaligem Gebrauch der Wage auf dieselben herabgelaffen. Zwei weitere Vorrichtungen beiderseitst tragen mit dazu bei, daß die drei Schneiden sie Schneiden geltenben Stoffe wirklich
gen mit dazu bei, daß die drei Schneiden sie Schneiden geltenben Stoffe wirklicht gerbirt bagung verspricht. sedesmaligem Georauch ver wage aus verseuen getaugelassen. Zwei weitere Borrichtungen beiderseitst trasgen mit dazu bei, daß die drei Schneiden stets in gleicher Lage sich aussehen. Der Wagdalten ist eins getheilt, und es tann ein ausgesetzes Centigrammsbalden vermittels eines rechts durch die Glaswand

batchen vermittels eines rechts durch die Glasmand gehenden Stades verschoben werden.
Die mit der Wage vorzunehmenden Gewichtsbestimmungen geschehen immer durch die Methode der boppelten Wägung. Der zu wiegende Gegenstand, z. B. ein Kaliapparat, wird auf eine der Wagschalen gelegt oder an einem Hätchen aufgehängt, und auf der andern Wagschale Gewicht dis zur Herstellung des Gleichzewichts aufgelegt; der Apparat wird alsdan hinweggenommen und statt bessen die leere Schale hindeggenommen und statt besten auf die teere Schale Gewicht gelegt, dis wieder Gleichgewicht stattsindet. Sobald man letzterm nahe gekommen ist, wird die Glasthür der Wage geschlossen, um jede Störung durch Wärme und Luftzug entsernt zu halten und die letzte Ausgleichung durch Verschiedung des Centigramms batchens auf dem Wagbalken von außen bewertstelligt.

Die Elemente bestere Bertegung verspricht.
Die Elemente bestere eine sehr ungleiche Bedeutung schon beshalb, weil viele berfelben, wenigstens in dem und zugänglichen Bereich der Erde, sehr selten vorkommen. Einige dagegen, wie Sauerstoff, Aluminium, Silicium und Calcium, sind in solcher Masse vorhanden, daß sie zufammen brei Biertel ber befannten Erbrinde ausmachen.

sammen dei Viertel der bekannten Erdrinde ausmachen. Man theilt die Elemente ein in Metallo'de oder Richtmetalle und in Metalle; lettere unterscheiden sich wieder in leichte und in schwerere Metalle. Aus der Vereinigung von zwei oder mehr Elementen entstehen die chemischen Verdindungen; es gibt nur wenige Verbindungen, welche mehr als vier Elemente enthalten. Das wichtigste Grundgeset der ganzen Chemie beruht auf der durch die Analyse gewonnenen Ersahrung und lautet: die Elemente versbinden sich untereinander in bestimmten, uns veränderlichen Gewichtsverhältnissen. Die Zahl, welche für jedes Element diese Gewichts-

Die Babl, welche für jebes Glement biefes Bewichts: Die Clemente und ihre Verbindungen.

Clemente, Urstoffe, Grundstoffe oder eine fache Körper nennt man bas Atomgewicht des Elements. Jedes Element hat als bequeme Abstaten From eines Namens ein chemisches Zeichen ers halten, bestehend aus dem Ansangsbuchstaben seines in verschiedene Stoffe zerlegen noch aus solchen zussammensehn lassen. Man kennt deren G3, und da erst in den letzen Jahren einige Elemente entdett worden sind, so liegt die Möglichkeit nahe, daß ihre

I. Metallöide.			II. Metalle.					
	Bei- den	Mtom. Ge. wichte	Leichte:	Bei- chen	Atom- Ge- wichte	Sowere:	Bei- den	Mtom. Ge. wichte
Couerhoff Wassersoff Cidsoff Chefel Celen Lellur Chier Brem Job Hinar Poodpor Urlen Rohlenstoff Corlinar Chier Ch	O. H. N. S. Se. Te. Cl. Br. J. Fl. P. As. C. B. Si.	16 11 14 32 79 128 85 80 127 19 31 75 12 28	Relium Restium Libium Cafium Gubibium Garium Gerium Gerium Magnefium Agnefium Agnefi	K. Na. Li. Cs. Rb. Ba. Rb. Ba. Mg. Al. Be. Tr. Th. Cc. Ca. Di. Y Rr.	39 23 7 133 85 137 87 40 24 27 9 89 231 92 92 95 61 112	Eilen Bengan Chrom Robalt Robalt Robalt Rind Robalt Ridel Lital Robium Robium Rupfer Blet Litan Litan Litan Lanial Riobium Bismuh Runden Banabin Ilvan Bolfram Bolfram Rolpböän Ovedfilber Giber Gold Blatin Palitin Rolpböän Ovedfilber Siber Rolpböän Ovedfilber Siber Rolpböän Ovedfilber Siber Rolpböün Rolpbüm Rolpböün	Fe. Mn. Cr. Co. Ni. Zn. Cd. In. Cd. In. Ti. Ta. Nb. Bi. V. U. W. Mo. Ag. Ag. Ag. Ag. Rh. Rh.	56 55 55 52 58 65 63 112 37 63 207 204 118 150 182 94 210 129 151 120 168 197 106 108 197 106 108 199 104

Die vorstehenden Zahlen brüden die Gewichte der kleinsten Theilden der Elemente aus, welche man Atome genannt hat und die für sich allein nicht vorstommen, sondern paarweise gruppirt. Eine derartige Atomgruppe heißt ein Molteul. Die Molekule eines Elements enthalten nur einerlei Elemente, während das Molecule einer chemischen Berbindung auß zwei oder mehr verschiedenen Atomen zusammengeseht ist. Die chemischen Zeichen bedeuten nicht nur den Ramen eines Elements, sondern auch 1 Atom bestelben. Volalich ist Atom ober = 35 Gewichtsteilen Chlor; Atom ober = 35 Gewichtsteilen Chlor. Atom ober = 35 Gewichtsteilen Chlor. CICI = 1 Molekul ober = 70 Gewichtstheilen Chlor. Die Molekulargewichte der Elemente sind demnach dop: ober mehr verschiedenen Atomen zusammengesetzt ist. Die hemischen Beichen bedeuten nicht nur den Namen misch verbinden, so vertauschen die Atome derselben eines Elements, sondern auch 1 Atom desselben. Folglichist ihren Plat. Chlor und Wassertoff verbinden sich

H = 1 Atom ober = 1 Gewichtstheil Bafferstoff: HH = 1 Moletal ober = 2 Gewichtstheilen Baffer: ftoff;

Cl = 1 Atom ober = 35 Gewichtstheilen Chlor

eine bem Zeichen angehängte Ziffer. Zu den frühern Beispielen der Formeln des Chlorwassersstells = Hcl und des Wassers = H₂O fügen wir noch NH₃ = Ammoniat; CH₄ = Sumpfgas; H₂SO₄ = Schwefelsaure; KNO₃ = Salpeter; C₂H₆O = Beingeift.

Beingeist.

Bir ersehen aus der Formel II. SO., daß in 1 Moletül Schweselsaue 7 Atome vereinigt sind, nämlich
2 Atome Wasserstoff, 1 Atom Schwesel und 4 Atome
Sauerstoff. Eine Gruppe von 2 Atomen Koblenstoff,
6 Atomen Wasserstoff und 1 Atom Sauerstoff bilden,
chemisch verbunden, 1 Molekul Weingeist.

Leber die Art und Weise, wie die verschiedenen
Atome eines Molekuls angeordnet oder gruppirt sind,
besteben verschiedene Ansichten, die sich in den Formeln

bestehen verschiedene Ansichten, die sich in den Formeln burch Stellung der Zeichen ausdrücken lassen. Die Erörterung solcher Betrachtungen gehört der theoretischen und speculativen Chemie an. Schließlich sei nur bemerkt, daß die Moleküle, selbst wenn sie aus nielen Atanan halthen immen and habet kleine und nur bemerkt, daß die Moleküle, selbst wenn sie aus vielen Utomen bestehen, immer noch höcht kleine, und einzeln genommen weder dem bloßen, noch dem bewasseln genommen weder körpertheilchen sind. Wenn Moleküle start zusammenhängen, so ist der Körper, den sie bilden, ein sester; bei den flüssigen Körpern ist ihr Zusammenhang geringer, und die lustförmigen Körper, die Gase und Dämpse, sind solche, deren Moleküle gänzlich getrennt in gleichen Abständen vonseinander sich besinden, sodaß gleiche Raumtheile dersselben eine gleiche Anzahl von Woleküle enthalten.

Aus der unorganischen Chemic. (Tafel 3 bis 7.)

In bem Nachfolgenden geben wir eine kurze Chaich dem Adopfolgenden geben ibir eine inize Ega-enteristit einiger der wichtigern Clemente und ihrer Ber-bindungen. Hierbei ist Gelegenheit geboten zur Be-schreibung einer Reihe von interessanten Upparaten und Rethoden, insbesondere aber zu einer aussührlichern Behandlung dersenigen chemischen Producte, die Gegen-kand der chemischen Technik in größerm Maßstade sind.

miteinander zu Chlorwassersoff oder Salzsaurer gas. Dieser Borgang sindet in solgender Weise kater gas. Dieser Borgang sindet in solgender Weise kater gestellt eines der Solon stellt Weiserschaft Solon solon sinder kater gestellt einer demischen Berbindung it gleich der Summe der Atomgewichte ihrer Bestandtheile. I Atom Wasserssichen Gerbindung it 1 Atom Wasserssichen Gerbindung it 2 Atom Wasser dem eigenthamstiden Gewicht besitzen die 1 Atom Ghlor Cl = 35 verbinden sich besteht darin, das von gewissen Gemeinen. Siedeskebt darin, das von gewissen Gemeinen 1 Atom eines derswerthige beziehen stein die der demischen Gewichten der Gemeinen der Kolonwasserschaft der Gewicht bestitzen der Kolonwasserschaft der Gewicht bestitzen der Kolonwasserschaft der Gemeinen der Kolonwasserschaft der Gewicht der Allen der Allen der Gewicht der Gewicht der Gewicht der Gewicht der Gewicht der Allen der Gewicht der

in Roth zu verwandeln. Mit den Metallen bildet der Sauerstoff die sogenannten Basen, deren Eigensschaften benen der Sauren entgegengesetzt sind, indem sie einen Laugengeschmack besitzen und die rothe Pstanzenfarbe in Blau verwandeln.

2. Wafferflof.

2. Wasersof.

Der Wasserstoff (Hydrogenium, H = 1), kommt in freiem Zustande in der Natur nicht vor; er ist Bestandtheil des Wassers, der Pstanzen: und Thierstoffe und mancher Minerale. Zur Gewinnung des selben wird stets das Wasser (H₂ O) verwendet, dem man durch die Einwirtung eines Metalls den Sauerstoff entzieht. Hierzu lätzt sich das Eisen verwenden, indem in einen Flintenlauf ein gewundener Eisendraht gebracht und derselbe (Tas. 4, Fig. 2) zum Glühen erzhist wird. Das Eisenrohr steht einerseits mit einem kleinen Kolben in Verdindung, in welchem Wassersiedt, dessen dampf beim Hintreichen über glühendes Eisen zerlegt wird; der Sauerstoff verdindet sich mit dem Eisen zu Eisenoryd und der freigewordene Wasserstoff wird in einem Eylinder ausgefangen. Es ist iedoch bequemer, den Wasserstoff ohne Unwendung eines starten Roblenseuers darzustellen, und es geschieht eines starten Kohlenseuers darzustellen, und es geschieht dies sehr leicht, wenn man Zink mit verdünnter Schwefelsaure in dem Entwidelungsapparat (Taf. 3, Fig. 9) übergießt. Es entsteht schwefelsaures Zinkoryd, während Wasserstoffgas entweicht. Dasselbe ist jedoch feucht, und municht man es troden gu erhalten, es, wie die Figur zeigt, durch eine mit Studen von Chlorcalcium gefullte Robre geleitet werden, wodurch ibm

In dem Nachfolgenden geben wir eine turze Charatteristit einiger der wichtigern Elemente und ihrer Berzbindungen. Hierbei ist Gelegenheit geboten zur Bezichreibung einer Neihe von interessanten Apparaten und Rethoden, insbesondere aber zu einer ausstührlichern Behandlung derzenigen chemischen Producte, die Gegenztand der chemischen Technik in größerm Maßtade sind.

1. Sancthof.

Der Sauerstoff (Oxygenium, O = 16) ist ein Gezeichen, wodurch ibm der beigemengte Wasserdamps vollständig entzogen wird. Der Wasserschoff ist ein sarbz und geruchtose Gas, und vornehmlich ausgezeichnet durch sein geringes specialiten den der geringer ist als der Luft. Der Wasserschoff ist ein farbz und geruchtose Gas der Luft. Der Wasserschoff ist ein farbz und geruchtose Gas der Luft. Der Wasserschoff ist ein farbz und geruchtose Gas, und vornehmlich ausgezeichnet durch sein geringes specialiten der Ausgezeichnet durch sein geringes specialiten der Ausgezeichnet durch sein geringes specialiten der Ausgezeichnet durch sein geringes ist als der Luft. Der Wasserschoff ist ein farbz und geruchtose Gas der Luft. Der Wasserschoff ist ein farbz und geruchtose Gas der Luft. Der Wasserschoff ist ein farbz und geruchtose Gas der Luft. Der Wasserschoff ist ein farbz und geruchtose Gas der Luft. Der Wasserschoff ist ein farbz und geruchtose Gas der Luft. Der Wasserschoff ist ein farbz und geruchtose Gas der Luft. Der Wasserschoff ist ein farbz und geruchtose Gas der Luft. Der Wasserschoff ist ein farbz und geruchtose Gas der Luft. Der Wasserschoff ist ein farbz und geruchtose Gas der Luft. Der Wasserschoff der Roberschoff ist ein farbz und geruchtose Gas der Luft. Der Wasserschoff ist ein farbz und geruchtose Gas der Luft. Der Wasserschoff ist ein farbz und geruchtose Gas der Luft. Der Wasserschoff ist ein farbz und geruchtose Gas der Luft. Der Wasserschoff ist ein farbz und geruchtose Gas der Luft. Der Wasserschoff ist ein farbz und gerüchte das der Luft. Der Wasserschoff ist ein farbz und gerüchte das der Luft. Der Wasserschoff ist ein farbz und

sein Gewicht sehr vermehren wurde; es gelangt alsbann in einen kleinen, auf die Deffinung der gebogenen Robre aufgeseten Kautschulballon, der sich aufüllt und in die Luft erhebt, sodald man ihn losläpt. Man benutte daher in früherer Beit das Wassertoffgas zum Hullen großer für Luftsahrten bestimmter Ballons. Gegenwärtig verwendet man hierzu das Leuchtgas, welches zwar beträchtlich schwerer ist als Wassertoff, dessen Darstellung jedoch wohlseiler und leichter ausführbar ist.

Der hier abgebildete Gasometer, bessen man sich häusig bei Erperimenten mit Gasen bedient, besteht aus einem 50 Centimeter hohen Blechcylinder B, der durch zwei mit Hähnen versehene Röhren mit einem obern, offenen Behälter in Verdindung steht. B wird ganz mit Wasser gefüllt, alle hähne geschlossen und nunmehr die unten links sichtbare Schraube aufgedreht und in die Oeffnung das Rohr eingesührt, aus welchem das Gas sich entwickelt. Indem es in B aussteigt, sließt unten eine entsprechende Menge von Wasser aus. Sodald B nabezu gefüllt ist, was man an dem nebendesindlichen Wasserstaubrohr von Glas ersieht, wird die Schraube geschlossen und der obere Behälter mit Wasser gefüllt. Dessinet man nun den Dahn rechts, dessen Bohr bis auf den Boden von B reicht, so sibt das Wasser einen Druck auf das Gas aus und dieses entweicht, sobald oben der seitliche Hahn geössinet wird.

Dahn geoffnet wird.
Die zweite charafteristische Eigenschaft des Wasserstoffs ist seine Brennbarkeit. Nähert man dem aus einer Deffnung ausströmenden Gas eine Flamme, so entzündet es sich und brennt mit einer schwach leuchzenden, aber sehr heißen Flamme. Es sindet hierbei die Verbindung des Wasserstöffs mit Sauerstoff statt, deren Product das Wassersicht mit Sauerstoff statt, deren Product das Wassersicht man in der That über eine Wassersschaft manne eine Glasglode, so verzöchtet sich an deren Wand der entstandene Wasserdampf und man kann das herabrinnende Wasser aufsammeln. Zwei Volumen Wasserstoffgas ersordern zu ihrer

Bwei Bolumen Wasserstoffgas ersorbern zu ihrer vollkommenen Berbrennung ein Bolumen Sauerstoffgas. Bringt man die genannten Gase in diesem Berhältniß zusammen und entzündet das Gemenge, so ersolgt eine heftige Explosion, weil der gebildete Wasserdung durch die gleichzeitig entstehende große hie eine außersordentliche Ausdehnung ersährt. Dieses Gasgemenge, das den bezeichnenden Namen Anallgas erhalten hat, ist daher böchst gefährlich und alle Experimente mit Wasserssoff ersordern die größte Borsicht, da schon ein wenig beigemengte Luft dasselbe exploditdar macht.
Richtsbestoweniger kann man dieses Gasgemenge

Richtsbestoweniger kann man dieses Gasgemenge ohne Gesahr anzunden, wenn man sich des Knalls gasbrenners (Fig. 6) bedient. Die Gase beinden sich getrennt in besondern Behältern unter gleichem Druck und stehen durch Kautschulschläuche mit dem Brenner in Berbindung; bei S tritt der Sauersstoff ein durch ein enges Rohr, welches umgeben ist von dem weitern Knierohr W, das den Wasserstoff zusührt. Beide Gase vermischen sich erst in dem Augenblick, wo sie die Dessinden sich erst in dem Augenblick, wo sie die Dessinden sied Brenners verslassen, und erzeugen angezündet die Knallgasstamme von ungeheuerer hie. Wan verwendet dieselbe zum Edthen und Schmelzen von Platin; ein Stücken kalt wird in dieser Flamme weißglühend und strabst ein der Sonne ähnliches Licht aus, das unter dem Namen Drum mond's Kaltlicht inder Optis verwendetworden ist und setzt wird.

Ginen andern Wasserstoff: Lothapparat zeigt uns Fig. 5 im Durchschnitt. Seine Ginrichtung hat eine gewisse Aehnlichkeit mit dem Gasometer. Der Upparat ist von Blei oder Rupfer gesertigt; sein unterer Theil enthält auf dem durchlöcherten

Boben KL Stüde von Zink. Im obern Theile befindet sich verdünnte Schweselsaure, die beim Deffnen des Hahns f zum Zink tritt und die Entwidlung von Wassersschafts dewirkt, das durch das Rohr da in das kleine Abspergesäß B gelangt und seinen Ausweg dei C zum Löthrohr nimmt, wo ihm seitlich durch einen Blasdalg Lust zugeführt wird. Reuerdings hat man jedoch dei derartigen Vorrichtungen dem Maiserstoff ersett durch aewöhnliches Leuchtags.

den Wasserstoff ersett durch gewöhnliches Leuchtgas.

Auf einer Combination der Eigenschaften des Platins und des Wasserstoffs beruht die Einrichtung des elegantesten aller Feuerzeuge, das von Döbereiner ersundene Platin-Feuerzeuge, das von Döbereiner ersundene Platin-Feuerzeug genannt werden könnte. In der kleinen Messengeptell ist ein aus höchst sein zerkeiltem Platin bestehendes sogenanntes Platinzenkollen Platin bestehendes sogenanntes Platinzenkollen Auflate das der Lust Sauerstoff anzuziehen, etwa wie ein Schwamm Wasser aufsaugt und zurückehält. Beim Niederdrücken der Feder odssinat sich ein Hahn, aus welchem Wasserstoff aussströmt; sobald derselbe auf den Platinschwamm trist, beginnt eine Berbindung desselben mit Sauerstoff, wobei eine solche Entwicklung von Wärme stattsindet, daß der Platinschwamm glühend wird und das weiter ausströmende Gas entzündet. Dasselbe kommt aus einer kleinen Glasglock, in welscher ein Stüd Jink dausgehängt ist. Der Cylinder ac enthält verdünnte Schwefelsäure, welche dem Oessend bes Hahns in die Glock eindringt und die Entwicklung von Wasserstängt das Gas wieder die Schwefelsstüre aus der Glock. Leider kann man dieses sinnzreiche Feuerzeug nicht in die Lasse kecken, und so ist es sast gas außer Gebrauch gekommen.

reiche Feuerzeug nicht in die Tasche steden, und so ist es sast ganz außer Gebrauch gekommen.

Den Beschluß der wissenschaftlichen, auf den Wassersstoff sich beziehenden Darstellungen macht (Fig. 3) ein Apparat zur Bildung von Wasser. Diesein Apparat zur Bildung von Wasser. Diesein Werden zur Beise vor sich gehen, daß sie den genauesten Beweis liesert über Zusammensehung des Wassers in Procenten von Sauerstoff und Wasserstoff. Zu diesem Zwede wird aus Zint und verdünnter Schweselsäure in der Flasche A Wasserstoffgas entwidelt und zunächt durch eine Flasche B geleitet, die mit concentrirter Schweselsäure gefüllt ist. Leptere besitzt das Vermögen, den Gasen beigemengten Wassersdampf zu entziehen. Um jedoch jede Spur des letztern aus dem Wasserstoffgas zu entsernen, passertern aus dem Wasserstoffgas zu entsernen, passertern aus dem Wasserstoffgas zu entsernen, passertern aus dem Wasserstoffgas zu entsernen, passerten eines dem Kasserstoffgas zu entsernen, passerten des dem Kasserstoffgas zu entsernen, passerten des kass absolut troden in den Leinen Rolben F gelangt, der Kupferoryd enthält und sorgsältig gewogen worden ist. Wenn man nun vermittels einer Lampe das Kaupseroryd erhigt, so verdindet sich der in ihm enthaltene Sauerstoff mit dem durchpassernen das Kupferoryd erhigt, so verdindet sich der in ihm enthaltene Sauerstoff mit dem durchpassernen Wasserschaft ich der Massen worden worden waren, so ergibt sich aus der Junahme ihres Wengen worden waren, so ergibt sich aus der Junahme ihres Wengen worden waren, so ergibt sich aus der Junahme ihres Wengen worden waren, so ergibt sich aus der Junahme ihres Wengen worden waren, so ergibt sich was der Junahme ihres Wengen worden waren, so ergibt den zur Bildung des Wenschts die Menge des gebildeten Wassers zus der Gewichtsadnahme des Koldens F sindet man die Menge des in diesem Wasser surenbeten Bassers zur Bildung des Wassers verwendeten Bassers surentess

88,8 Broc. Sauerstoff 11,2 Broc. Wasserstoff 100,0 Wasser. Bon der wissenschaftlichen Betruchtung des Bassers übergebend zu dessen technischer Berwendung, bedarf es teines Nachweises für die Bichtigkeit dieses allgemeinen Lebensbedürsnisses. Dem Chemiter insbesondere meinen Lebensbedürfnisses. Dem Chemiter insbesondere leistet es als Lösungsmittet für die meisten Körper unschäftbare Dieuste. Ueberall, wo Menschen ihren Bohnis aufzuschlagen gebenken, bildet das Borhandensein von Wasser die erste Frage, und da, wo die Natur nicht freiwillig diesen Lebensquell hervorsprudeln läßt, werden weder Mühe noch Kosten gescheut, sei es Wasser herzuleiten aus weiter Ferne oder es zu ersbohren aus unzugänglicher Tiese.

Lepteres ist der Fall bei dem Artesischen Brunsen, zu dessen Gebohrung die Fig. 8—12 verzeicheneten Geräthe verwendet werden. Man nimmt an, daß dieser Rame herrühre von der Grasschaftstletzt.

an, daß Artois, an, daß dieser Rame herrühre von der Grafschaft Artois, wo die ersten Brunnen der Art hergestellt worden seien. Allein es ist sicher, daß bereits den alten Aegyptern sowie den Chinesen das Berfahren, durch Bohrung Quellen zu fördern, bekannt war. Meist ist die Ansicht verbreitet, daß sich überall artesische Brunnen erdohren ließen, wenn es nur gelinge, hinreichend ties in die Erdrinde einzudringen. Die vorllegenden Ersahrungen weisen jedoch darauf hin, daß die Mehrzahl der vorhandenen Brunnen dieser Art in densenigen Erdschichten sich besindet, welche geologisch als Ueberganasgebirge oder secundare Kormationen als Uebergangsgebirge ober secundare Formationen bezeichnet werben; nachst diesen hat man auch in neuern oder tertiaren Bildungen Quellen erbohrt, während es geradezu als Jusall gilt, wenn in zerstüftetem Massengestein, wie Granit, Wasser erreicht

Der jur Bohrarbeit verwendete Erbbohrer ift ein schwerer Meißel mit gerader Schneibe (Fig. 10), oder mit Ssörmiger (Fig. 9), seltener rund und gezahnt (Fig. 11). Bermittels einer Schraube ist er an dem Gestänge befestigt, das auß 6 — 7 Meter langen und bis 6 Centimenter diden eisernen Stangen besteht, beren mit zunehmender Tiefe immer neue aneinander geschraubt werben. Es wird an der zum Bohrversuch geeignet scheinenden Stelle zuerst ein Schacht gegraben, dis man sesten Boden oder Gestein erreicht, woraus ein hohler Deigel k von Holz (Fig. 8) eingelassen und in diesen das Gestänge eingeführt wird. Es hängt an einem Seile n, das durch den Hebel vv gehoben

werben tann.

Diefe Borrichtung bient, um bas Geftange mit bem Reifel einige Fuß hoch zu erheben und bann wieder fallen zu laffen, wodurch die Zertrummerung bes Geteins bewirft wird. Die Hebenarbeit geschieht entweder direct durch Menschentraft ober durch mechanische Krafte anderer Art, welche den Schläger u, der den Gebel v abwechselnd bebt und fallen lätz, durch lleberseine Biertelsundrehung, damit das erbohrte Loch rund berfelbe heraussehen mittels der handhabe r dem Meißel von Zeit zu Zeit eine Biertelsundrehung, damit das erbohrte Loch rund werde. Enthalt dies nicht von Natur schon etwas Basser, so wird solches von oben eingegossen. Wenn ach einiger Zeit eine gewisse Werselbe hat, so muß derselbe herausseseholt werden, was vermittels des sogenannten Löfsels (Fig. 12), geschieht. Das Seil n wird mit dem aber eine Rolle gehenden Seil y verbunden, das um die Belle z geschlungen ist, durch deren Umdrehung das Gestange herausgehoben und der Meißel durch den Listen eine kolle gehenden Seil y derbunden, das um die Belle z geschlungen ist, durch deren Umdrehung das Gestange herausgehoben und der Meißel durch den Listen kind, so oft dies geschieht, das Bentil des Gestange herausgesogen. Sobald das Bohrloch einestes das sie Haue gehen läst, das der flahmung jeder Filtrirvorrichtung durch die Zunahme der Reisels in der Meißel durch den Listen der Meißel durch der Listen der Meißel der Keisels des Meißels.

Det Schlamm tritt in den Hohlraum, erfüllt der der die Listen der Meißel der Belee i 1,6 Centimeter Abstand offene Belde-Ause. 2 Aust. — Exemisse Lestens Meißels.

Diese Art der Arbeit, die insbesondere bei großen Tiesen sehr zeitraubend ist, hat mehrsache Vervollstommnung in der Construction der Bohrwertzeuge ersahren, allein immerhin hängt die Geschwindigkeit im Borraden berjelben wesentlich ab von der Natur des

Vorrüden berselben wesentlich ab von der Natur des Gesteins, das durchsenkt werden muß.
Abgesehen von zahlsosen artesischen Bunnen, die bereits in geringer Tiese Wasser ergeben haben, sind einige derselben berühmt geworden durch die außersordentliche Tiese, dis zu welcher der Meißel hingetrieben worden ist. Hierbei hat sich das auch anderswärts beobachtete Geseh bestätigt, daß die Wärme der Erde zunimmt, je tieser man in ihre Rinde eindringt. Das Bohrloch von Grenelle in Paris hat 547 Meter Viese und liesert Mauer von 27.7° Wärme: das von Tiefe, und liefert Baffer von 27,7° Barme; bas von Mondorf, bei 730 Meter Tiefe, foldes von 34°.
Cine andere bei der fortwährend zunehmenden

Eine andere bei der fortwährend zunehmenden Berdichtung der Bevölkerung mehr und mehr sich auf-brangende Frage ist die nach der Beschaffenheit des als unentbehrliches Rahrungsmittel verwendeten Waf-sers, gleichgultig ob dasselbe als Trinkvasser oder zur

sers, gleichgültig ob vasselbe als Trinkwasser ober zur Zubereitung von Speisen, sa selbst als Verbrauchmasser in der Haushaltung vient. Unter allen Umständen müssen wir die ausgiedige Versügung über reines Wasser als eine der nothwendigsten Bedingungen sür das Wohlbesinden des Menschen ansehen. Es steht sest, daß die Entstehung und Verbreitung von Epidemien ihre wesentliche Förderung durch Brunnen erhält, zu welchen organische Zersetungsstosse durch die Erde ihren Weg sinden.

Die Verbesserung unreinen Wassers ist daher vielsach Gegenstand der chemischen Technit geworden und der einzuschlagende Weg hängt ab von der Natur der vorhandenen Verunreinigungen. Bestehen dieselben lediglich in dem Vorhandensein trübender Theile, so genügt eine Filtration des Wassers, um dieselben zu entsernen und demselben die Klarheit des Wassers zu verleihen, welche mehr unser Auge als unser Geschmad verlangt. In Städten von der ungeheuern, auf zwei verleiden, welche mehr unser Auge als unser Gelomaat verlangt. In Städten von der ungeheuern, auf zwei bis drei Millionen angeschwollenen Bevölkerung, wie dieses mit Paris und London der Fall ist, ist man gezwungen, analog dem Sprichwort: "Wir nehmen Geld, wo wir es sinden" — das Wasser herzunehmen, wo man es sindet; es kommen da nicht nur natürliche und erdohrte Quellen und Brunnen, sondern auch das Regen: und Fluswasser zur Verwendung, und es ist insbesondere das lettere, für welches großartige Filtrirwerke in Gang gesett worden sind. Aber auch Berlin ist bereits auf den Verbrauch filtrirten Spreewassers

angewiefen. Diefelben bestehen im wefentlichen barin, bas man bas Waffer burch wechselnbe Schichten von und feinerm Sand und Holztoblenpulver fid gröberm und feinerm Sand und holgtohlenpulver fidern laßt, was bis zu einem gewiffen Grabe beschleunigt werben was dis zu einem gewissen Grade beschleunigt werden kann durch Anwendung von höherm Druck. Als oberste Filtrirschicht dient immer ein grobes Material, das die Hauptmasse der trübenden Stosse aufzunehmen vermag, ohne alsbald sich zu verstopfen. Mit der Zeit ist jedoch eine Erlahmung jeder Filtrirvorrichtung durch die Zunahme der Verstopfung unvermeidlich und die Erneuerung oder Reinigung derselben nothwendig. Letztere geschieht in der Regel in der Weise, daß man reines Wasser in ungekehrtem Weg durch das Filter gehen läßt, das den abgesetzten Schlamm hinwegnimmt. Als Beispiel erblicken wir auf Tas. 4, Fig. 15 ein Filtrirwerk mit sogenannter Selbstreinigung. Der Fugen lassen. Die Kanale, die so durch die Ziegel- ichal, unerquidlich, wie abgestanden. Bon den genannten reihen gebildet werden und durch die Jugen mit- organischen Stoffen ist dasselbe um so reiner, je mehr einander in Berbindung stehen, sind von oben mit die Holztoble bei der Filtration in Anwendung komputation bebedt, auf welchen die Schich- men konnte. ten bes Filtrirmaterials aufgetragen werben, nämlich: zuerft 30 Centimeter gewaschener Ries, bann fünf weitere Schichten in immer abnehmenbem Korn, bann 45 Centimeter gewaschener seiner Sand, endlich zu oberst 45 Centimeter besselben Sandes mit 1/10 ge-

ftoBener Solztoble vermischt.

stoßener Holztohle vermischt.

Das zu filtrirende Wasser kommt durch den Kanal H an und sließt bei offener Schüße R und offenem Hahn S durch das Rohr auf den Sand, durchsinkt das Filter, sammelt sich in den Zwischenräumen o und zieht von da aus dem Filter ab. Wenn das Filter der Erschöpfung nahe ist, so gibt man dem Hahn S eine Drehung, welche die obere Deffnung des Rohres O schließt und den sentrecht unter die Filtrizschiehen in die Zwischenräume o . . . gehenden Schenkel bei Pösser. Der Druck zwingt das Wasser auswärts durch das Kilter zu steigen, wo es die darin stoftes O ignest und ven jentregt unter die Interfacten in die Zwischenraume o . . . gehenden Schenkel bei P öffnet. Der Druck zwingt das Wasser auswärts durch das Filter zu steigen, wo es die darin abgelagerten Unreinigkeiten losspült und durch die Oeffnungen L nach dem Abzugskanal führt. Die Oberstäche des Filters muß zum Schlusse jedesmal etwas aufgerauht und von Zeit zu Zeit erneuert werden. Ein solches Filter liesert in 24 Stunden 35500 Kubitsweter Masser. meter Baffer.

Bon Borrichtungen in fleinerm Maßstabe, Die in Haushaltungen verwendbar sind, zeigt Fig. 13 ein solches, das zum Gebrauch auf der See bestimmt ift. Ein in die obere Mundung des Bottichs eingefetter Gimer I mit burchbrochenem Boben a bient gesetzter Eimer 1 mit durchbrochenem Boben a dient zum Eingießen und verhindert das Ueberlausen während der Schwankungen des Schiss. Das Wasser fällt aus dem Raume der das Rohr d in den Raum c und steigt, wenn es diesen angefüllt hat, mit einem dem Falle entsprechenden Druck auswarts durch die Filttrirschichten in g nach dem Raume k mit dem Hahn n zum Ablassen des siltrirten Wassers. Ein hier nicht abzgebildetes Rohr gestattet der Luft den Austritt ans k.

Ein Filter von noch kleinern Berbaltniffen ift in Fig. 14 abgebildet. Daffelbe besteht aus einem sadformig ausgehauenen, feinkornigen, Waser burch-laffenden Sandstein aa. Der Dedel mit dem daranbangenden Sanostein as. Der Ledel mit dem daran-hängenden Filtrirsteine wird mit dem Blechmantel ff und dem gußeisernen Bodenstüd die durch die an letzterm sessigenden Bügel g mittels der Druckschaube n wasserdigt zusammengehalten. Das zu filtrirende Wasser kommt mit dem erforderlichen Druck von 3 Metern durch das Rohr m in den Raum zwischen Ametern burch das Wohr in in den Raum zwischen Mantel und Filtrirstein, dringt durch die ganze Obersstäche in das Innere, und füllt dieses an, dis es durch das Rohr c abläuft. Zum Keinigen öffnet man i, um Luft eins, und den Propsen h, um das Wasser abzulassen, und löst die Schraube, woraus man den Filtrirstein herausnehmen und scheuern kann. Nehnliche und noch einsacher Apparate werden in Berlin aus wirder Amstelich erzeugeten geworkten Filtrirstelle and einer funftlich erzeugten gepreßten Filtrirtoble angefertigt.

Wenn wir an ein "gutes Trinkwasser" die folgenden Anforderungen stellen: völlige Klarheit, Freisein von mitrostopischen Thieren und Pflanzensormen, mög-lichstes Freisein von organischen Stossen, besonders saulenden, möglichste Weichheit und erforderlichen Gehalt an Kohlensauer und Luft, sowie endlich richtige

Mls ein demifches Mittel, um trübes Baffer ein Gemilges Billet, um trubes Duffet zu flaren, empfiehlt sich in manchen Fällen ber Zusat von etwas Alaun. Die in diesem Salz enthaltene Thonerde ist ausgezeichnet burch ihre Neigung, mit organischen Stoffen, insbesondere mit Pstanzensageren. organischen Sibssen, die bei Gegenwart von Ammoniak noch begünstigt wird. Es kann daher leicht ein trübes und übelriechendes Wasser die Bedingungen zur Zerssehung des Alauns erfüllen, wobei die Thomerde in Gestalt einer gallertartigen Masse sich aus welche

Gestalt einer gallertartigen Masse sich ausscheibet, welche die trübenden Theile einhüllt und rasch niederschlägt. Giner der gewöhnlichsten Bestandtheile des Wassers ist der kohlensaure Kalk. Derselbe beeinträchtigt jedoch keineswegs seine Verwendung als Trinkwasser. Das gegen erweift sich ein kalkhaltiges oder sogenanntes hartes Wasser ungeeignet für manche denomische Zwede, als 3. B. zum Kochen der Hülsenfrüchte und zum Wassen. In der Regel sindet sich dasür ein Erstat durch die Verwendung von Regens oder Fuspwasser. Ueberdies erweift sich der Kalkgehalt des Wassers in der großen Industrie mehrsach von äußerst nachtbeiliaem großen Industrie mehrsach von außerst nachtheiligem Einfluß, und es gilt dies insbesondere von dem Betried der Dampsmaschinen. Bei dem ungeheuern Wasserverbrauch durch den Dampskessel bett sich, selbst bei geringem Kaltgehalt, alsbald eine Kaltkruste auf dessen Boden ab, der sogenannte Kesseliein, der Anlaß zu Störung des Betriebs, zu vermehrtem Kohlenzverbrauch und zu Erdscinnen gift Die Mittel zur verbrauch und zu Explosionen gibt. Die Mittel zur Berbutung und zur Entfernung der Bildung des Kesselsteins sind zahllos, ohne daß sie jedoch das Uebel radical beseitigen.

radical beseitigen.

Jum Berständniß seiner Bildung sei bemerkt, daß ber tohlensaure Kalk an sich im Wasser unlöslich ist, dagegen von demselben ausgelöst wird, wenn es Kohlenssäure enthält; wird nun ein Wasser, das in dieser Weise Kalk enthält, erhist, so entweicht die Kohlenssäure und der kohlensaure Kalk sällt als seiner Schlamm ju Boden und erhärtet zu einer Kruste, wie dies in unsern Kochgeschirren beobachtet werden tann. Hiersauf beruht die Tas. 4, Fig. 18 im Durchschnitt abgesbildete Borrichtung zur Berhütung des Kesselselssteins. Das durch o eintretende Speisewasser steigt in steins. Das durch o eintretende Speijewasser steigt in dem Rohre d auf, vertheilt sich, bei o austretend, über tellerartige Querwände m zu beiden Seiten, und gelangt von Teller zu Teller herabsließend durch die Rohre aa in den ringförmigen Behälter de, den es anfallt, die se durch c in den Kessel absläuft. Auf diesem Wege erhist der durch die weite Oessung p aus dem Kessel verbatende Dames das Masser und schlägt einen zutretende Dampf das Wasser und schlägt einen großen Theil des Kalks nieder, der sich am Boben des ringförmigen Gesäßes bei bb sammeln und durch d nach außen entfernt werben tann. Nachdem eine mit biefer Borrichtung verfebene Locomotive 5074 Meilen Wegs zuruchgelegt hatte, betrug ber in bb nieder-geschlagene Kalt 448 Kilogramm, ober 72 Procent bes im Wasser enthaltenen Kalks.

Es war unstreitig die obenerwähnte Einbuße des erfrischenden Geschmads, die das Wasser durch die Filetration erseibet, welche Anregung gab, in großen Stäbten ein angenehmeres Getrant dadurch herzustellen, daß man dem Wasser tunstlich Röhlensaure zusetzte. Quellen, die von Ratur ein Wasser liefern, Temperatur — so kann ein filtritres Wasser benselben das reich ist an Rohlensaure, und die daher Ceure nur in annäherndem Grade entsprechen. Insbesondere wirft das Filtriren vermindernd auf den Gehalt an Gos häufig, daß hiernach eine Gegend zwischen Gasen, und das Wasser Städte ist daher meist Rhein und Nahe das Sauerland heißt. Weit und

kaften brängt. Sobald dies geschehen ist, werden die Hähre x und r geschlossen und die Druckpumpe in Thätigkeit gesett, so lange, bis das in den Cylinder GG gepreßte Wasser die darin besindliche Kohlensaure auf ein Fünstel zusamengedrückt hat. Es wird nun-mehr der Hahn p geöffnet und das comprimirte Gas durch D'' in den horizontalen, mit Wasser gefüllten Eplinder M geleitet. Indem man den Rührer T in Umdrehung versetz, vermischt sich die Kohlensaure mit bem Baffer und wird von bemfelben abforbirt. Bermittels eines hahns von besonderer Einrichtung wird das nunmehr mit Kohlensaure gesättigte Wasser aus M in Flaschen abgezogen. Soll dasselbe überdies die Bestandtheile einer Mineralquelle enthalten, so werden die betreffenden Salze burch R bem Baffer jugefest. Die Sahne q und g werben nur bann geoffnet, wenn man ben Generator burch bas Rohr H entleeren will.

man ben Generator durch das Rohr H entleeren will. Den Schluß unserer Betrachtungen über das Wasser bildet die Berwendung desselben als Eis, die eine von Jahr zu Jahr steigende Wichtigkeit erreicht hat. Während längere Zeit dasselbe lediglich als ein Mittel diente, um in der heißen Jahreszeit fühle Getränke herzuskellen, und bei uns nur als ein Lurusartikel angesehen wurde, spielt es jest seine Hautuskartikel angesehen wurde, spielt es jest seine Hautungsartikel angesehen wurde, spielt wir unserer Rahrungsstosse. Die Aufsindung eines urweltlichen Elesanten, eines Rammuth, mit wohlerbaltenem Fleisch, einzeltoren in Die Auffindung eines urweltlichen Elefanten, eines Mammuth, mit wohlerhaltenem Fleisch, eingefroren in sibirischem Eis, hat uns belehrt, daß niedere Temperatur die Zersetzung auf Jahrtausende verhindern kann. Es liegt daber nabe, aus dieser merkwürdigen Ersahrung den umfassenbsten Nugen für die menschliche Dekonomie im großen und kleinen zu ziehen. Richt nur begegnen wir in vielen Haushaltungen dem Eiss drante, derdazu dient, um Butter, Milch, Fleisch langer frisch und die Getränke kühl zu erhalten, sons dern Millionen Centner Eis werden von Fleischern, Fischkandlern, Bierbrauern und Conditoren gedorgen, in ahnlicher Absicht. Richt minder hat die wohlthätige

bern Millionen Centner Eis werben von Fleischern, Fischändlern, Bierbrauern und Conditoren geborgen, in ähnlicher Absicht. Nicht minder hat die wohlthätige Berwendung des Eises in der Heistunde mit der Leichtigkeit seiner Beschaffung zugenommen.

Und dennoch kann der Fall eintreten, daß man, insbesondere für leitgenannten Zweck, Eis entbehren muß, sei es, daß die Vorräthe erschöpft sind oder daß driliche Berbaltnisse deren Ausbewahrung unmöglich machen. Hierdurch wurde man hingeführt zur funstlichen Erzeugung von Eis, die seit lange schon als interessantes physikalisches oder chemisches Experiment in den Borlesungen ausgeführt worden ist. Dieselbe hat in der Hand der Technik eine solche Ausbildung

ben. Das Ammoniat kann baher nicht entweichen, es verdichtet sich vielmehr in B zu einer Flüssigkeit von höchster Flüchtigkeit. Sobald vieses geschehen ist, wird unter A der Ofen hinweggenommen und ersest durch ein Gesäs mit kaltem Wasser; zugleich entsernt man den Wasserbehälter CC, der B umgeben hatte. Sosort beginnt das flüssige Ammonial sich in Dampf zu verzwandeln, der wieder von dem in A besindlichen Wasser absorbirt wird. Die Berdunstung ist so energisch, daß in B eine Erkältung von —40° eintritt und Wasser rasch gefriert, welches sich in einem in B etngeschober nen Cylinder besinds. Die Ammonialsbung kann nun aufs neue und in derselben Weise zur Eißerzeuzgung verwendet werden.

3. Stickfloff.

3. Sticksof.

Der Sticksof, Ritrogenium, N = 14, ist ebenfalls ein gaßförmiges Element, etwas leichter als Luft, fards und geruchos. Dem Raume nach bestehen vier Fünstel der Atmosphäre aus Sticksoff, dem ein Fünstel Sauerstoff beigemengt ist. Im übrigen sindet sich derselbe weder häusig, noch masienhaft; doch enthalten thierische Stosse, mit Außnahme des Fettes, durchschnittlich 16 Brocent Sticksoff; im Pflanzens und Mineralreich ist er selten. Bon verschiedenen Methoden, um reinen Sticksoff zu erhalten, beschreiben wir die nachfolgende: In einer kleinen Retorte (Las. 3, Fig. 16) erhist man salpetrigsaures Ammoniat NH4NO2, daß sich zersett in Sticksoff und Wasser (N2+2H2O); letzteres verdichtet sich in der dreihaligen Flasche, während daß Gas in bekannter Weise ausgezeichneten Cigenschaften, allein dasselbe bildet verschieden wird. Abgesehen davon, daß eine brenznende Kerze in Sticksoffgaß erlisch, hat dasselbe keine außgezeichneten Cigenschaften, allein dasselbe bildet verschieden wichtige Verbindungen, von denen die Salzvetersaure HNO2, auch Scheidewasser genannt, in der Technit vielsach Verwendung sindet. Beim Faulen thierischer Stosse entstitutioss mit Masserstoff. dass ber Technik vielsach Berwendung sindet. Beim Faulen thierischer Stosse entsteht die vorhin genannte gassormige Verbindung des Stickstoss mit Wasserstoss, das Ummoniak NH3, das durch seinen stechenden Geruch sich leicht bemerklich macht. Seine Lösung in Wasser heißt Salmiakgeist und ift ein bekanntes Arzneimittel. Zu dessen Darstellung im kleinen wird in einem Kolben (Fig. 20) ein Gemenge von gebranztem Kalk und Salmiak erhist; das entweichende Ammoniakgas wird gewaschen, indem es eine dreibalsige Flasche passurt, die etwas Wasser enthält; es tritt sodann in eine Flasche mit reinem Wasser und wird von diesem absorbirt.

der That war der beim Berbrennen des Kamelmistes entstehende Ruß die älteste Quelle zur Gewinnung von Chlorammonium oder Salmiak
NH4Cl. Aber auch die Steinkohle, die durchschnittlich 0,8 Procent Stickstoff, entsprechend 1 Procent
Ammoniak enthält, liefert dasselbe, wenn sie erhitzt wird. Dies ist der Fall bei der Gassabrikation,
wo in dem nebenbei austretenden Theerwasser Ammoniak enthalten ist. Da jährlich Millionen Centner
Steinkohlen zur Gaserzeugung der Destillation unterworsen werden, so könnte bierdurch der ganze Redarf worfen werden, so konnte hierdurch der ganze Bedarf an Ummoniat gededt werden. Seine Gewinnung aus den Theerwassern ist jedoch mit Schwierigkeit verbunben, weil dieselben nur sehr verdünnte Ammoniat-lösungen und außerdem verunreinigt sind durch übelriechende Theerstoffe. Sie geschieht, indem Theerwasser in einem Kessel A (Tas. 7, Fig. 9) erhipt wird; es entwidelt sich Ammonialgas, das, begleitet von Wasserbampf, durch das Rohr a in die erweiterten Einsätze v und f tritt, welche von den mit Gaswasser gefüllten Enlarg R. und C. umgehen sind. Der Molderbamps Rühlern B und C umgeben sind. Der Wasserdampf wird hierburch zu Wasser verdichtet, das wieder nach A zurücksieht, während das Ammonial durch g weiter geht, bei geschlossenem Hahn hin die Worlage E und von hier durch die mit Kohlenpulver gefüllten Filter von hier durch die mit Kohlenpulver gefüllten Filter G und II in die Borlage F gelangt, welche reines Wasser enthält, von dem es absorbirt wird. Die Kohlenfilter reinigen das Gas von den Theerstoffen. Sie müssen von Zeit zu Zeit erneuert werden, während dessen man den Hahn i schließt und höffnet; das Ummoniat wird alsdann von der in der Borlage D besindlichen Salzsäure unter Bildung von Salmiat ausgenommen. Nach Bollendung der Operation wird der Kessel durch a entleert, das vorgewärmte Theerswasser aus B und C durch Dessinen der Hahn lund m nachgefüllt und die Arbeit fortgesett.

Die Verdindung des Stickstoffs mit Kohlenstoff wird Chan genannt, d. i. "Blaustoff", weil sie, mit Eisen vereinigt, die unter dem Namen Berlinerblau bekannte prachtvolle blaue Farbe bildet. Seine des

wird Chan genannt, d. i. "Blaustoff", weil sie, mit Eisen vereinigt, die unter dem Namen Berlinerblau bekannte prachtvolle blaue Farbe bildet. Seine chemische Formel ist NC, wosur jedoch in der Regel das Beichen Cy gesett wird. Die Bildung des Chans sindet nur unter gewissen Umständen statt und wird sabrilmäßig bewirtt, indem thierische Absälle verschiedener Art, insdesondere Wolle, Leder und Flechsen, mit einem Zusat von Pottasche und Gisendrehspan erhitzt werden. Die genannten Rohstosse werden in kleine verschließbare eiserne Kessel (Fig. 10) gebracht, durch deren Deckel ein Rührwert geht, worsauf man sie dis zum Glüben und Schmelzen des Kessellinhalts erhitzt. Hierde tritt eine Zersehung der Thierstosse unter Entweichung von Gasen ein, und es hinterbleibt eine schwarze Schmelze, die, mit Wasser behandelt, eine Lösung gibt, aus der nach vollzogener Klärung schone große Krystalle von gelber oder orangerother Farbe sich ausscheiden.

Dieses Salz ist eine Berbindung von Chan mit Ralium und Eisen, Cys. KFe, und beist Enancisenstalium. Da ansänglich zu seiner Darstellung eingestrochnetes Blut verwendet wurde, so ist sür dasselbe allgemein der Name Blutlaugensalz gebräuchlich. Seine Hauptverwendung sinderschlag sich bildet, wenn eine Lösung desselben mit einer eisenhaltigen Lösung zusammengebracht wird.

Unterwirft man das Blutlaugensalz mit Schwesels

ner, wenn thierische Stoffe erhitt werben. In geleitet, sich barin auflöst und wasserige Chanwassers ber That war ber beim Berbrennen bes Kamels stoffsaure, sogenannte Blaufaure, bildet. Dit mistes entstehende Ruß bie alteste Quelle zur Ges Quedfilberoppd zersetzt fich bieselbe in Baffer und Chans quedfilber HgCya, das in farblosen Arnstallen ershalten wird. Indem man endlich die lettgenannte Berbindung erhipt, erhält man das Chan in Gestalt eines farblosen Gases, das mit pfirsichblutrother Flamme brennt.

4. Schwefel.

Der Schwefel, S = 32, ift ein Element von bervorragender Bedeutung; er findet fich vereinzelt an wenigen Orten gediegen, von welchen die Umgedung von Girgenti auf Sicilien die ergiedigste Fundstätte ist, indem sie wol drei Biertel alles Schwefels liefert, der in der Belt verbraucht wird. Außerdem tommt ber in der Welt verdraucht wird. Außerdem kommt der Schwesel vor in Verdindung mit Eisen, dem sogenannten Schweselkies oder Pyrit, Fes, der über 50 Procent Schwesel enthält und zu dessen Gewinnung benutt wird; auch andere Metalle, wie Blei, Kupser, Quecksilber, Zink, Kobalt, Nidel, Antimon und Arsen sinden sich vorherrschend in Verdindung mit Schwesel. Seine Verdindung mit Sauerstoff, die Schweselsture, ist ein Bestandtheil massenhaft auftretender Minerale, wie des Givses. Schwerspats und tender Minerale, wie des Gipses, Schwerspats und Strontianspats. Endlich begegnen wir noch dem Schwefel in der organischen Natur, indem er dis zu Vrocent in den eiweißartigen Stoffen der Pflanzen und Thiere enthalten ift.

Auf Sicilien erscheint der Schwefel in Abern und eingesprengt in Gesteinen, die aus Kalt, Gips und Mergel bestehen. Dieselben werden gebrochen und subren einen sehr ungleichen Gehalt an Schwefel, von führen einen sehr ungleichen Gehalt an Schwefel, von dem einige 6, andere 15 und die reichsten 25 Brocent liesern. Man gewinnt denselben hauptsächlich durch Aussaigerung, d. i. Ausschmelzung, indem man die Gesteine zu einem Meiler mit geeigneten Durchzügen aufeinandersett, von außen mit Erde deckt und brennenden Schwefel in die Luftkanäle wirst, um den Meiler anzugünden. Indem ein Theil des Schwesels verbrennt, schmilzt der übrige und sließt über die schwesels diese Fläche, auf der der Meiler errichtet worden ist, nach einem Sammelloch. Obgleich dieses Versahren mit sehr erheblichem Verlust an Schwesel verkunft ist, so läßt der Mangel an Brennmaterial in jener Gegend ein anderes kaum zu, und die Aas. 6, Fig. 3 so läßt der Mangel an Brennmaterial in jener Gegend ein anderes kaum zu, und die Tas. 6, Fig. 3 abgebildete Einrichtung kommt deshalb seltener in Ausführung. Aus einer gemauerten Kammer g, welche mittels des abgehenden Feuers von außen geheizt wird, füllt man durch den Schieber h das vorgewärnte Schwesels sührende Gestein in einen mit Deckel verschließbaren Kessel von Gußeisen a, der unmittelbar von dem Feuer umspielt wird. Die entwicklen Schweselbampse streichen durch das Rohr d und verziehten sich in der Roslage ei von da zobst man den

binterbleibt eine schwarze Schwelze, die, mit Wasser behandelt, eine Lösung gibt, aus der nach vollzogener Klärung schone große Krystalle von gelber oder orangerother Farde sich ausscheden.

Dieses Salz ist eine Berbindung von Chan mit Kalium und Eisen, Cyzk Fe, und heißt Cyaneisen talium. Da ansänglich zu seiner Darstellung eingertrocknetes Blut verwendet wurde, so ist sür dassellung von Hallungensalz gebräuchlich. Seine Hauptverwendung sindet es zur Darstellung von Berlinerblau, das als Niederschlaus sind bildet, wenn eine Lösung desselnen mit einer eisenhaltigen Absung von Schwesellten Apparat. In einen Borwarmer fwirt den Kosten Interwirft man das Blutlaugensalz mit Schweselz salzen Apparat. In einen Borwarmer fwirt der Robsschaft wird.

Unterwirft man das Blutlaugensalz mit Schweselz saur das kohr d und verz bicken sich in der Epstinden der Kosten Deis geschächt und das Rohr die abziehende son; bochst gistiges Gas, das, in Wasser

ber, zu Stangenschwefel, geformt wird.

Benn man diesen Destillationsproces in der Weise pornimmt, das die Rammer sich nicht erwärmt, so schlägt sich der Schwesel in Gestalt eines feinen Stand bes, ber sogenannten Somefelblumen, nieber und wird in biefer Gestalt für verschiedene Zwede in ben

Sanbel gebracht.

Bu ben betanntern Eigenschaften bes Schwefels fügen wir erganzend hinzu, daß derfelbe bet 115° schmitzt, bei 400° siedet und sich in Dampf verwandelt. Etwas über biesen Punkt bei Zutritt der Luft erhipt, entzündet er sich und verdrennt mit blauer Flamme; das hierbei entstehende Product, gewöhnlich unrichtigerweise Schwejeldampf genannt, ist schwesselige Saure SO₂, ein
erstidend riechendes Gas, das häufig Berwendung
findet zum Bleichen von Wolle, Stroh und Jedern,
sowie zur Conservirung von Speisen und Getränken.
Seine Anwesenheit verhindert die Entwicklung der

keine Unwesenheit verhindert die Entwicklung ber Keime kleiner Organismen und dadurch den Eintritt der Gärung und Häulniß.
Die schwestige Säure ist serner die Vorstuse zur Bildung der Schweselsaure, H. SO., dieser in ter Technit so vielsach verwendeten Verbindung, daß man die Größe ihres Verbrauchs in einem Lande als Gradmesselsaure leste Sich betrechten als die Par

Die Schwefelfaure lagt fich betrachten als bie Berbindung von 1 Atom Schwefel mit 3 Atomen Sauer: stoff SO₂, wozu noch die Bestandtheile von Wasser H₂O hinzulommen. Es gelingt jedoch nicht, dem Schwefel 3 Atome Sauerstoff ohne weiteres zuzusühren; beim Berbrennen nimmt er auß der Lust beren zur zwei auf und hilbet (Amstlies Store SO nur zwei auf und bildet schwestige Saure SO. Die weitere Oxydation geschieht durch die Einwirtung von Salpetersaure auf die schwestige Saure, indem erstere einen Theil ihres Sauerstosss an diese abgibt und sie in Schweselsaure verwandelt. Die Salpetersaure wird durch diese Abgade von Sauerstoss zurückgesührt in ein Sas, das Stickoryd NO beist und das die merkvärdige Eigenschaft besitzt, sobald es mit Luft zusammenkommt, aus dieser unverzüglich Sauerstoss aus zunehmen und sich in salpetrige Saure No. 3 zu verwandeln. Auch diese Berbindung gibt aber, wenn sie mit schwessiger Saure in Berührung kommt, an diese 1 Atom Sauerstoss aus die und verwandelt sich zurach in Stickoryd. Letzteres wiederholt nun die Aufnahme von Sauerstoss aus der Luft und bessen zur Bildung von Schweselssaue so oft und so lange, als dazu Gelegenheit gegeben ist; es spielt gleichsam die Kolle eines Sauerstoss borgenden und nur zwei auf und bilbet ichweflige Gaure SO. lange, als bagu Gelegenheit gegeben ift; es spielt gleichsam die Rolle eines Sauerstoff borgenden und berleihenden Dieners. Während die Mechanit vergeblich nach einem Berpetuum-mobile fucht, bat alfo bie Che-

nie nach einem Verpetuum-modie jucht, pat als die Obemie in dem Stidoryd ein Berpetuum-agile aufgefunden.
Auf diesen chemischen Zersetungen und Vildungen
beruht der Proces der Schwefelsauresabrikation, der
darin besteht, durch Verbrennung von Schwefel zuerst
schwessige Saure darzustellen, hernach unter Gegenwart von Wasserbampf Salpetersaure einwirken zu wart von Wasserdamps Salpetersaure einwirten zu lassen, die in Stidorpogas verwandelt wird, das alsbann seinen Dienst fortsett.
In der Borlejung über Experimentalchemie bedient

man sich des Apparats Taf. 3, Fig. 18, um den ger um 100 Ksc. Schwefel in Schwefelsure zu verwandeln. Zwed wird die erforderliche schwessige Säure nicht burch Berdrennung von Schwesel, sondern dadurch erz seugt, daß man in einer kleinen Retorte a Kupser- durch die Leitung gg. Das hier sich ansammennde

orphygas, das ebenfalls in den Ballon sich begibt, wonnenmehr alle Bedingungen zur Schwefelsaurebildung erfüllt sind. Die weitern, mit A in Verbindung stehenden Kolben B und o begünstigen die Bollendung des Processes; durch das Rohr o kann erforderlichensalls frische sauerstoffhaltige Luft zugeführt werden, während in B und o eingesetzt Rohre einen Ausweg für den Sticktoff der Luft gestatten, der an dem gangen Proces teinen Autheil nimmt. Die entstandene Schwefelfaure sammelt sich auf dem Boden der Ballons

A und C. Die Schwefelfaurefabritation ift eine ber nur im größten Daßstabe ausgeführten Induftrien. Erzeugung ber ichwefligen Gaure verwendet man ents weber Robschwefel, oder man erhipt schweselhaltiges Eisenerz, Eisenkies Fesz, sodaß dessen Schweselhaltiges gehalt verbrennt. Im übrigen ist der Verlauf derzielbe. Tas. 6, Fig. 6 zeigt einen der besten sogenanzten Kiesbrenner im Querdurchschnitt, in vorderer Ansicht und im seitlichen Durchschnitt. Derselbe hat Unsicht und im seitlichen Durchschnitt. Derselbe hat die Gestalt eines Schachtofens, dem bei a Luft eingebie Gestalt eines Schachtofens, dem bei a Luft eingeblasen wird. Durch die Deffnungen d d d wird seinzepochter Schwesellies eingeführt, der sich über ein System von durchbrochenen Sohlen aus Thon der breitet. Die Feuerung besindet sich über dem Rost r, und die bei der Berbrennung des Schwesels entstehende schwessige Säure wird durch den eingeblasenen Wind auswärts nach e und in der Richtung e g des seislichen Durchschwitts nach der Flugstaubkammer E geführt, wo die unverdrennlichen Theile des Kieses sich absehen, während die schwessige Säure ihren Weg in die Schweselstäurekammer fortsett.

faurekammer fortsett. An Stelle ber in bem Borlefungsversuch benutten An Stelle ber in dem Vorlesungsversuch benutten Ballons treten in der großen Fabrikation die Bleiskammern, Räume von 100—2000 Aubikmeter Insbalt, deren Wände bekleidet sind mit Bleiplatten, welche von den hier auftretenden Säuren nicht angegriffen werden. Fig. 5 gewährt uns den Einblick in die Einrichtung einer Fabrik, die täglich 150—200 Etr. Schwefelsaure erzeugt. A ist der Schwefelbrenner, aus welchem das aus der Verbrenzung von Rohschwefel hervorgehende Schwessigesaure and die Rohre B und D in die Vortammern C und E tritt; in letzterer besindet sich ein Spstem von terrassirten Pyramiden aus Seteingut, über welches, von außen kommend, Salpetersäure langsam von terrassirten Pyramiden aus Steingut, über welsches, von außen kommend, Salpetersäure langsam herabsließend sich ausdreitet und in Stidoxyd zersetzt und somit der Proces der Schwefelsäurebildung einzgeleitet wird. Derselbe setzt sich sort in der Haupt-kammer G sowie in den hintern Kammern I und M, welche durch die Rohre F, H und K in Verbindung stehen. Ein Dampstessell R dient, um in die Kamsmern oben durch die Dessnugen SS von Zeit zu Zeit Masserdamps einzublasen. Dem undetheiligten Stide Wassersungen so von Jett zu Seit Bassersungen so von Jett zu Bassersungen. Dem unbetheiligten Sticktstoff ist der Ausweg durch den Schlot PO gestattet. Der Theorie gemäß sollte das einmal gebildete Sticksopphagas hinreichen, um ins Unendliche schwessigescher in Schweselssauer. Unvermeidliche Berslusse machen in Schweselssauer. Unvermeidliche Berslusse machen in Schweselssauer. luste machen jedoch eine Erneuerung der Zusuhr von Salpetersaure nöthig, von der man 4—6 Pfd. braucht, um 100 Pfd. Schwefel in Schwefelsaure zu verwandeln.

Inhalt zeigt, die in einem Sandbad sitt. Dieselbe steht durch ein gebogenes Glasrohr mit einer bleiernen Borlage C in Berbindung, zur Aufnahme des Destillats. Eine Anzahl solcher Borrichtungen wird durch ein gemeinschaftliches Feuer geheizt.

Die Schwefelsäure H. SO., auch Schwefelsäure hydrat ober englische Schwefelsäure genannt, dat das ober englische Gewicht 1,85 und ist eine sarbund geruchlose Flüssigkeit von höchst saurer ätzender Undwerft gesährlich. Ihre Anwendung ist eine sehr ausgebehnte, indem sie insbesondere zur Darstellung sast aller andern Säuren dient.

Bornehmlich in Sachsen wird durch Destillation aus dem Eisenvitziol die braune Rauchende Schwefels

bem Gifenvitriol bie braune Rauchenbe Schwefel: sem Czenditist die dittine Rutugende Capitelets sauch Bitriolds genannt, gewonnen. Dieselbe ist ein Gemenge von wasserseier Schweselsaure (Schweselsaure-Anhydrit, SO₃) mit Schweselsaurehydrat (2 H SO₄) und dient hauptsächlich zur Ausstellung des Indigos, der von letzterer nicht verändert wird.

Indem wir noch einiger Verbindungen bes Schwefels zu gedenken haben, kommen wir zurüd auf einige Abbildungen der Tafel 3 unfers Atlas. Junächst verdient der Schwefelwasserstoff H.S unsere Aufmerksamkeit. Dieses durch seinen abscheulichen, an faule Gier erinnernden Geruch übel charatterifirte Gas bilbet fich bei ber Jaulniß schweselhaltiger organischer Stoffe; es ist brennbar und sehr giftig. In ber analytischen Chemie erweist es jedoch unschäp: bare Dienste durch sein Berhalten gegen die schweren Metalle, welche es aus ihren Lösungen in Gestalt von eigenthumlich gefärbten, meist schwarzen Riederschlägen ausscheibet. Es bient baher nicht nur als ein quali-

ausichetoet. Es dient eaher nicht nur als ein qualitatives Erkennungsmittel zur Entbedung der Gegenswart eines solchen Metalls, sondern erforderlichenfalls zur gänzlichen Entfernung desselben.

Bu diesem Zwed bereitet der Chemiker den Schweselswasserschaft, indem er Schweselsien ehre Salzsäure. In mit verdannter Schweselssäure oder Salzsäure. In den großen Unterrichtslaboratorien halt man biefes Gas porratbia in Gafametem ben großen Unterrickslaboratorien halt man dieses Gas vorräthig in Sasometern, von welchen Zuleistungsröhren mit verschließbaren Hähnen basselbe an Ort und Stelle führen. Beim Berbrauch in kleinerm Maßtabe empsehlen sich Apparate, die jederzeit zur Entwickelung von Schweselwasserstoff parat sind und die ihre Thätigkeit von selbst einstellen, sobald dieselbe nicht mehr erfordert wird. Ein solcher ist Tas. 3, Fig. 10 abgebildet. Zur Instandsehung desselben wird

Holzschlenpulver gebracht und hierauf Stüde von Schweseleisen ausgestüllt. Alsdann wird der geschlossene Glashahn R ausgeset und A mit der leeren Flasche B durch ein Kautschukrohr in Berdindung gedracht und letztere mit der Säure gefüllt. Beim Dessnehmed Fahren des Hahren des Kohlenpulver und steigt in A dis zur halben Höhe, wodurch die Gasentwickelung beginnt. Run wird der Hahn geschlossen, das Gas treibt die Säure wieder zurück nach B, worauf dessen Inwickelung aufhört und der Apparat zum Gedrauch seriet ist. Bei beiden Apparaten wird Eintritt und Gang der Gasentwickelung regulirt einerseits durch den Lustdruck, andereseits durch die Spannung des Schweselwasserstoffgases.

Als elegantes Experiment mag noch die Analyse des Schweselwasserstoffs angeführt werden. In den fürzern Schenkel einer Glasköhre (Fig. 14) wird etwas Kalium gedracht, dieselbe mit Quecksleber gefüllt und sodnn ein abgemessens Bolumen Schweselwasserstoff in derselben ausstels der Lampe verdindet gefüllt und sodnn ein abgemessens Bolumen Schwesels wasserstoff in derselben ausstels der Lampe verdindet sich der Schwesel mit dem Kohlenstoff; sie wird Schwesels were schwesel mit dem Kohlenstoff; sie wird Schweselschamps über glühende Kohlen geleitet wird. Es geschieht dies fabritmäßig unter Anwendung des Apparats Fig. 19. Ein aufrecht stehender Cylinder A aus Gußerien wird durch die weitere Dessender mit Stüden

Fig. 19. Gin aufrecht stehender Cplinder A aus Buß: eisen wird durch die weitere Deffnung E mit Stüden von gutgetrodneter Holzichle angefüllt und verschloffen. Derselbe besindet sich inmitten eines Ofens CC, der in Brand gesett wird. Sobald der Cylinder glubt, schiebt man in die engere Deffnung von E Schwefel in das Rohr a, der sofort schmilst und herabstießt, worauf ar, in Dampf verwandelt, durch die hohe Schicht glühender Kohle streicht und mit ihr sich verbindet. Selbstverständlich sind die Deffnungen EE durch Pfröpse verschlossen worden und das entstandene äußerst flüchtige Product gelangt in den vorgelegten Ballon I, wo ein Theil desselben sich verdichtet und durch den Hahn K in die weitern Borslagen L und O übergeführt wird. Ein anderer Theil wird, indem er dampsförmig weiter durch das Rohr PP und den Kühlapparat Q geht, verdichtet und in Sausgesammelt. schiebt man in die engere Deffnung von E Schwefel

bie beibe feste, unlösliche Körper find, ber Schwefeltoblenftoff in Gestalt einer wasserhellen Flüssigkeit gewonnen,
bie bas Licht so start bricht, bag ein bamit gefülltes Brisma die prachtvollsten Farben zeigt; berfelbe ist Prisma die prachtvollsten Farben zeigt; berselbe ist brennbar, etwas schwerer als Wasser, riecht höchst absscheilich und siedet schon bei 15°. Diese außerordentliche Flüchtgleit macht ihn sehr geeignet, in Borslejungen die bei rascher Verdunstung eintretende Kälte nachzuweisen. Auf ein Bretchen gießt man einige Tropfen Wasser, setzt in diese eine kleine Platinschale, die etwas Schweselsbelenstoff enthält; durch Blasen mit dem Balg beschleunigt man dessen Verstungtung, und in wenig Augenbliden ist die Schale settaekroren. festgefroren.

Der Schwefeltohlenstoff löst Schwefel, Phosphor, Harze, Kautschut, Fette und Dele, und wird zur Gewinnung und Reinigung berartiger Stoffe, insbesondere zur Bulkanisirung des Kautschuks verwendet.

5. Phosphor.

5. Phosphor.

Der Phosphor, P=31, wurde gegen das Ende bes 17. Jahrhunderts von goldmachenwollenden Laboranten entdeckt, die keine Ahnung haben konnten, daß dieser Stoff, der damals mit unfäglicher Mühe dargestellt und Goldes werth bezahlt wurde, heutigentags in der ärmsten Hütte in Gestalt der Jündhölzer als Gegenstand des täglichen Berbrauchs eingesührt ist. Die Natur dietet dieses Clement nur als Phossphorfäure P2O2, welche in Berdindung mit Kalkeinige Minerale bildet, deren bekannteste der Apatit und der Phosphorit sind. Ihre Berbreitung ist gering, doch hat bei stets zunehmender Wichtigkeit derselben die eifrige Nachsorschung zur Entdedung gröskerer Phosphoritlager, u. a. des von Limburg an der Lahn, geführt. Die Berwitterung solcher Minerale vertheilt den phosphorsquren Kalt in der Erdoberssläche, wo er, von den Pflanzen ausgenommen, inds vertheilt ben phosphorsauren Kalt in der Erovoersfläche, wo er, von den Pflanzen aufgenommen, indsbesondere in den Samen der Gräser, Getreide und Hallenträger sich vorsindet. Dem Thiere als Nahrung bienend, führen sie den phosphorsauren Kalt über in dessen Körper, wo er das Knochengerüst bildet. Ueberz bies enthalten die Gehirn: und Nervensubstanz, sowie der Mustel und der Urin etwas Phosphor. Gine ber Mustel und ber Urin etwas Phosphor. Einen solchen Umweg legt also ber Phosphor zurud, bis ber Fabritant in den Knochen bas alleinige Rohmaterial

erhalt, aus bem er ihn darstellt. Die Fabritation bes Phosphors beginnt mit dem Die Fabritation des Phosphors beginnt mit dem Brennen der Knochen, wodurch die in denselben entbaltene Leimsubstanz zerstört wird; es geschieht dies in Schachtösen, die Aehnlichkeit mit den Kaltösen haben. Dabei hinterbleibt die weißgebrannte, poröse Knochenasche, die sich zu Pulver mahlen läßt, das in einem hölzernen Bottich mit 70 Procent etwas verdannter Schweselssaue angerührt wird. Die Schwessklaure entsieht der Engebenglich amei Prittel ihres felfaure entzieht ber Anochenasche zwei Drittel ihres Rallgehalts und scheibet benselben in Gestalt von unloklichem Gips ab; die verbleibende Auflösung enthält bas lette Drittel Kalf, verbunden mit Phosphorfaure; fie wird anfänglich in Bleipfannen für sich allein eingedampft, später vermischt mit grobem Bulver von Holztoble in eisernen Kesseln, und zulest bei schwacher Glubbige völlig eingetrodnet. Zwölf bis funfzehn Afund Slühbise völlig eingetrocknet. Iwölf die sunfzehn Klund beim Reidzug der schwedischen Reidzünder bes dieser getrockneten Masse werden in eine staschenstellt wermendet wird.

Menn auch technisch von keiner Bedeutung, so ist doch einem soppelten Galerenosen (Taf. 7, Hig. 11) zwei Reihen von je 18 Stück mit zugewendetem Bodentheil liegen und von einem nach der Längenschelt liegen und von einem nach der Längensches duck die der bis zum Hellrothglühen ers bist werden. In dieser hohen Temperatur wirkt die Kolle zersehend aus die Phosphorsaure, der sie den Wassen was dem Gasentwicklungsrohr kleine Kolle zersehend aus die Phosphorsaure, der sie den Wassen won diesem Gase aus dem Wasser ausstelleigen.

Sauerstoff entzieht; ber freiwerdende Phosphor ent-weicht als Dampf, gemengt mit brennbaren Gasen. Rach einigen Stunden erscheint bei der Borlage eine weißblaue Flamme, beren Uebergang in blenbenbes Weiß ben Beginn ber Destillation anzeigt. Die Bor-

Weiß den Beginn der Destillation anzeigt. Die Borlage besteht aus zwei durch Hasse gefüllten Untersätzen
von Steingut, die in mit Wasser gefüllten Untersätzen
stehen. In letztern verdichtet sich der Phosphor und
kann mit Leichtigseit herausgenommen werden.
Um Coat und Steinsohle als Heizmaterial verwenden zu können, hat man auch den Defen zur
Destillation von Phosphor die in Fig. 12 im seitlichen Durchschnitt dargestellte Einrichtung gegeben.
Uehnlich wie bei der Erzeugung des Leuchtgases liegen
hier fünf Thoncylinder zu zwei und drei übereinander, in
welche das Gemisch von Kohle und phosphorsaurem
Kalt eingebracht wird. Bon jedem mündet ein Rohr Ralt eingebracht wird. Bon jedem mundet ein Robr natt eingebracht wird. Bon jedem mundet ein Rohr in eine oben gewölbte, unten offene Stürze b von einem Meter Länge, welche durch Röhren mit einem ähnlichen davorstehenden Gesäß d in Berbindung steht, das einige Deffnungen zum Entweichen der Gase hat. Beide stehen in einer Rinne c, durch welche kaltes Wasser sließt, das durch eine schmale Deffnung ganz unten an der vordern Seite einrittt und durch eine etwas häher angehrachte Deffnung 8 an dem hintern etwas höber angebrachte Deffnung β an dem hintern Ende austritt (s. Fig. a und β neben Fig. 11). Der in dieser als Vorlage dienenden Vorrichtung verbichtete Phosphor kann so von dem durchsließenden Wasselfer nicht hinweggeführt werden.

Wasser nicht hinweggeführt werben.
Der rohe Phosphor ist unrein, roth, braun und schwarz gefärbt; er wird gereinigt, indem man ihn unter Wasser geschmolzen durch sämisch Leder prest oder mit Sand vermischt einer nochmaligen Destillation unterwirft; 136 Ph. Retortensüllung liesern 21 Ph. rohen und 17 Ph. gereinigten Phosphor, der wachsweich, blaßgelb und durchsichtig ist. In den Handel kommt er meist in Gestalt von kleinsingerdicken Stangen. Diese Form erhält er durch Schmelzen in einem Arichter c, Fig. 13, der in einem Wassersichen des Phosphor in eine angesette Glaszöhre, die in einer Phosphor in eine angesette Glaszöhre, die in einer Ausse mit kaltem Wasser sich besindet, wodurch der Phosphor erstarrt und ein wenig aus der Glaszöhre hervortritt. Zieht man die Phosphorstange heraus, so sließt geschmolzener Phosphor nach und erstarrt, sobald er in das kalte Wasser tommt, sodaß man sämmtlichen Phosphor wie einen Draht aus e ziehen kann. Der Phosphor vient fast ausschließlich zur Anserten.

sämmtlichen Phosphorwie einen Draht aus c ziehen kann. Der Phosphor dient fast ausschließlich zur Ansertigung der Zündhölzer, und bei dem ungeheuern Verbrauch derselben hat seine Fadrikation große Verhältnisse angenommen und ist sein Preis die unter 1 Thlr. sur das Psund gesunten. Das in Frankreich angestrebte Versahren, denselben direct aus dem vom Mineralreich gelieserten Phosphorit durch Zerseung deselben mittels Kieselssure (Sand) und Kohle in Schackschlein vorzunehmen, verspricht denselben noch billiger aus liesern. Es löst ich alkdann ermarten, das der öfen vorzunehmen, verspricht benselben noch billiger zu liesern. Es läßt sich alsdann erwarten, daß der gewöhnliche, gistige und leicht entzündliche Phosphok in den Jündhölzern gänzlich verdrängt wird durch llebersührung desselben in rothen oder amorphen Phosphor, der weder giftig noch leicht entzündlich ist und beim Reidzeug der schwedischen Reidzünder des

phorwassersteistelle der Phosphor verdampft und veit den Kolben, wodurg ber Phosphor verreicht, werden, batte Glübende Roblen in Lebhaftes Glüben; sobald viese Glübende Roblen in Lebhaftes Glüben; sobald viese glübende Kohlen unter ben Kolben, wodurch ber Phosphor entschiedlt. Dierauf füllt man den Tiegel mit Stüdchen von Kalt, bededt und bringt ihn durch Umgebung mit glübende Kohlen in lebhaftes Glüben; sobald dies erreicht ist, legt man einige glübende Kohlen unter den Kolben, wodurch der Phosphor verdampst und wit dem Kalte in Berübruna tommend die Bildung mit bem Ralte in Berührung tommend bie Bilbung von Phosphorcalcium bewirkt. Wird nach dem Erfalten ein Stücken des lettern herausgenommen und ins Wasser geworfen, so steigen alsbald aus demjelben kleine Blajen von Phosphorwasserstoff auf, welche

jelben tielne Blajen von Phosphotmajjerstoff auf, welche sich entzünden. Zugleich verdreiten sie den eigenthümslichen Geruch dieses Gases nach saulen Fischen. In beiden Fällen beruht dessen Wildung auf der Zerssehung von Wasser, dessen Wasserstoff mit dem Phosphor das selbstentzündliche Gas bildet, während sein Sauerstoff mit Phosphor zu unterphosphoriger Säure sich verdindet, die mit dem Kali oder Kall sich vereinigt.

6. Arfen.

Arfen, As = 75, nennt ber Chemiter bas metallähnliche Element, bas mit Sauerstoff verbunden die arsenige Säure As O, bilbet, dies suchtbare, unter dem Namen Arsenit nur allzu bekannte Gift. Das Arsenmetall findet sich im Mineralreich gediegen, jedoch häufiger in Berbindung mit Eisen und andern Metallen, aus der es durch Erhisen in Gestalt kleisen. ner, schwarzgrau glanzender Scheiben (auch Robalt-tuchen genannt) gewonnen wird. Das Arfen läßt fich leicht und unter Berbreitung eines charafteristischen Anoblauchgeruchs in Dampf verwandeln. Geschieht dies unter geeignetem Lustzutritt, so orphirt es sich zu einem weißen Sublimat (Gistmehl) von Arsenit, das gesammelt und in einem Kessel erhipt zu einer glasigen Wasse erweicht, die später ein porzellanartiges Ansehen annimmt. Dasselbe hat eine nicht unbedeutende Verwendung bei der Glassabritation und in der Farbentechnik.

hier gebenken wir ber analytischen Methoden, welche gestatten, bas Borhandensein von Arfen bochit genau und sicher nachzuweisen, wie bies insbesondere bei vermutheten Bergiftungafallen von höchster Wichtigfeit vermutheten Vergiftungsfällen von höchster Wichtigkeit ift. hat sich bei einem solchen ein verdächtiger weißer Körper vorgefunden, so genügt ein Körnchen von der Größe eines Zehntel Stednadestopses zur Beweisführung. Dasselbe wird in die ausgezogene Spize a einer Glastöhre (Laf. 3, Fig. 12) gebracht und bavor ein kleiner Splitter von Holztohle eingeschoben, die man mit der Lampe glübend macht. hierauf wird die in der Spize besindliche Probe erhipt; bestand dieselbe wirklich aus Arsenit, so verwandelt sich letzterer in Dampf, der in Berührung mit glühender Rohle an diese seinen Sauerstoff abgibt, während metallisches Arsen in Gestalt eines schwarzglänzenden tallifches Arfen in Geftalt eines fcmarzglanzenben Ringes bei c fich anlegt.

Die Retorte ist nahezu angefüllt mit schwacher Kalischung, in welcher etwas Phosphor sich befindet. Beim ten alsbann ein zum Glühen erhiptes Glasrohr, wos Erhipen berselben beginnt die Entwicklung des Phosphorwasserstessen beind ber Arsenikwasserstes fich zerlegt in metallisches Ursen, das als schwarzer Ring hinter der Flamme Man tann diese Erscheinung auch auf andere schwarzer nach entweichenden Wasserstessen.

7. Aohlenfloff.

Der Rohlenftoff, Carbo, C=12, Diefes munder-bare Clement, bas in der Gestalt von Rienruß als völligste Regation bes Lichts in tiefster Schwarze uns entgegentritt, mabrend es troftallifirt ben Diamant bilbet, aus dem blipartig das in alle Farben gebrochene Licht her-vorbricht — erhält seine ganz besondere Bedeutung dadurch, daß es der charafteristische, niemalst sehlende Bestandtheil der organischen Welt ist. Nicht nur ent-Bestanotheit der organischen und pflanzlichen Wesen Kohlenstoff, sondern er ist auch in allen von folchen herkommenden Stoffen vorhanden, sodaß man das ganze ungeheuere Gebiet der organischen Verbindungen als die Chemie des Kohlenstosses bezeichnet hat. Bon ais die Chemie des Kohlenstoffs bezeichnet hat. Von wie hervorragendem wissenschaftlichen Interese dieses in neuester Zeit vorzugsweise cultivirte Feld ist, so bietet der Kohlenstoff für sich und in seinen unorganischen Verbindungen in technischer Beziehung nur wenige bemerkenswerthe Seiten. Die Gewinnung von Kienruß, Lampenruß, Holze und Steinschle ersordern weder chemische Proceduren noch Apparate. Die Darstellung und Rermandung der Paklanskung und Mermandung der Paklanskung der P stellung und Berwendung ber Kohlensaure zur Ber reitung moussirender Getrante ift früher bereits beschrieben worden. Es bleibt hiernach nur eine, aber die bedeutendste Industrie der Erzeugung der Koh-len wasserstoffgase, die Leuchtgasfabrikation, für unsere Betrachtung übrig.

Wo immer wir in der Natur oder in kunstlichen

ben hauptbestandtheil bes consumirten Leuchtgases aus.

Das leichte Kohlenwasserstoffgas, auch Sumpfluft und Grubengas genannt, weil es sich in der Tiefe stehender Gemässer durch Zersetzung von Pflanzen-theilen sowie in den Steinkohlengruben bildet, brennt mit schwach leuchtender Flamme; das Doppeltschlen-masserstellen bildet dagegen eine glänzend leuchtende Flamme. Man hat das lettere auch Aethylengas und ölbildendes Gas genannt, weil es mit Chlor zu einer ölartigen Flüssigkeit sich verbindet. Beide Gase entstehen bei der trodenen Destilation organischer Rorper, d. h. wenn ein folder bei Abschluß der Luft erhist wird. Es lassen sin docker det Alossaus der Lust erhist wird. Es lassen sich daher die mannichsaltigs sten Stosse zur Fabrikation von Leuchtgas verwenden, allein es hat dieselbe sich so vorherrschend auf die Stein s kohle beschränkt, daß wir nur diese in Betracht nehmen. In der Experimentalchemie dient zur Erkäuterung des Zersehungsprocesses der Steinkohle der solgende Bersuch. Ein alter Flintenlauf wird in der Mitte durchschnitten und sein Albedoch vernietet. Man hat

Ringes bei c sich anlegt.

Weit empsindlicher ist das Verfahren, wenn Arsenil
in Lösung sich befindet, was in Vergistungen bei Getränken, Speisen, dem Mageninhalt u. s. w. der
Fall sein kann. Die zu untersuchende Flüssigkeit
wird mit etwas Zink in eine Gasentwickelungsgossen; es entwickelt sich Basserstoff, dem, wenn Arse
sens den Kossen der Steinkohle der folgende
Versuch. Sin alter Flintenlauf wird in der Mitte
durchschnikten und sein Zundschen. Van hat
speisen Ablor A (Las. 5, Fig. 1), das mit
gröblichem Pulver von Steinkohle angefüllt und in
einem Rostofen dis zum Rotbglüben erhigt wird. In
ber Vorlage B sammeln sich ammoniathaltiges Theergossen; es entwickelt sich Basserstoff, dem, wenn Arse
seisenungsprocesses der Steinkohle der folgende
Urchschnikten und sein Zündschen durch seiner und Sambloch vernietet. Man hat
spriken. Ein alter Flintenlauf wird in der Mitte
urchschnikten und sein Zundschen durch seiner von Steinkohle der folgende
urchschnikten und sein Zundschen durch seiner von Steinkohle der folgende
urchschnikten und sein Zundschen Bulver von Steinkohle angefüllt und in
einem Rostofen dis zum Kotbglüben erhigt wird. In
ber Borlegende
urchschnikten und sein Zundschen Bulver von Steinkohle der folgende
urchschnikten und sein Zundschen Bulver von Steinkohle angefüllt und in
einem Rostofen dis zum Kotbglüben erhigt wird. In
weisenden, der Flichen durch seiner Steinkohle der folgende
urchschnikten und sein Zundschen Bulver von Steinkohle angefüllt und in
einem Rostofen die Fliegen die Herschnikten und seiner Blundschen Bulver von Steinkohle angefüllt und in
einem Rostofen die Fliegen Bulver von Steinkohle angefüllt und in
einem Rostofen die Fliegen bis zum Kotbglüben erhigt wird. In
weisen die Gerschnikten und seiner Blundschen Bulver von Steinkohle angefüllt und in
einem Rostofen die Gerschnikten und seiner Blundschen Bulver von Steinkohle angefüllt und in
einem Rostofen die Gerschnikten und seiner gröben die Gerschnikten und seinersche Blundschen Bulver von Steinkohle angefüllt und in
einem Ros

hich anzünden lassen. Als Rückland enthält das Gisenrohr Coaks in Gestalt einer porösen, schlackigen Mls Rudstand enthält bas Maffe.

Die Hauptproducte ber Destillation find alfo: brenn= bare Gase und Dampse, Theerwasser und Theer; est sind bieselben, benen wir auch bei ber Fabritation im Großen begegnen. Nicht jebe Steintoble ist in gleicher Beise geeignet zur Gaserzeugung; benn wenn auch bei allen ber Roblenftoff ber vorwaltende, über 80 Bro-cent betragende Bestandtheil ist, so findet boch ein beträchtlicher Unterschied in ihrem Gehalt an Sauerbeträcklicher Unterschied in ihrem Gehalt an Sauerstoff und Wasseritoss statt, welch letzterer zur Gassbildung das wesentliche Element ist. Im allgemeinen sind die beim Brennen zusammenbackenden Kohlen zur Gasgewinnung die geeignetsten. Es liefern 50 Kilo der nachbenannten Kohlen an Gas in englischen Kubitsuben: Zwidau 400, Ruhrtohle 500, Canneltohle 600, Bogheadsohle 700, in runder Zahl, und hinterslassen 30—35 Kilo Coaks.

Alle Steinkohlen entbalten durchschnittlich 0,8 Prosent Stickfass und werdeliche Mengen von Gisantias

cent Stidftoff und wechselnbe Mengen von Gifenties cent Stickftoff und wechselnde Mengen von Eisenkies oder Zweisacheschwefeleigen Fes, die ebenfalls an der Zerfetung sich betheiligen. Das robe Leuchtgas ist daher ein Gemisch sehr verschiedener Gase, welche nach ihrem Werth für die Beleuchtung vier Gruppen bilden: 1) schweres und leichtes Kohlenwasiersstoffgas, gutleuchtende Bestandtheile; 2) Kohlensopps und Wasserstoffgas, schwach leuchtende, aber Sits gebende; 3) Stickftosse und Kohlensäures gas, verdunnende, die Leuchtrast vermindernde; und Ammoniats und Schweselwasserstoffgas, schädliche Bestandtheile, welche die Brauchbarkeit des Leuchtgases in dem Grade beeinträchtigen, das sie ichabliche Bestandtheile, welche die Brauchbarkeit des Leuchtgases in dem Grade beeinträchtigen, daß sie durchaus entsernt werden müssen. Auch die Koblensfäure lätzt sich aus dem roben Gas entsernen, während wir kein Mittel besitzen, das Berhältniß seiner übrigen Bestandtheile zu ändern. Endlich sind dem selben noch Dämpse von Theer und slücktigen Koblenswasserstoffen, wie Benzol u. a., beigemengt. Die Fasbrikation zerfällt demnach in die Erzeugung, in die Reinigung und Vertheilung des Leuchtgases. Jur Erzeugung des Leuchtgases dient der Gasosen, Sig. 2 von vorn abgebildet. In demselben liegen fünf oförmige Retorten AA" von gebranntem Thon zu drei und zwei übereinander. Sie werden mit Steintoble in groben Stüden gesüllt und gemeinschaftlich geheizt. Aus dem vordern hervorsstehenden Theile jeder Retorte führt ein Absührungszohr HH auswärts, das oben durch ein Kniestüd e

stehenden Theile jeder Retorte führt ein Abführungsrobr HH auswärts, das oben durch ein Kniestüd e (Fig. 3) mit dem abwärtsgebenden Schenkel an verbunden ist. Letterer mündet in einen zur Aufnahme des Abeers und Theerwassers bestimmten horizontalen, als Borlage dienenden Kanal GG (dig. 2). Den weitern Berlauf der Operationen versolgen wir in Fig. 15, wo der Gasosen im seitlichen Durch-schnitt sich darstellt, mit den Retorten CC, dem Ab-führungerohr T und der Borlage B. Man ersieht hier die Art des Berschlusses der Retorten an ibrem bervorstehenden Konstheil vermittels ausgeschraubter pervorstehenden Kopftheil vermittels aufgeschraubter Dedel, sowie die Art der Füllung bei der untern Retorte C'. Die Heizung der Gasretorten geschieht mit Steinkohle und mit den bei der Fabrikation selbst abfallenden Coaks. Ihre Führung ist von wesentlichem Einstluß auf die Menge und Beschaffenseit des erzeugten Gases; es empsehlt sich, die einzestührte Kahle möelichte raich zu erhiten. In vier bis

entweicht und ein anderer Theil fich unter Abscheidung entweicht und ein anderer Theil sich unter Abscheidung von Graphit zersett. Ja es hat sich für die Schnelzligkeit und Ausgiebigkeit der Gaserzeugung sehr vortheilhaft erwiesen, den Druck innerhalb der Retorten tünstlich zu vermindern. Es geschieht dies durch die sogenannten Exhaustoren, Vorrichtungen, welche in der Art von Luftpumpen wirkend, das Gas rasch aus der Retorte und weiter befördern. Als Beispiel diene der Exhaustor von Beal (Fig. 4), der Hauptsache nach aus einem sest aufstgenden Cylinder A dezstehend, in welchem ein zweiter Exsinder Bercentrisch um seine Achse nach aus einem sehelden und durch das Spiel der verschiebaren Scheidewände du Gase in der von den Pseilen angedeuteten Richtung aus der Retorte ben Pfeilen angebeuteten Richtung aus ber Retorte ber Leitung zuführt. Bu genauerm Berständniß murde eine Reihe ins einzelne gebender Zeichnungen erforderlich fein.

Die nachfolgenden Borrichtungen Fig. 15 bienen jur Reinigung bes Gafes. In B wird nicht aller Theer abgefest, vielmehr ein Theil in Dampfform, ein an augejest, vieimehr ein Theil in Dampsjorm, ein an berer mechanisch vom Gas weiter geführt. Indem bieses sedoch ein System verbundener Röhren D, die unten durch Wasser abgesperrt sind, passiren muß, gibt es seinen Gehalt an Theer und Ammoniat größt tentheils ab. Ein Heberohr H vient zum Ablassen der damit gesättigten Flüssigteit aus E. Von energischer Mirksmeleit zur Fortsetung des Weinigwardseils Birtjamteit zur Fortjegung bes Reinigungsgeichafts erweisen fic bie fogenannten Shrubber OO, Cylinder, bie mit Coals ober Scherben gefüllt find, über welche burch eine besondere Borrichtung beständig taltes Baffer riefelt. Bortheilhaft erweit es fich, bemfelben Waffer rieselt. Vortheilhaft erweist es sich, bemfelben etwas Schwefelfäure zuzuseten, wodurch das Ammoniat dem Gas vollständig entzogen wird. Letteres enthalt jett als schädliche Beimischung noch Kohlensfäure und Schwefelwassersteil, und wird zu deren Entfernung in einen Behälter M geseitet, wo es wieders holt über die Reinigungsmasse, welche etagenweise auf Horben ausgebreitet ift, hinzustreichen gezwungen ist. Dieselbe besteht aus einem Gemenge von gelöschtem Kalf (Kalthydvat) mit Eisenvitriol, dem zur Aufloderung etwas Sägemehl hinzugefügt wird; diese Stosse zersehen sich in Gips und Eisenordbydrat mit übersschüssigem Kalthydrat, welches die Kohlensäure aus jerjegen fich in Gips und Schenogoogstal mit uversschüffigem Kalkydrat, welches die Rohlenfaure aus dem Leuchtgas hinwegninmt. Dessen Schwefelwasserzitoss wird von dem Eisenorydbydrat gedunden unter Bildung von Schwefeleisen. Wenn die Reinigungsmasse ihre Wirksamteit verloren hat, so wird sie ber ausgenommen und einige Zeit an ber Luft liegen ges laffen, wodurch fie wieder wirtsam wird, indem das Schwefeleisen durch rasch eintretende Oxydation sich in Gisenvitriol zurudverwandelt. Hierbei entgeht jedoch ein Drittel des vorhandenen Schwefels der Orphation und wird ausgeschieden. Daber nimmt bei fortgefet: tem Gebrauch ber Reinigungemaffe ihr Schwefelgehalt ju und erreicht bis 60 Procent, fodaß biefelbe in ber Schwefelfaurefabritation Berwendung findet, indem man den Schwefel ju schwefliger Saure verbrennt (vgl. S. 21). In neuerer Zeit wird als Reinigungs-maffe mit Borthoil ein Gemenge von Ralfhydrat mit natürlichem Gifenorndhydrat, fogenanntem Rafenerg, permendet.

Leuchtgas darf, in Kaltwasser geleitet, dasselbe nicht weißlich trüben, sonst enthielte es Kohlensäure, Bleislösung nicht schwärzen, sonst wäre es schweselwasser; stoffhaltig, und rothes Lacknuspapier nicht blau färsche Leuchtsche pett des erzeugten Gases; es empsiehlt sich, die ein: staffneltig, und rotdes Lacinuspapier nicht blau färs geführte Rohle möglichst rasch zu erhitzen. In vier dis ben, was einen Gehalt an Ammoniak anzeigen würde. Han Stunden ist die Destillation vollendet. Bon größ: han die Gedeitet, einem großen, weil ichen Gase nur eine geringe Spannung besitzen, weil Cisenblech luftbicht vernieteten Behälter, der des gestonst ein Theil derselben durch die pordse Thonmasse. Interm Zugangsrohr S sich erhebt und mit Gas fallt,

gleichen.

gleichen.
Das Leuchtgas wird im Berkehr nach dem Bolumen, und zwar nach englischen Kubikfußen berechnet und bezahlt; man bedarf baher einer Vorrichtung, womit das Gas ohne besondere Mühwaltung zwerlässig gemessen werden kann. Sine solche ist die bereits seit 1816 im Gebrauch besindliche Gasuhr, deren Einrichtung wir mit Hülse der Fig. 6, 7, 8 zu erläutern versuchen. Dieselbe besteht aus einem Gesküle, innerhalb bessen eine molesenkörmige leicht um Einrichtung wir mit Duije erläutern versuchen. Diefelbe besteht aus einem Gebäuse, innerhalb bessen eine walzensormige, leicht um ihre Achse drebbare Trommel B (Fig. 7) sich besindet und das mit einer Borkammer E in Berbindung steht. Gehäuse, Trommel und Borkammer sind dis zu einer Borkammer find dis zu einer Borkammer find die Tromsenten habe W mit Wasser gefüllt. Die Tromsenten habe W mit Wasser gefüllt. Gehäuse, Arommel und Borkammer sind bis zu einer bestimmten Höhe W mit Wasser gesüllt. Die Arommel wird das in dieselbe ein: und austretende Gas in Bewegung geset, und jede Umdrehung entspricht einer gewissen Menge von durchpassirtem Gas. Die Cinrichtung der Borkammer ist durch Fig. 6 ersichtich. Das von oben durch das Rohr e eintretende Gas gelangt zuerst in die kleine Abtheilung F, in dessen Desmung ein don dem Schwimmer S getragenes Bent i lispielt. Sinkt durch Berdunstung das Wasser unter den ersorderlichen Stand W, so sinkt mit demsselben auch der Schwimmer S und schließt das Bentil, und die Uhr steht still. Aus der kleinen Abtheilung F tritt das Gas in die größere G und geht abwärts in den hier sichtbaren Theil H eines zweischenteligen Rohres, dessen anderer Schenkel, durch die Wand der Arommel gehend, das Gas in diese einsührt. Die Arommel sehend, das Gas in diese einsührt. Die Arommel seheit, darch Scheidewände eigenthümlicher Art, welche Trommel selbst ist in vier Abtheilungen oder Kammern getheilt, durch Scheidemande eigenthümlicher Art, welche in Fig. 8 dargestellt sind, nach Himmegnahme des sie umgebenden Blechmantels. Zede Scheidemand besteht auß einem Duerstüd vw und zwei Scitenbaden. Die Baden der verschiedenen Scheidewande schließen nicht durchgehends dicht aneinander, sie bilden etwas vons einander abstehende Schlige, wie zwischen dund diese Schlige tritt daß Gas ein und auß; geschieht dieß z. B. zwischen dund die sienen Weg entlang dem Duerstüd vw nach dem an der Rückseite bei obesindlichen Schliß. In dem Augenblich, wobie obere desindlich die sienen Weg entlang dem Duerstüd vw nach dem an der Rückseite bei obesindlichen Schliß. In dem Augenblich, wo die obere desindlich was der kammen in eine zusamsten schlichen Schliß. In dem Augenblich wie der Geschlich die der Dessindlich was der kammen in eine zusamsten schlichen Schliß. In dem Augenblich was dem in der Kückseite bei obesindlichen Schliß. In dem Augenblich was dem in der Wassen schlenwassen schlenwassen schlenwassen schlenwassen schlenwassen sich der Gegenüberstehenden Deffnungen auß, was deim Fisch schlich was dem Steile schliß eine slade, der Bezeichung entsprechen Schliß eine slade, der Bezeichung entsprechen Schliß eine flache, der Bezeich

abzulesen sind.
Auf der Achse der Trommel der Gasuhr ist eine Scheibe von Messing a aufgezogen, auf welcher eine gleich große Kapierscheibe beschitzt wird. Diese Scheibe breht sich mit der Trommel der Uhr, ihre Umdrehung ist also ein Maß sür die Menge des durchgehenden Gases. Ueber der Scheibe ist eine gewöhnliche Uhr kangebracht, als Messer der Zeit. Uhr und Scheibe sind dem obern Ende an den Minutenzeiger der Uhr angeschrauht ist und an den Minutenzeiger der Aleiz angeschraubt ift und an bem untern Ende einen Bleiangeschraubt ist und an dem untern Ende einen Bleisstift trägt, dessen Spize durch eine Feder gegen die Papierscheibe angedrückt wird. Würde der Stift von der Uhr allein bewegt, so würde er mit dem Zeiger von halber zu halber Stunde auf und niedergehend eine Rull beschreiben; stände er still und die Papierscheibe drehte sich allein, so würde der Bleistift auf dieser einen Kreis verzeichnen. Da sich beides der wegt, Bleistift und Papierscheibe, so beschreibt der Stift am Umkreis der Scheibe verschlungene Bogen. Wenn in derselben Zeit viel Gas erzeugt wird, so fallen die Bogen geschlossener aus, wenn wenig Gas erzeugt wird, offener. Berläuft die Gaserzeugung gleichmäßig, so fallen die verzeichneten Bogenlinien symmetrisch aus. gleichmäßig, so symmetrisch aus.

Es erübrigen noch einige Borte über die Ginrich: ungen zur Beleuchtung burch Gas, die sogenannten Brenner. Dieselben unterscheiben sich in Flach: und Rundbrenner. Bei erstern bildet die Dessung mundbrenner. Bei erstern bildet die Dessung entweber einen Schlit, wie bei dem Fledermaußbrenner Fig. 12, wodurch das ausströmende Gas eine durch den Namen des Brenners sehr gut bezeichnete Flamme bildet — oder das Gas tritt aus zwei sich eine Gastelberten Dessungen aus mes heim Sicht.

ben Druck, unter welchem es ausströmt; ist dieser zu böchkens 5 Krocent derselben in die Atmosphäre übergroß, so mischt sich am Ort der Ausströmung zu viel Luft bei, und der untere blaue Theil der Flamme vers größert sich in nachtheiliger Weise. Durch zweckmäßige Ktellung des Hahns lätz sich die Ausströmung regulieren. Wur erschreit für einem gewährlichen Romann von der in Verdick von einem Verdick von der Wenner von

Man rechnet für einen gewöhnlichen Brenner auf bie Stunde einen Gasverbrauch von 4-5 Rubiffuß und verlangt, bag feine Lichtstärfe ber von 12-18 Bachstergen gleichkommen foll, was burch bie Bhoto:

metrie genau ermittelt wird. Obgleich das dem Kohlenstoff in gewissen chemischen Eigenschaften nahestehende Element Silicium ein Bestandtheil ber allverbreiteten Rieselerbe ist und somit einen hervorragenden Antheil an der Busammensiehung der Erdrinde hat, so ist doch teine feiner Berbindungen für sich Gegenstand einer bemertenswerthen demischen Industrie, und dasselbe gilt für das Bor, das ohnehin eins der seltener vorkommenden Elemente ist.

8. Chlor.

8. Chlor.

3u den nichtmetallischen Elementen gehört endlich eine aus dem Ehlor, Brom, Jod und Fluor gebildete Gruppe von gemeinschaftlichem Charafter, von welchen jedoch nur das erstgenannte massenhaft austritt und in der chemischen Technik eine Rolle spielt.

Das Chlor, Cl = 35, bereits gegen Ende des vorigen Jahrhunderts entdeckt, ist doch erst zu Aussang des gegenwärtigen als ein Element erkannt worden. Es ist ein gelblichzgrün gefärdtes Gas, 2½, mal schwerer als Luft, von ganz eigenthümlichem Geruch, die Athmungsorgane hestig angreisend und daher sehr gistig. Durch starten Druck läßt es sich in eine braungelbe Klüssich. Das Chlor ist mit einer energischen Bers wandtschaftstraft begabt. Nur wenige Körper widerstehen seiner zersehenden Einwirkung, die sich besonders gegen organische Stosse so eingreisend erweist, das dieselben dei längerer Einwirkung durch Ehlor völlig zerstört werden. Hierauf beruht sedoch die wichtige Anwendung des Chlors als Desinsectionsmittel, insbesondere aber zum Bleichen. Bon seinen Markindungen

wichtige Anwendung des Chlors als Desinsectionsmittel, insbesondere aber zum Bleichen. Bon seinen Berbindungen sind am wichtigsten das Chlornattrium NaCl, bekannt als unser gewöhnliches Salz oder Kochsalz, und die aus demselben dargestellte Chlorwafferstoffsaure ClH oder Salzsaure. Ein Körper von so kräftiger Berwandtschaft, wie das Chlor sie besitzt, kann im unverbundenen Zustande im Bereich der Natur sich nicht vorsinden. In der That ist salt alles Chlor, das erstittrt, mit Natrium zu Rochsalz vereinigt, das theils in Gestalt von Steinsalz gebrochen wird, theils in den Salzquellen und im Meerwasser gelöst ist. Sein Gehalt an Chlor beträgt 60 Procent.

und im Meerwaser gelöft ist. Sein Gehalt an Chlor beträgt 60 Procent.

Benn Kochsalz mit Schweselsaure gemischt und erhitt vird, so entwidelt sich Chlorwasserssers atron, Na, O, SO, in der Lechnit Sulfat genannt. Dieser Proces wird im größten Maßtab als erster Act bei der Sodasabritation vollzogen und liesert das Chlorzeseleitet bis zu möglichster Sättigung, die wässersie Ehlorwassersteit die nach erweist sich so erweist sich die Erkert Act bei der Sodassaure genannt, dieser das Ehlorvassers die Anwendung des Chlors. Ver Ehlortalt wird gebildet, wenn Chlorgas über Kalkydrat, d. i. gelöschen Kalk, geleitet wird. Man bedarf des su möglichster Sättigung, die wässers des su möglichster gewinnbaren Säure erweist sich so weshald einer gewinnbaren Säure erweist sich so des sin die Luft entivatellung des Chlors. Gine solche sehen zu lassen, das salzsaure Gas in die Luft entivatellung des Chlors. Der eigentliche Ehlorentwicker ist ein kalk, geleitet wird. Man bedarf des su möglichster Sättigung, die wässer des sortheils des sin die Luft entivatellung des Chlors. Gine solche sehen wir Fig. 5 mit Honweglassung der Borderwand degebildet. Der eigentliche Ehlorentwicker ist ein allein es erweist sich vor, der das schlor zum des des ehler zum des Ehlortalts der Fabrikation ist.

Der Chlortalts oder Fabrikation ist.

Der Chlortalts oder Fabrikation ist.

Der Chlortalts wird geseiltet wird gebildet, wenn Chlorgas über Kalkydvat, d. i. gelöschen Kalk, geleitet wird. Man bedarf des bedarf beshalb einer größern Borrichtung zur massen bedarf des bedarf des

Wir erbliden in Saf. 7, Fig. 4 eine Rette ober einen Wir erbliden in Taj. 7, Jig. 4 eine nette voer einen Strang solcher Flaschen, deren nicht unter 20—70 miteinander verbunden werden. a ist ein Trichter, durch welchen Wasser in die erste Flasche eingegossen wird, das durch die Seitenöffnungen es von links nach rechts fließt, entgegen dem Strom des salzsauren Gases, das vom Sulfatosen (S. 29) kommend durch die gebogenen Schenkel co sich bewegt. Das Wasser, stets gebogenen Schenkel co sich bewegt. Das Wasser, stets aus neue dem Gas begegnend, absorbirt dasselbe, es erreicht endlich die lette Flasche und fließt in möglichst gesättigtem Zustande als rauchende Salzsäure aus derselben aus. Ungeachtet dieser zweckmäßigen Einrichtung entweichen bei diesem Spstem noch 15 bis 20 Brocent Gas. Die Verdichtung desselben geschieht am vollständigsten durch die erwähnten Thürme, hoble Cylinder von 12—38 Meter Höhe, die mit Stüden von Coaks gefüllt sind, über welche von oben herab Wasserrieselt, während das Gas von unten aufsteigt. Die Hautschaftung eines Steins und Vindemittels, das hinreichend lange dem Angriss der entstehenden Salzsäure Widerstand leistet. Man wählt hierzu Sandssteine, die, ersorderlichensalls mit heißem Theer gettänkt, durch Fugen verbunden und mit einem steine, die, ersorderlichensalls mit heißem Theer getrankt, durch Fugen verbunden und mit einem Mörtel aus Thon und Abeer verkittet werden. Fig. 3 zeigt den Unterdau eines solchen Berdichtungthurms im Durchschitt. A Fundament des Thurms; B uneteres Stüd desselben; rr Roste, auf welchen die Coaks ruhen; C Raum unterhalb derselben, in welchem sich die gebildete Salzsäure sammelt; i Abzugsrohr für dieselbe nach dem Behälter D; d Rohr zur Ueberzsührung der Säure von dessen Boden nach E, von wo sie abgelassen wird. Die gassörmige Säure gelangt vom Sulfatosen zuerst nach E und geht durch a und a' unter den Rost des Thurms.
Die also gewonnene Salzsäure wird in vielen ches

a und a' unter den Roft des Aburms. Die also gewonnene Salzsäure wird in vielen des misch technischen Operationen verwendet, deren einige ihre Entstehung erst der Zeit verdanken, in der sie eins der wohlseilsten Producte geworden ist. Aussschließlich dient sie jedoch zur Erzeugung des Chlors selbst sowie des Chlorkalks.

Wenn Salzsaure mit gepulvertem Braunstein, b. i. Mangan-Ueberoryd MnO2, erwärmt wird, so tritt eine Zersehung ein, als deren Producte Mansganchlorür MnO12, Wasser und sreies Shlor auftreten, entsprechend der solgenden Gleichung: MnO2+4 ClH = MnCl2+ H2O+ Cl2. Die Hauptverwendung sindet für diesen Zwed das Ehlor zum Bleichen, allein es erweist sich die ebengenannte Bereitung desselben nicht vortheilhaft; man zieht hierzu die Anwendung des Ehlortalks oder Bleichtalks vor, der daher Gegenstand der Fabrisation ist. Der Chlortalk wird gebildet, wenn Shlorgas über Kalkydrat, d. i. gelöschen Kalt, geleitet wird. Man bedarf deshalb einer größern Borrichtung zur massenbaften Entwidelung des Chlors. Eine solche sehen wir Fig. 5 mit Hinweglassung der Borderwand abgebildet. Der eigentliche Chlorentwidser ist ein aus massivem Sandstein gehauener Trog A, dessen Wenn Salgfaure mit gepulvertem Braunftein,

fäure, v Deffnung und u Rohr zum Einführen best ber Führung von Schmelzösen, Poche, Hammer: und beizenden Dampses; so Kanal zum Ableiten des Balzwerken bestehende. Sie dilbet mit der Fördes rung zum Entleeren der Rückfände, verschließbar durch einen aufgeschraubten Deckel d. Alle genannten Theile sind aus Sandstein gefertigt und in Theer dis zur Sättigung gekocht worden. In Sig. 6 sehen wir den Gasentwiller in Thätigkeit aufgestellt; xy leitet heis Ber Damps in denselben; das Chlor tritt aus z durch eine Leitung von Thon a in die Allege den Abler auf die Stizzirung der Gemente, nämlich der Pottasche, wirden der Ber Bottasche mit der Kochsallische mit beisem Maller übergassen miede eine Leitung von Thon a in die Flasche b, um hier Basser abzugeben und sich abzukühlen, und geht dann weiter durch d in die Kalkkammer. Dieselbe ist enteweder, ähnlich den Schweselsturekammern, aus Bleis platten ober aus in Theer gefochten Bretern ange-fertigt und enthält auf Hurben ausgebreitet zu trode-nem Staube gelöschten Kalt, über welchen bas Chlor hinstreicht unter Bilbung von Chlortalt.

hinstreicht unter Bildung von Chlorkalt. Der Chlorkalt ist durchschnittlich ein Gemenge in gleichen Theilen von unterchlorigsaurem Kalt Ca Cl. O. Chlorcalcium Ca Cl., Kalt Ca O und Wasser H. O; er ist ein weißes, leicht zusammenballens bes Pulver von eigenthümlichem, chlorahnlichem Geruch. In Wasser zum Theil löslich, bildet er die Bleichstlisseit, auch Bleichwasser genannt, in welche die zu bleichenden Stoffe eingelegt werden. Beim Zusat einer Säure entwickelt der Chlortalt rasch eine reichliche Menge von Chlorgas.

Chemische Technologie der Metalle.

(Tafel 6 unb 7.)

(Tafel 6 und 7.)
In der früher gegebenen Uebersicht der Elemente begegnen wir zuerst der Gruppe der leichten Mestalle, also genannt, weil sie theils leichter, theils nur wenig schwerer sind als Wasser. Die bekanntern oder besser gefagt, die häusiger vorkommenden derselben sind das Kalium, Natrium, Calcium, Barium, Strontium, Aluminium und Magnessium, Alls weitere charakteristische Eigenschaft derselben gilt ihre große Verwandtschaft zum Sauerstoff, sodaß man niemals eins derselben in metallischem oder gediegenem Zustand antrisst und die meisten, um sie vor Orydation zu schützen, in Steindl ausbewahrt

oder gediegenem Justano antrisst und die meinen, um sie vor Orydation zu schüfen, in Steinöl ausbewahrt werden müssen, das teinen Sauerstoff enthält. Ihre Darstellung ist erst in diesem Jahrhundert gelungen. Die leichten Metalle spielen eine große Rolle in der Mineralogie, denn ihre Oryde bilden unter dem Ramen von Kali, Ratron, Kall, Baryt, Bitterserde (oder Magnesia) und Thonerde, in Berbindung bem Namen von Kali, Ratron, Kall, Baryt, Bittererde (oder Magnesia) und Thonerde, in Verbindung
mit Kieselerde die Gesteine und Felsen, aus denen
die Erdrinde zusammengesett ist. Weniger interessant
erscheint dagegen die chemische Industrie derselben,
nicht etwa, weil sie unbedeutend ist, sondern weil die
darin angewendeten Operationen sast durchgehends
sehr einsacher Urt sind, wenig Auswand von kinstlichem Apparat bedürsen und der Beschreibung sast
nur die Auszählung von Glüben, Schmelzen, Mahlen,
kösen, Filtriren, Niederschlagen, Krystallisiren u. s. w.
bieten, wie solche beispielsweise bei dem Kalt- und
Cementbrennen, dei der Ultramarin-, Soda-, Salpeterund Alaunsabrilation vorsommen. In andern Zweigen, wie in der Töpserei und Glassabritation, tritt
dagegen der chemische Proces in Betracht der Handarbeit und des Antheils, welchen die Kunst nimmt,
sast gänzlich in den Hintergrund.
Die Gewinnung der schweren Metalle aus ihren
Erzen bietet dagegen der Beschreibung mehrsach ein nur die Aufzählung von Glühen, Schmelzen, Mablen, Blas und Seise eine unersetzliche Verwendung. Der Lösen, Filtriren, Niederschlagen, Krystallistren u. s. w. die in der glücke beispielsweise bei dem Kalt- und bieten, wie solche beispielsweise bei dem Kalt- und bieten, wie solche beispielsweise bei dem Kalt- und bieten, wie solche beispielsweise bei dem Kalt- und betauht der Ultramarin:, Soda:, Salpeter- und Alaunsabritation vorkommen. In andern Zweisen, wie in der Topsferei und Glassabritation, tritt dagegen der hemische Aroes in Betracht der Hand der salzen abzieht und verdampst, wodurch arbeit und des Antheils, welchen die Kunst nimmt, sast genigt der Kunst nimmt, sast gestellt wird verdampst, wodurch man ein schneeweißes kohlensauch außklanzen. Die Gewinnung der Hotzelbung mehrsach ein Hausen auß dier ist der demische Aroes in wenigen Grundzügen vorgezeichnet; die hauptarbeit ist eine vulkanische, in Winerale des Erdbodens. Die vielverbreiteten Feld-

Wenn Solgafde mit beißem Baffer übergoffen wird, fo befigt die braunlich gefarbte ablaufende Fluffigfeit, Lauge genannt, außer einem eigenthümlichen, als alkalisch bezeichneten Geschmad, die Gigenschaft, Fette aufzulöfen, weshalb zur Zeit, wo Holz noch der Fette aufzulösen, weshalb zur Zeit, wo Holz noch ber allgemeine Brennstoff war, in jeder Haushaltung die Alche sorgfältig gesammelt und die aus ihr bereitete Lauge zum Waschen verwendet wurde. Es beruht dies darauf, daß die Asche der Pflanzen tohlenssaures Kali K2COs enthält, das deim Eindampfen der Lauge als ein braun gefärdter Rücktand bleibt, der jedoch durch startes Glüben oder Calciniren eine graulichsweiße, körnigspulverige Masse dilbet, welche Pottasche genannt wird.

An früherer Zeit, wo bei einer geringern Bedölfes

In früherer Zeit, wo bei einer geringern Bevölle-rung noch manche Theile von Deutschland mit aus-gebehnten Wälbern bebedt waren und das Holz aus Mangel an Bedarf und Transportmitteln saft keinen Werth hatte, da wurde inmitten berjelben die poutsaschen siederei betrieben. Gefälltes Holz und Strauchwert wurde in Gruben verbrannt, die Asche in eine Reihe von Tonnen mit doppeltem Boden gebracht und ausgelaugt, indem man die von der ersten abgehende Lauge auf die folgende goß und so fort, um eine möalichst concentrirte Lauge zu erhalten. Ein eins der möglichst concentrirte Lauge zu erhalten. Ein eins sacher eiserner Kessel genügte zum Eindampfen ber-

.ven. Heutzutage hat die Pottaschensiederei sich zurückge-oen nach dem südöstlichen Europa, Rußland und Heutzutage hat die Pottaschensiederei sich zuruchgezogen nach dem sudditlichen Europa, Rußland und Amerika, und unterscheidet sich sast nur durch verbesserte Borrichtungen zum Eindampsen von der alten, wie Tas. 6, Fig. 9 eine solche zeigt, wo eine flache Psanne g durch in Zügen darunter hergehendes Feuer erhist wird, das zugleich den als Borwärmer dienenden Kessel zu misptelt. Wenn die Lauge zu einem die lichen Brei eingesotten ist, lätzt man sie auf die Soble eines Flammosens abkausen, wo sie, von oben erhist, zu einer harten Masse gehaden und nachber der Sale ju einer harten Maffe gebaden und nachher der Calcination unterworfen wird.

Die Bottasche ist ein chemisches Rohproduct, welsches burchschnittlich 60 Brocent tohlensaures Kali, außerdem schwefelsaures Kali, Chlorialium, Rieselsaure und einige metallische Beimengungen enthält, Die ihr mitunter ein blauliches ober rothliches Unfeben geben. Sie ist um so vorzüglicher, je größer ihr Gehalt an ersterm ist, und findet in der Fabritation von Salpeter, Glas und Seife eine unersetzliche Verwendung. Der

spathgesteine enthalten Kali, aber an Kieselsaure gestunden, in unlöslichem Zustande. Es ist jedoch der chemischen Technik noch nicht in befriedigender Weise gelungen, aus dem Feldspath kohlensaures Kali darzustellen, und dasselbe gilt für des letztern Gewinnung aus Chlorkalium, Aufgaben, deren Lösung mit der Solen, besitzt, bei andern herad die unter 5 Procent, die alsdann die Arbeit zur Salzgewinnung nicht mehr

Beit zu erwarten ist. Wenn Bottasche mit Kohlenpulver vermischt in einem Apparat von Schmiedeeisen der Weißglühhitze außegest wird, so tritt eine Zerlegung ein. Das Kali tritt seinen Sauerstoff ab an Kohle, und freigewordenes Kalium, K = 39 destillirt über in eine mit

tritt seinen Sauerstoff ab an Kohle, und freigeworsbenes Kalium, K = 39 destillirt über in eine mit Steinöl gefüllte Borlage; dasselbe bildet weiß metalls glänzende kleine Kugeln, die auf Wasser geworsen augenblidlich sich entzünden und mit röthlich violetter Flamme verbrennen. Dieses merkwürdige Metall wurde erst im Jahre 1807 entdeckt.

Bon den übrigen Salzen des Kaliums haben technische Bedeutung das Chlorkalium KCI, das schwesels aure Kali K. SO. und der Salpeter oder salpetersaures Kali K. O. Die beiden erstgenannten werden gegenwärtig in großer Menge aus dem sogenannten Ubraumsalz einiger Salzlager gewonnen, den welchen das dei Staßfurt das bedeutendste ist. Dieses Salzlager ist der Rückstand eines eingetrodneten fes Salzlager ift ber Rudftand eines eingetrodneten Meeres und enthalt beffen Salze in einer ihrer Loslichteit entsprechenden Reihenfolge, sodaß zu unterst der schwer lösliche Gips liegt, worauf ein mächtiges Lager von Steinfalz (Chlornatrium NaCl) solgt, über welchem die etwa 50 Meter starle Schicht von Abraumsalz liegt, also genannt, weil es früher als werthlos betrachtet und abgeraumt wurde. Fig. 1 bient jur Ber-anschaulichung der beim staffurter Salzlager fich vor-findenden Berhaltniffe: e Steinsalz, dd Ubraumsalz, c Mergelicidt.

unbenden Veryaltnisse: e Steinsalz, ad Abraumsalz, c Mergeschicht.

Die Schicht des Abraumsalzes besteht wieder aus einer untern Region, 90 Procent Steinsalz mit Polyshalit (aus Gips, schweselsaurer Magnesia und Kalibestehend) enthaltend; einer mittlern, 60 Procent Steinsalz mit Kieserit (schweselsaure Magnesia) entzhaltend, und einer obern Region, 25 Procent Steinsalz und Carnallit (aus Chlortalium und Chlormagnesium bestehend) enthaltend. Die Abraumsalzesinden eine wichtige Berwendung als Dungsalz und werden ausgebeutet zur Gewinnung von Chlortalium und schweselsaurem Kali, welch ersteres zur Salpeterzund letzteres zur Alaunsabrikation benust wird.

Das bereits mehrsach angesührte Kochsalz, seiner chemischen Zusamnensehung entsprechend Chlornatrium NaCl genannt, hat in erster Linie seine allt berechtigte Bedeutung als unentbehrliches Rahrungsmittel. Wie gering auch die Menge vessichen erscheinen mag, die wir tagtäglich den Speisen zuseken, so ist dieselbe doch von wesentlichem Einsluß auf unser Wohlbestechnen, und die Salzteuer, wohlberechnet, inssoften niemand sich ihr entziehen kann, ist keineswegs wohlberechtigt, da Salz ein Bedürsus auch des Aermssendsten ist. Richt überall hat die Ratur dem Menschen

wohlberechtigt, da Salz ein Bedürfuiß auch des Aerm-ften ift. Richt überall hat die Natur dem Menschen, der im Durchschnitt jährlich 16 Kilo desselben bedarf, ber im Durchschnitt jahrlich 16 Kilo besselben bedarf, bas Kochsalz genügend geboten. Man erzählt von Dertlichkeiten an der Goldküste von Afrika, wo für eine Steinsalzplatte, so groß, daß ein Reger mit beis den Fahren auf derselben zu stehen vermag, der ganze klanc gelöst wurde, jedoch mehr theoretisch als praksen auf derselben zu stehen vermag, der ganze klanc gelöst wurde, jedoch mehr theoretisch als praksen ger seil ist, und daß die höchste dem Gast erwiesene Kunft darin besteht, daß ihm erkaubt wird, zu leden an einem Stüd solchen Salzes, das der Gaststeund wie ein Amulet am Halfe trägt.

Im übrigen spendet uns die Natur daß salzige Labsal in dreierlei Weise, in Gestalt eines sessen Wissels das sogenanntes Steinsalz, gelöst in Quells den Sulfatdsen, wovon wir in Tas. 7,

lohnen. Dieselbe wird hauptsachlich vertheuert durch ben Auswand des zur Verdanissing des Wassers der gerbantpfung des Wassers ersforderlichen Brennstosss. Man ist daher bemüht, schwächere Solen durch freiwillige Verdunstung, die sogenannte Gradirung, möglicht zu concentriren, bevor sie auf die Siedepfannen gebracht werden. Hieraus dienen die Gradirhäuser oder Gradirkaus worden. baue, wovon Fig. 2 eine Abbildung gibt. Ein aus Holz gezimmertes Geruft von mehrern Stockwerten CC ist ausgefüllt mit aufgeschichtetem Reisig von Schwarzborn. Durch ein Bumpwert wird die von Schwarzborn. Durch ein Pumpwert wird die Sole in den zu oberst besindlichen slachen Behalter D gebracht, von wo sie aus den Hähnen es ausstießend über die Dornen sich ausdreitet und in einen untern Behälter A herabtröpfelt. Die lange Seite des Gradizbaues ist senkrecht auf die Richtung des herrschenden Windes gerichtet, und die durch benselben gehende Luftströmung nimmt einen Theil des Wassers aus der über das Dornreisig ausgebreiteten Sole hinweg, sodak sie unten stärter ankommt. als sie oben ausgesodaß sie unten stärter ankommt, als sie oben aufge-gossen wurde. Durch erneutes hinauspumpen und herabstießenlassen wird dieselbe auf den siedwürdigen Grad gebracht. In flachen Siedepfannen wird nunmehr die Sole

burch ein barunter hinstreichendes Feuer erhist und weiter eingedampft, bis das Rochsalz in Gestalt fleiner Burfelchen, die sich zu Treppenpyramiden aneinander gruppiren, heraustrystallisitt.

Die Solen sind niemals reine Kochsalzlösungen, sie enthalten mehr oder weniger andere Salze, die gelöst bleiben, nachdem ersteres herauskrostallistrt und auf diese Beije die sogenannte Mutterlauge bil-ben, die Chlormagnesium, Chlorcalcium, schwefelsaures Natron u. s. w., darunter bei manchen Solen auch Berbindungen von Brom und Jod enthält und vornehmlich für Heilzwede zu Babern verwendet wird. Das Rochfalz bient aber ferner als Grundlage der

Das Kochsalz dient aber serner als Grundlage der größten chemischen Industrie, als Rohmaterial zur Fabrikation der Soda, d. i. des kohlensauren Natrons NaCOs. Gleich der Pottasche wurde die Soda dis zu Ansang dieses Jahrhunderts aus Asche gewonnen, jedoch durch Verdrennung gewisser an und im Meere wachsender Pflanzen, der sogenannten Salzkräuter und Tange. Außerdem wurde eine unreine Soda unter dem Namen von Trona aus den Salzsen Megyptens und Armeniens in den Handel gesbracht. bracht.

Beibe Bezugsquellen find heutigestags gang in ben hintergrund getreten burch die Ueberführung bes Rochsalzes in Soda. Die Auffindung des hierzu einzu-schlagenden Wegs war seinerzeit für die Chemie keine leichte Aufgabe, und es bedurfte politischer Berwide-lungen und ermunternder Preisgebote, um ihre Lösung berbeizusühren, welche 1790 von dem Franzosen Le

Hig. 1 und 2 den Längs, und Querschnitt erbliden. Der Zersehungsproceß geschieht in einer flachen Schale sitte Goda ist sehr rein von Beimengung anderer wölbt ist und in welche durch die Thur Z 6—14 Ctr. Rochsalz und etwa gleich viel Schwefelsaure durch ein Bleirohr eingetragen und durch Umrühren möglichst gut vermischt werden. Das hierbei unter heftigem Zusten Merschalt sie der Werschallichte Chlamas gut vermischt werden. Das hiervei unter pejigem Aufschäumen massenhaft sich entwidelnde Chlorwass serstoffgas ClH entweicht durch das Thonrohr C und wird, wie früher (3. 27) ausführlich beschrieben worden ist, zu mafferiger Salzsäure verdichtet. Bur völligen Zersehung bes Gemenges muß dasselbe jedoch völligen Zersetzung des Gemenges muß dasselbe jedoch stärfer erhitt werden und wird deshalb durch die Oeffnung n in die sogenannte Mussel B hinübergezogen. Lettere ist ein von seuersesten Steinen besgrenzter, breiter und slacher Raum; die auf dem Treppenrost a angelegte Feuerung zieht über dessen Deck in den Kanal st und geht durch die Jüge gg' unter dem Boden der Mussel zweimal hin und her und tritt endlich zwischen ii bei p unter die Schale A. Aus diese Weise empfängt die Mussel die stärstie Hie, und indem durch drei seitliche Thüren die Masse öfter mit Krüden umgearbeitet wird, sindet die vollständige Zersetung statt; die hier noch ausgetriebene Salzsäure wird durch dach en Verdickungsvorrichtungen geführt. Das erzeugte Sulfat ist ein weißes Kulver. Ein großer Theil desselben wird an die Glaubersaliation abgegeben, ein kleiner Theil durch Ausselbarikation abgegeben, ein kleiner Theil durch Ausselbarikation weiten verarbeitet. Zu diesem Zwed wird ein Gemenge von durchschnitzlich gleichen Theilen Sulfat und großegepulvertem Kalk mit Holz- oder Steinkohle, derem Wenge in verschiedenen Kalk mit Holz- oder Steinkohle, derem Wenge in verschiedenen Kalkriffen amissen zu der die die die die die die die verschiedenen Kalkriffen amissen zwischen der von der

von durchschnittlich gleichen Theilen Sulfat und grobgepulvertem Kalk mit Holz: oder Steinkohle, beren Menge in verschiebenen Fabriken zwischen 40 und 170 Gewichtstheilen schwankt, in einen Flammosen, Fig. 7, eingedracht, und zwar zuerst auf die höhere Ctage deselben D zum Borwarmen und nachber auf den Schmelz: und Glühraum C zum Fertigmachen. Bon dem über dem Rost A entzündeten Feuer kommend, wird die Flamme von der gewöldten Decke des Ofens auf die Masse geworsen und diese dies Ostens auf die Masse geworsen und diese ins Glühen gebracht. Durch seitliche Thüren wird dieselbe vermittels eiserner Stangen und Krüden tücktig umgerührt. Es ist hierzu durchschnittlich eine Stunde Zeit erforderlich, und bei Tag und Nacht anhaltender Arbeit werden in 24 Stunden 16, 24 bis 36 Beschickungen sertig gemacht.

Beschidungen sertig gemacht. Die aus bem Ofen gezogene Rohsoda ist eine graue Masse und enthält als haupthestandtheil 30—40 Bro-Masse und enthält als Hauptbestandtheil 30—40 Procent kohlensaures Natron, außerdem Schweselcalcium, Kalt und kohlensauren Kalt, von welch letzern Bestandtheilen die Soda durch Austaugen getrennt wird. Hierdei ist es von Wichtigkeit, mit dem geringsten Wasserauswand möglichst concentrirte Laugen zu erzhalten, was durch folgendes Verfahren geschieht. Ein System von eisernen Kästen CC (Fig. 8) ist treppenartig ausgestellt und durch Heber tt in Verdinsdung gedracht; in dieselben werden vom Boden absahtebende Katten mit Seitenlöchern a einsehant, wit abstebende Raften mit Geitenlochern a eingehangt, mit Sodaschmelze angefüllt und in den obersten Kasten frisches Wasser aufgegossen. Dasselbe kommt treppsabwärts stets mit frischer Soda in Berührung und fließt gesättigt aus dem letzten Kasten durch den Hand ein den Sammelbehälter R. Der oberste Kasten ist netärlich

Bei weitem der größte Theil der Sodalauge wird jedoch in eisernen Pfannen eingedampft und die erhaltene Salzmasse zur Austreibung alles Wassers in einem Flammosen calcinirt. Man erhalt auf diese Beife bie calcinirte Soba, welche an Reinheit ber frystallisirten sehr nachsteht, benn sie enthalt durchschnittlich in Procenten: 70—84 kohlensaures Natron,
1—12 Nehnatron, 8—10 schwefelsaures Natron,
3—4 Kochsalz, kleinere Mengen anderer Bestandtheile

nicht gerechnet.

Der Berbrauch ber Soba ift ein außerorbentlich großer. Abgeschen von ihrer allgemeinen Berwendung in den Hausbaltungen zum Waschen, wird dieselbe hauptsächlich in Anspruch genommen von der Seisen-und Glassabrikation und unzähligen weitern chemisch-technischen Operationen. Die Sodasabrikation hat aber in der Entwidelungsgeschichte der Industrie eine so bervorragende Bedeutung gewonnen, weil mit ihrer Ausstbung andere wichtige chemische Fabriationen nothwendig zusammenhangen und daburch Entstehung und Aufschwung erhielten, wie die der Schwefelsaure, Salz-saure, des Chlorkalts, die wiederum auf ganze Reihen anderer Industriezweige begünstigend einwirkten.

Chemische Technologie der organischen Derbindungen.

(Xafel 8 bis 10.)

Der Unterschied zwischen organischen und unorganischen Berbindungen ist bereits früher (S. 12) besprochen worben. Es wurde ferner ihrer großen Anzahl und Mannichsaltigkeit gedacht und hervorzgehoben, daß die meisten aus den drei Elementen Kohlenstoff, Wasserschaft und Sauerstoff bestehen, wozu bei einer geringen Zahl als viertes Element noch der Sticksoff hinzutritt. Der Unterschied in den Eigenschaften der organischen Verdiedene besteht also nicht darin, das sie verschiedene Elemente besteht also nicht darin, daß sie verschiedene Elemente enthalten, sondern darin, daß in einem Molekul (S. 14) derselben eine ungleiche Anzahl von Atomen der genannten Elemente vorhanden ist und daß diese Atome genannten Elemente vorhanden ist und daß diese Atome verschiedenartig gruppirt sind. Es beruht hierauf die Eigenthümlichkeit, daß eine organische Berbindung sich in eine ganze Reibe von Berbindungen umzuseten vermag, ohne Zuziehung eines neuen Elementes; die Stärke C. H., O., verwandelt sich in Gummi C. II., O., dieser in Zuder C. H., O., dieser in Weinge ist. C., H., O., welcher endlich in Essigäure C., H., O., welcher endlich in Essigäure C., H., O., dieser in Bucher endlich in Essigäure C., H., O., Rochjalz in Soda überzuschen, so haben wir im Borzbergebt. Wenn es dagegen sich darum handelt, das Rochjalz in Soda überzuschen, so haben wir im Borzbergebenden erfahren. daß bierzu noch andere Stosse. bergebenben erfahren, baß bierzu noch andere Stoffe, nämlich Schwefelfaure, Roble und Ralt zu halfe ge-

nommen werden mussen.
Charakteristisch für die organischen Berbindungen ist serner die nahe Beziehung, in welcher die meisten zu unserm eigenen Körper steben, sei es daß sie bemselben als Nahrungs: ober Arzneimistel dienen. Daher pahn e in den Sammelvehalter R. Wer oberste Kasten als Nahrungs: oder Arzneimittel dienen. Adher ist natürlich der zuerst ausgesaugte und wird durch den zweiten ersett, welchem treppauf die andern nacht diesem Gebiet, wie die Brauerei, Brennerei, Bäderei, Tüden, was vermittels der Querstangen und einer Gestiert, wie die Brauerei, Brennerei, Bäderei, Essevorrichtung an der Dede des Locals geschieht.
Läßt man eine heiß gesättigte Sodalösung langsam unser besonderes Interesse zu erregen, zumal als an erkalten, so bilden sich schone Krystalle diese Salzes, denselben sich nachweisen läßt, welchen großen Einstuß

1. Bierbrauerei.

Die Bierbrauerei verwendet als Rohmaterial Gerfte, Hopfen und Wasser. Ihre Aufgabe besteht darin, die in der Gerfte enthaltene Stärte theilt weise in Gummi, theilweise in Zuder überzusühren, weise in Gummi, theilweise in Zuder überzusühren, lettern in Garung ju verseten und bem also erzeugten Getrant burch Beigabe eines bittern und aromatischen Stoffs Wohlgeschmad und größere halt-

aromatischen Stoss Wohlgeschmad und größere Haltbarkeit zu verleihen.

Das Gerstenkorn besteht aus einer holzigen Hulle von unlöslichem Zellstoff und einem Mehlkörper, der etwa 60 Procent Stärke, 10 Procent sogenannter Eiweißstoffe und bis 15 Procent Feuchtigkeit enthält; beim Berbrennen hinterläßt es 2 Procent Asche, deren Hauptbestandheil phosphorsaurer Kalk ist. Die Bierbrauerei zerfällt in drei Hauptoperationen, in das Malzen, in das Würzekohen und in die Gärung.

Zur Bereitung des Malzes wird die Gerste in der sogenannten Weiche, einer großen ausgemauerten Cisterne, mit Wasser übergossen und tüchtig umgerührt. Hierbei schwimmen die tauben Körner oben auf und

hierbei schwimmen die tauben Körner oben auf und werben als nuglos hinweggeschöpft. Rach 4—6 Stunden wird das Weichwasser abgezogen; es ist Stunden wird das Weichwaller abgezogen; es ist gelblich gefärbt, indem es aus der Gerste sogenannte extractive Stosse aufgelöst hat, und nimmt leicht einen sauerlichen Geschmack und übeln Geruch an. Das Wasser muß daher rechtzeitig und öfter erneuert werben, und je nach Jahreszeit und Beschaffenheit der Gerste ist das Einweichen vollendet. Man erkennt es baran, daß die beträchtlich aufgequollenen Körner weich find und daß beim Drud die Hulfe leicht vom Körper sich löst.

Es folgt nunmehr bas Bachfen ober Reimen bes Malzes. Zu diesem Zwach ein oder Reimen bes Malzes. Zu diesem Zwede wird die geweichte Gerste auf die Malztenne gebracht, einen sorgfältig geplatteten Boden, der sich am besten in einem Erdgeschöß besindet, daher Malzteller genannt, sodaß darin eine möglichst gleich bleibende 10—12° R. betragende Temperatur berrscht. Die Gerste wird entweder in Beete ausgebreitet ober auf fleine Saufen von 12-Centimeter gebracht, und es beginnt alsbald unter Entwidelung von Roblenfaure eine Erwarmung der Intwidelung von Kohlensaure eine Erwärmung derfelben einzutreten, welche in der Mitte eine Höhe von
17—20° A. erreicht und ohne Nachtheil 22° nicht
übersteigen dars. Sowol deshalb, als auch um einen
gleichsomigen Gang der Malzbildung zu erzielen,
werden die Beete oder Hausellung des viel Aufmertsamteit und Geschicksichteit ersordert und nach Umständen wiederholt wird. Hierbei sindet die Entwicklung
der Keime der Gerste statt, welche alsbald zum Borschein sommen und die ersorderliche Ausbildung gewonnen
haben, wenn die Burzelteime anderthald mal so lang
sind als das Korn und der Blatt- oder Grasseim etwa
halb so lang. Die Gerste ist jest in Malz verwandelt
und greist sich wollig oder sitzig an, und wenn man
einige Körner davon aufnimmt, so hängt an denselben
ihre viere die achtsache Menge. vier: bis achtfache Menge.

Die wichtigste bierde Wenge.
Die wichtigste bierdei vorgegangene Beränderung ist jedoch eine innerliche. Aus den Eiweißstoffen der in Blechtrommeln start röstet, bis zum Schwarzwerden, Gerste hat sich ein eigenthümlicher Körper, Diastas genannt, gebildet, der die Eigenschaft besitzt, die Stärke Aberzuschhren in Stärkezusche, und zwar erstreckt sich dieses Bur Darstellung der Würze wird geschrotenes, Bur Darstellung der Würze wird geschrotenes, d. i. durch Quetschwalzen in grobes Pulver verwanzels in jedem Gerstendorn selbst vorhanden ist. Man worsen, worunter man dessen Behandlung mit Wasser kann sich von dieser Zuckerbildung leicht überzeugen, in einer Temperatur versteht, bei der das Stärkemehl

die Anwendung wissenschaftlicher Grundsate aus der indem man einen Stärkelleister mit etwas geschrotenem Chemie und Physik auf ihren Betrieb geaußert hat. Malz vermischt, in maßiger Wärme steben läßt. Nach indem man einen Stärkelleister mit elwas geschrotenem Malz vermischt, in mäßiger Wärme stehen läßt. Rach einiger Zeit beginnt der steise Kleister mehr und mehr stüssig zu werden und sein sader mehliger Geschmad verwandelt sich in einen süßen, herrührend von dem entstandenen Zuder. Man bedient sich daher auch des Malzes in der Branntweinbrennerei mit größtem Bortheil, um den Stärkegehalt großer Massen von Kartosseln durch Zusat von etwas Malz in Zuder zu vermandeln

Da während der Malzbildung ein kleiner Theil des Stärkegehalts der Gerste in Zuder übergeht, so besitzt das Malz selbst einen süklichen Geschmad; dasselbe würde, in dem feuchten Zustande besindlich, alsbald weiter auswachen und grüne Blatteime bilden und der Zersetung und Berberbniß anheimfallen, dem durch rasches Trodnen ober Darren des Malzes Gin-

Dalt geschehen muß.

Geschieht dies lediglich durch Ausbreiten des Malzes an der Luft, so wird das Product Luftmalz genannt; in der Regel wird jedoch durch Anwendung fünstlicher Wärme das Darrmalz erzeugt. Richt nur wird durch letzter ein vollkommenes Trocknen der Gärner erreicht sondern es erhölt das Malt hierhei nur wird durch letztere ein vollkommenes Trochnen der Körner erreicht, sondern es erhält das Malz hierbei ein eigenthümliches Röstungsaroma, das dem Bier dem geschätzten angenehmen Darrmalzgeschmack verleiht. Zu diesem Zwede wird das seuchte, etwas abgewellte Malz auf den Darrboden des seuchte, etwas abgewellte Malz auf den Darrboden des seigenplatten oder Drahtgittern besteht und der von unten aussteigenden heißen Luft den Durchgang gestattet; da sind Stügen des Darrbodens; co abschließende Wände. Die Feuerung des sinde sich die erhitzte Lust nimmt den durch die Afeile bezeichneten Weg auswärts; ein kleines Dach e verhindert das Herabsallen der getrochneten Malzseime in die Feuerung; gg sind Jüge, durch welche nach Bedarf salte Lust zugelassen werden kann. Da hier die bei der Feuerung entstehenden Berbrennungsproducte der heißen Lust beigemischt sind, so wird eine solche Einrichtung Rauchdarre genannt over deine solche Einrichtung Rauchbarre genannt und zu ihrer Feuerung kann nur trodenes hartes Holz oder Coaks verwendet werden, da der übelriechende Rauch anderer Brennstoffe, wie von Torf, Braun: oder Stein-kople, das Malz verderben würde. Der geringere Breis der letzgenannten macht jedoch ihre Berwendung wünschenswerth, was ohne Nachtheil geschieht, wenn die Feuerluft in Doppelreihen von Randlen co (Fig. 2) unter der Darrplatte i hin: und hergeführt wird und durch ein Kamin entweicht. Die leicht abfallenden Malzteime werden durch eine Kornsege getrennt und bienen als Biebfutter.

getrennt und dienen als Viehfutter.

Sutes Darrmalz muß eine lichtgelbe Farbe, den eigenthümlichen, angenehmen Malzgeruch bestehen und sich schweimen; es muß vollbauchig sein, auf Wasserschweisen, deim Jerbeißen trachen und innen schön weiß aussehen. Hinsichtlich seiner Bestandtheile unterscheibet es sich von der Gerste darin, daß es etwas weniger Eiweißtosse und etwas mehr Stärtegummi enthält; sein Gehalt an Stärtemehl ist ungefähr 4 Procent geringer, um welche dagegen sein Gehalt an Extractiostossen, zugenommen hat.

Bur Erseugung dunfelsarbiger Biere wird auch so

Bur Erzeugung buntelfarbiger Biere wird auch fo-

burch bie Einwirkung von Diastas in Zuder und Gummi sich verwandelt. Das hierbei eingehaltene Berfahren ist sehr verschieden, und es bangt bavon ganz besonders der Charatter des erzeugten Biers ab, sodaß die verschiedenen Braumethoden in der ab, jodas die derigiedenen Braumethoden in der Hauptsache auf verschiedenen Maischmethoden beruben. Im wesentlichen lassen sich bei debech dieselben zurücksübren auf zwei Hauptarten des Berfahrens. 1) Das Aufzuns: oder Insusionsversahren und 2) das Kochschaldend, Becoctionsversahren. Ersteres ist in Nordbeutschland, Belgien und England üblich, letteres in Baiern und bei den anderwärts nach bairischer Art gebrauten Bieren.
Bei dem Infusionsversahren wird das Males

Bei bem Infusioneverfahren wird bas Malzschrot in ben mit einem Seihbeden versehenen Maischbottich mit taltem Baffer eingeteigt und bilbet bamit geborig umgerührt eine bide, breiartige Daffe. Mittlerweile ift in dem benachbarten Brauteffel Baffer zum weite ist in dem denacharten Brautesel Wasser zum Sieden erhist worden, von welchem man durch ein auf den Boden des Maischbotticks gehendes Rohr so viel in diesen übersließen läßt, dis die Temperatur der Maische im Sommer auf 40—50° R., im Winter auf 50—60° gebracht worden ist, bei welcher die Umwandlung der Stärke in Zuder und Gummi vor sich geht. Nach Verlauf von etwa einer Stunde wird die Maische dunnstüsse und entschieden süben Geschaad an, alles Anzeichen der eingetretenen Rerönderung Sohald eine zeichen ber eingetretenen Beranderung. Sobald eine

berausgenommene Probe durch Jodlosung nicht mehr blau gefärbt wird, sondern klar bleibt, ist diese Um-wandlung der Stärke eine vollständige. Man läßt nunmehr den stüssigen Theil der Maische, von jest an Würze genannt, durch den Seihboden in den Grand, d. i. ein tieser stehendes Behälter ab-fließen, von wo sie später nach der Siedpsanne ge-bracht wird.

Die rudftandige Maische erhalt in abnlicher Beise

Die rücktändige Maische erhält in ähnlicher Weise einen zweiten Ausguß, der eine schwächere, zu leichterm Bier verwendete Würze liesert, während der dritte Ausguß einen so geringen Gehalt besitt, daß er nur zur Verarbeitung auf Branntwein oder Essig, oder zur Einteigung neuer Maische verwendbar ist. Beim Decoctionsversahren wird nachdem das Malzschrot eingeteigt ist, entweder ein Theil der Maische selbst in den Kessel gebracht, gekocht und wieder zurückgegeben in den Maischbottich, was man das Didmaischelbschen nennt, oder man unterwirst die vom Maischbottich abgelassen Flüssigiet dem Kochen und bringt sie wieder in denselben zurück (Lautermaische ersochen). Die Maische erhält hierdurch die zur Juderbildung ersorderliche Temperatur. Es berrschen zugeboch mannichsache Abanderungen in der Ausschlung bieser Methoden.

Bum Durcharbeiten ber Maische in ben Maischbot-tichen bienen entweber Maischhölzer, Rubricheite, die mit tichen dienen entweder Maischölzer, Rührscheite, die mit der Hand geführt werden, ober in größern Brauereien mechanische Rührwerke, wie Fig. 4 ein solches zeigt, das in der Sedelmaberschen Brauerei in München eingeführt ist. Durch einen sinnreichen Mechanismus drehen sich die beiden Flügelachen grund hin in entgegengesetzer Richtung, während zugleich durch eine langsame Umdrehung der Hauptachse co das ganze System in dem Maischbottich in Beswegung ist.

bas ganze Spiem in vem Deutschaften ich von den Decoctionswürzen burch einen größern Gehalt an Milchfäure und werden leicht fauer; sie geben ferner leichter und racher in Garung über als letztere, bei welchen burch das Kochen die Eiweißstoffe theilmeise murden sind und die sich vorzugsweise ausgeschieben worben sind und bie sich vorzugsweise gu Lagerbieren eignen.

Wenn man die Burgen eintocht, so binterbleibt bas Wenn man die Würzen einkocht, so hinterbleibt das sogenannte Malzertract, von brauner Farbe und süblichem Geschmach, wie es gegenwärtig als diätetisches Wittel häusig im Gebrauch ist. Seine Hauptbestandtheile sind Gummi und Juder, welche beide durch die Gärung in Allsohol sich überführen lassen. Je mehr Extract eine Würze liefert, besto gehaltreicher war dieselbe. Das Saccharometer (Zuderwage) sinkt in der Würze um so weniger tief ein, je größer ihr Gehalt ist, und seine Angaben dienen, um den Prauer zu unterrichten über den Procentgehalt der Würzen an Malzertract. Man rechnet sür je I Vrocent au unterrichten über ben Procentgepalt ver zwuzen an Malzertract. Man rechnet für je 1 Procent Allobolgebalt ves Biers 2 Procent Extract in der Bürze, während ein auberer Theil des Extracts sich unverändert wiedersindet im Bier. Selbstverständlich erfordern starke Biere zu ihrer Erzeugung gehaltreiche Bürzen. Solche, bei welchen der Extractgehalt vorberrscht, der von 4—15 Procent in verschiedenen perisch. Solwe, ver weichen ver Ertracigenalt vorherrscht, der von 4—15 Brocent in verschiedenen Bieren schwankt, werden substantiöse oder extract: reiche Biere genannt. Der Alloholgehalt der Biere beträgt 2—8 Procent, und man nennt alkoholreiche Biere starke Biere. Soll daber z. B. ein Bier 8 Pro-cent Extract und 4 Procent Alkohol enthalten, so muß die Milies von der Christian de Vergent Extract bie Burge vor der Gärung 16 Procent Extract am Saccharometer anzeigen.
Die von dem Maischbottich Kar abgezogene Burze

wird nunmehr in die Braupfanne ober in den Braukeffel gebracht, um getocht und gehopft zu werden. Die Kochgefäße sind von Rupfer, und zwar sind die erstern vieredig und flach, die letztern rund gewolbt und tiefer. Bon ben vielerlei Formen zeigt Fig. 3 die eines Reffels, mit etwas einwarts gebogenem Boben, ber widerstandssabiger ist gegen ben Druck ber Flussigieit, und mit einer Circulationssseuerung durch die Züge bb. Durch den Hahn d sließt Wasser zu, der Hahn e leitet die Lautermaische nach dem Maischbottich; e ist eine um den Kessel führende

Galerie.

Salerie.
Das Rochen der Würze bezwedt, dieselbe concentrirter, stärker zu machen, wobei sie zugleich eine dunklere Färbung annimmt. Im Berlauf besielben sindet eine weiter gehende Umbildung von Stärke in Zuder statt, was sich an der zunehmenden Süßigkeit der Würze erkennen läßt. Zugleich tritt die Scheidung derselben ein, worunter man das Gerinnen weiterer Antheile eiweißartiger Stosse versteht, die in Floden sich abscheiden und wodurch das erzeugte Vier haltbarer wird. Endlich wird mit dem Rochen das Hopfen verbunden, indem auf 100 Bfund verwenbarer wird. Endlich wird mit dem Kochen das Hopfen verbunden, indem auf 100 Pfund verwendetes Malzschrot 1½-2 Pfund Hopfen hinzugesett werden, der dem Biere Bitterkeit, Aroma und Haltbarteit verleiht. Letteres bewirft der Hopfen durch seinen Gehalt an flücktigem Del und Harz, Stoffe, welche die Zersetzung hemmen, und an Gerbstoff, der mit Eiweißstoffen der Würze verbunden sich ausscheidet. Das Kochen mit Hopfen dauert etwa zwei Stunden, worauf letzerer durch Seihvorrichtungen entsernt wird und die Würze dezeichnet und die Burze nunmehr als gehopfte Burze bezeichnet wird. Die Menge des hopfenzusatses und die Dauer des Rochens mit demselben richtet sich nach dem Geschmad der Biertrinler, nach der Stärke und der Bersenter bei Bertrinler, nach der Stärke und der Bersenter bei Bertrinler, brauchzeit bes Biers.

Schwache und für den Sommer bestimmte Biere müssen stärker gehopft werden, womit Zunahme des bittern Geschmads verbunden ist. Starke Bürzen, mit etwas weniger Hopfen turzere Zeit gekocht, liefern ein vollmundiges, süßes und aromatisches Bier.

Die im Borbergebenben beschriebenen Operationen bes Ginteigens, Maischens, Rochens und hopfens ber Burze, bei welcher die vorzunehmende Erhipung im

offenen Brautessel der freiem Feuer geschiebt, lassen sich auch durch Dampt bewirten, der vom Brautessel selbst gelieset wird. Es sit dierzu ein continuitäter Betried erfortertich, und Jahl, Eetlung und Brautessel er Vorrichungen sind sahl, Eetlung und verden Körpern sich sitch sie geschieder Vorrichungen sind so dem siehe sie kannt die Korrichungen sind so dem eine Amptsenauere workellt, erfautern wollen. Benn dieselde im Gange ist, so der Aucholaussel die gelocht und die Körne und die Korrichungen sind die der der deutern wollen. Benn dieselde im Gange ist, so der kundelsel ist, gedoptie Wirze im Kochen; je nach Bedarf wird durch der deutern wollen. Benn dieselde ein Gange ist, so der kundelsel ist, gedoptie Wirze im Kochen; je nach benn die die die deutern die Vorrichten der deutern der der deutern des der deutern des der deutern des der kleinen Weg von F nach dem Micholaussel der deutern des der deutern des deutern des deutern des deutern des deutern des deutern deutern des deutern deutern deutern deutern deutern des deutern deute

bewahrung wohl zu beachten, daß dasselbe nicht wie ber Wein ein fertig vergorenes Getränt ist, sondern daß in demselben nach der Hauptgärung stets noch gärungsstähige Bestandtheile übrigbleiben, welche die Rachgärung bewirken.

Die Gärung ist unstreitig einer der merkwürdigsten chemischen Zersehungsprocesse; sie besteht der Hauptssache nach darin, daß Zuder, C. H., O., zerseht wird in Altohol (C. H., O) und in Kohlensaure, 2C O. Dieselbe vollziedt sich jedoch unter so eigenthümlichen Bedingungen und Nebenerscheinungen, wie dies bei keinem andern chemischen Borgange der Fall ist, sodaß sie lange Zeit als ein ungelöstes Räthsel alle Sorgsalt des Beodachters und allen Scharfinn des Forzsalt des Beogange ner demischen Zersehung die beit der Gärung neben der chemischen Zersehung die keine Grenntniß des Borgänge nothwendig sich bedingen. Die klare Erkenntniß dessen besteilt durch das vereinte Studium des Ehemisers und des Pstanzendhaften besteigeschten werden, das folgende Thatssachen estgestult das:

die hirzutreten. Was das Pflanzenleben hindert — Kälte, Hise, Siße, Sifte — verhindert auch die Eärung. Läßt man die zutretende Luft durch Baumwolle streichen, so hält diese die Keime zurück; streicht sie durch ein glühendes Rohr, so verbrennen die Keime und die Gärung unterbleibt in beiden Fällen.
Solange noch in einer Flüsseit Zuder und Eiweißetoffe nebeneinander vorhanden sind, tritt unter alles

stoffe nebeneinander vorhanden find, tritt unter gunstigen Umständen Garung in derselben ein. Rur auf Grund vorstehender Thatsachen läßt sich Gins ficht gewinnen in die Garungserscheinungen, welche bei

Intwidelung pflanzlicher Organismen einherläuft und zwar so, daß beide Borgänge nothwendig sich bedingen. Die klare Erkenntniß dessen konte daher nur durch das vereinte Studium des Chemikers und des Pflanzen: physiologen herbeigeführt werden, das solgende That:

The Lösung von reinem Zuder in Wasser zersetzt geführt werden, das folgende That:

The Lösung von reinem Zuder in Wasser zersetzt geführt werden kann, muß dieselbe vor allen Dingen in ihrer Lemperatur erniedrigt oder die Kühlung der Würze vorgenommen werden. Es ist nothwensich weder von selbst, noch unter der Einwirtung der verschiedensten chemischen Agentien in Alfohol und Roblenstaue.

The Lösung von reinem Zuder in Wasser zersetzt geführt werden kann, muß dieselbe vor allen Dingen in ihrer Lemperatur erniedrigt oder die Kühlung der Würze vorgenommen werden. Es ist nothwensich das die Derecksiehensten demischen Agentien in Alfohol und Roblenstaue.

The Lösung von reinem Zuder in Wasser zestetzt geführt werden kann, muß dieselbe vor allen Dingen in ihrer Lemperatur erniedrigt oder die Kühlung der Würze vorgenommen werden. Es ist nothwensie der Würze vorgenommen werden. Es ist nothwensie der Würze vorgenommen werden. Es ist nothwensie der Würze geneigt ist, sauer zu werden. Zu werden, der gesitzen in der Zumgehen. Zu der Würze sehen Zuch die Kühlung der geneigt ist, sauer zu werden. Zu der gesitzen in die Cfliggärung überzugehen. Zu desem Zuch die Kühlung der gesitzen zu werden. Es ist nothwensie der Würze gesührt werden kann, muß dieses Biers, des Branntweins und des Allohols auftreten. Damit die heiße gehopfte Würze ensige ber Würze bei der Würze vorgenommen werden. Es ist nothwensie der Würze vorgenommen werden. Es ist n

Bilber-Mtlas. 2. Muft. - Chemifge Rednit.

Da eine rasche Kühlung der Würze sich nur in den wird. Herbste und Frühjahrsmonaten bewirken läßt, so wers den erstere zu Darstellung des sosont in Verbrauch berg lagenommenen Winterbiers, letztere für die Gammers oder Lagenbiere verwendet. Ueberdies sucht man durch lassen genommenen Winterviers, letztere für die Sommersoder Lagerbiere verwendet. Uederdies sucht man durch Ausstellung der Kühlschiffe an hohen, zugigen Stellen, durch künstlich erzeugten Zug vermittels Flügeswerken, durch Anwendung eiserner Kühlschiffe, die Kühlung zu beschleunigen. Endlich hat man sich durch die Einsschleunigen. Endlich kühlung vermittels kalten Wassers und vornehmlich des Eises sast ganz von der Jahreszund vornehmlich des Eises sast ganz von der Jahreszeite mancipirt, sodaß in größern Braucreien der Betrieb ununterbrochen neun Monate dauert.

Wir sehen in Fig. 6 eine fünstliche Kühlvorrichtung im Grundriß; sie besteht aus einem slachen tupsernen Rasten aa, in welchem ein Schlangenrohrspstem der Ausserschlessen und klachen ein Schlangenrohrspstem der Ausschlessen der Wasserschlessen des die Wärme der Wärze ausnimmt, die, dei A in das Kühlgeschleintretend, durch die Scheidewände au passinet des die Wärme der Wärze wird in den Garkeller gesleitet, ein reinlich gehaltenes Erdgeschoß, dessen Zemsperatur nicht unter 5 und nicht über 12° R. betragen dars. Aus einem Lager stehen die offenen Garsbottiche, deren Größe und Anzahl sich nach der des Betriebs richtet. Sie dienen zur Aufnahme der Würze, welche zur raschern Einleitung der Gärung durch einen Rusak von 5—6 Maß dier Sese auf 1000 Moß

Betriebs richtet. Sie dienen zur Aufnahme der Warze, welche zur raschern Einleitung der Gärung durch einen Zusat von 5—6 Maß dider Hefe auf 1000 Maß Warze, wie man sagt, angestellt und über der wäherend der Gärung sich hebt. Letztere beginnt nach 8—12 Stunden einzutreten, indem ein zarter weißer Schaum oder Rahm ihre Obersläche überzieht; nach 24 Stunden zeigt sich das Kräusen, indem die Schaumdede durchbrochen wird und die Obersläche der Würze ein gekräuseltes, zachges Ansehen erhält, das sich nach zwei die ver Tagen verliert und nur eine bräunsiche dunne Decke zurückläft.

Diese Hauptgärung dauert 7—10 Tage; mit ihrer

Diese Hauptgärung dauert 7—10 Tage; mit ihrer Lebhastigkeit steigt die Temperatur der Würze um einige Grade und sinkt wieder; ihr süher Geschmad und ihr specissisches Gewicht vermindern sich in gleische Charles Cha Erleibet letteres feine weitere Abnahme, chem Grade. Erleidet letteres keine weitere Abnahme, so ist die Hauptgärung vollendet, das Bier ist fässig, d. h. reif, um auf Fässer gezogen und der Nachgärung überlassen zu werden. Dasselbe wird durch einen oberhalb des Bodens besindlichen Spunt abgezogen von der Hes, die im Verlauf der Gärung sich unten abscheidet und daher Unterhese genannt wird. Nur die mittlere, gelbe und sehr die Schicht derselben wird als brauchdar hinweggenommen und ausbewahrt. Von dieser Ausscheidesungsart der Hes hat der geschisse Bon dies draugdar sinweggenommen und unjoewayt. Bon dieser Aussicheidungsart der Hefe hat der geschile berte Berlauf der Gärung den Namen der Unters gärung erhalten. Die hierbei erzeugten Hefenpilze bestehen aus vereinzelten Bellfügelchen von ¹/10 Millismeter Durchmesser. Die Untergärung sindet auf alle nach bairischer Art gebrauten Schant : und Lagerbiere Un-

bairischer Art gebrauten Schants und Lagerviere zins wendung.
Die Obergärung hat daher ihren Namen, daß bei dem raschern und trästigern Berlauf derselben die entweichende Kohlensaure größere Bläschen bilbet, welche die Hese mit sich in die Höhe nehmen, sodaß sie nicht am Boden sich in die Höhe nehmen, sodaß sie nicht eine helpselben schlenstere Anschlensaure des desselben schlensaure der dick von den extractarmen, dunnen und magern Bies am Boden sich aus durch ihren raschern in Norddeutschland, ferner bei den belgischen und englischen Bieren, und zeichnet sich aus durch ihren raschern in zwei Tagen vollendeten Berlauf, der durch höhere Temperatur des Gärraums und durch Anstellen mit Oberhese bewirtt Stärte des Schäumens ab. Aus Lustmalz gedraute

wird. Lettere erhebt fich mit einem großblafigen Schaum, ber eine bobe Schaumbede ober einen Schaumberg bilbet, baher benn bei der Obergärung ein bebeutender Steigraum beim Füllen der Bottiche be-lassen muß. Nach Bollendung der Gärung sinkt der Schaum zusammen und hinterläst die Obershese in Gestalt einer gelblichen, breitgen Decke; sie besteht, unter dem Mikrostop betrachtet, aus lugeligen,

gu Conuren gereihten Befenpilgen.

Sowol das obergärige als auch das untergärige Bier enthält noch eine gewisse Menge von Zuder und Eiweißstoff, wodurch die in den Lagersässern allmählich eintretende und ebenso verlaufende Nachgärung eins tritt. Die hierbei entwidelte Rohlensaure bleibt jum großen Theil im Bier und verleiht ihm feine geschätzgroßen Theil im Bier und verleiht ihm seine geschätztesten Sigenschaften — den erfrischenden Geschmad und die Fähigfeit bes Schaumens. Es ist daher von Wichtigkeit, die Biere auf dem Höhepunkt der Nachzgärung in Gebrauch zu geben, da mit der Abnahme und dem gänzlichen Verlust der Kohlensaure selbst das gehaltvollste Vier fade und geschmadlos wird. Die Einhaltung dieses rechten Zeitpunktes erreicht man durch die Einrichtung der Lagerräume sure das Bier. Bon dieser ist auch die Haltvarleit des Viers bedingt, das eine große Reigung hat zur Essisäurebildung und hiermit sauer und undrauchdar zu werden. Um besten widerstehen derselben die aus malzreichen und start geborften Warzen erzeugten untergärigen Viere. Die gehopften Burgen erzeugten untergarigen Biere. gesopsten durzen erzeugten untergutgen Beter. Die wesentlichste Bedingung für ihre längere Ausbewahrung ist jedoch eine möglicht niedere, 4—5° R. nicht überssteigende Temperatur, die man durch Anlage von Felsenkellern, insbesondere mit Zuziehung von Gistellern, zu erreichen sucht. In England, wo überhaupt die Sommertemperatur nicht die Höhe der des Constitutions tinents erreicht, begegnet man bem nachtheiligen Ginfluß der Wärme und des Luftzutritts durch die un-geheuere Größe der aufrecht stehenden Lagerfässer, richtiger als Lagerthürme zu bezeichnen. Sie stehen in oberirdischen Hallen oder Magazinen, deren Tem-peratur 12° R. beträgt, deren Einsluß jedoch auf ein großes Quantum Bier sich vertheilt und weniger be-

mertlich wird. Die Gute bes Biers wird nicht lediglich burch seinen Gehalt an den verschiedenen Bestandtheilen bebingt, sondern es tommen hierbei Gewohnheit und Liebhaberei mit in Betracht. Babrend in einer Gegend leichte, gar nicht ober nur schmach gehopfte, nicht bittere Biere vorgezogen werden, verlangt man dieselben anderwärts stark, substantiös und von entschies denem Hopfengeschmack; die unter dem Namen Faro und Lambick bekannten belgischen Biere sind ohne allen Arieb, schmeden hart, sauerlich, und man muß daran gewöhnt sein, um sie genießbar zu sinden. Auch von den berühmten englischen Bieren ist Porter nicht jedermanns Sache, während Ale allgemeinere Anersennung sindet. Letztere haben unbestritten die bairischen und österreichischen, insbesondere die wiener Biere sich erworden, die im In- und Ausland eines sortwährend gesteigerten Berbrauchs sich erfreuen. gend leichte, gar nicht ober nur fomach gehopfte, nicht

fortwährend gesteigerten Berbrauchs sich erfreuen.
Ie mehr Extract das Bier enthält, desto runder und voller erscheint es auf der Zunge, und die Menge desselben schwankt zwischen 4—15 Procent; hiernach unterscheidet man extractreiche, vollmündige, substans

Biere heißen Beiß biere; dunklere, aus Darrmalz erhaltene werden Braundiere genannt; die gehopfsten heißen Bitterbiere, die ungehopften Süßdiere, die mit Bechgeschmad behasteten Bechdiere.

Bur Bergleichung des Gehalts verschiedener Biere an den wichtigsten Bestandtheilen dient folgende Tasel:

Ramen ber Biere	Brocente an			
London-Ale, gewöhnliches	Extract 5-4	Alfohol 4—5		
London-Ale, jum Export	7-5	6-8		
London=Borter, jum Export	7—6	56		
Bruffeler Cambid	53	46		
Bairifches Bier	6-4	3-4,5		
Berliner Beigbier	6,2-5,7	1,82.		

2. Srauntweinbrennerei und Spiritusfabrikation.

Branntwein und Spiritus ober Beingeist werden durch Destillation aus gegorenen Flüssteiten gewonnen und sind Gemische von Altohol und Wasser sowie geringen Mengen anderer bei der Gärung sich buct Branntwein, wenn es 40—50 Maßprocente Alfohol enthält und unmittelbar als Getränt dient. Der Spiritus enthält über 90 Procent Allohol und hat eine ausgebehnte technische Berwendung als Brennmaterial, ju Firniffen, jur Effigfabritation, jur Darftellung chemifcher und pharmaceutifcher Braparate, jur Confervirung u. f. w.

Spiritus, ber von den begleitenden riechenden Stofsiem möglicht befreit worden ist, heißt gereinigter Spiritus oder Sprit und wird als Jusas zu Wein, Bier, Liqueuren und zu Parsümerien verwendet.

Burde zur Gewinnung dieser beiden alkoholhaltigen Russiglieiten sediglich reiner Zuder verwendet, so konneten sie nur Allohol und Wasser verwenden. Allein es werden Pranntmeine erweitet aus den verschiedensten werden Branntweine erzeugt aus den verschiedensten puder: oder stärkehaltigen Naturproducten, die bei der Gärung neben Alkohol noch riechende Stoffe bilden, welche dem Destillat sich beimischen und ihm einen eigenthumlichen Geruch und Gefdmad verleiben, wir Aroma nennen, wenn er angenehm, und Fusel, wenn er widerlich ist. Die Branntweine erhalten baber, je nach ihrer Abkunft, besondere Namen, wie Bweischen, Heidelbeers, Himbeers und Kirschbraunts wein oder Kirschwasser, Fruchts oder Kornbrantwein oder Whisty, Kartoffelbranntwein oder Schnaps; Ens gianbranntwein, Arac ober Reisbranntwein, Rum, ber aus Budermelasse, und Cognac, ber burch Destillation aus dem Wein gewonnen wird, u. a. m. Deie Branntweinbrennerei, früher burch die von der Deit Grantweinbrennerei, Raturproducte bedingt und

als Rebengeschäft ber Landwirthschaft betrieben, hat ben Rang einer großen Fabritation angenommen, seit-bem man in ber Kartoffel eine Culturpflanze kennen lernte, die jede andere übertrifft in der massenhaften Erzengung von Stärle. Wie Stärle in Juder und Buder in Allohol verwandelt wird, wurde bei der Fabri-

Buder in Allohol verwandelt wird, wurde bei der Fabristation des Biers (S. 31 u. 33) bereits eingehend bes sprochen, weshalb wir uns hier auf die Beschreibung einiger Apparate beschränken tönnen.
Roch sei demerkt, daß auch die Branntweindrennerei aus Kartosseln mehr und mehr aus dem landwirthsschaftlichen Betrieb verschweindet und der Spiritussfadrilation erliegt, wo nicht driliche Berhältnisse sie deskunktigen. Es beruht dies vornehmlich darin, daß begünstigen. Es beruht dies vornehmlich darin, daß benntwein, der Gesignetere Handelswaare ist als Branntwein, der 50—60 Procent Wasser enthalt, für

Basser auf Branntwein zu verdünnen.
Aus der hemischen Zusammensehung des Zuders läßt sich berechnen, daß dei der Zersehung desselben in Allohol und Kohlensaure aus 100 Gewichtstheilen Zuder 53,8 Gewichtstheile Allohol entstehen mußten. Allein in Wirklichkeit wird diese Menge nicht ganz gewonnen; man kann annehmen, daß der Zuder die Hälfte seines Gewichts Allohol gibt, sodaß also für 2 Kilo in Gärung gebrachten Zuders 1 Kilo Altohol in die Flüssigkeit tommt. Es beruht dies darauf, daß Allohol und Kohlensäure allerdings die Hauptproducte der Gärung sind, daß jedoch 4—5 Procent Zuder berselben entgehen und andere Producte bilden, nämelich Berntleinkäure. (Chrossip und die fogenannten

berselben entgeben und andere Producte viven, numlich Bernsteinsaure, Glycerin und die sogenannten Weindle und Fuselöle.

Die Branntweinbrennerei aus Kartoffeln gerfällt in drei Operationen, in das Maischen, in die Gärung und in die Destillation. Das Maischen bezwedt, vermittels eines Zusapes von Malz zu Kartoffelmehl bessen Stärte durch die Einwirtung von Diastas in Stärtezuder überzusühren. Zu diesem Zwed müssen die Kartoffeln gewaschen, in Dampf gesocht und zerrieben werden, wozu mancherlei mechanische Borrichtungen in Anwendung tommen. Tas. 8, Wig. 7 zeigt eine solche. Der trichtersornige Benische Borrichtungen in Anwendung tommen. Zas. 8, Sig. 7 zeigt eine solche. Der trichtersormige Be-balter A steht in einem Fasse, in welches Damps eingeleitet wird, der die Kartosseln weich tocht; durch Umdrehung der sechskantigen Walze e in dem Ansat C gelangen die Kartosseln und und nach in das to-nische Reibwerk B, in welchem die mit Flügeln du und Reibtolben b'd'... ausgestattete Achse aa unter Busluß von Wasser sich umdreht, die Kartosseln in Were verwandelt und diesen durch die Löcher drückt, während die Scholen aurstähleihen mabrend bie Schalen gurudbleiben.

Die zerriebene Kartoffelmasse kommt mit einem Zujap von etwa 5 Procent Malzschrot auf die Maischbottiche und wird zur Zuderbildung auf die Temperatur von 50° R. gebracht. Hierbei verstüsstigt sich
der größere Theil der breitigen Masse alsbald, währ rend dieder Klumpen verbleiben und der Zuderbildung rend didere Klumpen verbleiben und der Zuderbildung widerstehen. Zur Beseitigung dieses Misstandes gibt man die Masse in den Apparat ABCD (Fig. 8) im Tuerschnitt. Der dünne Theil läuft ab, während dumdrehung der Kurbel G die Kegelwalze I in Bewegung geseht wird, die alle vorhandenen Klumpen zerquetscht und durch den Siebboden drückt. Nach vollendeter Zuderbildung wird die Maische durch einen Zusaf von Hese in Gärbottiche bei etwa 14° R. zur Gärung angestellt, die in 48 Stunden vollendet ist, worauf man zur Destillation schreitet. Eine jede Destillation beruht darauf, daß in dem Destillige die Flüssigsteit durch Wärme in Dampf verwandelt wird, der ausstellt und Wärme in Dampf verwandelt wird, der ausstellt und der nachsolgende

verwandelt wird, ber aussteigt und burch nachsolgende Dampse weitergeschoben wird, bis er an einen Ablern Theil des Apparats, die Ku hlvorrichtung, gelangend, sich wieder zu Flüssigkeit verdichtet, die nach einem zur Ausnahme dienenden Behälter, Borlage genannt, absließt. Man vermag also vermittels der Destillation zur Aufnahme dienenven Arguner,
abfließt. Man vermag also vermittels der Destillation
Stoffe, die flüchtig sind, d. h. die sich bei einer bes
stimmten Temperatur in Dampf verwandeln, zu trens
nen von solchen, die nicht slüchtig sind, oder von sols
den, die weniger slüchtig sind. Letteres ist der Fall
bei der Destillation des Branntweins aus Maische,
die Alkohol enthält, der bei 63° R. siedet und daher
beträchtlich slüchtiger ist als das gleichzeitig vorhandene
Basser, das erst dei 80° R. siedet.
Wenn daher Maische erhitzt wird, so entwideln sich

vorerst und am reichlichsten Dämpse von Altohol. Allein dies hindert nicht, daß zugleich Wasserdamps sich bildet und mit abzieht. Der Ersolg ist, daß die überdestillirte Flüssigkeit, Destillat genannt, ein Gesmisch von Altohol und Wasser ist, daß ersterer im Ansange der Destillation vorwaltet, im Berlauf derzselben mehr und mehr adnimmt, dis zuletz der Damps gar keinen Altohol mehr enthält, sondern nur noch Wasser liesert. In diesem Zeitvunft ist die Destillation vollendet, und er gilt als erreicht, wenn von dem Quantum der zur Destillation eingegebenen Maische ein Drittel überdestillirt ist. Außerdem läßt sich dieser Vorgang versolgen vermittels eines dafür staffice ein Ortice morrogen vermittels eines dafür eingerichteten Ardometers, das Alloholometer, Spiritus: oder Branntweinwage genannt wird, eine Glasrohre, bie um fo tiefer einfintt, je reicher das Gemische an Altohol ift.

eine Glasidhe, die um so tiefer einsinkt, je reicher das Gemische an Altohol ist.

Der einsachte, im kleinen Betrich hier und da noch gebräuchliche Branntwein : Brennapparat besteht aus einer Destillirblase von Kupser, auf deren weite Oessung nach Eindringung der Maische der Helm oder Hut ausgesetzt wurde, dessen Schnabelrohr in das gewundene Schlangenrohr mündet. Dieses steht in einem mit kaltem Wasser gefüllten Kühlsaß (Kühltonne) und leitet die verdichtete Flüssigkeit in ein als Borlage dienendes Gesäß. Die früher übliche Heizung mit freiem Feuer ist sast gänzlich durch Dampsheizung verdrängt, die insbesondere den Bortheil gewährt, daß sie das Andrennen der Maische verhütet. Bon den zahllosen Abänderungen, welche in Größe und Einrichtung des Brennapparats vorskommen, zeigt und Fig. 9 eine Destillirblase, deren Seitenwand von Holz ist, während Helm und Bordesstehten Dampsrohr. Sie empsiehlt sich durch ihre Roblseitheit. geführtem Dampfrohr. Wohlfeilheit.

Das von der Maische abbestillirte Drittel enthält durchschnittlich 21 Procent Altohol und wird Lutter purasignititic 21 Procent Altohol und wird Lutter genannt. Aus demselben wird der Branntwein dargestellt, indem man den Lutter der Rectification, d. h. einer nochmaligen Destillation unterwirft und das zwischen 40—50 Procent Alsohol enthaltende Destillat gesondert auffängt. Der alsoholarme Kücktand heißt Phlegma.

Die in der Blase verbleibenden Maischrückstade

bienen unter bem Ramen von Solempe ober Spu-

von vorhanden, son Golempe oder Gpu-licht als Biehfutter.
Das in der Maische entstehende Kartoffelfuselöl (ober Amplaltohol C. H., O) siedet erst bei 132° R.; es ist im ersten Theil des Destillats nur wenig davon vorhanden, sondern tritt hauptsächlich gegen das Ende der Destillation auf, daher das zulest ausgessammelte den widerlichen Fuselgeruch und Geschmad in hohem Grade besit.
Die Spiritussabrikation auf der heutigen Entemidelungskusse hermett, sosort direct aus der Maische

widelungsstufe bezwedt, sofort direct aus ber Maische eine Huffigkeit zu erzielen, die 85 — 90 Mapprocente

terer Altohol auf und werden altoholreicher. Bieders bolt sich dieser Borgang mehrmals, so nimmt der Dampf an Altoholgehalt fortwährend zu; man nennt denselben die Rectification und die dazu dienenden Borrichtungen Rectificatoren.

Auch bei der Dephlegmation werden die aus der Blase aussteigenden altoholhaltigen Dampfe nicht insort polistängig perdictet, sondern genötbigt, einen

ber Blase auffeigenden alkoholhaltigen Dampse nicht sosort vollständig verdichtet, sondern genöthigt, einen längern Weg durch den Dephlegmator zurüczuslegen, in welchem ein Theil derselben sich zu Flüssigsteit verdichtet, die wieder in die Blase zurücksieht, während alkoholreicherer Damps weiter geht. In der Regel werden dei der Spritussabritation beide Methoden miteinander verdunden, wie dies bei dem Apparate den Richards (Sie 10) der Tell ist

thoben miteinander verbunden, wie dies bei dem Apparat von Bistorius (Fig. 10) der Fall ist.

Wenn derselbe in Betrieb geset ist, sind die beiden Blasen A und B sowie der Borwarmer C mit Maische, also mit einer altoholhaltigen Flüssseit gefullt. Der in A entwickelte Dampf erhebt sich in dem Helmrohr g, tritt bei in die in B besindliche Maische, durchstreicht sie und gesangt bereichert an Allohol in das vom Helmrohr 1 seitwarts abgehende Knierohr n. Der phere Theil s des setzern geht durch bem Raden des sie und gelangt bereichert an Alsohol in das vom Helmrobr 1 seitwärts abgehende Knierohr n. Der obere Theil s des lettern geht durch den Boden des Behälters C', der den Borwärmer C mantelförmig umgibt. Aus s tritt der Dampf in eine am Boden von C beseitigte ringsormige Kappe it und wird genötligt, adwärts zu steigen, wobei ein Theil desselben zu Flüssigfigteit sich verdichtet. Die alkoholreichern Dämpfe verbreiten sich in dem engen Raum uu zwischen C und C' und gehen durch die beiden Röhren von, die sich dei w vereinigen, in den bedensörmigen Dephlegmator D, wo sie durch die Scheibe c'a'c' genötligt werden, sich auszubreiten. Die Bände von C' spwol, als auch die von D, unten durch Luft und C' sowol, als auch die von D, unten durch Luft und oben durch aufgegossenes Wasser abgekühlt, wirken bephlegmirend auf den durchstreichenden Alkoholdempf, ber erforderlichenfalls noch ein zweites und brittes solches Beden passirt und zulett mit einem Alloholzgehalt von 85—90 Procent durch das Rohr d' nach

gehalt von 85—90 Procent durch das mopr a naw der Kühlvorrichtung abzieht.
Indem also der von A ausgehende Dampf die Maische in B, sodann die in C' verdichtete alkohols haltige Flüssgeitässchicht q durchkreicht, findet eine zweimalige Rectification statt, während in C' sowie in D und den etwa nachfolgenden Beden eine mehrmalige Dephlegmation fich vollzieht. Aus C wird die vor-Dephlegmation sich vouzieht. Aus C wird die vorgewärmte Maische durch γ und den Hahn 8 nach B abgelassen und von da durch Ausziehen des Bentiligriss i nach der Blase A. Lettere wird durch ein in der Zeichnung nicht sichtbares Bodenrohr von der Schlempe entleert. Wenn, wie dies hier der Fall ist, mit directem Feuer geheizt wird, so dienen die Mühremerke sund h zur Verhinderung des Andrennens der Wasiesse Maifche.

Maische.
Deffnet man den Probehahn d, so geht der Damps aus der Blase A direct in den kleinen Kahler e und aus dem Gehalt der verdichteten Flüssigkeit erkennt man Fortschritt und Ende der Destillation.
In dem mit Damps betriebenen Gaulenapparat von Pistorius (Tas. 10, Fig. 1) begegnen wir wiederer der im Borherzehenden heschriebenen Einrichtung, nur in veränderter Ausstellung, sodaß eine kurze Stizzirung zur Erklärung genügt, da ohnehin überall durch die Pseile die Bewegung und Richtung der Dämpse veranschaulicht wird.

heiße Wasterdamps in die Blase A; die Ansche n und ben, er wird, wie man am Rhein sagt, kahnig, m des Warmwasserrobes dienen zum theilweisen oder b. h. auf seiner Oberstäche erscheint ein weißlichet ganzen Ablassen des erwärmten Wassers über den Schimmel, und alsbald macht sich durch Geruch und Dephlegmatoren; die Zuleitung des kalten Wassers ist Geschmad bemerklich, daß der Wein in Essign verwans weggelassen; die Knierobre o leiten den in den Beden delt ist; ganz ähnlich ist der Borgang beim Bier. weggetassen, die Knietopte d teiten den in den Beden sich ansammelnden Lutter durch das Rohr pp zurück in den ersten Dephlegmator; w sind sogenannte Mannslöcher zum Reinigen der Blasen; durch d wird die Schlempe entleert; s ist ein Probehahn.
Wie mannichsach auch die Abanderungen in den vielen zur Spiritussabritation dienenden Apparaten

bein mögen, so beruben doch alle im wesentlichen auf ben vorstehend erläuterten Grundsägen und Einrichtungen, wie insbesondere die in Frankreich und Belgien ablichen Rectificationscolonnen.

3. Effigfabrikation.

Die Effigfabritation bildet eine Fortsepung ber Erzeugung von Branntwein und Spiritus, und findet fich baber ofter in Berbindung mit biefer Industrie. sich baber öfter in Berbindung mit dieser Industrie. Bas wir Cssig nennen, ist der Hauptsache nach ein Gemenge von mindestens 2 und von höchstens 10 Prozent Cssigsaure (= C2 H4 O2) mit Wasser. Es gibt zweierlei Bildungsweisen der Cssigssigs, welche den sogenannten Polzessig liefert, und die zweite, dei welcher Altohol durch Aufnahme von Sauerstoff in Cssigsaure übergeht. Der Polzessig ist wegen seines Gebalts an empyreumatischen oder brenzlichen Stossenzu vor Beeigen und wird in der Technit verwendet. Aller in unsern Haushaltungen verbrauchte Essig ist auf letztere Art gewonnen worden. Der Borgang hierbei ist solgender. Sauerstoff, der auf Essign ist auf lettere Art gewonnen worden. Der Borgang hierbei ist solgender. Sauerstoff, der auf Albodol (C. H. O) einwirkt, entzieht demselben 2 Atome Basserstoff und bildet mit demselben Wasser (H. O) und eine stücktige Verbindung, sogenannten Aldehyd (C. H. O), was sich durch solgende Formeln veranschaulichen lät: C. H. O + O = H. O + C. H. O. Der lettgenannte Körper geht durch weitere Einwirdung von Sauerstoff, von dem er 1 Atom ausnimmt, über in Csigsäure: C. H. O + O = C. H. O. Bei diesem Vorgang entstehen aus 100 Ph. Altohol, unster Aufnahme von 69 Ph. Sauerstoff, 130 Psd. Csigsäure.

Ssigsaure.
Die Umwandlung von Altohol in Cssigsaure geht jedoch nur unter besondern Bedingungen vor sich. Es ist bekannt, daß weder Spiritus noch Branntwein von selbst sich in Cssig verwandeln und sauer werden. Der Sauerstoff bedarf, um dies zu bewirken, eines Bermittlers. Ein solcher ist höchst fein vertheiltes Platin, sogenannter Platin mohr. Gieht man in ein Trinkglas etwas Spiritus und kellt 1 Centimeter hoch über denselben ein Schälchen mit Platinmohr, worauf man die Borrichtung bededt, so erkennt man schon nach einigen Minuten durch den Geruch, daß Aldehyd und Cssigsaure sich gebildet haben, deren Menge zunimmt, dis der Allschol völlig in letztere verwandelt ist. Man nimmt an, daß der Platinmohr ben Sauerstoff der Luft verdichtet, der alsdann kräf: verwandelt ist. Man nimmt an, daß der Platinmohr den Sauerstoff der Luft verdichtet, der alsdann träftiger auf den Alkoholdampf einwirkt. Diese Methode wird jedoch zur Fabrikation von Csig nicht angewendet und hierzu vielmehr ein Weg eingeschlagen, der Cssiggärung genannt wird, wegen der Aehnlichkeit, die er mit der Entstehung des Alkohols aus Zuder durch die Gärung hat.
Wir wissen aus Ersahrung, nicht selten zu unserm Berdruß und Schaden, daß Wein, Bier und zuderzhaltige Saste sauer werden. Beobachtet man z. B. einen Weinrest, der in einer Flasche stehen geblieben ist, so beginnt derselbe nach einiger Zeit sich zu trüssen.

ben, er wird, wie man am Rhein sagt, kahnig, b. h. auf seiner Oberstäche erscheint ein weißlicher Schimmel, und alsbald macht sich durch Geruch und Geschmad bemerklich, daß der Wein in Essig verwandelt ist; ganz ahnlich ist der Borgang beim Bier. Jener Schimmel ist aber nichts anderes als ein mitrossopischer Pilz, der sogenannte Essig ilz, Mycoderma accti, zu bessen Lebenssunction es gehört, die Uebertragung des Sauerstosse der Luft an Albohol zu vermitteln und diesen in Essigkaure zu verwandeln. Alle Ursachen, welche die Entwidelung und das Leben diese Ssispolizes verhindern, dienen daher auch zur Berhinderung der Essiggärung, ganz ähnlich, wie dies bezüglich der Hespenzige bei der Alkoholgärung erläutert worden ist. Je reicher eine Flüssigteit ist an Alkohol, desto sickreten Essig liesert sie, doch ist zu besmerken, daß die Essigbildung nicht vor sich geht, wenn dieser Gehalt mehr als 12 Procent beträgt; es ist zum Eintritt derselben ferner eine Temperatur von bieser Gehalt mehr als 12 Procent beträgt; es ist zum Eintritt berselben serner eine Temperatur von 18—30° R. ersorderlich. Je mehr dieselbe den letzt genannten Grad erreicht und je mehr Luft zur essige bildenden Flüsseit hinzutritt, um so rascher vollzieht sich deren Umvandlung in Essig.

Nach diesen Borbemerkungen gehen wir über zur Essigabrikation, für die es zwei Hauptmethoden gibt, die ältere oder langsame Methode und die neuere oder Schnellesunfahrisation.

Sonelleffigfabritation.

Das einsachste Beispiel ber Gewinnung von Effig auf erstgenanntem Bege ist zugleich die ursprünglichste Methode, indem man Wein in Saurung übergeben Methode, indem man Wein in Saurung und da es läßt. Das Product heißt Beinessig, und da es die aromatischen Bestandtheile des Weins enthält, so die aromatischen Bestandtheile aller Cssigsorten. Hierzu bie aromatischen Bestandtheile des Weins enthält, so gilt es als die vorzüglichste aller Essigforten. Hierzu ist jedoch zu bemerken, daß schwache und saure Weine, die arm sind an Alsohol und Zuder, unmöglich einen träftigen Essig liesern können und daß seinere und starke Weine heutigentags zu theuer sind, um zur Ssigdbildung misdraucht zu werden. Dagegen wird mitunter in Süddeutschland noch der Hausessig der reitet. Man sindet da auf dem großen Kachelosen ein Fäßchen liegend, mit offenem Spunt und etwas über halb gefüllt mit Essiggut. Als letzteres dienen Reste von Wein, Obstwein und Bier, trüber Wein, Branntweinlutter, die gelegentlich ausgefüllt werden und in Essig übergehen, der sich kart und durch einen in halber Höhe des Bodens besindlichen Hahn abgelassen wird. laffen wird.

in halber Höhe bes Bobens befindlichen Hahn abge-lassen wird.

Die in großem Maßstade ausgeführte langsame Essigsabrikation sührt wol auch den Namen der Essigs siederei oder Essigbrauerei, da die Borarbeit ganz in denselben Operationen besteht, die zur Berei-tung einer Würze ersorderlich sind, nämlich im Malzen von Getreide, Einmaischen desselben mit Zusat von Kartosselmehl, Erhisen der Maische zur Zuserbildung und Abziehung einer möglichst starten, zuserbildung und Abziehung einer möglichst starten, zuserbildung Unzze, welche, zur Gärung angestellt, eine weinartige Füssisselst, Malzwein, auch Essiggut genannt, lies sert, die durchschnittlich 4,4 Procent Allohol enthält. Die Uebersührung derselben in Essig geschieht in der Essigstube, einer heizbaren Localität, in der je nach Eröße des Betrieds 30—100 und mehr Essigs bilder lagern, nämlich Fässer, die zu drei Biertel angefüllt werden. Der Zutritt der Lust ist durch den assessellt werden. Der Zutritt der Lust ist durch den Temperatur von 20—24° R. ist die Essistelung in sechs dis zehn Wochen vollendet. Sie läst sich noch beschleunigen, wenn beim Beginn dem Essiggut etwas sertiger Essig zugesett wird. Seitdem die Spiritussabrilation aus Kartosseln eine

so große Ausdehnung gewonnen hat, erweist es sich unter Umständen vortheilhafter, zur Darstellung von Csig Spiritus zu verwenden. Um Csig von geswöhnlicher Stärte mit ungefähr 4,7 Procent Säure zu erlangen, wird eine Mischung von 100 Maß Spiritus, 1250 Maß Wasser und 350 Maß Csig auf die Csigbilder gebracht. Der Zusat von Cssig wirtt hier als Ferment, d. h. dieser bringt die Csiggpisse mit, welche die Orydation des Allohols vermitteln. Dieselbe ist, wie jede vor sich gehende Verbindung eines Körpers mit Sauerstoss, begleitet von Wärmesentwicklung, und an der Temperatur der Kssiger läßt sich der geregelte Verlauf der Cssiggvung erkennen und verfolgen.

Zur Zeit, als man Wesen und Vedingung der

und verfolgen.

Bur Zeit, als man Wesen und Bedingung der Cssigbildung weniger klar erkannt hatte, pslegte man zum Anstellen der Gärung allerlei Zusätz zu machen, wie Hefe, Weinstein, Sauerteig, Brotrinde, Honig, Sprup u. a. m. Jetzt gilt fertiger Essig felbst als bestes Ferment. Sobald die Cssigbilder einmal im Gang sind, unterbleibt ein Zusat desselben zur Mischung, indem man beim Abziehen des fertig gewordenen Essigs einen Theil desselben im Fasse zurückläst.

Die Schnellessigfabritation beruht auf Princip, die Luft mit der Essigmischung möglicht in Berührung zu bringen. Mahrend bei den Fässern der Essigftube die Luft nur durch den Spunt hinzutreten und auf eine Flüssigleitössäche von geringem Umsang einwirten und nur langsam sich erneuern kann, gibt man bei der Schnellessigbereitung einem Gemisch von Spiritus und Wasser badurch eine außerordentlich große Oberstäche, daß man es über Holzspane laufen lätzt, die in einem Fasse sich besinden, daß als Essig bilder oder Essigständer dient (Tas. 10, Fig. 2 und 3). Auf dem von vielen Löchern durchbohrten doppelten Boben cc (Kia. 3) ruben die spiralförming Brincip, die Luft mit ber Effigmifdung möglichft in und 3). Auf dem von vielen Löchern durchohrten boppelten Boden co (Fig. 3) ruhen die spiralförmig aus Buchenholz gehobelten Späne, welche den 2—3 Meter hohen Ständer anfüllen dis zu einem zweiten obern Boden, der ebenfalls mit vielen kleinen Löchern versehen ist, damit die durch eine Deffnung des Deckels eingegossene Mischung gleichsörmig abslieht und über die Späne sich verbreitet. Der Lufzutritt und Wechselsindet statt durch eine Anzahl von Löchern, die unten ringsum gedohrt sind, und der Austritt durch eine Glasröhre, welche eingesett in den obern Siebboden sichtbar ist. Je nach Umfang des Betrieds stehen mindestens drei dis zwölf, auch wol mehr Cssigbilder in einem beizdaren. Local. Der Mischung aus Spiritus und Wassern wird beim Beginn des Betriebs fertiger Essig zugegeben, was später unterbleibt. Für ge-Blig zugegeben, was spater unterbleibt. Für gewöhnlichen Essig reicht ein breimaliges Durchpassiren
burch die Essigbilder aus; stärkere Essige können durch
öfteres Ausgießen erzielt werden, was in einem Tage fertig gebracht wird. Da niemals aller

Da niemals aller Altohol beim ersten Durchgang gestauert wird, so halt man einen Theil besselben zurück, um ihn bei dem zweiten und dritten Aufguß zuzuseßen. Auf 300 Maß Wasser rechnet man 24 Maß Spiritus, von dem die erste Mischung jedoch nur 16 Maß erhält. Vor dem zweiten Aufguß werden 5 Spiritus, son dem die erste Atthung jedoch nur 16 Maß erhält. Bor dem zweiten Aufguß werden 5 und vor dem dritten die übrigen 3 Maß Spiritus hinzugethan. Die Temperatur des Locals muß an-nahernd 30° R. sein.

Der von den Spänen ablausende Cssig sammelt sich

über bon ben Spanen ablaufende Sig jammett jich über bem untersten Boben bes Ständers und läßt sich entweber mittels eines um seine Achse drehbaren Hebers von Glas (Fig. 2) ober vermittels einer knieformigen Glasröhre aa (Fig. 3) durch ben Hahn bvolktändig ablassen.

4. Buderfabrikation.

Der Zuder ist eins ber verbreitetsten Producte bes Pflanzenreichs. Alles was suß schmedt enthält Zuder. Er sindet sich sowol in dem Stengel des Zuderrohrs und der Zuderhirse, in dem Stamme des Ahorns, der Birke und verschiedener Palmen, als auch in den Burzeln der Juderrübe, der Gelbrübe oder Möhre, des Bastinat, Sellerie u. a. m., sowie endlich in zahlslosen Beeren und Frücksten, in Melonen und Kurdissen. losen Beeren und Früchten, in Melonen und Kürbissen, allen Obstarten, insbesondere in der Traude. Allein es herrscht bei den genannten Pflanzentheilen ein ersbeblicher Unterschied, nicht nur in der Menge ihres Gehalts an Zuder, sondern auch in hinsicht auf die Beschaffenheit desselben. Man unterscheidet nämlich brei Zuderarten. Die erste, besonders dadurch ausse gezeichnet, daß sie schöne und große Krystalle bildet und die vorzuglich reichlich im Zuderrohr enthalten ist, wird daher Rohrzuder genannt; die zweite Zuderart ist zwar auch trystallistdar, allein sie bildet nur undeutsiche. körnige Krystallichen, daber sie Krumelunder. beutliche, tornige Arnstallchen, baber fie Arumelzuder, gewöhnlicher jedoch Traubenzuder (Glycose) genannt wird, weil sie ben Trauben ihren füßen Ges nannt wird, weil sie ben Trauben ihren fußen Geschmad verleiht. Die britte Buderart, die in Früchten sich findet, heißt Schleimzuder (Chylariose), weil sie nicht troftallisirbar ist; dieselbe bildet sich auch leicht

sie nicht krystallisirbar ist; dieselbe bildet sich auch leicht auß den beiden vorgenannten Zuderarten. Hieraus ersieht man, daß nur der Rohrzuder es ist, der uns den allgemein beliebten Berdrauchsartikel liesert, den wir schlechthin Zuder nennen und mit dessen Eigenschaften wir hinlänglich vertraut sind.

Beniger bekannt ist dagegen die chemische Zusammensehung des Zuders. Die Analyse zeigt, daß derselbe aus drei der gewöhnlichsten Elemente besteht, nämlich aus 42 Broc. Kohlen koff, 6,3 Broc. Basserstoff, 51,5 Broc. Sauerstoff, was der chemischen Formel C12 H22 O11 entspricht. Wasserstoff und Sauerstoff sind genau in dem Gewichtsverhältniß von 1 zu 8 vorhanden, in dem diese Elemente miteinander verporf und genau in dem Gewichtsvertgaltnis von 1 zu s vorhanden, in dem diese Elemente miteinander ver-einigt, Wasser bilden, sodaß der Zuder sich betrachten läßt, als aus Kohlenstoff und Wasser bestehend. Man sollte hiernach erwarten, daß die Fabrikation des Zuders darin beruhe, Roblenstoff und Wasser zu ver-einigen. Dem ist bekanntlich nicht so. Weber aus der genannten brei Elementen, noch aus Kohlenstoff und Baffer tann birect ber Buder gusammengefest werben. Die einzige Stätte seiner Bilbung ist bisjest noch die Pflanzenzelle, die ihn gelost in Zellsaft ausscheibet. Die sogenannte Fabritation des Zuders beschränkt sich lediglich darauf, ihn in sester Form aus dem Zellsaft abzuscheiden und hat mit der Chemie nicht das Gestingen und der eineste zu thur

ringste zu thun.

ringste zu thun.
In der That, der Besitzer der kleinen Hacienda Südamerikas, der sein Zuderrohr quetscht, ausdrest, den Saft zu körnigem Brei einkocht, den er in kleine Regel gesormt an der Sonne trocknet und auf den Markt bringt, er würde sich wundern, sein Product in der hemischen Judustrie ausgeführt zu sehen. Und ähnlich würde es dem hinterwäldler Canadas ergeben, der den Ahden anzaft und den ausstließenden Saftz zu einem graulichen, angenehm schwedenden Zuder einkocht, wie dies bereits von den Urbewohnern gesichehen ist, den armen Rothhäuten, deren einzige Lederei der Ahdrnzuder war, den sie in zierlich gesslochtenen Körden bei seierlichen Begegnungen den Weißen überreichten. Beißen überreichten.

Richtsdestoweniger werden wir sehen, daß die Chemie an ber heutigen Zuderproduction ben wesentlichsten Antheil hat, daß sie Gegenstand des eifrigsten Studiums der ausgezeichnetsten technischen Chemiler geworden ist. Bon den vielen Gewächsen, welche Zuder erzeugen,

tommen für uns nur zwei in Betracht, auf beren Benutung die große Zuderindustrie sich gründet: das
Zuderrohr und die Zuderrübe. Ersteres verdient
ben Borrang sowol geschichtlich als auch durch die
Güte seines Products. Es gedeiht nur in den troz
pischen Regionen und wird seit undenklicher Zeit in
Ostindien und China angebaut und zur Zudergewinnung
benutt. Solange jene Länder noch unzugänglich blieben, war der Zuder unbekannt in Europa. Weder
die Griechen noch die Römer vermochten ihr Dasein
zu versüßen durch Zuder, und was Staunenswerthes von den Antillen; ostindischen, auch hinterindis
von den Gastmählern der letztern auch berichtet wird,
so entbehrten dieselben doch gänzlich des Zauders, welso entbehrten dieselben doch gänzlich des Zauders, welfo entbehrten Diefelben boch ganglich bes Baubers, melden ber Conditor mit feinen ungabligen Buderwerken über unfere heutigen Festtafeln zu verbreiten sich rühmt.

Es scheint, daß erst zur Zeit der Rreuzzüge, die Europa mehr in Berührung mit dem Drient brachten, ber Zuder seinen Weg nach ersterm sand, jedoch als seltener, tostbarer Artitel, den nur die Apotheten führten. Für diese war er jedoch zu einem unumgängstächen Bequist gemarken wie bas demas übliche lichen Requisit geworben, wie bas bamals übliche Sprichwort beweist. Bollte man etwas als gang un-

gewöhnlich ober undentbar bezeichnen, so sagte man:
"So wenig als eine Apothele ohne Zuder."
In späterer Zeit wurde das Zuderrohr nach Europa gedracht, sein Andau sogar auf Sicilien betrieben, der jedoch aushörte, als es nach der Entbedung Ameritas zunächst auf die Antillen übertragen wurde. Dagegen sand man in Australien und auf Inseln des Großen Oceans ein eigenthümliches heimisches Zuderrohr vor.
Soviel des Geschichtlichen. Was nun die Ergiebig-

Soviel bes Geschichtlichen. Was nun die Ergiebigfeit bes Zuderrohrs betrifft, so ist biese in Quantität
und Qualität eine vorzügliche. Das Zuderrohr, in
seiner außern Erscheinung unserm Schisspor sehr ahnlich, wird 4—5 Meter hoch; seine geglieberten Stengel
erreichen eine Dide von 5 Centimeter und farben sich bei der Reife gelb und violett. Sie enthalten 90 Proc. Saft von durchschnittlich 18 Proc. Zudergehalt. Die Unvollkommenheiten der Gewinnungsweise liesern hiervon jedoch nur 8 Broc. als frystallinischen Zuder in ben Handel. Dieser enorme Verlust ist um so unsverzeihlicher, als der Sast bes Zuderrohrs eine sast reine Zuderlösung ist, mit sehr geringer Beimengung von Eiweißstossen und Salzen.

A. Robrzuder.

Bir befchranten uns barauf, bezüglich ber Fabris tation bes Rohrzuders bie hauptoperationen nur turz anzudeuten, indem dieselben bei der Beschreibung der Rübenzudersabritation sich wiederholen und dort eine eingehende Besprechung ersahren.

eingehende Besprechung ersahren.

Auf den Zuderplantagen begnügt man sich, nur den Rohzuder zu erzeugen, der auch unter dem Ramen Moscovade oder Puderzuder in Gestalt einer gelblichen bis braunen, mehr oder weniger seuchten, krümeligen Masse in den Handel kommt.

Das Auspressen des Zuderrohrs geschieht in der Zudermühle vermittels eiserner Walzenpressen, wobei von den 90 Proc. Saft nur 50—60 Proc. gewonnen werden; ein Drittel desselben bleibt in dem gepresten Stroh, Bagasse genannt, zurück, das zur Feuerung dient. Es solgt nun das Klären und Einkochen des Sastes, indem derselbe unter einem Zusat von 5—9 Liter Kaltmilch auf 15000 Liter Saft in einem kupsernen Kessel erhist wird. Der Kalt bewirft einestheils die Abstumpsung der im Saft enthaltenen freien Pflanzensäuren, anderntheils bringt Saft in einem kupfernen Kessel erhipt wird. Der Kalt in einem kupfernen Kessel erhipt wird. Der Kalt bewirft einestheils die Abstumpsung der im Saft in sinem kupfernen Kessel erhipt bie Abstumpsung der im Saft instituten gugleich die Rübenzuderfabriken, die enthaltenen freien Pslanzensauren, anderntheils bringt er das vorhandene Eiweiß zum Gerinnen, das einen Ghaum bildet, der abgeschödigt wird. Hierd klärt vom europässchen Boden verschwinden sollte. Allein sich der Saft, der alsdann in andere Pfannen gebracht

ritanischen Rohzuder, von Rio-de-Janeiro u. a. m. Die Raffination bes Rohzuders, b. h. seine Reinigung durch Entfärben und Umwandlung in Melis und Candis, ist ganz identisch mit dem Borgange bei Darstellung des Rübenzuders.
Die Gesammtrohrzuder-Production wurde im Jahre 1868 gegen 50 Mill. Etr. geschätzt.

B. Rübenguder.

Much ber Rubenguder hat seine Geschichte. Dieselbe ift freilich neuern Datums und beeinfluft von ben modernen Institutionen, von politischen und fiscalischen Rüdfichten und Magnahmen. Aber gerade bie hier-burch eintretenden Wechselfalle verleihen ihr besonderes Interesse, ja sie erhebt sich zu wirklich tragischen Spissoben, bezeichnet durch den Ruin von Hunderten von Fabriten und Tausenden von Bermögen.

Fabriten und Tausenden von Bermögen.

Gs gebührt dem Apotheker Marggraf in Berlin das Berdienst, den bedeutenden Judergehalt einer europäischen Culturpslanze nachgewiesen zu haben, der Runkelrübe, die disher nur als Gemüse: und Futterspslanze in Betracht kam. Derselbe zeigte 1747 daß in der weißen Runkelrübe 6 Proc. Juder enthalten sind. Allein wenn es auch später den verdienstvollen Anstrengungen von Achard und hermbestädt gelang, im großen Betrieb aus der Rübe dis 6 Proc. Zuder und 4 Proc. Melasse zu gewinnen, so bonnte doch dei den damaligen niedrigen Preisen des Zuders, mit welchem England den Continent übersichwemmte, ein allgemeiner und nachhaltiger Betrieb dwemmte, ein allgemeiner und nachhaltiger Betrieb ber heimischen Zuderproduction nicht festen Boben ge-winnen. Hierfür trat erst gegen Ende des 18. und zu Anfang des 19. Jahrhunderts die günstige Con-junctur ein. Anhaltende Kriege und insbesondere das Spstem der Continentalsperre, durch welches Napoleon I. England zu ruiniren gedachte, steigerten die Preise des Colonialzuders zu sabelhaster Höhe. Während man um das Jahr 1805 für ein Pfund Zuder 8 dis 12 Groschen bezahlte, kostete dasselbe im Jahre 1811 nicht weniger als 2 Thaler. Wenn dies schon einer auf die Erzeugung von Rübenzuder gesetten Prämie gleichtommt, so wurde dieselbe noch weiter ermuntert durch besondere von Napoleon auf die Anlage von Fabrisen gesette Preise, und in seinem Drange, England zu schaden, entwidelte er auf dem Gebiete der Zuderindustrie einen solchen Eiser, daß der Haßgegen ihn das populärste Gesühl in England wurde. Aus jener Zeit datirt eine Caricatur, auf der man John Bull erdsicht, wie er eine mächtige Rübe, die unverkenndar die Züge und Figur Napoleon's trägt, über den Kanal schleudert mit den Worten: "Va te saire sucre!" Spftem ber Continentalsperre, burch welches Napoleon I. faire sucre!"

neuerte, wenn auch weniger hohe Bramie burch ben auf die Einfuhr bes Buders gelegten Boll. Dieselbe be-steht noch heute als wesentliche Bedingung für Die

steht noch heute als wesentliche Bedingung für die einheimische Zudererzeugung, denn während in Deutschland sowol der eingeführte Rohrzuder als auch der Rübenzuder durchschnittlich pro Pfund 6 Groschen kostet, beträgt der Preis desselben in England 3 dis 4 Groschen, da dort der Colonialzuder zollfrei eingeht. Die Rübenzudersabritation entwidelte sich vorzüglich wieder im nordwestlichen Frankreich, wo Arras und Lille ihre Mittelpunkte bilden. In Deutschland gewann sie Ausdehnung besonders in der preußischen Provinz Sachsen, in Braunschweig und Anhalt, während in Süddeutschland nur eine einzige Fabrit von hervorragender Bedeutung sich behauptet hat. Es sehlte nämlich auch in späterer Zeit keineswegs an vervorragender Bedeutung sich behauptet hat. Es fehlte nämlich auch in späterer Zeit keineswegs an Krisen für diese Industrie. Mit der steigenden Probuction des inländischen Rübenzuders mußte eine entsprechende Berminderung des Eingangszolls für Colonialzuder eintreten, und der Staat suchte diesen Ausfall seiner Einnahmen zu bedan dem Ausschaft lonialzuder eintreten, und der Staat suchte diesen Auß-fall seiner Einnahmen zu deden durch Besteuerung der Zuderfabrikation. In der That wurde dieselbe von an-fänglich 1/2 Groschen für den Centner verarbeiteter Rüben seit 1840 allmählich auf 71/2 Groschen ge-steigert und dürste hiermit ihre Grenze noch nicht er-reicht haben. Im Jahre 1867, wo 43,5 Mill. Etr. Rüben verarbeitet wurden, war der Ertrag der Rüben-steuer 12 Mill. Thir. Die Gesammtproduction von Rübenzuder in Euroda betrug 14 Mill. Centner. wo-

Budergewinnung, und hier ist es, wo die Fortschritte in der Chemie sowie die Zuziehung physitalischer und mechanischer Hulfsmittel das Einhalten der Wage er-möglichen. Andererseits hatten entsprechende Ber-besserungen im Andau der Rabe mitzuwirken zur Er-

reichung und Einhaltung bieses Ziels. Hiermit sind wir der reichung und Einhaltung bieses Ziels. Hiermit sind wir bei der Betrachtung der Zuderzübe selbst angekommen, von der verschiedene Spielsarten angebaut werden, unter welchen die Electoralsoder Imperialrübe den reichsten, auf 12—14 Proc. steigenden Zudergehalt bestet. Durchschnittlich kann fteigenden Budergehalt besitet. Durchschnittlich tann jeboch ber Budergehalt ber Ruben nicht hoher als 10—11 Broc. angenommen werden. Als mittlere hemische Zusammensetzung ber Zuderrübe ergeben sich folgende Brocente:

Baffer		82,7
Bucker		11,3
Ciweißstoffe		1,5
Bellitoff		0,8
Organische Stoffe, insbesondere Saur	en	
und ihre Salze, Farbestoff u. a. n	ı.,	
und unorganische Salze		3,7
		100,0

Als vertäufliche Waare in Gestalt von Melis wer-ben aus bem Centner Rüben 7-8,5 Pfb. Zuder

gewonnen.

Der große Gehalt des Rübensaftes an Ciweißstoffen, insbesondere aber an Sauren und Salzen sind die Ursachen, welche die Gewinnung des Zuders aus dem felben ungemein erschweren und die Ausbeute beeinträchtigen.

Die Fabritation des Rübenzuders umfaßt eine Reihen=

4) Scheidung des Sastes mit Kall und Entsaltung besselben. 5) Entsärbung vermittels Filtration durch Knochensohle. 6) Bertochen des Sastes zur Krystallissation. 7) Darstellung von Melis und Candis.

1) Das Waschen und Pupen der Rüben gesschieht in einer aus Latten gesügten Trommel, die 12 Centimeter tief in Wasser eintaucht und durch die Dampfmaschine in Umdrehung verseht wird; die vollstommen gezeinigten Rüben werden mit dem Messer tommen gereinigten Ruben werben mit bem Deffer von ben Röpfen und fonstigen unbrauchbaren Theilen befreit.

befreit.
2) Die Zerkleinerung ber Ruben. Diese besteht vorherrschend in bem Zerreiben ober, richtigent in einem Rerreißen ber Ruben. Da ber S Dieselbe richtiger gesagt, in einem Zerreißen der Rüben. Da der Saft in den Zellen der Rübe eingeschlossen ift, so würde selbst die Anwendung des faktisten Drucks nicht vers mogend fein, benfelben auszupreffen. Dies tann erft geschen, wenn bas Zellgewebe zerrieben ist, wozu man sich ber Reibe von Thierry (Taf. 9, Fig. 1) bebient, bie im Durchschitt abgebildet ist. Dieselbe besteht aus einer Reibetrommel, Die aus zwei Scheiben besteht aus einer Reibetrommei, die aus zwei Outern von Gußeisen gebildet wird, von welchen bier nur die eine, B sichtbar ist. Zwischen denselben werden vermittels Schrauben bölzerne Dauben g g eingellemmt und auf diese abwechselnd schmale Holzleisten (Fig. 2) aufgenagelt und entsprechende Scheblatter (Fig. 2) aufgenagelt und entsprechende Sageblatter (Fig. 3) zwischen benselben eingeklemmt, von welch lettern 250 awijchen denselben eingeklemmt, von welch letztern 250 eingesett werden. Durch einen jederseits über die Stirne dieser Theile getriebenen schmiedeeisernen Ring bekommt das Sanze Halt, der noch vermehrt wird durch Uebergießen des Holzwerks der Arommel mit warmem Wasser, wodurch es ausgaullt. Bereinsacht wurde die Herstellung dieser Borrichtung, indem man, wie Fig. 4 zeigt, zwei gußeiserne Scheiben nahm, die durch die Achse dund die daraussischen Rippen zu einem Ganzen sest verbunden sind. Zwischen die Scheiben werden dann Sägeblätter in einen Falz gestlemmt, der durch einen am Umfang besindlichen Ring gebildet wird.

Die Trommel ist auf ber Achse a (Fig. 1) sestgekeilt und macht mit berselben 1000 bis 1200 Umdrehungen in der Minute, wodurch in 24 Stunden 800 bis 1000 Str. Raben in einen feinen Brei verwandelt werden. Es geschieht dies durch die über die Leisten bervorragenben Babne ber Sageblatter. Damit ber Brei nicht weggeschleubert wird, dedt eine Kappe von Gifen-blech D die Oberseite der Maschine. Die Raben blech D die Oberseite der Maschine. Die Raben werden in dem sogenannten Rumpf C vorgeschoben, entweder durch handarbeiter oder durch einen mechanifcen Schiebinecht (Bouffoir). fallt in ben Raum E. Die gerriebene Daffe

Rach bem Berfahren von Schupenbach, bas in ber großen Fabrit von Baghaufel in Baden befolgt wird, werden die Rüben burch eine mechanische Borrichtung in fingerlange Schnitzel geschnitten, hierauf getrodnet und spater extrahirt.

3) Gewinnung bes Rubensaftes. Bum Aus-preffen bes Rübenbreis hat die hydraulische Bresse alle frühern Prefivorrichtungen verdrängt, weil sie bei leichter Handhabung und großer Wirtung nur einen kleinen Raum einnimmt. Die Einrichtung der hobrauslischen Presse beruht auf dem hodrostatischen Geset, daß der Druck, welcher auf eine Stelle einer Flussig: leit ausgeübt wird, die in einem verschlossenen Gesäße sich befindet, nach allen Richtungen mit gleicher Stärke sich fortpstanzt. Ein unwillkommenes Beispiel der hierfolge von Operationen, welche wir in Nachfolgendem aufjählen:

1) Das Waschen und Pupen der Rüben.

2) Das Baschen und Pupen der Rüben.

2) Das Bertleinern derselben.

3) Gewinnung des Rübensaftes.

1 teit aussit, so reicht ein ganz geringer Orud oder Schlag hin, die Rasche zu zersprengen. Jeder Theil ber innern Oberstäche ber Flasche, der so groß ist als die vom Kort berührte Flüssigleitösläche erleidet in diesem Falle einen gleich großen Drud wie jene, was eine Gesammtwirtung von innen nach außen ergibt, der selbst die stärtste Flasche nicht zu widerstehen

vermag.

Um zu erläutern, wie dieses Princip Anwendung findet bei der hydraulischen Bresse, bedienen wir uns der Fig. 5 Dieselbe stellt ein zweischenkeliges Gestäß vor, in welchem zwei Kolben lustdicht eingepaßt und verschiebar sind. Das Gesäß ist angefüllt mit Wasser. Wirkt nun ein Druck auf den kleinern Kolben, so pslanzt sich derselbe fort und schiebt den Kolben, so pslanzt sich derselbe fort und schiebt den Kolben im weitern Schenkel mit einer Krast in die Höbe, die so viel mal größer ist als die angewendete, als der Querschnitt des großen Kolbens den des kleinen an Fläckeninhalt übertrisst. Es habe beispielsweise der Querschnitt des kleinen Kolbens 1 Quadratcentismeter, der des großen 100 Quadratcentimeter, und es sei der auf erstern wirkende Druck gleich 10 Pfd. so wird der große Kolben mit einer Krast von 10 × 100 = 1000 Pfd. auswärts geschoben. Wird nun über diesem Kolben ein Wörper einz geschaltet, so wird letztere mit der entsprechenden Krast und zwischen diesem und dem Kolben ein Körper eingeschaltet, so wird letzterer mit der entsprechenden Kraft zusammengepreßt. Je größer der Querschnitt des Breßtoldens im Verhältniß zu dem des Druckoldens, und je größer der auf letztern ausgesibte Druck, desto größer die Wirtung der Kresse, die in der Ahat zu ganz außerordentlicher Leistung gesteigert werden kann. Jur weitern Veranschaulichung dient Fig. 6, wo mit Weglassung der Druckpumpe, welche durch m das Wasser unter den Preßtolden g führt, die eigentliche Preßvorrichtung abgebildet ist. Dieser Kolben trägt an seinem obern Theil eine Platte h, Preßtisch genannt, die ringsum eine rinnensörmige Vertiesung zur Aufnahme des ausstießenden Sastes hat, der durch das Rohr z' abläust. Auf den Preßtisch wird der in Aucher eingeschalteten Eisenblechen ausgeschichtet und durch den Austrieb des Kolbens gegen das Widerlager o'gebrückt. gebrüdt.

Die Dide ber ju pressenden Rübenbreischichten barf nur eine geringe sein, sodaß nach vollzogener Bressung die Bregrudstande, die sogenannten Breglinge, nicht bider find als Pappe, und babei bicht und möglichst troden erscheinen. 100 Pid. Rüben liefern 76,8 Saft und 23,2 Pfd. Preflinge, welche noch 15 Wasser und 1,72 Pfd. Zuder enthalten. Man benutt dieselben als Biehfutter, zur Bereitung von Branntwein und als

Raterial zur Papiersabrikation.
Außer dem geschilderten Presversahren kommt zur Saftgewinnung auch das Schleuderversahren vermittels der Centrifuge in Anwendung. Der popularsten Anwendung der Centrifugalkraft begegnen wir, wenn die Abchin den gewaschenen Salat, in eine Seihe oder

Jeder Theil groß ift als der Minute. Dieselbe vermag 150 — 200 Pfd.
Rübenmasse auszunehmen. Die Eentrisuge liesert aus dem eingetragenen Brei nur ungefahr 65 Proc. Saft. Zur Gewinnung des zuderhaltigen Sastes, der im Rückstad noch enthalten ist, wird dieser gedeckt, d. h. durch eingesprizes Wasser etwas verdunt und abermals ausgeschleubert. Sine Wiederholung dieser des dreingepakt dieser, daß er die Kosten der Sindampsung nicht lohnt. Endlich macht man bei der Gewinnung des Zuders

liefern, daß er die Koften der Eindampfung nicht lohnt. Endlich macht man bei der Gewinnung des Zuders aus der Rübe auch Gebrauch von der Maceration, welche darin besteht, daß die getrodnete Rübe gemahlen und wiederholt in Wasser eingeweicht wird, das den Zuder auszieht. Dieses Versahren gewährt den Vortheil, daß das Verarbeiten der getrodneten Rübe einen Geschäftsbetried zulätt, der auf das ganze Jahr sich ausdehnt, während das Ausarbeiten frischer Rüben in eine kurze Beriode, in die sogenannte Campagne sich zusammendenat, mit nachfolgendem Stillstellen eine turze periode, in die jogenannte Campagne sich zusammendrängt, mit nachfolgendem Stillstellen der Arbeiter. Als Nachtheil der Arbeit mit getrodeneter Rübe ergibt sich jedoch der wiederholte Aufwand von Brennstoff, einmal um den natürlichen Wasserzgehalt der Rübe, und das andere mal um das bei der Maceration wieder zugesetzte Wasser zu verdampfen. Man hat daher letztere nicht ohne Vortheil auf frische

Aubenschnisel anzuwenden versucht.

4) Die Scheidung des Rübensaftes. Der ausgepreßte Saft färdt sich an der Luft rasch tintenartig; er enthält außer Zuder einige sticksoffhaltige Substanzen, die leicht Fermente bilden und den Zuder Substanzen, die leicht Hermente bilben und ben Zuder in Milchfäure und andere Gärungsproducte übersführen; er enthält serner freie Säuren, die geneigt sind, den Zuder in untrhstallistrbaren Zuder zu verwandeln. Es gilt daher, diesen nachtheiligen Einsstüffen möglichst rasch zu begegnen, was geschiebt, indem der Saft in der Scheidepfanne, unter Zusak von 1—2 Pfd. Kalk auf 100 Liter erhist wird. Sosbald der Inhalt der Pfanne den Siedpunkt erreicht hat, scheidet er sich in eine zusammenbangende, starke. bat, scheibet er sich in eine zusammenhangende, starte, graue Schaumbede und in flaren Saft, welch letterer schon nach einigen Minuten abgezogen werden tann. Der im Kessel verbleibende Schaum bildet eine schlammige Maffe, ben fogenannten Scheibefdlamm, und halt eine bedeutende Menge Zudersaft zurud. Bu und halt eine vedeutende Menge Juderfat zurial. Ju bessen Gewinnung wurde früher ber Schlamm durch handarbeit in Sade gesüllt und ausgepreßt, allein von dem darin vorhandenen ähenden Kalk wurden nicht nur die Preßbeutel, sondern auch die Kleider und Hande der Arbeiter zerfressen, sodaß letztere diese Arbeit verweigerten. Die Einführung einer bessenstet begrüßt.

Die Entsatung des Scheideschlammes geschieht jett allgemein durch die Filterpresse (Fig. 11). Dersselben ist die Einrichtung von Pressen zu Grunde gelegt, die in England schon lange in der Porzellans fabrikation zum Auspressen es Wassers aus der seine

Breftammern, welche ringsum mit sehr sein-maschigem Mesingdrahtsieb und darübergeschlagenem Tuch bekleidet sind. Auf unserer Abbildung sind einige Breftplatten herausgenommen, sodaß die mit Drahtsieb verkleidete vertiefte Band i' der Platte d' sichtbar ist. R ist ein hobler, vierkantiger Kanal, und eben in die R ift ein hohler, vierkantiger Kanal, und eben in die Höhe gehoben, um zu zeigen, daß er unten die Deffnungen 1, 2, 3, 4 hat, welche ebenso viel Deffnungen entsprechen, die zu den Preßkammern sühren, v v . . . sind Bentile, durch welche diese Oessnungen geschlossen werden können. Denken wir uns den Kanal K herabgelassen, durch die Schraube b seit angedrückt und dei geöffneten Bentilen v . . in Berbindung geseht mit einem höher gelegenen Behälter, der mit Scheidesschlamm gefüllt ist, so wird lehterer in die Preßkammern treten. Werden nunmehr die Bentile v v geschlossen und der Jebel F in Thätigkeit gesept, so rücken die Preßplatten zusammen, der Scheidesschlamm wird außegedrückt und entläßt seinen Sast in die Sammelrinne S. Es ist serner die Einrichtung getrossen, daß durch ein Zuleitungsrohr x Damps in alle Preßkammern einströmen kann, welcher den in dem Schlammkuchen und in dem Preßzeuge noch vorhandenen Zuckersat und in dem Preßzeuge noch vorhandenen Zudersaft austreibt und der Sammelrinne zuführt. Es wird auf diese Weise ein sehr vollständiges Aussaßen des Edlamme erzielt.

Der Cinfluß, welchen die Scheidung auf den Saft ausgeübt hat, ist ein sehr wesentlicher. Erstlich wird die Siedehitze ein großer Theil eiweißartiger Stoffe als Schaum abgeschieden, während durch den Kalfzusat andere stickfossischen Beltandheile unter Entwidelung andere staliosspalitge Bestandielle unter Entwickelung von Ammoniat zerseht werden. Die vorhandenen freien Säuren werden abgestumpft und die Salze zersetz, sodaß freies Kali und Natron im Saft enthalten sind. Gleichzeitig entsteht jedoch eine Berbindung von Kalt mit Zuder, sogenannter Zuderkalt, die in Wasser lödlich ist. Dieser Zuder würde der Gewinnung entsteht. gehen, ohne die Bornahme der Entfalkung des Sastes, welche durch Einleitung von Kohlensaure in denselben bewirkt und Saturation genannt wird; der Kalk fällt als ein Schlamm nieder, der mit dem Scheidesschlamm der Filterpresse unterworsen wird.

Während der Kübensast vor der Läuterung trübe, röthlich oder schwärzlich und schwach sauer war, erscheint er nach derselben vollkommen tlar (blant), hellgelb, alkalisch und von start ammoniakalischem Geruch.

5) Die Filtration des Saftes durch Knochenstohle und das Verdampsen des Saftes.

toble und bas Berdampfen bes Saftes. Der natürliche Wassergehalt bes Rübensaftes wird noch vermehrt durch ben Wasserzusat, den derselbe bei verschiedenen Operationen, wie beim Aussüßen des Rübenbreis, des Scheideschalamms u. a. m. ersährt. Zur Gewinnung des Zuders aus dem Saft müssen 1000 Liter verdampft werden. Man unterscheidet bierbei zwei Perioden, nämlich das Verdampfen des sogenannten Vinnsaftes dis zur Concentration von 25° B., von welchem Punkt an der Saft Vickaft und durch das nunmehr eintretende Verkochen zur Arnstallisation gebracht wird.

mit sehr seins bewirken, indem dieselbe die wunderbare Eigenschaft übergeschlagenem besitzt, sowol Farbestoffe als auch Salze anzuziehen und festzuhalten. Zu diesem Zwed wird der Saft die mit Drahtseb zweimal durch Koble filtrirt, das erste mal entweder ite d'sichtbar ist. sogleich nach der Saturation oder nachdem berselbe etwas verbampft ift; es ift bies bie Filtration bes Dunn:

jogleich nach der Saturation voer nachdem verzeive etwas verdampft ist; es ist dies die Filtration des Dunnfastes. Diezweite oder die Filtration des Didsaftes sindet unmittelbar vor dem Berlochen statt, wenn der Sast eine Concentration von 22—25° B. erreicht hat.

Allgemein in Berwendung ist das Dumont'sche Kohlenfilter (Fig. 7), im Durchschnitt, ein aufrechtstehender Cylinder von Eisenblech, der 50 Centimeter Durchmesser und 3 bis 4 Meter Höhe hat. Die Mannlöcher nund mienen zum Einzund Nussbringen frischer und abzenutzer Kohle; der Siebboden swird mit einem Seihluch belegt und dann die körnig gepulverte Kohle ausgetragen. In das Leitungsrohr Smünden nicht weniger als vier Hähne, um nach Bedarf Danuss durch C, oder Wasser durch d, Dünnsast durch e oder Dicksaft durch sie austretende Sast steigt in dem Rohre u auswätzt und sließt bei geöfsnetem Hahn h in den Trichter T, der aus dem Filter beinstlicht der Dicksaft resultirt.

Der aus dem Filter hervorgehende, möglichst gereinigte Dicksaft beist nunmehr Klärsel, und wird zur Krystallisation verlocht.

Renfigle Otalast geigt nutmehrt Kturfet, und ibtt zur Kryftallisation verkocht. Die ausgezeichnete Wirkung, welche die Kohle auf die Reinigung des Sastes ausübt, nimmt jedoch ab in dem Maße, als auf ihrer Obersläche die dem Juder entzogenen Stoffe sich absehen, welche einestheils aus stidtstössischen organischen Stoffen, insbesondere Fardslöss, anderetteils aus Erte kontentier entzogenen Stoffe sich absethen, welche einestheils aus stidstoffhaltigen organischen Stoffen, insbesondere Fardstoff,
anderntheils aus Kalt bestehen. Letterer wird von der
Kohle so trästig angezogen, daß manche Fadriken die
Entsalkung durch Kohlensäure ganz unterlassen. Es
tritt endlich ein Zeitpunkt ein, in welchem die Kohle
ihre Wirtsankeit völlig eingebüßt hat und aus dem
Filter entfernt werden muß. Bei dem starken Berdrauch
an Kohle, der sich in der Fadrik Waghäusel jährlich
auf circa 20000 Etr. beläust, ist es daher von größter
Wichtigkeit, daß man Mittel und Wege gesunden hat,
zur Wiederbelebung der Kohle, d. h. zu einem
Versahren, wodurch sie ihre nüslichen Gigenschaften
nahezu vollständig wiedererlangt. Zu diesem Ende
wird die gebrauchte Kohle zuerst mit Salzsäure behanbelt, wodurch ihr der ausgenommene Kalk entzogen
wird; hieraus überläßt man die Kohle der sogenannten
Gärung, d. h. der Fäulniß, wodurch die organischen
Stoffe in Zersebung übergehen. Der letztgenannte
Proces kann mit Zeitgewinn ersest werden durch Behandlung der Kohle mit Natronlauge. Es solgt dann
ein sorgsältiges Waschen der Kohle, worauf sie getrochnet und geglüht wird.
Letteres geschieht in dem Röhren-Glühofen
(Tas. 8, Fig. 11), den wir im Durchschnitt vor uns
haben; 30 dis 40 gußeiserne Röhren sind in drei
Reihen c, c, c hintercinander in einem Ofen mit
einem sogenannten Etagenrost ausgestellt. Durch eine

sogenannten Dûnnsaftes bis zur Concentration von 25° B., von welchem Punkt an der Saft Dickaft beißt und duch das nunmehr eintretende Verkochen zur Arnstallisation gebracht wird.

Ungeachtet der Reinigung, welche der Saft durch die Scheidung und Saturation erfahren bat, enthält derselbe immer noch fremde Stoffe, die insbesondere bei zunehmender Concentration desselben zerselben auf den zunehmender Concentration desselben zerselben auf den zunehmender Concentration desselben zerselben zurch der einwirken. Außer färbendem Stoff ist es Zust dien konten der auf der horizontalen des Gegenwart von Kali, Natron, sowie von Kalt, Ratten werden sich nachtheilig erweisen und auf demischem Wegenicht einem fogenannten Etagenrost ausgestellt. Durch eine seinem sogenannten Etagenrost ausgestellt. Durch eine sichen Scheichen wist der Chlinder sich beinem kohnen. Durch o tritt kalte Luft ein, sühlt in p die Enkläuse der Chlinder und streicht dann nach dem Feuerraum C unter den Rost. Die abziehende warme deut einem sogenannten Etagenrost ausgestellt. Durch eine scheie Wand, in dem Kriehen C., c, c hintercinander in einem Ofen mit seinem sogenannten Etagenrost ausgestellt. Durch eine Schiefe Wand v ist der Kallen c., c, c hintercinander in einem Ofen mit deihen de jeheim Aufgestellt. Durch eine Schiefe Wand v ist der Kallen c., c, c, c hintercinander in einem sogenannten Etagenrost ausgestellt. Durch eine Schiefe Wand v ist der Kallen c., c, c, c hintercinander in einem sogenannten Etagenrost ausgestellt. Durch eine Schiefe Wand v ist der Kallen c., c, c, c hintercinander in einem sogenannten Etagenrost ausgestellt. Durch eine Schiefe Wand, v ist der Kallen c., c, c, c hintercinander in einem sogenannten Etagenrost ausgestellt. Durch eine Schiefe Wand, v ist der Kallen c., c, c, c hintercinander in einem sogenannten Etagenrost ausgestellt. Durch eine Schiefe Wand, v ist der Kallen c., c, c hinterinander in einem sogenannten Etagenrost ausgestellt. Durch eine Schiefe Wand, v ist der Kallen c., c, c hinterinannte in einem sogenannt

6) Das Berkochen des Klärsels zur Krys im Dom zurücgehalten und sließt durch die Dessaungen stallisation. In dem Borhergebenden haben wir gesehen, daß der Saft nach der Scheidung durch Einstehen, daß vorgesehen, daß Flüssigleit selbst in den kochen eine fortwährende Concentration erfährt. Es wurde hierbei undeachtet gelassen, auf welche Weise das Lebersteiger H treten kann, wo sie dann durch den wirde hierbei undeachtet gelassen, auf welche Weise das hahn q abgelassen wird; die Standrohre i zeigen Einkochen geschieht, obgleich dies von höchster Bebeutung für die Ausbeute an Zuder ist. Bemerken wir zur nächst, daß letzterer beim Erhipen an der Luft sorts welchen bei Beile angedeuteten Richtung in den Conswährend eine Beränderung erleidet, was sich durch die Bseile angedeuteten Richtung in den Conswährend eine Beränderung erleidet, was sich durch die bensater Precheilen und verdichten sich daselbst in aunehmend dunkser werdenden zu erkennen gibt. einem Sostem von Röhren er die Dessausstallen. zunehmend dunkler werdende Farbung zu erkennen gibt. Es beruht dies darauf, daß ein Theil des Zuders sich in braungefarbten Schleimzuder verwandelt, der untryftalliftrbar ist und daber für den Zwed der Darstroffalliftrbar ist und baber für den Zwed der Darstroffalliftrbar ist und stellung verkäuslicher Waare verloren geht. Gine Ber-minderung bieses Berlustes läßt sich nur herbeiführen dadurch, daß alle Rocharbeit möglichst abgekurzt, sowie daß fie bei Abschluß ber atmosphärischen Luft und bei möglichst niederer Temperatur ausgeführt wird.

möglicht nederer Lemperatur ausgeführt wird. Diesen Ansorberungen entspricht in vorzüglichster Beise die Bacuumpfanne (Taf. 9, Fig. 8), bei welcher alle Hülfsmittel der vorangeschrittenen Physist und Mechanit in Anwendung kommen. Bacuum nennt der Physister einen luftleeren Raum, und wir baben uns daher die Bacuumpfanne V als einen ringsum abgeschlossenen, nahezu luftleeren Ressell vorzustellen mie unsere dereitliche Abeistung der juftellen, wie unsere durchschnittliche Abbildung den-jelden in vollster Thätigkeit zeigt. Das Berständnis berselben setzt voraus, daß man sich eine ganze Reihe mitwirkender Borrichtungen, wie Dampsmaschine, Bum-ven, Behälter verschiedener Art u. a. m., hinzuzu-

benten hat.

Die Erhipung bes in ber Pfanne befindlichen Budersaftes geschieht einestheils durch das in demselben besindliche vielsach gewundene Schlangenrohr s, dem durch d Dampf zugeleitet wird, anderntheils durch den in dem Doppelboden defindlichen Dampf, den das Rohr d 2 liefert; s' und b' führen das in der Schlange und dem Doppelboden condensirte Wasser hinweg. Der aus dem erhipten Zudersaft sich erhebende Dampf tritt in den cylindrischen Aufsaß D, Dom genannt, der das Uebersteigen des Sastes vermeiden soll, und gelangt burch das Rohr K in den Uebersteiger H und in den Conbenfator C, wo er verbichtet wird. Auf biefe Beife wird mit bem Dampf auch die anfänglich in ber Bacuumpfanne befindliche Luft aus berfelben entver wacuumpjanne besindiche Luft aus berselben entifernt, sodaß ein inwendig angebrachtes Barometer mur 5 — 10 Centimeter Drud anzeigt, gegen 76 Centimeter Lustdrud außerhalb. Der Siedepuntt des Klärsels, der durch das eingelassene Thermometer t beodachtet wird, liegt dann nur zwischen 50 bis 60° R., während es unter dem atmosphärischen Drud erst bei 90° R. siedet. Der Probeste cher p dient, um Proben des lockenden Indalks berausnehmen zu kannen abna bes tochenden Inhalis herausnehmen zu können, ohne daß Luft einzudringen vermag; durch das Fenster u läßt sich der Gang des Kochens im Vacuum beobachten, das durch ein Licht an dem zweiten Fenster U'erzleuchtet wird. Durch den Fetthahn g kann Lust eingelassen werden, sowie auch Fett, um das Ueberskeigen der kochenden Masse zu verhindern. Sodald letztere hinlänglich eingedampst ist, wird sie durch Riederbrüden des Kegels o vermittels des Hebels hentleert und fließt dann durch den Trichter T in dafür bestimmte Behalter. Zum Nachfüllen des Bacuums genügt es, den Saughahn zo zu öffnen, um durch den äußern Ueberdruck in den Saugrohren zi, z², z², z², je nach Bedarf Dünnsaft, Dicksaft oder Wasser aussteigen und durch das Rohr z eintreten zu lassen bes tochenben Inhalts berausnehmen gu tonnen, ohne

im Dom zurückgehalten und fließt durch die Deffnungen k k wieder in das Bacuum zurück. Nichtsbestoweniger ist der Fall vorgesehen, daß Flüssigkeit selbst in den Uebersteiger H treten kann, wo sie dann durch den Hahn abgelassen wird; die Standrohre i zeigen beiderseits an, wie es im Innern dieser Vorrichtungen beschaffen ist. Die abziehenden Dämpse treten in der durch die Pseile angedeuteten Richtung in den Condenstor C, vertheilen und verdichten sich dasselbst in einem System von Röhren rr, die mit kaltem Wasser, von w hertommend, umgeben sind. Das hierdurch warm gewordene Wasser kann durch den Hahn e abzgelassen werden. gelaffen werden.

Das Gintochen bes Rlarfels im Bacuum wird fort: Las Lintogen bes klarfels im Bachum wird sorte gesetzt, bis dasselbe so concentrirt ist, daß nach dem Entleeren beim Erkalten aus der volkommen klaren oder blanken Masse das Auskrystallisiren des Zuders eintritt. Man nennt dies das Blanktochen und erkennt die Erreichung dieses Zeitpunktes an der Faden probe, die darin besteht, daß eine herausseholte Probe, wischen Zeigesinger und Daumen ausseinanderzeigen steife abhrechende Käden biset einandergezogen, steife, abbrechende Fäden bildet. Das Kochen tann jedoch noch weiter fortgesetzt werden und es sindet alsdann die Ausscheidung von Zuderstrystallen bereits in dem Apparate selbst schon statt, was man das Kochen auf Korn nennt.

was man das Kochen auf Korn nennt.

7) Die Arbeit auf Rohzuder und Brotzuder. So wie dem Producenten des indischen Zuders locale Verhältnisse und Zustände es vortheilhafter erscheinen lassen, sich auf die Darstellung von Rohzuder zu derschränken und das Reinigen desselben den Rassinerien zu überlassen, so ist dies auch dei manchen Nübenzuderfabrikanten der Fall. Ihre Aufgabe ist es daher, einen krümelig krystallinischen, mehr oder weniger bräunlich gefärbten Rohzuder zu erzeugen. Zu diesem Zwed wird der blank oder auf Korn verkochte Zuderslaft, die sogenannte Füllmasse, in die Krystallisstionskasten von Eisenblech (Fig. 9) ausgeschöpft, die ladirt sind und etwa 240 Bid. Füllmasse aufzunehmen vermögen. Die Ubssupröhren oder Tillen dieser Kasten sind verstopft, und letztere werden in der ver ladirt jund und eiwa 240 Pso. Fullmasse aufzunehmen vermögen. Die Absturen oder Tillen dieser Kasten sind verstopst, und letztere werden in der Fallkube bei 25 — 30° R. ausgestellt, worauf die Krystallisation beginnt. Nach 6 — 12 Stunden wird der Stöpfel gezogen, wobei die nicht krystallisitet Masse als sogenannter Sprup absließt; um dessen völliges Absließen zu bewirken, wird von Zeit zu Zeit mit einem zugespitzten eisernen Dorn in die Tille eingestochen. Nach acht Tagen ist diese Operation vollendet und der sertige Rodzucker wird ausgestochen und ausgeschüttet, wobei man den an der Tille besindslichen spruphaltigen Theil absondert. Er heist: erstes Product, zum Unterschied von dem zweiten, dritten und vierten Product, welche weniger rein sind und bei längerm Stehen aus dem abgelausenen Sprup noch auskrystallisiren. Zur Gewinnung des vierten Productes wird der Sprup in Behältern von Eisenstassen, die 300 Etr. ausnehmen, dis zur Dauer eines Jahres der Krystallisation überlassen. Diese Nachproducte werden meist zur Unreicherung der Falls Nachproducte werden meift gur Unreicherung ber Fullmassen in das Bacuum zurückgebracht, was man das Einwerfen nennt. Manche Fabriken arbeiten nur auf erstes und zweites Product, und ziehen es vor, die ablausenden Sprupe auf die Erzeugung von Spis

ritus zu verwenden. Anstatt, wie angeführt, die Trennung des Syrups von den Krystallen durch langsames Ablaufenlassen zu Baffer aufsteigen und durch das Rohr z eintreten zu bewerkstelligen, geschieht dies jest auch häufig verslaffen. Benn bei stürmischem Kochen die Masse in dem Maschine ist der Centrisuge, durch Ausschleudern. Die Benn bei stürmischem Kochen die Masse in dem Maschine ist der früher beschriebenen ganz ähnlich, nur Rohr n aussteigt, so wird sie von der Fanglappe f'lleiner. Die eingegebene Füllmasse wird mit einem fleinen Bufat von Baffer in einem fogenannten Maifde | beren Ueberfdreitung Diarrboen veranlaßt. trog zu einem gleichstrmigen Brei verarbeitet und hierz burch die Abscheidung des Sprups so vollständig er-möglicht, daß der aus der Centrifuge kommende Zuder, nachdem er etwas abgetrodnet hat, sofort vertaufliche

nachdem er etwas avgertvant, vo., Maare ist.
Die Brotarbeit, tressender als Melikarbeit bezeichnet, dem ihre Aufgabe ist die Erzeugung von Zuderhüte von weißem Melik, besteht darin, daß die Füllmasse in ladirte Zuderhutsormen von Eisenblech gebracht wird, deren in der Spize besindliche Dessnug verstopft ist. Durch österes Umrühren, Stirren, dewirtt man eine möglichst gleichsormige Krystallisation, und nachdem diese eingetreten, läßt man den Syrup abs man eine möglicht gleichförmige Krytalufation, und nachdem diese eingetreten, läßt man den Sprup abslausen. Ein Theil desselben bleibt jedoch den Krystallen anhängen und wird durch das sogenannte De den entsernt, indem man auf den breiten Theil des Zuderzhuts eine concentrirte Lösung von reinem Zuder, Dedsprup oder Deckel, ausgießt, der den braungesärbten Sprup verdrängt. Auch wird letzterer durch Aussaugen auf den sogenannten Ausschlapparaten entsernt, indem die Spihen der Formen lustdicht in die Dessenvenzen eines Köhrenspierems eingesent werden, das mit nungen eines Rohrenipftems eingefest werben, bas mit einer Luftpumpe in Verbindung steht. Sobald durch lettere die Luft innerhalb verdunnt wird, drudt die Atmosphäre mit Gewalt den Syrup durch die Form

Atmosphare mit Gewalt den Sprup durch die Form und aus der Deffnung der Spige heraus. Die aus den Formen genommenen Brote werden in einer auf 40° R. geheizten Stube getrocknet und hierauf ihre immerhin noch gelblich gefärbten Spigen auf einer Drehbant zu einer neuen Spige abgedreht, worauf dieselben als Handelswaare zum Verpacken

tommen

Raffinabe beißt ein vorzüglicher reiner Melis, ber aus den besten Rohzudern dargestellt wird, indem man dieselben in heißem Wasser auflöst, durch Zusat von Knodenkohle und von Blut oder Eiweiß entfärbt und klärt. Die volkommen klare und farblose Flüssigkeit wird alsdann in der oben beschriebenen Masse verkockt

und gefüllt.

Canbisguder befteht befanntlich Arpstallen, die zur ihrer Bildung langere Zeit erfordern als die fleinen Arpstallchen bes Rohzuders und Melis. Bu seiner Darstellung wird ein möglichst blantes Klärsel bis zur schwachen Fabenprobe verlocht und als Fullbis zur schwachen Fabenprobe verlocht und als Füllmasse in die Candispotten gebracht, runde, nach unten etwas sich verengende Gesäße von Kupsers oder Eisenblech, in welchen inwendig quer Fäden gespannt sind. Sie werden in der sogenannten Stove, einem auf 40 — 50° R. geheizten Raume 8 — 10 Tage ruhig stehen gelassen, worauf man den nicht trystallisiten Sprup von dem gebildeten Candis ablausen läßt. Die Melasse bildet den dunkeln hintergrund der Rübenzudersabrikation und den Gegenstand der nagens

laffe wird daher hauptsächlich auf die Darstellung von Spiritus verarbeitet, der jedoch einen schlechten Geruch und Geschmad hat und nur für technische Zwede bei nugbar ift.

Es fehlt jedoch teineswegs an Bersuchen, aus ber Melasse noch einen Theil ihres Zuders zu gewinnen, und man hat in neueren Beit hierzu die Dialosse zu hulfe genommen. Dieselbe beruht barauf, baß Lösungen von verschiedenen Stoffen und ungleicher Starte, die Mombran voneinander getrennt find, das von verschiedenen Stoffen und ungleicher Stärke, die durch ein Membran voneinander getrennt sind, das Bestreben haben, die Scheidewand gegenseitig zu durch deringen und dies so lange sortzusezen, die deiderfeits ein Zustand des Gleichgewichts hergestellt ist. Man kann zu dialytischen Versuchen sowol thierische als pslanzliche Häute verwenden, wie z. B. Blase oder Pergamentpapier. Die Erfahrung lehrte hierbei, daß krystallisirdare Stoffe, sogenannte Krystalloide, wozu die Salze und der Zuder gehören, viel schneller durch die Membran hindurcheeben als die untrostallisischaren bie Salze und ber Juder gehören, viel schneller durch die Membran hindurchgehen als die unkrostallisirbaren oder Colloide, von welchen die Eiweißstoffe, das Gummi und die schleimigen Stosse Beispiele sind. Fig. 12 zeigt einen kleinen Apparat zu derartigen Bersuchen, einen Dialvsator. Er besteht aus einem kleinen Reisen von Guttapercha, welcher auf der einen Seite mit Pergamentpapier Aberzogen ist. Man stellt den Dialvsator auf Wasser, das sich in einem weitern Gesät befindet, und bringt in densselben die zu dialvsirende Flüssigkeit, z. B. Melasse. Da zeigt es sich, daß vor allem die Salze es sind, daß vor allem die Salze es sind, daß vor allem die Salze im Dialvsator eine Melasse verbleibt, die salze armer und zuderreicher ist als vorher. Man hat hierdrmer und zuderreicher ist als vorher. Man hat hier-auf ein Bersahren zum Entsalzen der Melassen ge-gründet, das jedoch dissetzt ebenso wenig befriedigende Resultate ergeben hat, als die Bemühungen, den Zuder der Melasse an Kalt gedunden durch Spiritus niederzuschlagen und durch Kohlensaure wieder abzus scheiben.

Es war uns nicht gestattet, in bem Borstehenden mehr als eine flüchtige Stizze ber Budersabritation zu geben, die nur die wichtigsten Momente berselben berühren konnte. Diefelbe genügt jedoch, um nachzus weisen, welchen hervorragenden Antheil die Chemie an allen Borgangen dieser bebeutenden Industrie bat und wie sehr ihre Besprechung hier am rechten Plate ift.

5. Die Brotbereitung.

Der allgemeine Sprachgebrauch und insbesondere zahlreiche sprichwörtliche Rebensarten bezeichnen bas Brot als bas Nahrungsmittel ber Menschen über-haupt, bas so hervorragend biesem Zwede bient, daß Die Melasse bildet den bunkeln hintergrund der Rübenzudersabrikation und den Gegenstand der von den bem Sorge des Fabrikanten. Während der von den indischen Rohzudern absallende Sprup einen reinen Geschmad hat und als Versüßengsmittel verwendbar ist, bietet die Rübenmelasse eine dicklüssige, schwarzgrüne Masse von widrigem Geruch und ekelhast salzigem Geschmad dar und erweist sich als völlig ungenießdar. Da 100 Ph. Rüben etwa 2,5 Ph. Melasse liefern, und diese noch ungesähr 50 Broc. krystallssirderen Juder enthält, so läßt sich ber Verligt ermessen, der aus diesem Abgang entseht. Die Berlegenheit war salz der enthält, so läßt sich leicht der Berlusser, als sich kaum eine Berwendung fand für dieses missällige Rebensproduct. Sein schon am Geschmad erkennbarer Gehalt an Kalis und Natronsalzen macht dasselhen nur mit Beschraftung als Zusas zum Verwendbar,

biefer Teig sofort gedaden, so liefert er teineswegs Wrot, sondern eine darte, diche Malfe, geschmados, wie die Plertucken (Mazsen) der Jaden und der Kochsphale (Mazsen) die Kruften ind aus der Kochsphale (Mazsen) mich der Kochsphale (Mazsen) die Kruften ist das ein Freuewisch), sonden der Kochsphale (Mazsen) die Kruften ist das ein Freuewisch), sonden der Kochsphale (Mazsen) die Kruften ist das ein Freuewisch), sonden der Kruften ist das ein Freuewisch (Kruften das der Kruften das der Kruften ist das ein Freuewisch) kohnen der Kruften ist das ein Freuewisch (Kruften das der Kruften das der Kruften ist de

feßhaftes Bolt gedacht werben.

Mauerwert auszuführenden Badosens nicht ohne ein seschaftes Boll gedacht werden.
Unterwerfen wir die Hauptvorzüge des Brotes, seine Berdaulichkeit und Loderheit, der nähern Betrachtung, so ergibt sich, das bei seiner Bereitung die Bestande theile des verwenderen Mehles keine wesentliche chenische ben geradderung erleiden. Wird Starke, welche den Kerdnberung erleiden. Wird der erleichen kleiker. Während sie vorher untöslich war, ist sie kunnmehr theilweise solssich. Daher sommt es, daß Speise den Borzug verdient vor blos mit Wasser außern Aleister Mehl. Bei erstere ist durch die Etwieben Brothaden. In den seicht söllichen Freibung der Stürke, worden der in kohlensaure und Weingeist hervor, was dem Brothaden. In Index er sich dein Brothaden. In Index er Stürke.
Weiter gehend ist die Beränderung an der Außenseite des Brotes, dei der entsprechende Umwandlung der Stärke.
Weiter gehend ist die Beränderung an der Außenseite des Brotes, dei der eine klustere hie Brothaden Weingeschen Geruch und Geschund.
Weither der eine genannten Fermente dem Brothaden wird, ihre bräunliche Stärke wird, die Etärke in Gund die Brothaden. In Index er sich dein Brothaden. In Index er sich der eine entsprechende Umwandlung der Stärke.
Weiter gehend ist die Beränderung an der Außenseite des Brotes, dei der eine Stürke in Gund auszeichnen durch ihre bräunliche Brützer gebildet werden, die sich auszeichnen durch ihre bräunliche Färdung und den ansprechenden Geruch und Geschund.

Bas mehl verwang ungefähr zwei Dittel seines Brotes, die der eine Garunten Gauerteig eine Engenhame Gereitung der Brothaden der geschet wird, und es hängt von Gewährleit und Liebhaberei ab, ob man sich der einen debeimt.

Bir haben dem ansprechende.

Bir haben dem Archien Bei Dittel geines Brotes, die insbesondere Kümmel oder Fendel.

Das Mehl vermag ungefähr zwei Drittel seines Gewichtes Wasser zu binden, um einen Teig von ges

	www.co.jopany outerers					
		Weizenmehl	Roggenmehl	Gerstenmehl		
	Baffer	. 15,5	14,6	14,0		
ı	глешион .	. 5,2	7,3	8,0		
	Gimeißstoffe u	inb	•	•		
	Pflanzenlei	m 5,4	4,4	4,9		
	Starte	. 63.6	64,2	53,1		
	Gummi . Zuder	. 6,2	4,1	6,3		
	Buder	. 2,3	3,4	3,0		
	wozu noch fle	ine Mengen	eines Fettior	pers, p hospho r		
	jaurer Ralt	und Sand a	ils Abgang	oom Mühlsteir		
	tommen.			• •		

er einen eigenthümlichen, geistigen und sauern Geruch an und bildet den sogenannten Sauerteig. Unter dem Einsluß der als Ferment wirkenden Eiweißtoffe tritt hierbei eine Värung des im Mehle vorhandenen Zuders ein, wodurch Kohlensaure und Weingeist enti-stehen. Indem letterer in Ginglaure und Mitalaura

eigneter Dide zu bilden; man rechnet ferner auf 100 Theile Mehl 4 Theile Sauerteig, oder bei Beiße brot 2 Theile Preßhese. Das Anmachen des Teiges geschieht mit lauwarmem Basser von 21 — 37° R. In der Regel wird jedoch nicht jedosmal Sauerteig dem zu einem Badgang dienenden Mehle frisch zusgesetz, da es sich viel vortheilhaster erweist, einen Theil des richtig in Gärung versetzen, gegangenen Teiges zurüczuchehalten und diesem frischen Teig zuzussehen, was in Bäckereien mit raschem Betried die Brotes hauptsachlich von einer möglichst gleichförmig in seiner ganzen Masse sich vollziehenden Gärung abhängt, so wird diese leichter bewirkt, wenn dem frischen Teig eine größere Masse bereits in Gärung begriffenen Teiges zugesett wird, als wenn derselbe mit nur wenig eine größere Masse bereits in Garung begriffenen Leiges zugesett wird, als wenn derselbe mit nur wenig Sauerteig vermischt wird, dessen gleichmäßige Ber-theilung eine sehr sorgfältige und muhsame Anetarbeit

hat der Teig die erforderliche Beschaffenheit erreicht, fo wird er ausgewirkt, b. b. in die Form von Broten ober Laiben gebracht. Unmittelbar vor dem Einschieben

so wird er außgewirkt, d. h. in die Form von Broten oder Laiben gedracht. Unmittelbar vor dem Einschieden in den Bachsen werden dieselben mit lauem Wasserbestrichen, welches aus dem Teig etwas Gummi aufelöst, wodurch die Kruste beim Backen einen schönen Glanz erhält. Da die Brote während des Backens durch Wasserverdunstung beträchtlich an ihrem Gewicht verlieren, das Gewicht des verläusslichen Brotes aber behördlich vorgeschrieben ist, so muß dei desse wirtung entsprechend mehr Teig genommen werden, und zwar um so mehr, je kleiner das Brot ist. Die durchschnittliche Temperatur des Backsens ist 200° A.; dieselbe reicht hin, um die Stärke in den leicht löslichen Zustand überzussühren und die Kruste des Brotes zu bilden; sie dehnt serner die im Innern der Teigmasse gebildete Kohlensaue aus. Die zähe Beschassensteil derselben, herrührend von dem Gehalt des Mehls an Pflanzenleim, hindert jedoch das Entweichen der Gasblasen, die daher den Teig ausblächen. Die zahlreichen Koren des Brotes stellen die von der Kohlensäure ausgetriebenen Zellräume dar. Der gleichzeitig gebildete Weingeist wird durch die Hiebe versstüchtigt und geht verloren. Bei der ungeheuern Menge des täglich erzeugten Brotes ist dieser Versust aus die habe den Gewinnung der Mitche geift felr bebeutenb, bei ben einzelnen Badofen jedoch ju gering, als daß beffen Gewinnung ber Mibe lobnite.

In Jahren des Mangels und der Theuerung ist die Frage nach Ersaymitteln bes Mehls zur Brotbereitung entstanden. Stoffe ohne Nahrungswerth, wie Sägesmehl, die zur Vermehrung der Masse zugesetzt werden, sind als Ersaymittel nicht zu betrachten. Dagegen verträgt das Brot eine Zuthat von Erbsenmehl und Kartosselmehl in gewisser Grenze, ohne Minderung seines Werthes. Die Vortheilhaftigkeit dieses Verschung beines wird jedoch bedingt durch den Preis diese Russake, der in der Regel in gleichem Verhöltniß steigt wie die Fruchtpreise, und es sich dann mehr empsiehlt, diese Nahrungsmittel sür sich zu genießen.

Da während der Brotgärung steis ein Theil der Mehlbestandtheile im Kohlensaure und Weingeist übergeführt und somit für die Ernährung verloren werden, so Frage nach Ersakmitteln bes Mehls zur Brotbereitung

auf und andererseits aus saurem phosphorsaurem Kalt oder Beiß: Weinsaure besteht. Der Zusat des phosphorsauren eiges Kalts soll Ersat bieten für den Abgang dieses Bestenig standtheils des Getreidekorns, der hauptsächlich in der erteig zuse des Kleie entfernt wird.

Die letzgenannten Methoden bieten den Bortheil, daß sie die Vornahme der Badarbeit jederzeit gestatten, indem nicht erst der langer dauernde Gärungsproces abgewartet werden muß; es tann insbesondere bei ihrer Anwendung die lästige Rachtarbeit in der Bäderei in Wegsall kommen. Andererseits sollen die Kosten für Unichaffung bes erforberlichen Materials nicht gebedt werden durch einen entsprechenden Mehrertrag an Brotgewicht. Da ferner bei diesem Berfahren die Entwicklung der Koblensäure eine plotliche ist, so kan sie nicht wohl so gleichstrug durch die ganze Leigmasse vertheilt auftreten, wie dies bei Unwendung der Gar-mittel der Fall ift, und daher fallt das fich ergebende Brot weniger loder aus. Um meisten wird fich bie Anwendung von Badpulver empfehlen für Felbbadereien.

Gehen wir nun über jur Aussuhrung ber Badarbeit sclbst, so überzeugt uns bie Betrachtung bes Bade ofens, baß in ber Baderei, ahnlich wie im Rublewesen, jahrhundertelang nicht ber mindeste Fortschritt stattgefunden hat, ja es zeigt der in dem Baders haus von Pompeji ausgegrabene Badofen bis instleinste dieselbe Construction, die man noch heute an Badofen auf dem Lande findet. Gin berartiger primitiver Badofen besteht aus einem runden oder prinitiver Bacofen besteht aus einem runden oder ovalen Herbe, überspannt von einem niedern Gewölbe, abs im Stande ist, die Hitz gut zu restectiren. Dersfelbe ist aus Bacstein und Lehm aufgemauert und die nach hinten etwas ansteigende Sohle des Herdes ist mit Ziegelsteinen belegt oder aus Lehm geschlagen. An seiner vordern Seite besindet sich das sogenannte Mundloch, welches sowol zum Anlegen des Brennsteinlis als auch bister zum Gieschieben das Arenes Mundloch, welches sowol zum Anlegen des Brenn: materials als auch später zum Einschießen des Brotes dient. Beim Heizen bleibt das Mundloch offen, und est tritt albann durch seinen untern Theil die ersforderliche Luft ein, während aus dem obern die Bersbrennungsproducte sammt dem Rauch austreten und durch einen oberhalb angebrachten Rauchlanal entsweichen

weichen.

Jum Heizen bes Bachofens wendet man klein gespaltenes trockenes holz an, wozu Kiefernholz ganz bessonders sich eignet, und daß der Ofen die geeignete Temperatur erreicht hat, erkennt der Bäcker daran, daß beim Reiden der Soble des Herbes mit einem Stüd Holz Funken sich zeigen. Dieselbe beträgt alsdann 200 — 225° R. Das Holz ist zu Kohlen beradges brannt, welche rasch aus dem Osen gezogen und in einer vor demselben besindlichen Bertiefung durch Decken mit Asch geldssch werden. Man beeilt sich, die Soble des Osens vermittels eines nassen Wischer von Asch des zu backenden Brotes, worauf das Mundloch durch eine eiserne Thure verschlossen wird. Zwei zu beidem Seiten durch Einschliche kleine Oessung gesstatten durch Einschliche kleine Dessung eine Ersleuchtung des Osens während diese Arbeit. leuchtung bes Ofens mahrend biefer Arbeit.

e demonstrate ou - 1

der beschriebenen Art sich ab und müssen surten Gebrauch wieder geheizt und gereinigt werden. Diese störenden Unterbrechungen fallen hinweg bei dem continuirlichen Backofen (Fig. 7 und 8) wo Soble und Gewölbe von außen durch eine Circulation der Feuerung geheizt werden. Das über den beiden Feuerungen nn angezündete Feuer verdreitet die heiße Luft unter dem Backaum aa, dessen Sohle auf den Kanten von Backseinen ruht (Fig. 8), worauf sie, durch der das Gewölbe hinstreichend, nach dem Kamin entweicht. Auch dier wird die abgehende Wärme benutzt, um die über dem Backsein besindliche Backstude x zu erwärmen. Die getrennte Feuerung dieses Backseins gestattet die Anwendung von Steinstohlen, welche auf der bloßen Sohle eines gewöhnlichen Ofens nicht gut brennen.

6. Brotfabrikation.

Das charafteristische Merkmal einer Fabritation find Das charakteristische Merkmal einer Fabrikation sind massenhafte Production, Theilung der Arbeit, Anwendung der Maschine an Stelle der Handarbeit. Hers aus erklärt sich, daß eine fabrikmäßige Erzeugung von Brot nur erst in neuerer Zeit und unter besondern Umständen sich vortheilhaft erweisen konnte, wie an Orten mit dicht gedrängter, starker Bevölkerung und unter den günstigsten Transportverhältnissen, da der Preis und die Haltbarkeit des Brotes eine längere Reise nicht vertragen. Bei der Einsachheit des ganzen Bersahrens ist eine Theilung der Arbeit nicht zu erwarten, wohl aber ist es gelungen, die außerordentlich anstrens

Bersahrens ist eine Theilung der Arbeit nicht zu erwarten, wohl aber ist es gelungen, die außerordentlich anstrensgende Arbeit des Knetens der Maschine zu übertragen, und es beruht hierin ein wesentlicher Fortschritt.

Bon der großen Anzahl verschiedener Knetsmaschinen, die construirt worden sind, beschreiben wir deren zwei, die sich in vorzüglicher Weise bewährt haben. Die erste, welche den Teig zu dem Commisbrot einer Militärbäderei im größten Maßstabe bearbeitet, ist auf Tas. 10, Fig. 4 abgebildet. Eine treißtrunde, niedrige Trommel Taus starkem Cisenblech und von etwa 2 Meter Durchmesser der Urch ist in der Richtung des etwa 2 Meter Durchmeffer breht fich in ber Richtung bes Pfeiles um die verticale Uchfe A, vermittels am Rande, Pfeiles um die verticale Achse A, vermittels am Rande, unterhalb ihres Bodens befindlicher Zähne, in welche ein Regelrad eingreift, beides in der Vertiefung v v angebracht und daher auf der Zeichnung nicht sichtdar. Ebendaselhst ruht auch die Achse von A in einem Zapfenslager. Un ihrem untern Ende befindet sich ein Erslinder c, wodurch zwischen diesem und der Trommel ein ringsormiger Knetraum gebildet wird, in welchen nach Bedarf das Mehl von den im obern Stockwert befindlichen Magazinen durch einen sackhalichen Schlauch herabgelassen wird; durch zwei mit Hahnen versehene Zuleitungsröhren kann das erforderliche kalte und warme Wasser zugelassen werden. Außerdem wird noch der Sauerteig zugegeben.

wird noch der Sauerteig zugegeben. Die Knetarbeit wird bewirft durch ein gabelförmiges Ruhrwert R von höchst einfacher Construction. Eine durch Dampstraft in Umdrehung versetzte Achse ist mit einem Duerstüd verdunden, an dessen beiden Enden sich je ein die die ist die beinden beiden Enden sich je ein das die in den Heindliche Wasser nicht gestattet ist; es Urm aa besindet. Die Umdrehung geschieht in einem der Trommel entgegengesetzten Sinne, und indem diese Arme sortwährend Kreise beschreiben, mischen und poren, die bei dem talten hydraulischen Druck nicht

einigen Sandgriffen in bie geeignete Form gebracht

werben.
So gute Dienste diese Vorrichtung leistet für den erwähnten Zweck, so bedürsen doch die seinern Brotssorten einer sorgsältigern Verarbeitung des Teiges, wie dieselbe in der Knetmaschine Fig. 5 vor sich geht, welche kleinere Dimensionen hat, sodaß in derselben der Teig sür 100 Brote zu 2 Kilo sertig gemacht werden kann. Dieselbe besteht aus einem seistebenden halbrunden Trog T von Eisenblech, durch dessen Wand die horizontale Flügelachse A geht, an welcher die eigenthümlich geschwungenen, 3 Centimeter breiten Leisten L. besestigt sind und mit derselben das Kahrwert bilden. Dieses wird durch die Uebersetzung verschiedener Zahnräder in zwölf Umdrehungen in der Winute versetz. Die von den Kährleisten dargestellten Eurven sind lediglich durch die Ersahrung gesunden. Bei dem Wege, den sie beschreiben, kann tein Theil der Teigmasse denselben entgehen. Nach 15 Minuten ist dieselbe sertig und wird entleert. Zu diesem Zwede ist dieselbe fertig und wird entleert. Zu diesem Zwecke wird durch Un: und Abziehen von Stellschrauben der Trog drehbar um die nunmehr festgestellte Flügesachse A gemacht; vermittels der Kurbel k wird ein Rad in Umdrehung versetzt, das in eine Berzahnung am Rande des Trogs eingreist und diese ersorderliche Reiseums eine tengenschletzten wird ein der Reiseums eine tengenschletzten der die eingreistellten gung gibt, sodaß der Teig rasch in einen untergestellten Einer entleert werden tann.
Dit einer so raschen und massenhaften Ansertigung von Teig muß eine entsprechend sördernde Backeins


von Leig muß eine entsprechend fördernde Backenrichtung hand in Hand geben, und als eine solche bewährt sich der Hochbrud-Wasserheizung 8: Bad: ofen von Wieghorst, den und Fig. 9 im Längs-schnitt und Fig. 10 im Querschnitt zeigt. Der Bad-raum a wird geheizt durch ein oberes System eiserner Röhren er und ein unteres e'r', deren je nach Größe des Bacosens 10 — 30 nebeneinanderliegen. Diefelben befiben eine Lange von 3,5 Meter, bei einem Durchmesser von 6 Centimeter und etwa 0,5 Centimeter Wandstärke. Diese Röhren bestehen aus gezogenem Schmiedeeisen, sind zur Hälfte mit Wasser gefüllt und an beiden Enden sest zugeschweißt. Sie sind vorher einer hydraulischen Probe von etwa Sie find vorher einer hydraulischen Brobe von 400 Utmosphären Drud unterworfen worben. der zum Brotbaden erforderlichen Temperatur von 200 — 220° R. erhebt sich jedoch der in den Röhren entstehende Druck nicht über 800 — 100 Kilo sür den Duadratentimeter. Bu dessen Beutheilung ist eine der Heizröhren verlängert und in Verbindung gesetzt wit zinzw zu der Nardarmand des Rackstoff bestiede mit einem an ber Borbermand bes Badofens befind: mit einem an der Borderwand des Badojens befinds lichen Manometer. Sobald dieses einen höhern Druck anzeigt, kann durch Deffnen der Regulatoren T' und Schließen der Zugthüren T die Temperatur des Bac-ofens auf die gewünschte Höhe gebracht werden. Die letztere wird überdies noch durch ein außen sichtbares Phrometer angegeben, und man ist auf diese Weise Herr der Hitz, wie dies dei keiner andern Einrichtung mollich ist.

bemerklich werden, die jedoch bei der Aenberung, welche bie Structur bes Gifens in ber hipe erleibet, Baffers bampf entweichen laffen. Die Anwesenheit eines folchen

Das Deffnen mit einem Rud eingeschoben. Schließen der schweren Ofenthure, die einen dicten Berschluß gewähren muß, wird erleichtert durch ihre Berbindung mit dem über einer Rolle beweglichen Gegengewicht G. Der Bacosen wird mit 120 bis




CHEMIS



Chemisches Laboratorium zu Leipzig: 1 Erdgeschoss. 2 Oberer Stock. 3 Grosser Hörsaal. 4 Ansicht de





A.A. Arbeitseile. B. Allgem. Experimentirenal. C. Glenbulle. D. Offene Balle. E. Schwefelwassertoff. P. Assistant. G. Veryithe. H. Hochtruck-Arbeiten. I. Luftpumpen. E. Wagen und Bibliothek. L. Organische Analyse. M. Gurderobe. NO. Pryfessor Laboratorium u. Geochfreimmen. P. Badaraum. 9. Spectraliantlyse. R. Instrumente. S. Ginstnalyse. W. W. Wohumod der Professors. h. Mol.




A im obern Stock. 5 Ansicht eines Arbeitstisches zu vier Plätzen. 6 Filtrir- und Auswaschapparat von Bunzen.

. . •

• ·


. •

CHEMISCE



Universalofen.
 ² Kapelle des Universalofens.
 ³ Iting zur Kapelle.
 ⁴ Gläserne Spirituslampe.
 ⁵ Spirituslampe mit der Gaslampe.
 ⁹ Gaslampe mit Stativ.
 ¹⁰ Universalstativ.
 ¹¹ Schmelzofen.
 ¹² Destillirofen.
 ¹³ Sejström'scher Ojen säurebestimmung.
 ²⁰ Wage.
 ²¹ Apparat zur Salpetersäurebestimmung.
 ²² Filtr





A.4. Arbeitseille, B. Allgem, Experimentirmal, C., Glashulle, D. Offenc Balle, E. Schwefelwassersty, F. Assistent, G. Varrithe, H. Rochruck Arbeiten, I. Lufymyen, R. Wagen und Bibliothek, L. Organische Amigse, M. Gardobyne, R. Professor Laboratorium, Geschäftzeilmer, P. Baderund, J. Spectralundyne, R. Instrumente, S. Grannelyse, W. Wallender, P. Professor, b. Hof.



A im obern Stock. 5 Ansicht eines Arbeitstisches zu vier Plätzen. 6 Filtrir- und Auswaschapparat von Bunsen.


. • . .

. . 116 .

and the same of the same of the same of . ٠


· . , •

CHEMIS(



1 Darstellung von Sauerstoff. 2 Zerlegung von Wasser. 3 Bildung von Wasser. 4 Platinfeuerzeug. 5 Wasser 16 Eisapparat. 17 Künstlic

T. 1 11.




oarat. ⁶ Knallgasbrenner. ⁷ Gasometer. ⁸ Artesischer Brunnen. ⁹⁻¹¹ Bohrer. ¹² Löffel. ¹³⁻¹⁵ Wasserfilter.

sser. ¹⁸ Kesselsteinverhütung.


• . •

. . •

CHEMISC



Gasbereitung: 1 Destillationsapparat. 2 Retortenofen. 3 Vorlage. 4 Exhauster. 5 Regulator. 6-8 Gasuhr.




egistrirendes Zifferblatt. 10 u. 11 Zweilochbrenner. 12 Schnittbrenner. 13 u. 14 Argandbrenner. 15 Totalansicht.


•

• **7**.

CHEMIS:




¹ Salzlager. ² Gradirwerk. ³ Schwefelgewinnungsofen. ⁵ Schwefel. ⁵ Schwefel.




⁶ Schwefelkiesofen. ⁷ Platinapparat. ⁸ Concentration der Schwefelsäure. ⁹ Pottaschengewinnung.

• •


• • .



1 u. 2 Sulfatofen. 3 u. 4 Salzsäure-Condensation. 5 Chlorentwickelung. 6 Chlorkalkfabrikation. 7 Sodaofen. 8 S




laugung. 9 Ammoniakgewinnung. 10 Blutlaugensalz-Fabrikation. 11 u. 12 Phosphordestillation. 13 Phosphorformung.




. •

CHEMIS



6 Kühlsch 11 Knocher 5 Dampfbrauerei. 1 Rauchdarre. 2 Luftdarre. 3 Maischpfanne.




ffelreibapparat. erbelebungsofen.

8 Siemens'scher Branntweinapparat.


⁹ Dampfdestillirblase.

10 Spiritusbrennapparat.





¹ Zuckerreibe. ² Reibesägenblatt. ³ Zwischenlage. ⁴ Reibescheiben. ⁵ u. ⁶ Hydraulische Presse. ⁷




* Vacuumapparat. 9 Krystallisationskasten. 10 Centrifuge. 11 Schlammpresse. 12 Dialysator.

· . . .




CHEMISCH




1 1 Säulenapparat von Pistorius zur Spiritusfabrikation.

5 2 u. 3 Schnellessigfabrikation.



Knetmaschinen. 6-8 Backöfen. 9 u. 10 Backofen mit Hochdruck - Wasserheizung.



Atlas der Physik.

Nebst

einem Abrif diefer Biffenfchaft.

Bon

Dr. Johann Müller,

graßherzoglich babifdem Sofrath, Brofeffor ber Phofit an der Univerfitat gu Greiburg im Breisgau.

10 Cafeln (mit 455 Siguren) und Cext.

Separat Ausgabe aus ber zweiten Auflage bes Bilber-Atlas.



Leipzig:

F. A. Brodhans.

1871.

gnhalt.

	Geite	Eette
Cinleitung	3	D. Wärmelehre. (Zafel 6, Figur 11 — 59; Zafel 7, Figur 1 — 32.)
A. Mechanit. (Tafel 1 und 2.)	1	I. Ausbehnung
I. Statit fester Rorper	4	II. Schmelzen und Erftarren 28
II. Sydrostatit	7	III. Dampibildung 28
III. Aeroftatik	8	IV. Specififche Barme
IV. Dynamik	9	V. Barmeftrahlung 31
		VI. Barmeleitung 32
B. Atuftit (Tafel 8)	12	VII. Barmeerzeugung burch mechanische Mittel 33
C. Optik. (Tafel 4, Tafel 5 und Fignr 1 — 10		E. Magnetismus (Tafel 8) 34
auf Tafel 6.)		F. Elettricitat. (Tafel 9, Tafel 10 und
I. Fortpflanzung bes Lichts und Photometrie	16	Figur 33 — 45 auf Tafel 7.)
II. Reflexion bes Lichts (Ratoptrit)	16	I. Reibungeclettricität
IIL Brechung bes Lichts (Dioptrit)	18	II. Galvanismus 42
IV. Farbenlehre	20	III. Birtungen des Stroms auf die durch-
V. Die Photographie		ftrömten Leiter 43
VI. Das Auge und bie optischen Inftrumente		IV. Elettromagnetismus und Elettrodynamit 44
VII Interferem ber Lichtstrahlen		V Thermoselettrifche Strome 40
VIII. Polarisation und doppelte Brechung	25	VI. Inductioneffrome 44
IX. Chromatifche Bolarifation		VII. Diamagnetismus 48

Cinleitung.

Die Phofit ift berjenige Theil ber Raturlehre, Die Phhili ist derjenige Theil der Naturlehre, welcher es mit den Gesehen solcher Erscheinungen der leblosen Natur zu thun hat, die nicht auf einer Beränderung der Bestandtheile der Körper beruben; denn damit beschäftigt sich die Chemie. Es liegt übrigens in der Natur der Sache, daß sich die Grenze zwischen Disciplinen nicht immer scharf ziehen läst und daß manche Erscheinung in beide Gebiete diesenzerift bineingreift.

bineingreift.
Die Bhysit zerfällt in folgende Hauptabtheilungen:
1) Die Mechanif oder die Lehre vom Gleichzewicht und der Bewegung (Statit und Dynamit);
2) die Akustit oder die Lehre vom Schall;
3) die Optit oder die Lehre vom Licht;
4) die Lehre von der Wärme;
5) die Lehre von der Wärme;
6) die Lehre von der Elektricität.
Bei dem gegenwärtigen Standpunkte der Wissenzichaften fallen eigentlich die beiden letzen Abtheilungen in eine einzige zusammen.
Die physikalischen Kenntnisse der Alten waren noch sehr gering. Alles was sie von den Gefeben des

febr gering. Alles was fie von ben Befegen bes Bleichgewichts fester Rorper wußten, beschränft fic Gleichgewichts fester Körper wußten, beschräntt sich auf die Lehre vom Hebel und vom Schwerpunkt, welche Archimedes bereits entwidelt hatte. Auch die Hobros fratit verdankt diesem genialen Mathematiser ihre Bezgründung, da er bereits das Geset vom Gewichtsvert unt der in Flüssgetien untergetauchten sesten Körper dewiesen hatte. Die Nerostatit oder die Lehre vom Gleichgewicht der Gase ist neuern Datums und als ihre Begründer müssen Korricelli, der Erfinder des Barometers, und Otto von Gueride, der Erfinder der Lustpumpe, genannt werden.

Luftpumpe, genannt werben. Durch die Entbedung bes alle Bewegungserschei-nungen beberrschenden Gefepes ber Tragbeit ift

nungen beherrschenden Gesehes der Tragyer. ...
Galifai der Gründer der neuern Mechanit geworben.
Ueber die Entstehung und Berbreitung des Schalles batten die alten Griechen nur fehr mangelhafte Boritellungen; erst Rewton gab eine richtige Definition pellungen; erst Newton gab eine richtige Bennition ber Schallwellen und ihrer Verbreitung. Den Unterschied der Lonhöhe batten die alten Griechen zwar musikalisch richtig erkannt, sie waren aber noch nicht im Stande, ihn physikalisch zu besiniren. Allerdings batte Pythagoras die musikalischen Intervalle durch Bahlen ausgedrückt, welche er durch Bersuche mit gespennten Saiten ermittelt batte; die physikalische Berbeutung dieser and welchen gift aber auf in 1.7 Sahrbunder beutung diefer Jahlen ist aber erst im 17. Jahrhundert durch Mersenne nachgewiesen worden, welcher zeigte, daß die Lonhobe durch die Schwingungsdauer des tonenden Korpers bedingt ist.

Rächdem nun so der Grund der Tonlebre gelegt war, wurden der Reihe nach die Gesetz der Bibrationen tönender Luftsäulen, tönender Saiten, Städe und Blatten ersorscht und endlich die Afustit dadurch zu einem gewissen Abschlaß gebracht, daß namentlich durch die Untersuchungen von Helmbolt in dem Mitstlieden von Obertonen, welche den Grundton in verschieden von Obertonen von Stärfe begleiten, der Grund

ber Rlangfarbe verschiedener musikalischer Instrumente

ber Klangfarbe verschiedener musikalischer Instrumente nachgewiesen wurde.
Die optischen Kenntnisse ber Alten beschrächten sich auf die Wahrnehmung der geradlinigen Fortpslanzung der Lichtstrahlen und das Kesterionsgesetz. Bon der Brechung der Lichtstrahlen bei dem Uedergange aus einem Medium in ein anderes hatten sie zwar Kenntinis, wie denn z. B. Seneca die Erscheinung tennt, daß ein in Wasser eingetauchtes Ruder gebrochen erscheint, ohne jedoch eine richtige Borstellung von dem Borgange zu haben. Erst Uldazen, ein um das Jahr 1100 ledender arabischer Mathematier, erkannte, daß ein Lichtstrahl beim Uedergange aus Luft in ein dichteres Mittel dem Einfallslothe genähert wird. Das Refractionsgesetz selbst wurde erst um das Jahr 1621 von Snellius entdecht und von Cartesius publiciert.

Refractionsgeset selbst wurde erst um das Jahr 1821 von Snellius entbedt und von Cartesius publicirt.
Die Farben des Regendogens erstärt Aristoteles aus dem durch ein dunkles Medium gesehenen Lichte der Sonne, und diese Anschauung blieb das ganze Mittelatter hindurch die herrschende. Cartesius erkannte, daß durch ein Prisma eine ähnliche Reihe von Jarben entstehe, wie man sie beim Regendogen bevodatet; aber erst Rewton stellte die noch heute von allen Physisern als richtig angenommene Lebre auf, das das weiße Licht aus verschiedensarbigen, ungleich brechbaren Strahlen besteht.
Lange Zeit standen sich zwei Hopothesen über das

Lange Zeit standen sich zwei hopothesen über bas Besen bes Lichts einander gegenüber, die Emanationstheorie, nach welcher bas Licht eine Materie eigener Art ist, welche von den leuchtenden Korpern eigener urt in, weiche von den leuchtenden Korpern nach allen Seiten hin ausgesendet wird, und die Undulations. oder Bibrationstheorie, welche die Fortpstanzung des Lichts einer Wellenbewegung des Aethers zuschreibet. Newton suchte in seiner Optit die Gesehe der Lichterscheinungen auf die Emanationstheorie zurüczusühren, während sein geitgenosse Hundulationstheorie zurüczusühren, während sein geitgenosse Hundulationstheorie ghens zuerst ber Bibrationetheorie eine wissenschaftliche Begrundung gab. Lange Beit waren die Unsichten ber Physiter zwischen biesen beiden Hoppothesen getheilt ver Physiter zwischen diesen beiden Hopothesen getheilt und selbst Euler's Bemühungen für die Bibrationstheorie waren nicht im Stande, derselben einen entsichiedenen Sieg zu verschaffen. Dies gelang erst den Bestredungen Young's und Fresnel's im ersten Biertel unsers Jahrhunderts, nachdem die im Jabre 1811 durch Malus gemachte Entdedung der Polarisation des Lichts zur Bestimmung der Richtung geführt hatte, in welcher die einen Lichtstrahl fortpslanzenden Richtstopen des Aethers stattsunden.

batte, in welcher die einen Lichttrast jortpplanzenen Bibrationen des Aethers statissinden.
Die Entdedung der Fraunhoser'schen Linien im Jahre 1815 kam zunächst nur der Berbesserung achromatischer Fernrohre zugute; durch die von Bunsen und Kirchhoss ausgebildete Spectralanalpse sührten sie aber zur nähern Kenntniß der physischen Beschaffenshatt der Sanne und der Firsterne

burg ums Jahr 1608 gemacht. Galilei construirte solche Fernrohre im Jahre 1609 und entdedte mit ihrer Hulfe die Berge des Mondes, die Trabanten des Jupiter und die Phasen der Benus. Die Construction bes aftronomischen Fernrohrs wurde 1620 von

Repler angegeben.

Gine Erforschung der Gesetze der Warmelehre wurde erst möglich, nachdem das Thermometer betannt geworden war, als dessen Ersinder gewöhnlich Cornelius Drebbel (1630) genannt wird. Das von diesem benutze Thermometer war ein Lustthermometer, wie folche vor ihm schon Galilei construirt und italienische Merzte fie angewandt batten. Die Fluffigfeits: thermometer (Weingeift ober Quedfilber) murben guerft in ben Schriften ber Accademia del cimento in Floreng ohne Rennung bes Erfinders beschrieben.

Die erften genauern Berfuche über die Ausdehnung fefter, fluffiger und luftformiger Körper wurden gegen

porigen Jahrhunderts angestellt.

Daß beim Schmelzen ber Rorper Barme gebunden wird, haben nadezu gleichzeitig in ber Mitte bes 18. Jahrhunderts Deluc ju Genf und Black zu Edinburg entbeckt. Eine richtige Erlenntniß von dem Wesen der Dampsbildung wurde erst durch Dalton zu Ansang bes gegenwärtigen Jahrhunderts begründet, obgleich man die Spanntrast der Dämpse schon vorher techtstillt.

man die Spannkraft der Dämpfe schon vorher technisch zu verwenden wußte.
Die ersten eingehendern Bersuche über Wärmes
strahlung hatte Leslie angestellt, aber erst Melloni's
Bemühungen gelang es, die vollständige Jdentität
zwischen Licht: und Wärmestrahlen nachzuweisen, wodurch dann auch die Ansicht, daß die Wärme überhaupt einer lebhaften Cscillationsbewegung der kleinsten Körpertheilchen (mechanische Wärmetheorie) zuzuschreiben sei, eine wesentliche Unterstützung sand. Diese Ansicht, welche Rumsord zu Ende des vorigen und
Davy zu Ansang dieses Jahrhunderts mit Entschiedenheit vertreten hatten, wurde mit Ersolg wieder ausheit vertreten batten, murde mit Erfolg wieder aufgenommen, nachdem Maper im Jahre 1842 den Begriff bes mechanischen Aequivalents der Barme fest gestellt, und Joule sowol wie hirn dasselbe experimen-tell bestimmt hatten, und führte zu einem unzweisels-haften Sieg der mechanischen Wärmetheorie, um deren Ausbildung sich namentlich Clausius die größten Berdienste erworben hat.

Bon den Eigenschaften des Magneteisens tannten die Alten nur die Kraft desselben, Eisen anzuziehen. Die Chinesen sollen schon die richtende Kraft des Erdmagnetismus gefannt haben. Wann dieselbe in Europa bekannt wurde und wann der Kompaß in Gebrauch tam, läßt sich nicht mit Sicherheit ermitteln. orauch tam, tapt nich mit Sicherheit ermitteln. Im 15. Jahrhundert war die Abweichung der Magnetenadel von der reinen Nordrichtung noch unbefannt, und Columbus tam auf seiner ersten Entdedungsreise 1492 in Berlegenheit, als er die Beränderung dieser Absweichung beobachtete. Die Beränderung dieser Absweichung beobachtete. Die Freisination der Magnetenadel wurde 1576 von Normann entdeckt. Die Gessetze der magnetischen Polarität wurden zuerst von Milhert im Jahre 1600 entwickelt

Gilbert im Jahre 1'00 entwidelt.
Bon der Elektricität war den Alten gleichfalls nur das Bermögen geriebener Harze, leichte Körper anzuziehen, bekannt. Gueride, der erste neber elektrische Funken wahrnahm, beobachtete auch zuerst die elektrische Abstohung. Grey entbedte 1729 ben Unterschied zwischen Leitern ber Elektricität und Jsolatoren; Dusay constatirte 1733 ben Unterschied zwischen positiver und negativer Elektricität. Die Wirfungen ber Leybener Flasche wurden salt gleichzeitig von Kleist in Pommern und von Cunaus in Leyben entbedt.

Galilei construirte Glettricität ber Gewitterwolten nachzuweisen: eine Entund entbedte mit bedung, die ihn alsbald zur Erfindung ber Blipableiter führte.

Um bas Jahr 1790 war bie Elettricitätelehre fast tim bas Jahr 1790 war bie Etettetlatietete fahr ftationar geworben, als sie burch die Entbedung Galvani's einen neuen Aufschwung erhielt, indem dieselbe alsbald zur Auffindung einer neuen Elektricitätsquelle und zur Construction der Bolta'schen Saule führte. Hatte man bis dahin nur die elektrischen Spannungserscheinungen studiet, so lernte man nun auch bie elettrischen Stromeswirfungen tennen; zwar fällt die Entbedung ber chemischen Wirtungen bes Stroms burch Nicholson und Carliele in das Jahr 1801. Im Jahre 1820 entbedte bann Dersted bie Ablentung ber Magnetnabel burch ben Strom, woran fich alebalb ber Glettromagnetismus mit feinen so wichtigen wissenschaftlichen und praktischen Ergebnissen anschloß.

Die thermoelettrischen Strome wurden 1821 von

Seebcd entdedt.

Im Jahre 1831 entbedte Faradap die Induction eleftrischer Strome burch Magnetismus, 1838 bie In-buction berselben burch eleftrische Strome und 1845 enblich entredte er ben Diamagnetismus.

A. Mechanik.

(Zafel 1 unb 2.)

I. Statik fefter Rorper.

In ber Naturlebre unterscheibet man zweierlei Arten von Rraften, 1) folche, welche in die Ferne wirken, wie bie Schwere, die eleftrische und magnetische Unziehung und Abstohung u. f. w., und 2) solche, welche nur in nächster Rabe auf die benachbarten Atome wirten und welche ben Bufammenbang ber Körpertheilden, Co-bafion, Ubbafion, demijde Berwanbischaft u. f. w. be-

Dingen.

Menn eine Kraft der ersten Art, die wir als beswegende ober beschleunigende Krafte bezeichnen wollen, auf einen Körper wirkt, so übt sie ein Bestreben aus, denselben in Bewegung zu setzen. Wenn mehrere Kraste aus einen Körper einwirkend sich gegenseitig ausbeben, so sind sie im Gleichgewicht, wenn sie einen Körper eleich stort nach enterenweiseter Richtung zu

Rorper gleich start nach entgegengesetter Richtung zu

bewegen streben.

Wenn zwei Krafte nach verschiedenen Richtungen auf einen Korper wirfen, so theilen sie ihm eine Bewegung mit, welche in folgender Beije bestimmt ist: auf einen materiellen Bunkt in a, Fig. 1, wirken zwei Krafte, beren eine in der Richtung ax ihn in der Zeiteinheit von a nach h führen murte, mahrend er unter bem alleinigen Einfluß ber zweiten, in der Richtung av mirtenden Kraft in der Zeiteinheit von a nach e geführt werden wurde, jo beschreibt er unter bem gleichzeitigen Einfluß beider Rrafte in ber Beiteinbeit ben Weg ad, welcher bie Dia: gonale bes Barallelogramme abde ift.

Die beiden Seitenfrafte, welche für sich allein ben Körper in ber Zeiteinheit von a nach b und von a nach c zu führen streben, wirten also zusammen ebenso wie eine einzige Rraft, die Resultirende, welche ben Rorper in ber gleichen Beit von a nach a fubren wurde.

Benn g. B. ber Bind für fich allein ein Schiff in 1/4 ofichen Leitern der Elektricität und Jsolatoren; Dusay Stunde quer über den Fluß von A Fig. 2 nach B treiben instatirte 1733 den Unterschied zwischen positiver und würde, während die Strömung des Flusses allein es egativer Elektricität. Die Wirkungen der Leydener in der gleichen Zeit von A nach C treibt, so wird das sie gleichzeitig von Kleist in Pommern schieff unter der gleichzeitigen Wirkung beider Kräste in der Glusseitigen Wirkung beider Kräste in 1/4 Stunde durch die Diagonale AD des Parallelos Franklin gelang es 1752 mittels eines Drachens die

3wei Rraften, welche in verschiebener Richtung auf einen materiellen Buntt einwirten, tann man badurch bas Gleichgewicht halten, baß man an bemfelben Buntt noch eine britte Kraft anbringt, welche ber Refultirenden ber beiden andern gleich und entgegengefest ift.

Bur experimentellen Prüfung des Sabes vom Pa-rallelogramm der Krafte dient der Apparat Fig. 3.

Auf Die Lebre vom Barallelogramm ber Krafte laffen fich nun die Gesete des Gleichgewichts an allen fogegenannten mechanischen Botenzen, hebel, schiefe Ebene, Schraube, Flaschenzug u. s. w. ableiten. Ohne auf diese Ableitung weiter einzugehen, wollen wir die wichtigsten beser Geseten betrachten.
Eine gerade unbiegsame Linie, welche um einen seten Runt brebber ift wird ein Sehel genannt

seften Bunkt drehbar ist, wird ein hebel genannt. Wenn eine Kraft in irgendeinem Bunkte des hebels rechtwinkelig zu seiner Richtung angreift, so wird der Abstand des Angrisspunkts vom sesten Drehpunkt (Hoppomochlion) der Hebelarm der Krast genannt. Iweil Arafte, welche ben Gebel nach entgegengesetten Seiten ju breben ftreben, halten fic bas Gleichgewicht, wenn fie ben entsprechenden Gebelarmen umgetehrt proportional find.

Bezeichnet man als statisches Moment einer Kraft bas Broduct, welches man erhalt, wenn man die Kraft mit ibrem Gebelarm multiplicirt, fo laft fic bas eben ausgelprocene Gefet auch so ausbruden: Zwei Krafte welche ben hebel nach entgegengeseten Seiten zu breben streben, halten sich das Gleichgewicht, wenn breben ftreben, balten fich bas Gibre ftatifchen Momente gleich find.

Fig. 4 stellt 3. B. einen Hebel bar, bessen Drebpunkt in m ist und an welchem die beiben Gewichte 10 und 6 nach entgegengesetten Seiten zu brehen streben. Die Rraft 10 greift an ben hebelarm 3 an, ihr ftatisches Dloment ift also 30. Ebenso groß ift bas ftatische Mo-

ment der an hebelarm 5 angreisenden Kraft 6; also balten sich beibe Kräfte das Gleichgewicht.

Benn auf jeder Seite des Drehpunkts mehrere Kräfte angreisen, so halten se sich das Gleichgewicht, wenn die Summe der statischen Momente auf beiden Seiten So ift 3. B. für ben in Fig. 5 bargeftellten Fall die Summe der statischen Momente auf der linken Seite $3 \cdot 4 + 10 \cdot 3 = 42$, auf der rechten Seite aber $5 \cdot 2 + 2 \cdot 4 + 4 \cdot 6 = 42$; also auch hier sind die Besbingungen des Gleichgewichts erfüllt.

Benn ber Drehpuntt m zwischen ben Ungriffspuntten

Benn der Drehpunkt m swischen den Angriffspunkten der beiden Kräste liegt, so hat man mit einem zweisarmigen Hebel zu thun. Die Schnel wage, Fig. 6, ist ein Beispiel des zweiarmigen Hebels.
Der Drehpunkt eines zweiarmigen Hebels hat (das Gewicht der Hebelstange abgerechnet) einen Druck auszuhalten, welcher gleich ist der Summe der rechtwinkelig angreisenden Kräste. In den durch Fig. 4 und Fig. 5 dargestellten Fällen ist also der Druck auf den Drehpunkt m gleich 16 und 24. Es läßt sich dies experimentell durch die Anordnung Fig. 7 nachweisen; das Gewicht des Hebels abgerechnet ist N = 1° + R.
Denken wir uns den Punkt a in der Weise besessigt, das er den Drehpunkt des Hebels ab bildet, so baben

daß er ben Drebpunkt bes hebels ab bilbet, jo baben wir jest einen einarmigen webel ben bie Erafte jest einen einarmigen Bebel, ben die Krafte R und N nach entgegengesetten Seiten zu breben streiben. Es sindet Gleichgewicht statt, wenn sich R zu N verhält, wie die Lange am zu ab. Beispiele der Anwendung bes einarmigen Gebels sind in Fig. 8, 9

10 bargeftellt.

Wenn in der Borrichtung Fig. 7 die beiden Bunkte a und b festgestellt werden, so haben sie zusammen einen nach oben gerichteten Druck auszuhalten, welcher gleich N ist, und zwar ist der Druck, den a auszuhalten hat, gleich P, der Druck, den b auszuhalten bat, ist R.

Wenn zwei Trager mittels einer Babre, Fig. vine Laft tragen, so vertheilt sie fich nur dann gleich auf beibe Träger, wenn sie in der Mitte liegt. Je mehr sie dem einen Träger zugeschoben wird, desto größer wird der Antheil der Last, welchen er zu tragen hat. Wenn an einem Hebel amb, Fig. 12, zwei Kräste ac und bd sie Längen ac und bd sind den in a und b

eingreifenden Kräften proportional aufgetragen) nicht rechtwintelig, fondern schief angreifen, so wirten fie gerade so, als ob fie rechtwintelig an den Hebelarmen mo und mn angriffen, welche man erhalt, wenn man von bem Drebpunkt m ein Berpenditel auf die verlangerten Richtungen der beiden Krafte fallt. statische Moment der einen Kraft ist also ac mo, ber anbern ift bd.mn und Gleichgewicht findet ftatt, wenn ac. mo = bd. mn.

Die Bebelgefete finden überall eine Anwendung, wo es sich um die Umbrehung irgendeines festen Körpers um eine Are handelt, wie z. B. bei der Hebung von Lasten mittels des Haspels, Fig. 13, bei welchem sich die am Ende des Kurbelarms angreisende Kraft des

Urbeiters zu ber am Wellbaum hangenden Laft verhalt, wie der Halbweffer des Wellbaums zum Kurbelarm.
Auf die Lehre vom Hebel lätt fich die Lehre vom Schwerpuntt zurücklichen. Jeder feste Korper ist als ein Complex einer kleinern oder größern Anzahl als ein Complex einer kleinern ober größern Angahl von Moleculen zu betrachten, welche in unveränderter gegenseitiger Stellung verharren und deren jedes von der Schwerkraft afficirt ist. Die Richtung, mit welcher die Schwere die einzelnen Molecule des festen Körpers antreibt, ist für alle dieselbe, es ist die Richtung des Bleiloths; wir müssen also jeden schweren Körper betrachten, als sei er durch eine Reihe unter sich paralleler Kräfte angegriffen. Die Resultirende, die Summe aller dieser unter sich parallelen Klementare Summe, aller bieser unter sich parallelen Clementar-traste ist das Gewicht des Körpers. Der Angriffs-punkt bieser Resultirenden aber ist der Schwerpunkt bes Körpers.

Dhne bas Gleichgewicht zu stören, tann man fich bas Gewicht bes Rorpers in feinem Schwerpuntt ver-einigt benten. Ein fester Korper ist im Gleichgewicht,

ing benten. Ein Seinerpunkt unterstützt ift.
Wenn ein fester Körper in einem festen Buntte aufgebängt ist, um ben er sich übrigens frei dreben tann, so lassen sich drei Fälle des Gleichgewichts unterscheiben:

1) der Unterstützungs: und Drehpunkt des Körpers geht durch seinen Schwerpunkt, Fig. 14. In diesem Falle findet Gleichgewicht statt, welches übrigens die Lage des Körpers sein mag. Er ist im Gleichgewicht, mag er nun die Lage AB oder die Lage CD oder irs gendeine andere haben (indisserentes Gleichs

mag er nun vie auge au genbeine anbere haben (indifferentes Gleichs gewicht);

2) der Schwerpunkt liegt vertical unter dem Aufbängepunkt, Fig. 15. Wird der Körper durch irgende eine außere Kraft aus diefer Lage berausgebracht, erstelle Maine folde Lage bak sein Schwerpunkt pält er z. B. eine solche Lage, daß sein Schwerpunkt von s nach s' versetzt wird, so wirkt nun das Gewicht bes Körpers auf s' in der Art, daß es ihn in seine ursprüngliche Lage zurüczuschlichren strebt (stabiles, sestes Gleichgewicht);

3) ber Schwerpunkt liegt vertical über dem Drehpunkt. Hier ist allerdings noch Gleichgewicht möglich, dasselbe wird aber durch die geringste Kraft volltommen versnichtet, sodaß, nachdem die storende Kraft zu wirken aufgehört hat, eine Rüdkehr in die vorberige Gleichgewichtslage nicht stattfindet (labiles ober unficheres Gleichgewicht).

Ein interesigantes Beispiel bes stabilen Gleichgewichts bietet Fig. 17. Gin Holzstud B, welches unten mit einer Stahlspipe versehen ist, wird mittels biefer auf

einwirft, so ift ber Beg, welchen er in einem fleinen Beittbeilchen gurudlegt, Die Refultirende berjenigen Bab nen, welche ber Rorper einerseits vermöge ber bereits erlangten Gefdwindigfeit, und andererfeite unter dem alleinigen Ginfluß ber beschleunigenden Kraft jurud-

Am einsachsten läßt sich bies beim Fallgeset nach-weisen. Ein Körper, ber eine Zeit lang gefallen ift, hat baburch eine gewiffe Geschwindigkeit erlangt, ver-moge beren er sich auch noch fortbewegen wurde, wenn auch die Schwertraft auf ibn zu wirten aufborte; in jeber folgenden Secunde jummirt sich also die schon erlangte Geschwindigfeit mit ber neuen Wirtung ber

Mus einer matbematischen Discuffion ber eben angebeuteten Grundfate ergeben fich nun folgende Gefete bes freien Falls:

1) Die Fallräume find bem Quadrate ber Fallzeiten proportional. Der Fallraum ber ersten Secunde be-trägt ohngefahr 15 Jus. Es find bennach die Fallraume von

1 6 Secunben

15 60 135 240 375 540 Fuß.

2) Die Endgeschwindigkeiten find den Fallzeiten proportional, und zwar ist die Endgeschwindigkeit von

1 2 3 4 5 6 Secunden
30 60 90 120 150 180 duß,
b. h. wenn die Schwere 3. B. am Ende der vierten Secunde zu wirken aufhörte, so würde der Körper in jeder folgenden Secunde boch noch einen Beg von 120 Tuß

jurudlegen.

Wie man fieht, find für ben freien Fall die wenigen Secunden entsprechenden Fallräume viel zu groß, als baß man bie Richtigfeit bes Befetes burch bas man bie Richtgtelt des Gefeges dirw den Berfuch bequem constatiren tonnte. Zu diesem Zwed muß man basur sorgen, daß der Fall nach dem gleichen Geset viel langsamer vor sich geht, wie dies bei der Fallrinne, Fig. 30, geschieht. Wenn man dem Stidab der Rinne eine solde Neigung wegen die Horizon tale gibt, daß eine Rugel in 1 Secunde den Weg von 1 Decimeter (von 1 bis b) durchläuft, so werden in 2 und 3 Secunden die Wege von 4 und 9 Decimeter (also von 4 und 9 bis b) durchlausen.

Ist bie Augel in 1 Secunde von 1 bis b herabgerollt, so bat fie nun eine solche Geschwindigkeit erlangt, daß fie auf ber horizontalen Rinne be, also ohne weitere

ne auf der porizontalen minne vo, also ohne weitere Beschleunigung von b bis 2 säuft. If die Rugel in 2 oder in 3 Secunden von 4 oder von 9 bis b heradzerollt, so läuft sie in der folgenden Secunde auf der borizontalen Kinne noch die 4 oder bis 6. Roch genauer lassen sich diese Gesetze mit der Atwood'schen Fallmaschine, Tas. 1, Fig. 44, der weisen. Sie besteht im wesentlichen aus einer um eine horizontale Are leicht derenderen Ande weisen eine horizontale Aze leicht brebbaren Rolle, welche auf bem Gipfel einer ohngefähr 6 Jus boben ver-ricalen Saule befestigt ist. Ueber bie Rolle ist eine Schnur geschlungen, an beren Enden gleiche Gewichte m und n bangen. Legt man auf ber einen Geite auf m und n bangen. Legt man auf cer einen Sette auf n ein Uebergewicht r auf, so wird 11 und r fallen und m steigen. Der Fall von 11 und r geht aber um so langsamer vor sich, je kleiner r im Bergleich zu m + n. Hat man das Uebergewicht r so justirt, daß der Fallzraum der ersten Secunde 1 Zoll beträgt, so beträgt der Falkraum von 2, 3, 4 u. s. w. Secunden 4, 9, 16

Rörper einwirkt, so bewegt er sich mit gleichförmiger gerichtet fein muß. Um aber Bersuche über bie Ends Geschwindigkeit in gerader Richtung fort.

2) Wenn auf einen bewegten Körper eine Kraft in 2, 3, 4 Secunden erlangt, muß man bafür forgen, in 2, 3, 4 Secunden erlangt, muß man dafür sorgen, daß das llebergewicht nach 2, 3, 4 Secunden weggenommen wird. Zu diesem Zweck muß das Uebergewicht die Gestalt dig. 46 haben, sodaß es auf einem in Fig. 44 sichtbaren durchbrochenen Schieber liegen bleibt, während das Gewicht u frei durch die Höhlung dieses Schiebers bindurchgeht.

Stellt in Sig. 30, Taf. 2, a1 ben Fallraum ber ersten Secunde bar, so ist a2, a3, a4 und a5 ber Fallraum von 2, 3, 4 und 5 Secunden.
Beim freien Fall ist die Richtung ber Bewegung

die gleiche wie die Richtung der beschleunigenden Kraft; wenn bies nicht ber Sall ift, fo bewirft bie beschlennigende Rrast eine stetige Abweichung von der Bewegungsrichtung, insolge bessen der Körper eine frumme Linic beschreibt, wie dies z. B. bei der Wurst eine gung der Fall ist. Rehmen wir z. B. an, dem Körper in a, Fig. 31, werde in borizontaler Richtung ein Stoß ertheilt, vermöge beffen er fich am Ende ber 1., 2., 3., 4., 5. Secunde in den Buntten b, c, d, e, f befinden 1. 5. Secunde in ben puntien n, c, a, e, i bennben wurde, so wird er durch die Schwerfraft in 1, 2, 3, 4, 5 Secunden um die Längen a1, a2, a3, a4 und a5 von den Huntten h, c, d, e, f herabgezogen sein, turz der horizontal geworfene Körper beschreibt die Bahn ab'e'd', welche eine Paradel sein wurde, wenn tein Luftwiderstand stattfande.

Wenn einem Korper, welcher durch eine befchleu-nigende Rraft fteto gegen einen und benfelben Ungiehungsmittelpuntt angezogen wirb, einmal ein feitlicher 3mpuls von entsprechender Große mitgetbeilt wird, fo combinirt fich feine feitliche Weichwindigfeit in ber Beije combinitt sich jeine jeiniche Geschwindigteit in der Weise mit der Centralkraft (Centripetalkraft), daß er sich in einer krummen Linie um den Anziehunges mittelpunkt derumbewegt. Bon dieser Art ist die Bewegung der Erde und der übrigen Planeten um die Sonne. Wie eine solche Centralbewegung zu Stande kommt, wird durch Fig. 32, Tas. 2, erläutert.
Rehmen wir an, der Körper a werde mit einer solchen Derste gegen den Anziehungsmittelpunkt maertig.

den Kraft gegen ben Ungiebungemittelpuntt m getrie den Kraft gegen den Anziehungsmittelpuntt m getrieben, daß er in der Zeiteinheit den Weg ac zurüdlegen wurde, gleichzeitig aber sei er mit einer seitlichen Geschweitsche behaftet, vermöge deren er sich in der Zeiteinheit von a nach b bewegen wurde, so muß er unter dem gleichzeitigen Einsluß der Centraltraft und der seitlichen Geschwindigkeit in der Zeiteinheit den Weg ad zurüdlegen. In d kommt er aber mit solcher Beschwindigkeit an, daß er sich nach dem Gesetz der Trägshait in den soloenden Reittbeilden von d nach e des schwindigkeit an, das er nich nach dem Gesete der Trägbeit in den folgenden Zeittheilchen von d nach e der wegen würde; durch die neue Einwirkung der Centraltraft wird er aber abernals um d gegen in hingetrieben, er wird also in diesem Zeittheilchen den Weg dy gurücklegen u. s. w. Die gebrochene Linie adg geht aber in Wirklichkeit in eine frumme Linie über, da die Contralkraft nicht krobmeile fandern stadt mirkt. Die aber in Wirtignen in eine trumme Linie uver, va die Centraltraft nicht ftosweise, sondern stetig wirkt. Die Natur der trummen Linie, welche a um m beschreibt, hangt von dem Berdaltniß der Centraltraft zu ber seitlichen Geschwindigkeit (Tangentialtraft) ab. Wenn die Centraltraft in einem bestimmten Moment

auf den Rörper zu wirken aufdorte, so würde er sich in der Richtung der Tangente seiner disherigen Bahn, also in gerader Linie fortbewegen; durch die Centraltraft wird er aber beständig aus der tangentialen Richtung heraus gegen den Anziehungsmittelpunkt hinsetziehen

getrieben.

Benn ein Korper um einen festen Mittelpuntt berumu. f. w. Joll.
geschleubert wird, wie 3. B. der Stein (Fig. 3, Taf. 2)
Fig. 45 zeigt das Gewicht n sammt dem Ueberges um die Hand, welche hier den Centralpuntt der Bahn wicht r, wie es für den eben besprochenen Bersuch eins bildet, welche der Stein beschreibt, so strebt er gleichs falls beständig in tangentialer Richtung fortzusahren, Bertiefung auf eine Stahlspise ausgesetzt, so fällt sie, die Schnur aber zieht ihn beständig aus der Richtung um o sich drehend, durch ihr Gewicht rasch ber Langente in die Kreisbahn zurud, die Spannung z den Boden berührt, wenn die Scheibe a nicht rotiert. der Schnur and die Stelle der oben be- Ist aber die Scheibe in rasche Kotation versetzt, so betrachteten Centralfraft.

Die Kraft, mit welcher ein um eine feste Are herum-geschwungener Körper sich von berselben zu entsernen strebt, in unserm Falle also die Kraft, welche die Schnur spannt, nennt man Sowungfraft, Fliehtraft, Centrifugalfraft. Sie wächst mit der Masse des berumgeschwungenen Körpers, mit dem Radius des beschriebenen Kreises und mit der Geschwindigkeit der

Um Bersuche über die Schwungtraft anzustellen, bebient man sich ber Schwungmaschine, Fig. 47, Taf. 1. Durch Umbrehung bes größern Rabes e wird die Area in rasche Rotation versetzt; auf ber Age a aber werben verschiedene Borrichtungen, Fig. 48 bis 51, aus

gefest, mit welchen man experimentiren will.

gefest, mit verwen man experimentiere wim.
Fig. 48 ist ein bauchiges Glasgefaß, auf bessen Boben etwas Quecksiber und gefärbtes Wasser gegossen wird; wenn es rasch um seine Are rotirt, so steigen bie Flüssigkeiten in die Göhe und bilden einen im Rauch bes Gefäßes schwebenden Ring, und zwar wird sich der Quedfilberring am weitesten von der Umdrebungs are entfernen. Der Apparat Fig. 49 zeigt zwei Elfen-beintugeln von ungleichem Durchmeffer, welche auf einem horizontal ausgespannten Metallbrabt leicht verschiebbar durch Schnure in bestimmter gegenseitiger Entfernung gehalten werden. Stellt man die Rugeln so, daß sich ihr Abstand von der Umdrehungsare umge-tehrt verhält wie ihre Massen, so halten sie sich bei rascher Rotation des Apparats das Gleichgewicht, wäh: rend fie nach ber einen ober andern Seite hinfahren, wenn biefe Bedingung nicht erfullt ift. Benn ber Upparat Fig. 50 auf Die Schwungmafdine

aufgefest ift, fo wird bei einer bestimmten Umbrebungs geschwindigkeit die Schwungtraft der Meffinglugel d im Stande fein, bas im Centrum befindliche Gewicht c zu beben, bei boppelter Umdrehungsgeschwindigkeit wird ein 4 mal so großes bei c aufgelegtes Gewicht gehoben. Ist endlich ber Upparat Fig. 51 auf die Schwung-maschine aufgesetzt, so werden sich bei rascher Rotation die elastischen Messungstreisen mehr und mehr trummen, und dadurch wird die Hulfe nicht in niedt tummen, zusammensaßt, mehr und mehr heradgezogen. Dieser Apparat dient dazu, zu zeigen, daß die Abplattung der Erde eine Folge ihrer Axendrehung ist. Eine Axe, um welche die Masse eines um sie roti-renden Körperes symmetrisch vertheilt ist, wird eine freie

Are genannt. Eine solche freie Are hat nie einen einseitigen Jug auszuhalten, weil jede Kraft, welche sie nach einer Seite zieht, durch eine volltommen gleiche nach der entgegengesetzen Seite wirkende äquilibrirt ist. Ein jeder um eine freie Are rotirender Körper zeigt eine große Stabilität, d. h. ein Bestreben, in der Lage an verharren, in welcher er sich besindet, und Kräften, bie ihn aus dieser Lage zu verdrängen streben, einen Biderstand entgegenzusesen. Man kann dies schon an jedem Kreisel sehen, welcher rotirend auf einer Spize steht, ohne umzusallen, was unsehlbar erfolgen muß, wenn er ohne Notation ist.

halt der ganze Apparat, trop seines bedeutenden Ge-wichts, seine horizontale Lage bei, sich dabei langsam in borizontaler Ebene um eine verticale Are brebend.

Ein einsaches Bendel besteht aus einer schwerer tleinen Rugel oder einem Doppelkegel, welcher an einem einsachen Jaden oder besser an einem Doppelkaden auf-gehängt ist, wie Fig. 35, Tas. 2, zeigt. Aus seiner Gleichgewichtslage etwas entsernt und sich dann selbst überlassen, wird die Pendelkugel durch die Schwere in ihre Gleichgewichtslage zurückgeführt. Hier aber kommt sie mit einer solchen Geschwindigkeit an, daß sie auf der andern Seite ebenso hoch aussteigt, wie sie auf der einen herabsiel. So dauern denn diese Schwingungen einen herabsiel. Go dauern benn diese Schwingungen eine Zeit lang fort, bie fie nach und nach wegen vereine Zeit tang fort, die fie nach into nach begen bets schiedener Wiberstände tleiner werben und endlich ganz aufbören. Die Gesetse der Benbelschichungungen sind 1) die Schwingungsbauer eines Pendels ist unab-bängig von dem Stoff, aus welchem die Rugel ver-fertigt ist.
2) Die Schwingungsbauer ist unabhängig von der

(Größe des Ausschlagswintels, solange berselbe übersbaupt klein bleibt, sie bleibt also dieselbe, mag der Ausschlagswintel 1, 2 oder 3 Grad betragen.

3) Die Schwingungsdauer ist der Quadratwurzel

aus der Bendellänge proportional. Ein 4 mal, ein 9 mal längeres Bendel wird also eine 2 mal, eine 3 mal größere Schwingungsdauer haben, wie man dies

3 mal größere Schwingungsbauer paven, wie man vies mit Hilfe ber Vorrichtung Fig. 35 nachweisen kann. Das zuleht ausgesprochene Geset bezieht sich nur aus einsach Bendel, es gilt nicht für materielle Bendel, welche aus einer Stange von namhaftem Gewicht bestehen, an welche an verschiedennen Stellen noch weitere schwere Massen angebracht sind, wie z. B. Fig. 36 und 37, Aaf. 2, zeigt. Das um die Schneibe as schwingende Bendel Fig. 36 wird offenbar langsamer ichmingen. als wenn nur die obere, aber schneiler, schwingen, als wenn nur die obere, aber schneller, als wenn nur die untere Bleilinse vorhanden ware. Die obere Linse ist also in ihrer Bewegung verzögert,

Die obere Linse ist also in ihrer wewegung verzogert, die untere ift beschleunigt.

Benn ein Theil der Masse des Pendels über der Schneide liegt, um welche es schwingt, wie dies z. B. bei dem Pendel Fig. 37 der Fall ist, so wird badurch die Schwingungsdauer des Pendels vergrößer.

Ueberall da, wo ein fester Körper unter einem gestelle Angeleichen die Bendels wird mich

Ueberall ba, wo ein jeger norper unter binde wife, muß wiffen Drud über einem andern hinbewegt wirb, muß wieder unter ein Miderstand über einem anvern genvergt weite, map ein Miderstand überwunden werden, welcher unter dem Namen der Reibung bekannt ist. So ist 3. B. eine nambaste Kraft nötbig, um eine Last auf horizon-taler Ebene sortzuschleisen. Die Größe dieser Kraft ist ein aliquoter Theil der Last. Das Berhältnis der Ausba den Weibung zur Last mirk Reibungakopssissierent Größe ber Reibung zur Last wird Reibungscoöfficient genannt. Der Reibungscoöfficient ist abbangig von ber Natur ber übereinander hergleitenden Flachen. Er ift für

Gisen auf Gisen . . 0,28
Gisen auf Rupfer 0,18
Gichen auf Gichen 0,42
Riefern auf Riefern 0,57 0.57.

Um ben Berth ber Reibungscoefficienten ju ermitteln, Mm auffallendsten zeigt sich dies an dem Gyrostop, Bg. 34, Taf. 2. Eine mit einem diden Wust umgebene mesingene Scheibe a ist um eine Stahlare drehdar, welche in Spihen klust. Deie Spihen sind in einem messing genen Ringe befestigt, welcher mit einem Ansastüd n versehen ist, in dessen unterer Fläche sich eine kleine Berriefung bei o besindet. Wird die ganze Vorrichtung in der Stellung, wie es die Figur zeigt, mittels dieser Fläche des Kastchens A aus einer Essenhalte besteht. walzende Reibung statt, welche weit geringer ist, als bie gleitende. Am Umfang unferer Bagenraber findet malgende Reibung statt, an den Uren aber gleitende

Die Reibung ist ein Bewegungshinderniß, welches in allen unsern Maschinen einen namhaften Theil der bewegenden Kraft absorbirt, also bier sehr störend wirkt. Alle Nachtheile ber Acibung sind aber unbedeutend gegen die großen Bortheile, welche sie uns gewährt. Ohne Reibung könnten wir weder stehen noch geben (Glatteis), ohne Reibung könnten wir nichts in der Hand sest halten. Die Reibung bietet dem huf des Pferdes, dem Treibrad ber Locomotive ben Stunpuntt, Pserdes, dem Treibrad der Locomotive den Stütpunkt, deren sie bedürfen, um die nachfolgenden Lasten nachzuziehen u. s. w. Eine interessante Anwendung der Reibung wird durch Fig. 38, Taf. 2, erläutert. Eine Last P hängt an einem Seil, welches mehrmals über einen nicht drebdaren Cylinder geschlungen ist. Die Last P kann nun nicht niedergeben, ohne daß daß Seil am Umfang des Cylinders eine bedeutende Reibung zu überwinden hat, es bedarf deshalb nur einer geringen, am andern Ende des Seils wirkenden Kraft O, um der Last P das Gleichaewicht zu halten ber Last P bas Gleichgewicht zu balten. Die Bewegungserscheinungen fluffiger Körper

unterscheiden fich badurch wefentlich von benen fester Rorper, daß sich einzelne Theile leicht von ber gangen Masse ablösen und sur sich bewegen tönnen; bringt man 3. B. im Boben ober in der Seitenwand eines mit Wasser gefüllten Gefäßes eine Oessenwand an, so springt aus dieser ein Wasserstrahl bervor, während die Wassermasse im Gefäß sast ganz in Ruhe bleibt. Die Geschwindigkeit, mit welcher der Wasserstrahl aus einer in dünner Wand gemachten Dessenwand hervorschießt, ist gleich der Geschwindigkeit, welche ein freisallender Körper erlangt, wenn er vom Spiegel der Flüssigkeit im Gefäß die zu der Ausslußössnung herabfällt.

Um die Richtigkeit dieses Gesess nachzuweisen, kann man sich u. a. des Mariotte' schen Ausslußgefäßes, Fig. 39, Tas. 2, bedienen. Eine große Glasses, Fig. 39, Tas. 2, bedienen. Sine große Glasses, auf welches eine Messingfassung rs ausgekittet ist; auf diese wird dann die Nelssingslatte mit der Ausströmungsössnung o ausgeschraubt. Oben ist die Flasche durch einen Kort lustvicht geschlossen, durch welchen ein Maffe ablofen und fur fich bewegen tonnen; bringt man

burd einen Korf luftbicht gefchloffen, burd welchen ein bis unter den Bafferspiegel hinabreichendes Rohr ba hindurchgeht. Alles Baffer über a ift durch den Luftbindurchgeht. Alles Wasser uver a ist durch den Lust-druck äquilibrirt, der Ausstuß bei o erfolgt also unter dem Druck einer Wassersäule, deren Höhe gleich ist der Höhre da so, daß sich a 1, 2, 3, 4 Decimeter hoch über o besindet, so erfolgt der Ausstuß unter dem Druck einen Wasserstuß der 2, 4 Decimeter dem Druck einer Bafferfaule von 1, 2, 3, 4 Decimeter bobe. Der ausfließende Strahl befchreibt also eine Barabel, deren Geftalt man nach der berechneten Ausflußgeschwindig: feit conftruiren fann.

Das Musftromen ber Baje aus feinen Deffnungen ber Recipienten, in welchen fie enthalten und burch ben Drud einer Baffer: oder Quedfilberfaule comprimirt find, erfolgt nach benjelben Gejegen, nur muß man als Drud: bobe bie Sobe einer Gasfaule von gleicher Dichtigkeit mit bem eingeschloffenen Gase seten, welche ber com-primirenden Baffer: ober Duecksiberfaule bas Gleich:

L

Bo ein Korper über einen andern wegrollt, findet in den umgebenden Medien eine Bellenbewegung ergeugt und welche bis jum Ohre fortgepflanzt hier bie Empfindung bes Golls hervorruft.
Denn der oscillirende Korper nach einer Seite hin

ichwingt, so wird hier die Lust verdichtet und biese Berbichtung pflanzt sich mit gleichförmiger Geschwindige feit fort; wenn aber ber oscillirende Körper jurud: schwingt, so wird baburch eine Luftverdunnung erzeugt, welche ber vorangegangenen Berbichtungswelle mit ber gleichen Geschwindigteit folgt. Fig. 1 zeigt, wie fich die regelmäßig auseinandersolgenden Berbichtunges und Berbunnungewellen von bem ichallenden Rorper aus bis jum Ohre verbreiten.

Fig. 2 foll bagu bienen, die Bildung der Schall: wellen naber zu erlautern. Der Ginfachbeit wegen wollen wir eine Luftfaule betrachten, welche in einer Röbre eingeschlossen ist, an deren einem Ende ein Kol-ben q rasch bin- und berschwingt. Bei I bat der Rolben seine Bewegung noch nicht begonnen, Die einzelnen Luftschichten in ber Röbre find gleich bicht. Sobalb ber

Rolben q zu ofcilliren beginnt, theilt fich feine Ofcilla: tionsbewegung ben folgenden Luftschichten mit, aber so, daß die Bewegung die folgenden Schichten um so später erreicht, je weiter sie vom Kolben entfernt sind.
Rr. II, Fig. 2 stellt den Moment dar, wo der Kolben q

jum ersten mal seine Bewegung nach rechts vollendet bat; die Bewegung hat sich unterbes bis jur Luftfchicht 6 fortgepflanzt, welche in bemselben Moment ibre Bewegung nach rechts beginnt, in welchem ber Kolben fie beendigt bat. Zwischen dem Kolben und ber Schicht 6 muß eine Luftverdichtung stattfinden, welche sich, da bie verdichtete Luft sich wieder auszudehnen strebt, nach rechts und zwar mit gleichformiger Gefdwindigfeit fort:

Unterbeffen aber geht ber Rolben in feine Anfangs: stellung gurud. Ift er in berselben angetommen, Rr. III, so ift nun die Bewegung bis gur Luftschicht 12, die größte Berdichtung bis gur Schicht 9 fortgeschritten, zwischen 6 und dem zurudgehenden Kolben bat sich aber nun eine Luftverbunnung gebildet, welche ber vorangebenden Berdichtungswelle mit ber gleichen Befdwir bigteit folgt.

Bei jeber folgenden Ofcillation bildet fich nun von neuem eine Berbichtungs- und Berbunnungewelle, die einander mit gleichförmiger Geschwindigkeit folgen, wie Rr. IV und V anschaulich machen sollen, welche die Momente barftellen, in welchen ber ofcillirende Rolben feinen hin: und hergang jum zweiten und zum britten male vollendet hat.

Der Abstand von ber Mitte einer Berbichtungswelle bis jur nächsten, ober von einem Maximum ber Ber-bunnung bis jum folgenden, also in Fig. 2, Rr. V, von 9 bis 21 und von 3 bis 15 ist eine Bellenlange.

Die Geschwindigleit, mit welcher fich die Schallwellen in der Luft fortpstanzen, ist obngefahr 1050 Juß in der Secunde. Für tiefe Löne ist die Wellenlänge größer, für bohe ist sie tleiner. Jür das eingestrichene cist die Wellenlänge ungefähr 41/10 Juß.
Ebenso wie in Luft können sich die Schallwellen auch

in festen Körpern und in Fluffigleiten verbreiten, boch ift in beiden die Fortpflanzungegeschwindigleit weit großer als in Luft. Im leeren Raume tann fich ber Schall nicht fortpflanzen, wie der Berfuch zeigt, wenn

primirenden Wasser; oder Quechilbersaule das Gleich: Schall nicht fortpslanzen, wie der Versuch zeigt, wenn gewicht hält.

B. Akustik.

(Taset 3.)

Atustit ist die Lehre vom Schall.

Die Schall mird hervorgebracht durch die rasche Bringt man in den Brennpunkt A eines sphärischen Dscillationsbewegung eines elastischen Körpers, welche Hohlspiegels rs eine Taschenuhr, so werden alle von

ihr ausgehenden Schallstrablen parallel mit der Are des in den Juß der Pfeisen aus der Bindlade eingeblas Hoblspiegels er restectirt. Fängt man sie nun mit einem zweiten Hoblspiegel tu auf, der so aufgestellt ist, daß sich an der obern Kante des Mundes zu brechen. seine Are mit der von ers zusammenfällt, so wird das Man unterscheidet offene (Fig. 10) und gedeckte Pfeisen, Hot ausgehenden Schalktabten paraute imit der Axe des doblspiegels es reflectirt. Fängt man sie nun mit einem zweiten Hohlspiegel tu auf, der so ausgestellt ist, daß seine Axe mit der von es zusammensällt, so wird das von es kommende Strahlenbündel von tu so ressectirt, daß die reslectirten Schallstrahlen im Brennpunkt B wieder vereinigt werden. Ein in B besindliches Ohr hört die Uhr tiden, selbst wenn der Abstand der beiden Hohlpiegel 20—40 Juß und mehr beträgt.

Auf der Resterion des Schalls beruht die Bildung des Echos, die Construction des Horrohrs und des

Spradrohrs.
Wenn man eine burch Unstreichen mit bem Fiebelbogen zum Tonen gebrachte Glasglode über eine unten geichloffene Bapprobre, Sig. 5, batt, fo vernimmt man eine bedeutende Berstärtung bes Ions, wenn die Lange der Rohre gerade /, von der Bellenlange des einfallenden Tons ift. Ebenso bort man eine Berstärtung, wenn man eine angeschlagene Stimmgabel (eingestriche: nes a) über einen etwa 1 1/2 Boll weiten Glascylinder, dig. 6, halt, der so weit mit Wasser gefüllt ist, daß oben ungefähr ein 73/10 Zoll hoher Anum frei bleibt. Diese Berstärtung des Zons rührt daher, daß durch das Jusammenwirken (Interferenz) der einfallenden und der am Boden des Rohrs restectieten Schallwellen die Luftfaule im Rohr in den Buftand ftehender Schwingun: gen verfest wird, fodaß alle Luftschichten im Rohr gleichzeitig fich gegen ben Boben bin und dann gleich: gleichzeitig na gegen ven Soven gin an-zeitig wieder vom Boben wegbewegen, was bewirkt, an Roben abwechselnd eine Berbichtung und daß am Boben abwechselnd eine Kerdichtung und bann wieder eine Berdunnung der Luft stattsindet, wie Tig. 8 andeutet, mahrend am Eingange der Röhre zwar die Lufttheilchen lebhaft hin= und bergehen, ohne daß jedoch bier eine Berbichtung ober Berdunnung ftattfande.

Die Luftsaule im Rohre, Fig. 5, tommt auch ins Selbstionen, wenn man über dieselbe eine mit dem Fiedelbogen angestrichene Glode balt, die einen Zon gibt, bessen Wellenlange 1/2 mal so groß ist als die Länge der Röhre. In diesem Falle bildet sich in dem Rohre ein Schwingungefnoten bei T, Fig. 9, welcher um 1/3 ber Rohrenlange von der Mundung absteht; die Luftschicht an dieser Stelle bleibt ohne Bewegung, in-Lustschicht an dieser Stelle bleibt ohne Bewegung, indem aber von beiden Seiten sich alle Lustschichten im Rohre gegen T hin bewegen, entsteht hier eine Lustsverdichtung*) und gleichzeitig am Boden eine Lustverdünnung (Nr. 1). Alsbald aber bewegen sich alle Lustschichten im Rohre nach beiden Seiten hin von T weg,
dann entsteht bei T eine Lustverdunnung und am Boben aber eine Berdichtung (Nr. II). In der Mitte
zwischen T und dem Boden sindet weder Berdichtung
noch Berdunnung statt, hier aber gehen die Lustschichten
zwischen den weitesten Grenzen din und her. Solche
Stellen bezeichnet man als Bäuche.
Auch in beiderseits offenen Röhren kann man die

Stellen bezeichnet man als Bauche.

Auch in beiderseits offenen Röhren kann man die Luft zum Selbsttönen bringen, wenn man einen tönens den Körper vor die eine Mündung halt, Fig. 7, bessen Wellenlänge doppelt so groß oder gleich ist der Länge des Robrs. Im ersten Falle bildet sich ein Schwingungsknoten in der Mitte des Rohrs, im letztern Falle entstehen zwei, deren jeder um 1/4 der Röhrenlänge von der nächsten Mündung absteht.

Um die Luftsalle in einem offenen oder gedeckten Rohre zum Tonen zu bringen, ist es aber nicht nöthig, die Wellen eines schon gebildeten Tons in die Röhre einfallen zu lassen, es ersolgt auch, wenn man einen Windstrom in geigneter Weise an den Rändern des Rohrs vorbeisührt, wie dies in zwedmäßigster Form bei den Orgelpfeisen, Fig. 10 und 11, geschieht. Die

Fig. 11.
Die Eriftenz der Schwingungsknoten in Pfeifen läßt sich experimentell mit gläsernen Pfeifen, Fig. 12, nachweisen, in welche ein mit dunnem Kapier überspanntes Räbmchen berabbangt. Auf das Papier wird seiten welcher rubig bleibt oder lebbatt tes Rahmchen berabhängt. Auf das Papier wird etwas Sand gestreut, welcher rubig bleibt oder lebhast tanzt, je nachdem sich das Rahmchen an der Stelle eines Knotens oder eines Bauchs besindet.

Der tiesste Ton, welchen eine Pseise bei verhältnißmäßig schwachen Winde gibt, ist ihr Grundton, bei verstärttem Winde gibt sie böhere Tone, welche man als Oberköne bezeichnet

als Obertone bezeichnet.
Die Höhe eines Lons hängt ab von seiner Schwingungszahl, d. h. von der Anzahl der Bibrationen, welche der tönende Körper in einer Secunde macht. Je größer die Schwingungszahl, desto böher der Lon. Man erhalt die Schwingungezahl eines Tons, wenn Man erhalt die Schwingungszanl eines Lons, wein man seine Wellenlänge in die Fortpflanzungsgeschwinibigkeit des Schalls dividirt. La man nun durch die Länge einer Pseise die Wellenlänge ihres Grundtons tennt, so ikann man danach auch seine Schwingungszahl berechnen. So ist z. B. die Wellenlänge des Grundtons einer 2füßigen offene Pfeise gleich 4 Fuß, also seine Schwingungszahl $\frac{1050}{4}$ = 262,5. Gibt eine

gegebene Pfeife einen bestimmten Grundton, fo gibt also eine Pfeife von halber Lange einen Con von boppelt so viel Schwingungen, welcher als Octav

jenes Grundtons bezeichnet wird.
Daß die Octav boppelt so viel Schwingungen macht wie der Grundton, läßt sich auch dem Auge sichtbar machen. Um eine verticale Achse ist ein quadratisches natgen. um eine betiedte Aufe in ein gaubtatiges Räften brebbar, Fig. 13, bessen vier Wände burch Spiegel gebildet sind. In der Nähe dieser Spiegel besindet sich eine slache Büchse, deren Rüdwand durch eine bletallplatte, deren Borderwand aber durch eine dunne gesprannte Kautschutplatte gebildet wird. In biefe Buchfe wird von ber Rudfeite ber burch einen Schlauch Leuchtgas eingeführt, welches burch einen fleinen Brenner wieder austritt. Das austretenbe Gas Meinen Brenner wiebet austien. Das anbige, burch ein wird angegundet und bildet dann eine ruhige, burch ein Massahr nor Luftug geidütte Flamme, welche in wird angezündet und bildet dann eine ruhige, durch ein Glasrohr vor Luftzug geschützte Flamme, welche in dem rotirenden Spiegel als ein continuirlicher Lichtestreif erscheint. Halt man aber vor die Borderseite der Büchse eine offene Pseise, so wird der Lichtstreif, sobald die Pseise angeblasen wird, in eine Reihe einz zelner Flammen zerlegt erscheinen, Fig. 14, deren Anzahl sich verdoppelt, wie die unter Flammenreihe der Fig. 14 zeigt, wenn die erste Pseise mit einer zweiten vertausscht wird, welche die Octav der ersten gibt.

Rom irgendeinem Ton ausgebend ist dellen Duint.

Bon irgendeinem Ton ausgehend ist bessen Duint, bessen große Terz ein Ton, der /, mal, /, mal so viel Schwingungen macht als der erstere. Wird der Grundton durch eine Pfeise von der Länge ! erzeugt,

Grundton durch eine Pfeife von der Länge l erzeugt, so erhält man seine Terz, seine Quint und seine Octav durch Pfeisen von der Länge 1/2, 1, 2/2, 1 und 1/2, 1.

Genauer als durch Pfeisen kann man die Schwinz gungsahl eines Tons durch die Sirene bestimmen, deren einsachste Form in Fig. 15 dargestellt ist. An einer horizontalen Aze, welche in rasche Rotation versieht werden kann, ist eine starke Pappideibe angebracht, in melder sich A concentrische Pädarreiben besieden. in welcher sann, sie eine statte Pappsweide angedtagt, in welcher sich 4 concentrische Löcherreihen befinden; die innerste hat 48, die zweite hat 48. $^{3}/_{4} = 60$, die solgende 48. $^{3}/_{2} = 72$, die äußerste hat 48. $^{2}/_{2} = 96$ Edscher. Durch ein Kautschukrohr B, in welchem ein Holzendren stedt, dessen Mündung etwas enger ist als ein

^{*)} In Fig. 9, 1 fteht T an ber unrechten Stelle; es muß vertical über T in Fig. 9, 11 ftehen.

wird durch die innerste Löcherreihe ein Ton erzeugt, bessen Schwingungszahl 18.48 = 864 ist. Es ist dies das zweigestrichene a (a"). Die zweite, dritte und außerste Löcherreihe gibt dann bei gleicher Umdrehungsgeschwinzbigkeit der Scheibe die große Terz, die Quint und die Octav von a". Mit großer Genauigfeit läßt fich bie Schwingungs-

jahl einer Stimmgabel mit Gulfe bes Phonauto: graphen, Fig. 16, bestimmen. Ein eiserner Stab, welcher an seinem einen Ende A mit einem durch die Schraubenmutter b geführten Schraubengewinde verseheben ist, auf der anbern Seite aber mittels einer Kurbel sehen ist, auf der andern Seite aber mittels einer Kurbel umgedreht werden kann, trägt in seiner Mitte eine messingene Trommel T. Auf dieser Trommel wird ein Papiermantel besestigt und mit einer start rußenden Flamme geschwärzt. An die berußte Fläche wird alst dann eine große, in einem passenden Stativ beseitigte Stimmgabel so berangerucht, daß der an der einen Zinte besestigte metallene seine Schreibstift r schwach gegen die Papiersläche angedrücht ist. Bird nun die Stimmgabel vurch Anstreichen mit dem Fiedelbogen in Bibrationen versetz und sogleich der Cylinder gedreht, so schreibt der Metallstift r auf der berußten Fläche eine Sinuscurve in der Art, wie Fig. 17 zeigt. Nun ist aber die Stimmgabel mit dem einen, die Are der metallenen Walze mit dem andern Bole der Rebenspirale eines kräftigen Inductionsapparats verbunden. So oft der Hauptstrom desselben unterbrochen wird, schlägt ein Junte zwischen deffelben unterbrochen wird, schlägt ein Funte zwischen r und ber Metallwalze über, welcher ein feines Loch un das geschmärzte Bapier macht, wie solche bei a, b und c angebeutet sind. Wenn nun dafür gesorgt ist, daß der Hauptstrom genau alle Secunden einmal unter-brochen wird, so wird das Ende jeder Secunde durch ein solches Pinktchen markirt und man kann dann leicht die Unzahl der Schwingungen zählen, welche in 1" gemacht worden sind. in bas geschwärzte Bapier macht, wie folche bei a,

Eine gespannte Saite tann entweber ihrer gangen Länge nach schwingen, wie bei a, Fig. 18, angedeutet ist, und dann gibt sie ihren Grundton, oder sie kann durch einen Schwingungsknoten in 2 gleiche Theile gestheilt sein, wie bei b, Fig. 18, und dann gibt sie die Octav des Grundtons, oder sie kann durch zwei Schwingen des Grundtons, oder sie kann durch zwei Schwingen des Grundtons aus eines Grundtons aus eines

Octav des Grundtons, oder ne tann durch zwei Schwingungsknoten in 3 gleiche Theile getheilt sein, wie bei c, Jig. 18, und dann gibt sie Duodecim (die Quint der Octav) ihres Grundtons.

Um Bersuche über die Gesete tonender Saiten anzustellen, gebraucht man das Monochord, Fig. 19. Die Schwingungszahl einer Saite ist unter sonst gleischen Umständen ihrer Länge umgekehrt proportional; man braucht alfo nur die hintere der beiden Saiten, Rig. 19, welche durch einen Stimmstod gespannt ist, mittelst der Klemme, Fig. 20, auf 1/2, auf 2/3, auf 1/2 ihrer ganzen Länge zu verkürzen, um die große Terz, die Quint und die Octav ihres Grundtons zu

Die Schwingungszahl einer Saite ist der Quadrat: wurzel aus ber spannenben Kraft proportional. Wenn also die vordere Saite bei Anhangung bes Gewichts peinen bestimmten Ton gibt, so muß bas Gewicht 4 p angehängt werben, wenn man die Octav jenes Tons er:

Loch ber Scheibe, wird nun ein Luftstrom gegen eine Ende befestigt ift. Diefer Art find Die Schwingungen, rotirende Löcherreihe geblasen und dadurch ein Ton welche jeder der beiden Schenkel einer tonenden Stimmserzeugt, dessen Schwingungszahl gleich ist der in einer gabel macht. Um den Ton der Stimmgabel hörbarer Secunde vor der Mündung passtrenden Löcher. Macht zu machen, setzt man ihn auf ein Resonanztästchen, z. B. die Scheibe 18 Umdrechungen in der Secunde, so Fig. 21, bessen Länge gleich ist 1/4 der Wellenlange des ju machen, fest man ibn auf ein Refonangtaftchen, fig. 21, beffen Lange gleich ist 1/4 ber Wellenlange bes Stimmgabeltons.

Legt man einen Stahlstab über zwei gespannte Schnüre, wie Fig. 22 andeutet, so gibt er mit einem hölzernen Hämmerchen angeschlagen einen vollen Zon; dabei bilden sich zwei Schwingungsknoten, deren jeder um 1/6 der Stablänge vom nächsten Ende absteht. Je kürzer der Stab, desto höher der Ton; die Schwinzungszahl ist bei sonst unweränderten Dimensionen dem Quadrat der Stablänge umgelehrt proportional; man muß also den Stablänge umgelehrt proportional; man muß also den Stablänge umgelehrt proportional muß also ben Stab $\sqrt{\frac{1}{4}} = 0,7$ mal turzer machen als einen andern gleichbreiten und gleichbiden, wenn er die Octav besselben geben soll. Man hat dies benutt, um die obere Grenze ber Horbarteit aussindig zu machen. Ein Stahlstab von 149 Millimeter Länge und 20 Millimeter Durchmesser gibt den Ton c. (das fünsgestrichene c). Es mussen also Stabe von gleichem Durchmesser, die nur 1491/1= 105,3; 1491/1= 74,5 Durchmesser, die nur 149V 1 = 105,3; 149V 1 = 74,5 oder 149V 1 = 52,6 Willimeter lang sind, die Tone ce, c, und ce geben. Es lassen sich auch leicht Stäbe her: stellen, welche das e und das g der 5-, 6- und 7-gestrichenen Octave geben müßten. Die längern dieser Stäbe werden aufgelegt wie Jig. 23, die fürzern werden aufgebängt, wie Jig. 24 zeigt. Beniger seine Ohren tonnen schon ge (12288 Schwingungen in 1") nicht mehr hören, während selbst die besten Ohren g, (24576 Schwingungen in 1") nicht mehr wahrnehmen können.

Man bat in neuerer Zeit Mittel gefunden, das akustische Intervall zweier Stimmgabeln fehr genau auf optischem Bege zu controliren. In dem Blechenlinder, welcher Die Flamme einer Argand'ichen Lampe, Sig. 25, umgibt, ist eine fleine Deffnung a angebracht, burch welche ein Lichtstrahl auf einen fleinen Spiegel fallt, ver an einer horizontal gestellten großen Stimmgabel beiestigt ist; der hier restectirte Strahl trifft einen zweiten kleinen Spiegel, der von einer vertical aufgestellten Stimmgabel getragen wird. Die hier zum zweiten male restectirten Strahlen werden endlich von einer Linse aufgesangen, welche auf einem hinter ihr aufgestellten Schirn das Bild des Lichtpunkts a entwirft. stellten Schirm das Bild des Lichtpunkts a entwirpt. Sind beide Stimmgabeln ruhig, so erscheint dieses Bild als ein heller Punkt, welcher zur horizontalen Lichtlinie wird, wenn nur die horizontale, zur verticalen Lichtlinie aber, wenn nur die verticale Stimmgabel durch Anstreichen mit dem Fiedelbogen zum Bibriren gebracht worden ist. Wenn aber beide Stimmgabeln gleichzeitig vibriren, so bildet der Lichtpunkt eine Eurve, beren Geitalt von dem Intervall der beiden Stimmsacheln abhönat. gabeln abhangt.

Benn beibe Stimmgabeln unisono find, fo ift bie fragliche Curve entweber eine fchiefftebenbe gerabe Linie oder eine Ellipfe, turg eine ber Curven ber obern Reibe ber Fig. 26 ober eine Zwischenform, wenn aber bie eine Stimmgabel bie Octav ber andern ift, so entsteht eine der Curven der untern Reihe oder eine ihrer 3wiichenformen.

Wenn das Intervall ber beiben Stimmgabeln gang genau ift, wenn also beide genau unisono find, ober wenn die eine genau die Octav der andern ift, so bleibt die Gestalt der Euroe unverändert, sie wird nur alle mahlich fleiner, weil die Bibrationen ber Stimmgabeln Die Transversalschwingungen elastischer Stäbe ban: kleiner werden. Wenn aber das Intervall der Stimmigen davon ab, auf welche Beise sie besesstift sind. gabeln nicht ganz genau ist, so nimmt die Curve eine Seiner ganzen Länge nach ohne Schwingungeknoten brebende Bewegung an. Sind z. B. die beiden Stimmitann ein elastischer Stab schwingen, wenn er an einem gabeln nahezu unisono, so geht nach und nach die Form a in b, b in c, c in d, d in v und dann wieder umgekehrt e in d u. s. w. über. Wenn nun zu einer vollen Drehung etwa 5 Secunden erforderlich sind, so kann man daraus schließen, daß die eine Stimmgabel in 5 Secunden 1 Schwingung mehr macht als die andere. Unf diese Weise wird die geringste Abweichung vom genauen Intervall bemerklich.

Elastische Stäbe können auch in longitudinaler Richtung vibriren und befolgen dann die Gesete vibrirender Luftsaulen in Pfeisen. Wenn z. B. Holzstäden, welche in einen Holzklot eingeleimt sind, wie Fig. 27 zeigt, mit den Fingern, zwischen denen man etwas Kolophonium zerrieden hat, von oben nach unten gestrichen werden, so geden sie einen reinen Ion. Das zweite, dritte und vierte Städchen gibt die große Terz, die Quint und die Octav des ersten, wenn ihre Länge */2, */3, und 1/2 derselben beträgt.

Um ebene Platten von Metall oder Glas zum Tönen zu bringen, spannt man sie in eine Zwinge ein, wie Jig. 28 zeigt. Mit einem Fiedelbogen angestrichen theilen sie sich in einzelne, durch Anotenlinien getrennte Abtbeilungen, welche für sich schwingen. Man tann die Lage der Anotenlinien sichtbar machen, wenn man seinen Sand auf die Platte streut und sie dann an ben ruhenden Stellen an und bildet Figuren, wie deren einige in Fig. 29 abgebildet und unter dem Namen der Chladni'schen Klangsiguren entstehen, wenn die eine quadratische Platte in der Mitte seitgehalten wird und man am Ande an der mit dezeichneten Stelle streicht, während man die mit a bezeichneten Stelle streicht, während man die mit a bezeichneten Stelle streicht, während man die mit a bezeichneten Stellen mit dem Finger berührt. Hunde Platten, welche in der Mitte eingespannt sind, geben radiale Figuren, und zwar vier Strablen, wenn der angehaltene und angestrichene Punkt des Randes um 45°, sechs Strablen, wie Fig. 30b, wenn der gestrichene Punkt um 30° vom angehaltenen absteht. Die Klangsiguren runder Scheiben bilden concentrische Ringe, wie Fig. 30, wenn sie auf irgendeine Weise worden.

Die Vibrationen bunner metallischer Plättchen sind an und für sich saft ganz tlanglos, sie können aber die Bildung eines träftigen Klangs vermitteln, wenn ein Luftstrom aus einer Ceffnung hervordringt, welche durch die Vibrationen einer jolchen elastischen Platte in regelmäßigen Intervallen geschlossen und wieder geöffenet wird. Derartige Instrumente werden Zungenswerte genannt. Die einsachte Form der Zungenswerte genannt. Die einsachte Form der Zungenswelche bei der Munde und Blasedalgbarmonica (Harsmonium) vorsommt. In der Mitte einer Messingplatte aa, welche in Fig. 31 perspectivisch, in Fig. 32 aber im Durchschnitt dargestellt ist, besindet sich eine rectangusläre Dessnung lad, welche durch ein elastisches Metallblättchen zz bedeck wird. In ihrer Ruhelage sowoh, wie in der Lage zzz, Fig. 32, wird die Dessnung durch die Zunge geschlossen, während sie frei wird, wenn die Zunge geschlossen, während sie frei wird, wenn die Zunge in die Lage zzz, tommt. Die Messingplatte aa bildet nun die untere Grenzssäche einer geschlossenen Kammer, in welcher die Luft durch Einblassen verdichtet wird. Die verdichtete Luft übt einen Druck auf die Zunge aus, durch welchen die Kibrationen derselben eingeleitet werden. So ost die Vibrationen derselben eingeleitet werden. So ost die vibrirende Zunge in Dessnung ein Luftstoß in der Richtung des Piesisch dies der eine Berdichtungswelle erzeugt, und so entsseht ein Lon, welcher von der Schwingungsdauer der sedernden Zunge abhängt.

In etwas anderer Form tommen auch Bungenwerte bei Orgeln in Anwendung.

Eine zweite Art der Zungenwerke besteht aus membrandsen elastischen Platten, welche die beiden Lippen eines schmalen Spaltes bilden und welche durch ihre Oscillationen den Spalt abwechselnd öffnen und schließen. Eine solche membrandse Zungenpseise läßt sich auf folgende Weise berstellen. Bon einer 1/2 dis 3/4 Zoll weiten Röhre dunnen Kautschuks schneide man ein 2 Zoll langes Stud ab und stede es auf das eine Ende eines gleichweiten Glasrohrs, wie Fig. 33 zeigt. Wenn man nun die Kautschukröhre an ihrem obern Ende an zwei gegenüberliegenden Punkten sast und auseinanderzieht, so bildet sich eine Ripe, deren Känder von Kautschuk sind, und wenn man nun don der andern Seite her in das Rohr hineinbläst, so erhält man einen Ton, der um so höher wird, je stärker die beiden Lippen angespannt werden.

Im Rehltopf, bem menschlichen Stimmorgan, entfteben bie Tone gleichfalls auf bie burch Fig. 33 erläuterte Beise.

Es bleibt uns nun noch übrig zu besprechen, wober ber Unterschied ber Klangsarbe verschiedener Instrumente rührt, woher es kommt, daß z. B. der auf einer Flöte gespielte Ton von demjenigen zu unterscheiden ist, welcher der gleichen Rote aus dem Klavier, der Bioline, der Trompete u. s. w. entspricht. Es rührt das nach den neuesten Untersuchungen daher, daß die Klänge der meisten Instrumente nicht einsach sind, sondern daß neben dem Ton, welcher einer bestimmten Rote zukommt, noch eine Reihe von Obertonen mitklingt, d. b. Töne, welche durch 2, 3, 4 mal u. s. v. so viel Schwingungen erzeugt werden als der Grundton. Wenn man z. B. auf dem Klavier die Taste anschlägt, welche der Note c entspricht, so hört man nicht allein den Ton c (128 Schwingungen in 1"), sondern einen zusammengesehten Klang, in welchem außer dem allerdings vorherschenden c auch noch die Töne c1, k1, c2, e2, und g2 mit 2, 3, 4, 5 und 6 mal so viel Schwingungen in der Secunde enthalten sind. — Der Klangcharakter eines Instruments hängt nun davon ab, welche Obertöne und in welcher Stärke dieselben den Grundton begleiten.

Ein geübtes Ohr kann die Obertone aus der Klangmasse heit nachzuweisen, um dieselben aber mit größerer Sicherbeit nachzuweisen, wender man die sogenannten Ressonatoren an, d. d. gläserne oder messingene Hohlt tugeln von der Form Fig. 35, oder tonische aus Jinktugeln von der Form Fig. 35, oder endlich einersseits offene Pappröhren von der Form Fig. 36, welche solche Dimensionen haben, daß die eingeschossene Lustmasse ins Selbstidnen kommt, wenn die Wellen eines bestimmten Tons einfallen, wie wir dies dei dem Apparat Fig. 5 gesehen haben. Der Oeffnung gegenüber sind diese Kesonatoren mit einer engern Mündung versiehen, mittels deren man sie in das Ohr einführen kann. Um z. B. die Obertone von e nachzuweisen, muß man mehrere Resonatoren haben, deren Eigenton der Reihe nach das eingestrichene e und g, das zweigestrichene e, e und g u. s. w. ist. Hält man nun einen dieser Resonatoren an das Ohr, so hört man den ihm entsprechenden Oberton (d. B. g.), wenn auf dem Klavier e angeschlagen wird. Man hört diesen Zon g nicht, trosdem daß man den entsprechenden Resonator ans Ohr hält, wenn man auf dem Klavier danschlägt, weil g. tein Oberton von d ist, man hört den Ton g., aber auch nicht, wenn der Ton e auf einer weiten gedeckten Pseisen seine Obertone haben.

C. Optik.

(Zafel 4, Zafel 5 unb Figur 1-10 auf Safel 6.) I. Fortpflangung des Lichts und Photometrie.

Optit ift bie Lebre vom Licht.

Bon einem leuchtenben ober von einem erleuchteten, Licht gerftreuenben Körper aus verbreitet fich bas Licht geradlinig nach allen Seiten bin, folange bie Licht-ftrablen in dem gleichen Stoffe (Mittel) bleiben, folange also ein Lichtstrabl im Wasser, solange er in Glas, solange er in Luft von gleichsörmiger Dichtigkeit sich sortbewegt, findet teine Richtungsanderung statt.

Eine Folge ber gerablinigen Fortpflanzung bes Lichts ift ber Schatten. Wenn die von einem leuch: tenden Bunkte s, Fig. 1, Taf. 4, ausgehenden Strablen einen undurchsichtigen Körper treffen, so wird fich binter demselben ein Raum befinden, in welchen von s aus tein Lichtstrahl eindringen tann, und biefer Raum wird ber Schatten genannt.

Wenn ber leuchtende Morper eine namhafte Musbeb nung hat, so ist außer dem vollen Schatten, Kern: schatten, in welchen gar tein Licht vom leuchtenden Körper aus eindringt, noch ein halbschatten, b. b. ein Raum zu unterscheiden, in welchem eine theils weise Erleuchtung stattsindet. Tig. 2 erläutert die Bildung bes Schattens für den Fall, daß der leuchtende Körper A größer ist, als der Schatten gebende B. Der Kernschatten bildet bier einen Regel, dessen Spike in steine Mogel, dessen Spike in steine Mogel, dessen Spike in s liegt. Babrend ber Durchmeffer bes Rernichattens mit ber Entfernung von B abnimmt, nimmt ber Durchmeffer bes Halbichattens zu. Benfeit s verschwindet der Rernschatten vollständig, während der immer breiter werdende Halb-schatten allmählich schwächer und verschwommener wird.

Durch einen Schirm min, Sig. 2, aufgefangen, wurde ber Schatten bas Anschen Sig. 3 haben. Es werbe ein Theil bes vom leuchtenben Puntte I., Fig. 4, ausgehenden Lichts durch einen quadratischen Bapierschirm abed aufgefangen, welcher etwa in 1 Meter Entfernung von L. aufgestellt ist, so wird die Erleuchtung bieser Flace eine bestimmte Starte (Intensität) baben, die wir mit I bezeichnen wollen; hinter ber Glache abed aber wird fich ein Schatten bilben, beffen qua-bratifcher Querichnitt mit ber Entfernung von L ju-nimmt. Denten wir uns ben Schatten von abed burch eine Flace aufgefangen, welche um 2 Meter von L entfernt ist, so wird er auf dieser Fläche ein Quadrat ABCD bilden, dessen Seiten doppelt so groß sind als die des schattengebenden Quadrats abcd. Daraus solgt aber, daß der Flächeninhalt des Quadrats ABCD viermal so groß ist als der des Quadrats abcd. Wird mun der Schirm abcd entsernt und das von I. ausgehende Licht auf einem 2 Meter weit von L entsernten Bapierschirm aufgefangen, so wird sich nun alles Licht, welches vorher die Fläche abcd erleuchtete, über eine 4 mal größere Fläche ABCD verbreiten. In der doppeteten Entsernung ist also die Stärte der Erleuchtung 4 mal geringer, sie ist nur 1/4 J. In berschen Weise läst sich darthun, daß in der Isaden, 4sachen u. s. w. Entsernung die Stärte der Erleuchtung 3 mal 3 ober 9 mal, 4 mal 4 oder 16 mal geringer ist als in eine Flache aufgefangen, welche um 2 Deter von L ent= 9 mal, 4 mal 4 ober 16 mal geringer ift als in ber 1fachen Entfernung. Rurg, bie Starte ber Ereleuchtung nimmt ab im umgetehrten Berhaltniß bes Quabrats ber Entfernung.

Diefer eben theoretisch abgeleitete Sat last fich auch experimentell beweisen. In die Mitte eines etwas über 12 Juk langen, auf der Seite mit einem Makstab, oben mit einer Rinne verschenen Baltens, Sig. 5, in welche man das Berpenditel passend sich mehrere Holztlope leicht bin: und herschieben jenigen Buntte n der laffen, wird einer dieser Holztlope gestellt, welcher einen berielbe vom Lichtstral mit Bapier überspannten Rahmen s trägt. In der Mitte

bes Papiericbirme ift ein Fettfled angebracht, welcher bell auf bunkelm Grund erscheint, wenn er starter von ber Rudjeite, dunkel auf bellem Grunde, wenn er starter von der Borderfeite beleuchtet ist; bei gleichstarter Beleuchtung von vorn und hinten muß also dieser Fett-fled verschwinden. Dies ersolgt aber in der Tbat, wenn man in einer beliebigen Entfernung vom Papierichirm s einen Schieber b mit vier Kerzenflammen aufstellt, wie es unsere Figur zeigt, und dann ben nur eine Kerzenflamme tragenden Schieber a dem Schirm s so weit nabert, daß er nur noch halb soweit von s entsernt ift als b.

Man tann Diefelbe Borrichtung auch benuten, um Die Stärte zweier Lichtquellen zu vergleichen. Sanbelt es fic z. B. um die Bergleichung einer Rerzenflamme mit einer Argand'schen Lampe, fo wird die Lampe auf die eine, die Merze auf die andere Seite des Schirms s gestellt und leptere Lichtquelle jo lange verschoben, die der Delssed nicht mehr sichtbar ist. Rehmen wir an, dies fei erreicht, wenn die Lampe 6, die Kerzen: flamme 2 Jug vom Schirm entfernt ift, fo verbalt sich die Lichtftärte der Lampe zu der der Merzenstamme wie 6.6 oder 36 zu 2.2 oder 4, die Leuchtfrast der Lampe ist also gleich der Leuchtfrast von 9 Rerzen:

flammen.

sig. 6 erläutert eine andere Methode, die Leuchtkraft zweier Lichtquellen zu vergleichen. Bor einer weißen Wand wird ein etwa bleististisches Städchen s angebracht und die beiden Lichtquellen k und g so gestellt, daß das Städchen zwei Schatten a und dauf die Wand wirft. Wenn diese beiden Schatten ungleich dunkel erscheinen, so nähert man die schwächere Lichtquelle, die die Gleichheit der beiden Schatten erreicht ist. Run werden die Allektende der heiden Lichtgelen nur der die Gleichheit der beiden Schatten erreicht ift. Run werden die Abstände der beiden Lichtquellen von der Band gemeffen und banach bann bas Berhaltniß ber Lichtstärten auf die oben erlauterte Beife berechnet.

II. Reflerion des Lichts (Aatoptrik).

Lichtstrahlen, welche irgendeinen Rorper treffen, werben

entweber I. an ber Oberflade beffelben gurudgeworfen und zwar a) regelmäßig gefriegelt, ober b) unregelmäßig zerftreut,

oder II. sie bringen in ben Rörper ein und werden
a) von demselben durchgelassen, oder
b) von demselben verschludt, absorbirt.

Die regelmäßig gespiegelten, reflectirten Strahlen pflanzen sich von jedem Puntte der Oberstäche des spiegelnden Körpers aus nur nach einer einzigen beitimmten Richtung fort, die alebald näber bestimmt werden soll, während sich die unregelmäßig zerstreuten Strahlen von der zurüdwerfenden Fläche aus nach allen Seiten hin verbreiten. Die von der rauhen Oberstäche der meiten Körper unserer Umgeheng und

Strahlen von der zurudwerfenden Fläche aus nach allen Seiten bin verbreiten. Die von der rauhen Oberstäche der meisten Körper unserer Umgebung unzegelmäßig zerstreuten Strahlen sind es, welche uns diese Körper in ihrer wahren Gestalt sichtbar machen. Wenn ein Lichtstrahl in, Hig. 7, auf eine spiegelnde Fläche sof trifft, so wird derselbe nach der Richtung na reslectirt, welche mit dem sogleich zu desinirenden Einfallsloth np und dem einfallendn Strahl in in einer Ebene liegt und einen Winkel ir mit dem Einfallsloth macht, welcher dem Winkel inzwischen dem Einfallsloth und dem einfallenden Strahl gleich ist, oder mit anzbern Worten: der Reslegionswinkel ist dem Einfallstwinkel aleich.

wintel gleich.

Mit dem Ramen des Ginfallelothes bezeichnet man das Perpenditel np, welches man fich in dem-jenigen Buntte n der fpiegelnden Gbene, in welchem berfelbe vom Lichtstrahl in getroffen wird, auf derfelben

Die Richtigleit biefes Spiegelungegeletes last fich mit Gulfe bes Apparats, Fig. 8, nachweisen. Der tleine Spiegel i, welchen unsere Figur von ber Rucfeite zeigt, ist auf einer horizontalen, um einen verticalen Zapfen drehbaren, mit der radienartigen Berlängerung de versebenen Messingscheibe so besesstigt, daß der Zeiger de rechtwinkelig auf der Ebene des Spiegels f stebt, daß also de die Richtung des Einfallsloths für den Spiegel f bezeichnet.

fallslotbs für den Spiegel f bezeichnet.
Der Zapfen nun, um welchen sich die fragliche Messingscheibe mit dem Spiegel f und dem Zeiger do dreben läßt, besindet sich im Mittelpunkt des halbtreissormigen Bretes A, um bessen gekrümmten Theil ein, dasselbe überragender Streisen von Messingblech gelegt ist, in dessen Mitte bei a ein verticaler Spalt anzgebracht ist. Der Biertelstreis von a nach der rechten Seite hin ist in 90° getheilt. Stellt man nun der Reihe nach den Zeiger de auf die Theilstriche 10, 20, 30 und 40, so wird ein durch den Spalt a einzbringendes Strahlendündel, welches auf die Mitte des Spiegels f trifft, von diesem nach den Tbeilstrichen 20, Spiegels f trifft, von diesem nach den Theilstrichen 20,

40, 60 und 80 resectirt werden.

Aus dem Spiegelungsgeset erklärt sich nun auch die Entstehung der Spiegelbilder. Es sei ss', Fig. 9, ein ebener Spiegel, A ein vor der Ebene desselben bes findlicher leuchtender Punkt. Die in n und in p den Spiegel von A aus treffenden Strahlen werden dem Spiegelungsgesetze zufolge nach no und nach pa re-flectirt. Berlängert man nun die reflectirten Strablen no und pa rudwarts, so schneiben sich diese Berlangerungen in dem Buntte a, welcher auf dem von dem leuchtenden Buntte A auf die Spiegelebene gefällten Berpenditel ebenso weit binter der Spiegelebene liegt,

A fich bor berfelben befindet.

wie A sich vor derselben besindet.

Alle von A aus auf den Spiegel fallenden Strahlen werden sich also nach der Resterion so fortpstanzen, als ob sie von dem hinter der Spiegelebene gelegenen Buntte a kämen, a ist das Spiegelbild von A. In Jig. 10 sei AB ein vor der Ebene des Spiegels ss' besindlicher Gegenstand, so ist nach dem oben Gestagten a das Bild von A, b ist das Bild von B und ad das Bild des Gegenstandes AB. Man übersieht leicht, das Bild und Gegenstand zur Ebene des Spiegels symmetrisch sind. Ein in o besindliches Auge sieht das Bild von B nach der Richtung an, das Bild sieht das Bild von B nach der Richtung an, das Bild fieht das Bild von B nach der Richtung op, das Bild

von A nach der Richtung on.

Bu den wissenschaftlichen Anwendungen ebener Spie-l gehört das Heliostat; es ist ein ebener Spiegel, ttels dessen ein Bundel Sonnenstrablen in horizonmittels dessen ein Bündel Sonnenstraden in horizon-taler Richtung durch eine im Fensterladen angebrachte Dessenung in ein versinstertes Jimmer hineingeworfen werden kann. Fig. 11 stellt ein einsaches Heliostat im Berbindung mit dem später zu besprechenden Sonnenmitrostop der. Damit die vom Spiegel M tessectirten Etrablen stets dieselbe Richtung behalten, boch bie Sonne ihre Stellung am himmels gewölbe fortwährend andert, muß die Stellung beffelben in entsprechender Weise verandert werden tonnen. wird dies dadurch erreicht, daß der Spiegel M um eine zur Ebene des Ladens rechtwinkelige horizontale Are mittels des Knopfes A gedrebt und jeine Neigung gegen die Ebene des Ladens mittels des Knopfes B

jedes Spiegels bient aber wieber als Object für ber andern, und fo fieht man zwei weitere Bilber C und C', nach zweimaliger Reflexion. Wenn ber Wintel, ben die Spiegel miteinander machen 1/s, 1/s, 1/s, 1/10 des ganzen Kreisumfangs ist, so sieht man ihn 5mal, 6mal, 82 mal, 10mal. Darauf beruhen das Kaleidostop und mal, 10mal. Do das Debustop.

Die Spiegelung des Lichts auf getrummten Fla-den folgt ganz den Gesehen, welche wir für ebene Spiegel tennen lernten. Bon einer trummen Flace Spiegel tennen wird nämlich ein Lichtstrabl nach berselben Richtung reflectirt, als ob er bie Berührungsebene ber trummen Flache an ber fraglichen Stelle getroffen batte. Dentt man sich also in dem vom Lichtstrahl getroffenen Bunt einer trummen Oberfläche eine Normale gezogen, b. b. eine Linie, welche rechtwinkelig auf der Berührungs-ebene des getroffenen Punkts steht, so ist dies das Einfallsloth.

In der optischen Praxis werden wol taum andere gefrummte Spiegel gebraucht, als folche, deren Ober-fläche ein Stud einer Rugeloberfläche ift. Wenn die innere, dem Krummungsmittelpunkt zugewendete Flache bie spiegelnde ist, so nennt man die Spiegel Soble spiegel, Concapspiegel oder auch Sammelspie-gel. Wenn dagegen die Reslexion der Strablen auf gel. Wenn bagegen die Rellexion ber Strapten auf ber dem Krummungsmittelpuntt abgewendeten Rache stattfindet, fo nennt man fie Conver: oder Berftreu:

putipinoet, jo nennt man pie Convex: oder Zerstreus ungsspiegel.
In Jig. 13 stellt MM' den Durchschnitt eines sphärrischen Hoblspiegels mit einer durch seine Mitte d und seinen Krümmungsmittelpunkt a gelegten Ebene dar. Die durch d und a gelegte gerade Linie ist die Hauptsaxe des Hoblspiegels.
Renn irgendein Lichtbrahl ab Sie 14 ginne Gelegte

are des Hoblipiegels.

Benn irgendein Lichtstrahl ab, Fig. 14, einen Hoblsspiegel in einem Punkt b trifft, so ergibt sich die Richtung des ressectionen Strahls durch folgende Construction: man ziehe den Radius bC, welcher das Einsfallsoth für den Strahl ab ist, und ziehe alsdann eine Linie bg, welche mit bC einen Binkel r macht, welcher gleich ist dem Einfallswinkel i.
Führt man diese Construction für einen Strahl aus, malchar sich varallel mit der Hauptare des Spiegels

welcher sich parallel mit ber hauptare bes Spiegels fortpflanzt, wie dies fur ben Strabl ab, Fig. 14, ber Fall ist, so schneibet ber resectirte Strabl bg die Are des Hobsspiegels in einem Puntte F, welcher zwischen d und C in der Mitte liegt, vorausgesett, daß die Krümmung von d dis b, also der Wintel x nur sehr

tlein ift.

Daraus folgt bann ferner, bag wenn ein Bunbel Lichtstrablen parallel mit ber hauptage auf einen fomach-Lichtstrahlen parallel mit der Hauptage auf einen schwachgetrümmten Hoblspiegel fällt, Fig. 15, daß alsdann alle diese Strahlen so reslectirt werden, daß sie die Axe in demselben Punkte F schneiden, welcher der Hauptbrennpunkt, Focus, des Hoblspiegels genannt wird. Die Entsernung d.F., welche dem halben Krümmungshaldmesser gleich ist, heißt die Brennsweite oder Focaldistanz.

Sin parallel mit der Axe auf einen Hohlspiegel sallendes Strahlendundel kann man betrachten, als sei es ausgegangen von einem auf der Hauptage liegenden unendlich weit entsernten leuchtenden Punkte. Rückt

unendlich weit entfernten leuchtenden Buntte. Rudt ber leuchtende Buntt auf ber Are bem Soblipiegel gegen die Ebene bes Ladens mittels des Knopfes B van einer kleinen Schraube ohne Ende beliedig geändert nachen kleinen Schraube ohne Ende beliedig geändert nachen. Bei andern Heliostaten wird die Drehung Spiegels durch ein Uhrwert vermittelt.

Benn man zwei ebene Spiegel unter einem Winkel pusammenstellt und irgendeinen Gegenstand A, Fig. 12, zwischen dieselben bringt, so sieher Kunkt A, Fig. 16, ausgehenden Strahslen in einem Punkt A, Fig. 16, ausgehenden Strahslen in einem Hunkte a wieder vereinigt werden, welcher zusammenstellt und irgendeinen Gegenstand A, Fig. 12, zwischen dieselben nach einmaliger von demielben. Ist der leuchtende Punkt die Jein Bild agenstand zunächst noch ein Bild besselben siehen Spiegel (B und B'). Das Bild Krümmungsmittelpunkt C vorgerückt, so werden alle von C auf den hohlspiegel facenden Strahlen auch dem hauptzerstreuungspunkte F kamen, der in der nach C jurudgeworfen. Rudt der leuchtende Bunkt von Mitte zwijchen dem Spiegel und dem Krummungsnach C jurudgeworfen. Rudt der leuchtende Buntt von C dem Spiegel noch naber, fo rudt der Bereinigungspunkt immer noch weiter weg, ware z. B. der leuchstende Bunkt in a, so würden alle von ihm auf den Hohlspiegel fallenden Strahlen in A vereinigt werden.

Die fo zusammengehörigen Buntte A und a werden

conjugirte Buntte genannt.

Befindet sich der leuchtende Buntt im Brennpunkt F felbst, so liegt der Bereinigungspunkt in unendlicher Entfernung, oder mit andern Worten, alle von dem Brennpunkt F, Fig. 15, auf den Holspiegel fallenden Strahlen werden als ein mit der Hauptage paralleles Strahlenbündel reslectirt. Wenn der seuchtende Buntt innerhalb der Brennweite liegt, wenn er sich z. B. in A, Fig. 17, befindet, so tann der Spiegel die ihn tressenden Strahlen nicht mehr convergent machen, sie bivergiren nach ber Reflexion, fo als ob fie von einem binter bem Spiegel gelegenen Buntt a tamen.

Bir haben bieber nur die Bilder folder leuchtender Buntte besprochen, welche auf ber hauptare des Sohls fpiegels liegen. Wenn nun ein leuchtender Buntt A, Fig. 18, außerhalb der Hauptage liegt, so kann man sich von ihm aus eine gerade Linie An durch den Krümmungsmittelpunkt C nach dem Hohlspiegel gezogen denken, welche den Ramen einer Nebenaze sührt. Das Bild eines auf einer Nebenaze liegenden leuch: vas solle eines auf einer Nevenage liegenden leuchtenden Punktes befindet sich gleichfalls auf dieser Rebenare. Zwischen den gegenseitigen Entfernungen des leuchtenden Punktes und seines Bildes bestehen aber sur die Rebenaren genau dieselben Beziehungen wie für die Hebenaren. Die von A ausgehenden Strahlen werden also durch den hohlspiegel in a, die von B ausgehenden werden in b gesammelt, ab ist das Bild don AB. Bekände sich umgekehrt in ab ein Gegenbon AB. Befande fich umgefehrt in ab ein Gegen-ftand, so murbe AB sein Bild fein. Bon einem Gegenstand, welcher um mehr als die boppelte Brennweite von dem hobspiegel absteht, ent:

wirft berfelbe ein vertehrtes vertleinertes, von einem Gegenstand aber, welcher zwischen dem Brennpunkt F und dem Krummungsmittelpunkt C sich befindet, ent-wirft er ein verkehrtes vergrößertes Sammelbild. Befindet sich ein Gegenstand AB, Fig. 20, inner-halb der Brennweite, so werden die von einem Punkt

bes Gegenstandes ausgehenden Strahlen nach der Spiegelung so divergiren, als ob sie von einem Bunkt hinzter dem Spiegel kamen. a ist der Divergenzpunkt der von A ausgebenden, b ist der Divergenzpunkt der von B ausgehenden Strahlen, ab ist also das aufzechte vergrößerte Bild des Gegenstandes AB.

Bwifchen ben Bilbern, welche entstehen, wenn ber Gegenstand weiter vom Gohlfpiegel entfernt ift als ber Brennpuntt, wie in Fig. 18, und den Bildern solcher Gegenstände, welche sich innerhalb der Brennweite bessinden, wie bei Fig. 20, bestebt ein wesentlicher Unterschied. Im erstern Fall werden die von einem Puntte des Gegenstandes ausgehenden Strahsen im entsprechenden Puntte wirklich wieder vereinigt, sie entsprechenden Bunkte wirklich wieder vereinigt, fie werden hier gesammelt, weshalb man solche Bilder auch Sammelbilder nennt; im lettern Fall bagegen scheinen blos die restectirten Strahlen von einem Bunkt hinter dem Spiegel bergutommen, ohne daß sie in diesem Bunkte wirklich vereinigt waren. Man tann beshalb biese Bilber, die nan gewöhnlich als virtuelle Bilber bezeichnet, auch Scheinbilber nennen. Auch die Bilder ebener Spiegel gehören zu den Schein: bildern.

Mitte zwijden bem mittelpuntte C liegt.

Bon irgendeinem por einem Converspiegel befind-Bon irgendeinem vor einem Converspiegel besindlichen Gegenstand AB gibt derselbe, wie durch Fig. 22
erläutert wird, stets ein aufrechtes verkleinertes Scheinbild ab, wie nah oder fern vom Spiegel sich auch
der Gegenstand AB besinden mag.
Die Sammelbilder kann man auf zweierlei Beise
beobachten, entweder 1) indem man die vom Bereinigungspunkt aus wieder divergierenden Strahlen ebenso

birect ine Muge gelangen laft, als ob fie von einem an ber Stelle bes Bilbes befindlichen Begenstande bertamen, ober 2) indem man das Sammelbild auf einem Bapierschirm ober auf einer mattgeschliffenen Glastafel auffängt und es dadurch von allen Seiten her sicht: bar macht.

Der auf einem Bapierichirm aufgesangenen Soblspiegelbilber tann man fich bedienen, um mittels ber optischen Bant auf die burch Fig. 19 erlauterte Beife darzutbun, wie sich bas Bild vom Spiegel entfernt, wenn sich ihm ber Gegenstand nabert.

III. Brechung des Lichts (Dioptrik).

Benn ein Lichtstrahl aus einem Mittel in ein anberes übergeht, g. B. aus Luft in Baffer, fo ift biefer Uebergang ftets mit einer Richtungsanderung verbun-

llebergang stets mit einer Richtungsänderung verbunden, welche man als Brechung oder Refraction bes Lichts bezeichnet.

Betrachten wir z. B. die Richtungsänderung, welche ein Lichtstrahl beim llebergang von Luft in Wasser erleidet. Ein Lichtstrahl in, Fig. 23, welcher in n die Grenzsläche zwischen Luft und Wasser trifft und wit dem in n errichteten Einfallsloth einen Wintel i macht, wird sich nach dem Uebergang in Wasser nach der geraden Linie ns bewegen, welche mit dem Einfallsloth einen Wintel r macht, der kleiner ist als i.

Iwischen dem Einfallswintel i und dem Brechungsmintel r sindet keine einfache Beziehung statt. Denken

wintel r findet feine einfache Beziehung ftatt. Denten winkel r sindet keine einsache Beziehung statt. Wenten wir uns aber um den Bunkt n einen Kreis gezogen, und von den Punkten a und d, in welchen derselbe den einfallenden und den gebrochenen Strabl schneidet, die Perpendikel ad und bf auf das Einfallsloth gefällt, so verhält sich ad zu bf stets wie 4 zu 3. Beim Uebergang aus Lust in Glas versolgt der gebrochene Strabl eine solche Richtung, daß sich die beiden Perpendikel stets verhalten wie 3 zu 2. Das Verhältniß dieser beiden Perpendikel neunt man den Brechungservonenken der Substanz. So ist z. B.

den Brechungserponenten der Substanz. So ift 3.B. == 1,333 ber Brechungserponent bes Baffers, 3 3 = 1,5 aber (nahezu) der Brechungserponent des bleifreien Glafes.

Brechungverponent des bleibaltigen Der glases ist 1,66, ber bes Anisols ift 1,81. Je größer ber Brechungserponent einer Substanz ist, besto stärker lenkt sie bie auf sie fallenden Lichtstrablen ab.

Um bas Brechungsgeset zu erläutern, kann man sich bes Apparates Sig. 24 bedienen, eines halbtreissörmigen Gesäßes, bessen gefrümmte Wand von der Mitte aus nach beiden Seiten bin in Grade getheilt ist. Born ist das Gesäß durch eine ebene, undurchsichtige Band begrenzt, welche in der Mitte mit eine strob-halmbreiten, durch eine Glasplatte verschlossenen Spalte versehen ist. Läßt man, nachdem bas Gefaß bis jur halfte seiner hobe mit Baffer gefüllt ist, ein Bunbel Lichtstrahlen in schräger Richtung gegen die Fläche ab burch ben Spalt eintreten, so wird der obere Theil Wenn ein Bundel Strahlen parallel mit der Are Lichtstrahlen in schräger Richtung gegen die Flace ab auf einen Converspiegel fällt, so werden sie, wie durch den Spalt eintreten, so wird der obere Theil dies Fig. 21 erläutert, so resectirt, als ob sie von desselben in Luft in unveranderter Richtung fortgeben während der untere Theil besselben, in das Baffer eintretend, gebrochen wird. An der Gradeintheilung ber Rudwand tann man aber die Große des Einfalls:

und bes Brechungemintels ablefen. Wenn ein Lichtstrahl aus einem Mittel A in B und Wenn ein Lichtstrahl aus einem Mittel A in B und aus B wieder in A übergeht (etwa aus Luft in Glas und dann wieder aus Glas in Luft), so ist der austretende Strahl n'1', Fig. 25, dem eintretenden In parallel, wenn die beiden Grenzslächen von B parallel sind. Ist dies aber nicht der Fall, so weicht die Richtung n'1', Fig. 26, des austretenden Strahls von der des eintretenden ab, und zwar um so mehr, je größer der Winkel ist, den die Austrittstläche CD mit der Sintritstläche AB macht, und je größer der Archungs: Eintrittaflache AB macht, und je großer ber Brechungs:

erponent ber zwiichen ben Grenzflachen AB und CD befindlichen Substanz ist. Als Prisma bezeichnet man in ber Optif ein von zwei gegeneinander geneigten ebenen Flachen begrenztes, burchlichtiges Mittel. Die Rante bes Brismas ift die gerade Linie, in welcher fich die beiben Grengflachen ichneiben ober ichneiben murben, wenn fie hinreichend verlangert maren. Die Bafis eines Prismas ift die verlangert waten. Die Balts eines prismas ift die der brechenden Kante gegenüberliegende Begrenzungs-fläche des Prismas, deren Lage bei dem Gang der Strahlen durch das Prisma gar nicht in Betracht tommt. Der brechende Winkel ist der Winkel, welchen die beiden brechenden Flächen des Prismas miteinander machen. Sauptschnitt nennt man den Durchschnitt eines Brismas mit einer auf der brechenden Rante rechtwinteligen Gbene. Sind abcd und abgf die brechenden Flächen des Glasprismas Fig. 30, fo bie brechenden Flacen des Glasprismas Ig. 30, so ist ab die brechende Kante, colfg die Bass und obg oder das der Hauptschnitt des Prismas. Bei den meisten Prismen beträgt der brechende Winkel 60, oft auch nur 45 Grad. Um ein Prisma leicht in beliebige Stellungen bringen zu können, wird dasselbe auf ein messingenes Statio befestigt, wie es Fig. 31 zeigt. Wenn von irgendeinem Gegenstande a, Fig. 27,

Wenn von eigenoeinem Gegenstande a, 37g. 27, etwa von einer brennenden Kerze, ein Lichtstrabl in der Richtung ad auf ein Prisma fällt und in der Richtung co austritt, so wird ein in o besindliches Auge die Flamme a nach der Richtung oa' sehen, der Gegenstand erscheint also nach der Seite der brechenden Kante hin abgelentt. Das abgelentte Bild erscheint auf eine eigenthumliche, fpater naber zu befprechende

Beije gefarbt.

Wenn ein Sonnenstrahl durch eine kleine Deffnung in der Richtung bol Fig. 28 in ein dunkles Jimmer tritt und man ihn durch ein Prisma auffängt, so be-obachtet man eine Ablentung und eine Färbung; statt des weißen Sonnenbildchens d, welches auf einer part des weigen Sonnenvilowens a, weiches auf einer der Deffnung b gegenüberstehenden weißen Wand entzstehen würde, wenn das Prisma nicht vorhanden wäre, werden die einfallenden Sonnenstrahlen nun so abgelentt, daß bei rv ein in die Länge gezogenes, gezsarbtes Sonnenvill, das Spectrum entsteht, welches fpater noch ausführlicher besprochen werben foll.

später noch ausführlicher besprochen werden soll.
Die Ablentung, welche ein Prisma hervordringt, ist abhängig von der Richtung der einfallenden Strahlen, sie ist am kleinsten, wenn die Strahlen symmetrisch durchgehen, wie Inop, Fig. 29, der auf seinem Wege no durch das Prisma gleiche Winkel mit der Cintrittst und mit der Austrittssläche macht.

Bon großer Wichtigkeit sur die Construction der meisten optischen Instrumente ist die Brechung des in Linsen, mit welchem Namen man in der Optik einen jeden durchsichtigen Körper bezeichnet, dessen werden die Linsen durch soh stude dom Kugeloberslächen sind.

Besindet sind ein leuchtender Punkt auf der Are noch innerhalb der Brennweite, wie z. B. der Punkt T, Sig. 37, so kann die Linse das von T aus auf sie klienden Strahlendundel nicht mehr convergent, sondern nur weniger divergent machen, nach dem Durchgang dehenden Strahlendundel nicht mehr convergent, sondern nur weniger divergent machen, nach dem Durchgang dehenden Strahlendundel nicht mehr convergent, sondern nur weniger divergent machen, nach dem Durchgang dehenden Strahlendundel, welches vom Brennspunkt aus divergirend auf eine Linse fallt, tritt als ein mit der Are paralleles Strahlendundel, welches vom Brennspunkt aus divergirend auf eine Linse fallt, tritt als ein mit der Are paralleles Strahlendundel aus.

Besindet sich ein leuchtender Punkt aus der Are noch innerhalb der Brennweite, wie z. B. der Punkt T, Sig. 37, so kann die Linse das von T aus auf sie Linse das von T aus auf selende Strahlendundel nicht met Linse die Linse das von T aus auf selender Strahlendundel aus.

Besindet sich eine Linse das von T aus auf selender Strahlendundel nicht mehr convergent, sondern nur weniger divergieren die Linse das von T aus auf selender Strahlendundel aus.

Besindet sich eine Linse das von T aus aus eine Linse das von T aus aus eine Berahlendundel nicht mehr convergent, sondern mur weniger divergieren die ursprüngt der Brennschafte von Einse der Brennschen Burchendundel nicht aus der Are paralleles Strahlendundel, we

1) Conver: ober Sammellinfen, und 2) Concav:,

Sohle ober Berftreuungelinfen. Fig. 32 ftellt ben Durchiconitt ber brei verfchiedenen Formen der Sammellinsen dar, nämlich Rr. 1 den einer biconveren, Ar. 2 den einer planconveren und Ar. 3 den einer concavconveren Sammellinse. Diese brei Formen der Sammellinsen haben das Gemeinschaftliche, daß sie in der Mitte dicker sind als am Rande, während die Zerstreuungslinsen, Fig. 33 (Ar. 1 diconcav, Ar. 2 planconcav, Ar. 3 conversionav), in der Mitte dünner sind als am Rande. Die Are einer Linse ist die gerade Linie, welche die Krümmungsmittelpunkte der beiden spärischen Grenzssächen miteinander verbindet, oder bei Linsen, deren eine Grenzsstächen miteinander verbindet, oder bei Linsen, deren eine Grenzsstäde eben ist, das Berpendikel, welches man von dem Krümmungsmittelvunkte der gewölbten Adde einer biconveren, Rr. 2 ben einer planconveren und

von dem Krummungsmittelpuntte ber gewolbten Hache auf biefe Gbene fallen fann.

Bei den Linfen wiederholen fich im wefentlichen bieselben Erscheinungen, die wir bei den gekrummten Spiegeln bereits kennen lernten, und zwar entsprechen die Convexlinfen den Hohlspiegeln, die Hohllinsen den

Converspiegeln.

Alle Strahlen, welche parallel mit der Are auf eine Convezlinse fallen, Fig. 34, werden durch dieselbe so gebrochen, daß sie jenseit der Linse die Are in einem und demselben Buntte F schneiden (vorausgesetzt, daß die Krümmung der Linse von der Mitte bis zum Rande nur unbedeutend ist), welcher der Brennpunkt oder focus der Linse genannt wird. Die Lage dieses Brennpunkts (dessen Abstand von der Linse die Bren neute genannt wird), beret nor dem Erikmyungskelbe Brennpuntts (dessen Abstand von der Linje die Brenn: weite genannt wird) hängt von dem Krümmungshalbemesser pharischen Flächen und von dem Brechungserponenten der Linsensubstanz ab. Für eine aus bleisteiem Glase (Crownglas) verfertigte gleichgewöllte, biconveze Linse fällt der Brennpuntt ungefähr mit dem Krümmungsmittelpuntt der einen Fläche zusammen. Die parallel mit der Aze auf eine Fläche zusammen.

Strablen tann man, wie icon bemertt, als von einem auf der Are liegenden, aber unendlich weit entfern-ten leuchtenden Puntte bertommend, betrachten. Rudt der leuchtende Puntt auf der Are der Linse näher, so entfernt fic ber Bereinigungepuntt auf ber andern Seite von berselben. Befindet fich der leuchtende Buntt Seite von derzelden. Benndet sich der leuchtende Kuntt in S, Fig. 35, so ist der Bereinigungspunkt in R. Rudt der leuchtende Kunkt S dis zur doppelten Brennweite vor, Fig. 36, so entsernt sich der Sammelpunkt R gleichfalls dis zur doppelten Brennweite. Nähert sich der leuchtende Kunkt noch mehr, liegt er zwischen der der Bereinigungspunkt weiter entsernt als die doppelte Brennseite, woh word um se einigungspunkt weiter entsernt als die doppelte Brennseite. emigungspunkt weiter entjernt als die voppette Benni-weite, und zwar um so mehr, je näher der leuchtende Punkt gerückt ist; so ist z. B. S, Fig. 35, der Berz-einigungspunkt für die von R aus auf die Linse sal-lenden Strahlen. Besindet sich endlich der leuchtende Punkt im Brennpunkte F, Fig. 34, selbst, so liegt der Bereinigungspunkt in unendlicher Entsernung ober mit andern Worten, ein Strahlenbundel, welches vom Brenn-

benare. Alle von einem Buntte A ber Rebenare Die feinere Einstellung geschieht durch Berschiebung Der aus auf eine Sammellinge fallenden Strablen werden Linje mittels des Triebes r. benare. in einem Puntte a berselben Nebenare jenseit der Linse wieder geeinigt. Fur die conjugirten Buntte A und a einer Nebenare bestehen in Beziehung auf ihre Abstande von der Linje Diefelben Gefete, wie für die Sauptare.

Daraus erklärt sich nun, daß eine Sammellinse von einem entsernten Gegenstande AB, Fig. 38, ein verstehrtes verkleinertes Bild ab entwirft. Bon der Mitte der Linse aus gesehen, erscheinen Bild und Gegenstand unter gleichem Wintel. Die Größe des Gegenstandes verhält sich also zur Größe des Bildes wie der Abstand des Gegenstandes zum Abstand des Begenstandes zum Abstand des Bildes.

Wenn ber Gegenstand sehr weit entsernt ift, so erscheint bas Bilb gang nahe beim Brennpuntt. Dem Gegenstand AB entspricht bas verkleinerte Bilb ab. Je naber der Gegenstand rudt, besto mehr entsernt sich bas Bild, wobei es dann auch stets größer wird. Besindet sich der Gegenstand in der doppelten Brennsindet sich der Gegenstand in der doppelten Brennweite, so ist auch das Bild um die doppelte Brennweite von der Linse entsernt, Bild und Gegenstand sind gleich groß. Liegt der Gegenstand der Linse näher als die doppelte Brennweite, so ist das Bild weiter von derselben entsernt, das Bild ist alsdann größer als der Gegenstand. Dem Gegenstand ab entspricht bas verlehrte vergrößerte Bild AB.

Um die Beziehungen zwischen bem Gegenstand und feinem burch eine Sammellinse entworfenen Bilbe burch ben Bersuch nachzuweisen, kann man sich ber optisch en Bant bedienen, wie es Fig. 15, Taf. 5, erläutert.

Benn der Gegenstand fich noch innerhalb der Brennweite ber Linfe befindet, wie AB, Fig. 39, Zaf. 4, fo tann tein Sammelbild mehr entsteben, weil die von einem Buntte des Gegenstandes, etwa von A ausgehen-den und auf die Linfe fallenden Strablen nach dem Durchgang durch dieselbe so divergiren, als ob sie von einem auf derselben Nebenaze liegenden, aber weiter von der Linse entsernten Punkte a kamen. So entsteht denn von dem innerhalb der Brennweite besindlichen Gegenstand AB ein vergrößertes aufrechtes Scheinbild ab. Dieses Scheinbild betrachtet man, wenn man eine Sammellinse als Lupe benutt.

Wie die Sammelbilber ber Sohlspiegel, fo laffen fich auch die Sammelbilber ber Converlinfen auf Schirmen auffangen. Bon den auf Schirmen aufgefangenen Bildern der Sammellinsen macht man Gebrauch bei der Camerasobscura, der Zauberlaterne, sowie bei dem Sonnens und Gasmikrostop.

Die Camera:obscura besteht im wesentlichen aus von etwas großer Brennweite, einer Sammellinfe durch welche das Bild mehr oder minder entfernter Gegenstände entworfen wird. Damit dieses Bild mög: lichft lichtstart erscheint, muß von dem dasselbe auffangenden Schirme alles frembe Licht möglichst abgebalten fein; daber der Name. Fig. 40 stellt die Camera-obscura in der Form dar, wie sie gegenwärtig zum Photographiren verwendet wird. Auf der Borderseite bes Raftens a ift eine meffingene Sulje h befestigt, in

Um von ber Glastafel g möglichft alles frembe Licht abzuhalten, wird über ben hintern Theil bes Apparates ein ichwarzes Tuch gebangt, unter welches ber Beichauer Bilbes ben Ropf ftedt.

Die Ginrichtung ber Laterna-magica (Bauber-laterne) wird burch Fig. 41 erlautert. Der mit ir-gendwelchen Figuren bemalte Glasschieber wird bei ab eingeschoben und durch bas Licht einer in einem mög-lichst verschlossen Blechkaften K befindlichen Lampe L erleuchtet. Um die Strablen auf dem Gemalde möglichst ju concentriren, besteht die Rudwand bes Raftens K aus einem metallischen, wohlpolirten Soblipiegel H, ju weiterer Concentrirung ber Lichtstrahlen auf bem bei ab eingeschobenen Glasgemalbe bient bann noch die Linfe m. Bon dem gemalten Gegenstand bei ab wird nun durch das Linfenspftem an und oo, welche jufammen wie eine einzige ftartere Linfe wirten, auf einem weißen Schirm ein vertehrtes vergrößertes Bilb entworfen.

Um fehr bebeutenbe Bergroßerungen zu erzielen, muß man junachst Linfen ober Linfeniosteme von geringerer Brennweite mablen, bamit bas Object ber Linfe recht nahe gebracht werden kann, dann aber für eine sehr intensive Beleuchtung des Gegenstandes sorgen, wie dies beim Sonnenmitrostop, Fig. 11, der Fall ist. In die Oeffnung, durch welche der Spiegel M in borisontaler Richtung ein Bündel Sonnenstrahlen in das dersinsterte Zimmer wirft, ist ein Rohr eingeschraubt, welches an dem dem Spiegel zugewendeten Ende durch eine Sammellinfe geschlossen ift. Ungesähr im Brennpuntt dieser Linse, und bestalb also sehr hell erleuchtet, befindet sich der auf einem entsprechenden Schieber o zwischen zwei Glasplatten eingeschloffene Gegenstand, von welchem bann das in dem fleinen Robre L enthaltene Linfenfpftem von turger Brennmeite auf einem weißen Schirm ein vergroßertes Bilb entwirft.

Gang nach benfelben Principien find auch bas Gas: mitroftop und bas elettrifde Mitroftop con-ftruirt, nur wird bei diefen ber Gegenstand entweder burch bas Drummond'iche Malklicht ober burch bas elettrifche Roblenlicht erleuchtet.

Die Wirtung ber Sobllinfen ift gang berjenigen ber Die Wirkung der Hohllinsen ist ganz dersenigen der Converspiegel analog. Die Strablen, welche, von einem auf der Are liegenden, unendlich weit entsernten Kunlte tommend, als ein mit der Are parallelestrablendundel auf die Hohllinse sallen, divergiren nach dem Durchgang durch die Linse so, als ob sie von dem Hauptzerstreuungspunkte F, Fig. 42, kamen. Rückt der leuchtende Punkt näher, so rückt auch der Zerstreuungspunkt näher an das Glas deran; die von A, Fig. 43, divergirend auf die Hohllinse fallenden Strablen werden durch dieselben noch divergenter gemacht, sie divergiren nach dem Durchgang durch die Linse so, als ob sie von B kämen. Daraus folgt dann auch, daß eine Hohllinse von jedem Gegenstande bann auch, baß eine Sohllinje von jedem Gegenstande AB, Fig. 44, ein aufrechtes verkleinertes, innerhalb ber Zerftrenungsweite liegendes Scheinbild, also nie ein Sammelbild liefert.

bes Kastens a ist eine messingene Hulse h besestigt, in welcher sich eine zweite i mittels des Triebes r aust und einschen läßt. Die Hulse i enthält die Linse, welche ihre Bilder auf der ihr gegenüberstehenden mattzgeschliffenen Glastasel g entwirft.

Diese Glastasel g eint in einem Schieber besestigt, welcher die Rüdwand des in den Kasten ab bineinpassenden, nach vorn die die der Midwand des in den Kasten ab bildet. Unsere Figur zeigt den Schieder mit der Glastasel g etwas in die Hohe gezogen. Je näher der Gegenstand rüdt, dessonschlieden zerlegt, von welchen die rothen dem wenigsten, die violetten am meisten abgelenkt werden.

•	rotb	gelb	grün	blau	violett	z
im Maffer	1,331	1,334	1,336	1,338	1,344	0,013
Crownglas	1,526	1,530	1,533	1,536	1,547	0,021
	1,638	1,635	1,642	1,648	1,671	0,043
Schwefel:				l		
fohleniteit	1 618	1 631	1 611	1 655	1 709	0.084

Be größer die Differeng z zwischen bem Brechungs-erponenten der violetten und rothen Strahlen für eine bestimmte Substang ift, besto stärter zerstreuend wirft bestimmte Steinanz ist, cesto starter zerstreuend wirtise, besto breiter ist also unter sonst gleichen Umstanden bas Spectrum, welches sie gibt. Stellt man also Prismen von Wasser, Crownglas, Flintglas und Schweseltohlenstoff her, welche bei geböriger Aufstellung bie rothen Strablen gleichstart ablenten, so ist bas Spectrum für Wasser ganz turz (b. h. die Entfernung vom rothen (kode his zum projetten ist flein), für Crowns rotben Ende bis jum violetten ift flein), für Crown-glas ift baffelbe fait boppelt, für Flintglas fast 4 mal, für Schwefeltoblenstoff fast 8 mal jo groß.

Da bas meifie Licht in verschiedene Farben gerlegbar ift, fo muß fich aus ben Farben bes Spectrums auch wieber weiß jufammenfeben laffen. Unnabernd lagt fich bies mit ber Newton'ichen Farbenicheibe, Fig. 16, Tas. 5, zeigen; eine treisstrmige Scheibe, die ungefähr in dem Berbältniß, wie es die Figur zeigt, in sieden Sectoren getbeilt ist, welche mit Farben anzgestrichen (oder mit farbigen Papieren betlebt) sind, welche den prismatischen Farben möglichst nahe tommen. Bei rascher Rotation um ihre Are erscheint die Scheibe weiß oder vielmehr graulichweiß. Daß man tein ganz reines Weiß erhalt, rührt baher, baß man nicht mit prismatischen Farben, sondern mit Pigmenten experi-

Weit schoner läßt sich die Zusammensetzung bes weis fen Lichts aus den Farben des Spectrums durch folpen xichts aus ben Farben bes Spectrums burch folgenden, gleichfalls von Newton herrührenden Bersuch barthun: Man erzeuge ein Spectrum mittels eines Prismas und fange dasselbe mittels einer Linje auf, wie es Fig. 17, Taf. 5, zeigt. Stellt man bann einen Appierschirm so auf, daß die von einem Punkte bes Brismas aus divergirenden Strahlen wieder in einem Auntte vereiniat werben, so erblickt man auf dem Brismas aus divergirenden Strahlen wieder in einem Punkte vereinigt werden, so erblickt man auf dem Schirme ein vollkommen weißes Bild; durch die Bereisnigung der divergirend auf die Linse sallenden farbigen Strahlen wird also wieder Weiß erzeugt.

Aus der ungleichen Brechdarkeit der verschiedensarbigen Strahlen geht bervor, daß eine Linse eigentlich für jede andere Fardenart auch einen andern Brennspunkt babe, und zwar liegt der Brennpunkt der rothen

Strablen weiter von ber Linfe weg als ber Brennpuntt ber violetten. Diefes Auseinanberfallen ber Brennpuntte verschiedenfarbiger Strablen wird als dromatische

Aberration bezeichnet.
Die dromatische Aberration verursacht aber eine Unreinheit ber Linsenbilder, welche namentlich beim Mitro-ftop und beim Fernrohr ftorend wird, und welcher nur durch achromatische Linfen abgeholfen werben tann. doromatische Linsen werden bergestellt durch die Comdination einer Sammellinse A von Crownglas, Fig. 18,
mit einer Hohllinse B von Flintglas, deren Zerstreuungsweite ungefähr doppelt so groß ist als die Brennweite von A.

Benn man das Sonnenspectrum in voller Reinheit barstellt, so beobachtet man in demselben dunkle, zu seiner tallrohr, dessen burch ein Kalisalz, und Fig. 10 das Spectrum einer durch ein Kalisalz, und Fig. 11 das Spectrum einer durch ein Kalisalz, und Fig. 12 das Spectrum einer durch ein Kalisalz, und Fig. 12 das Spectrum einer durch ein Kalisalz, und Fig. 13 das Spectrum einer durch ein Kalisalz, und Fig. 13 das Spectrum einer durch ein Kalisalz, und Fig. 13 das Spectrum einer durch ein Kalisalz, und Fig. 14 das Spectrum einer durch ein Kalisalz, und Fig. 14 das Spectrum einer durch ein Kalisalz, und Fig. 15 das Spectrum einer durch ein Kalisalz, und Fig. 16 das Spectrum einer durch ein Kalisalz, und Fig. 12 das Spectrum einer durch ein Kalisalz, und Fig. 13 das Spectrum einer durch ein Kalisalz, und Fig. 14 das Spectrum einer durch ein Kalisalz, und Fig. 14 das Spectrum einer durch ein Kalisalz, und Fig. 14 das Spectrum einer durch ein Kalisalz, und Fig. 12 das Spectrum einer durch ein Kalisalz, und Fig. 13 das Spectrum einer durch ein Kalisalz, und Fig. 14 das Spectrum einer durch ein Kalisalz, und Fig. 14 das Spectrum einer durch ein Kalisalz, und Fig. 14 das Spectrum einer durch ein Kalisalz, und Fig. 14 das Spectrum einer durch ein Kalisalz, und Fig. 14 das Spectrum einer durch ein Kalisalz, und Fig. 14 das Spectrum einer durch ein Kalisalz, und Fig. 15 das Spectrum einer durch ein Kalisalz, und Fig. 14 das Spectrum einer durch ein Kalisalz, und Fig. 15 das Spectrum einer durch ein Kalisalz, und Fig. 14 das Spectrum einer durch ein Kalisalz, und Fig. 14 das Spectrum einer durch ein Kalisalz, und Fig. 15 das Spectrum einer durch ein Kalisalz, und Fig. 15 das Spectrum einer durch ein Kalisalz, und Fig. 15 das Spectrum einer durch ein Kalisalz, und Fig. 15 das Spectrum einer durch ein Kal

Diese Berschiedenbeit der Ablenkung rührt nur daber, ihrem Entdeder Fraunhofer'sche Linien nennt, und daß der Brechungserponent einer und derselben Substanz sir die verschiedensardigen Lichtstrahlen verschieden eist. So ist z. B. der Brechungserponent der mittlern bald schwesels im Masser verschieden der Verschungserponent der mittlern bald schwesels in Dasser verschieden der der Verschungserponent der mittlern bald schwesels in dem Grechung verschen der daralteristischten und violett. Fraunhoser bezeichnet sieden Linien welche auch der daralteristischten und violett. Fraunhoser bezeichnet sieden Linien, welche auch der daralteristischten und violett. Fraunhoser bezeichnet sieden dem Keicht die beiden der daralteristischten und violett. Fraunhoser bezeichnet sieden dem A. B. C. D. E. F. G und H. Im Roth liegen A. B. und C. im Gelb liegt D. im Grün E. im Blau F. im Indigo G und im Kischt die beiden breiten dei suhlen Linien H. Diese Linien zeigen sich am besten dei suhlen Linien H. Diese Linien zeigen sich am besten dei suhlen Linien H. Diese Linien verticalen Spalt läßt gernrohr. Durch einen feinen verticalen Spalt läßt man in horizontaler Richtung ein Bundel Sonnensstrahlen in das duntle Zimmer eintreten und in einer Entfernung von 10 bis 15 Schritten auf ein Prisma a, Fig. 19, fallen. Die aus dem Prisma austretenden Strahlen beobachtet man dann durch ein Fernrohr.

Mas nun die natürlichen Farthen der Adner habrifff

Bas nun die natürlichen Farben ber Rorper betrifft, fo find biefelben nie reine prismatifche Farben, fon-bern ftets aus verschiedenen Spectralfarben jusammen. bern stets aus verschiedenen Spectralfarben jusammengesetzt. Am leichtesten läßt sich dies mit durchsichtigen
farbigen Körpern, z. B. mit farbigen Gläsern oder mit
farbigen Flüssigkeiten zeigen. Man erzeuge ein Spectrum
auf einem weißen Papierschirm und halte dann das
sarbige Glas vor die Deffnung, durch welche die
Sonnenstrablen in das dunkle Jimmer eintreten, so
wird sosort ein Theil des Spectrums verschwinden.
Ein rothes Glas z. B. läßt alle Strablen zwischen
den Fraunhoser'schen Linien D und A durch, wie
Tig. 2 zeigt, während es alle andern Farben verschuckt. Eine Lösung von schweselsaurem KupseroppbUmmoniat abserbirt dagegen alle Strablen vom mittlern
Grün die zum äußersten Roth, dagegen läßt sie die
vieletten, dunkels und hellblauen und einen Theil der
grünen durch, wie Fig. 3 zeigt.

pieletten, buntel: und heilblauen und einen Abeil der grünen durch, wie Fig. 3 zeigt.

In gleicher Meise ist das Absorptionsspectrum einer Lösung von Berlinerblau in Fig. 4, des durch Kobalt blau gefärbten Glases in Fig. 5, einer grünen Lösung von Chlortupfer in Fig. 6, einer gelben Lösung von saurem dromsaurem Kali in Fig. 7 dargestellt.
Sehr interessante und wichtige Erscheinungen bietet die prisonetische Berlogung fordiger Islamman. Die

Bebr interestante und wichtige Erscheinungen bietet die prismatische Zerlegung fardiger Flammen. Die Weingeschildnume und auch die Flamme des Leuchtzgases, wenn es mit der genügenden Menge von Luft gemengt ist, wie dies beim Bunsen'schen Brenner der Fall ist, sind an sich schwachleuchtend und farblos, sie werden aber startleuchtend und gefärdt, wenn man gewisse Substanzen in die Flamme bringt. Bringt man etwas Rochialz ober ein anderes Natronsalz in die Flamme, so wird sie intensiv gelb gefärbt. Bringt man einen schmalen Spalt vor diese gelbe Flamme und betrachtet man diesen Spalt durch ein Prisma, so und betrachtet man diesen Spalt durch ein Prisma, so reducirt sich das ganze Spectrum auf eine einzige helle, scharfe gelbe Linie, welche in dem Spectralstreisen Fig. 8 dargestellt ist. Derselbe Spectralstreisen, Hig. 8, zeigt aber außer der gelben Natriumlinie auch noch die rothe Linie, auf welche sich das Spectrum reducirt, wenn die Flamme durch Lithium gefärbt ist, sowie auch die grüne Linie der durch Thallium, und die blaue der durch Indium gefärbten Flamme. Jig. 9 zeigt das Spectrum der durch Strontium roth gefärbten Flamme.

dies Prisma erzeugte Spectrum wird durch das Fern-

rohr B beobachtet. Das Rohr C enthält bei S eine kleine, auf Glas photographirte Scala mit weißen Theilstrichen auf schwar-zem Grunde. Wenn biese Scala durch eine Flamme erleuchtet ift, fo fieht man burch bas Fernrohr B bas von ber Borderflache bes Briemas P erzeugte Spiegelbild ber Scala und somit erscheinen die hellen Linien bes zu beobachtenben Spectrums auf Diese Scala projicirt.

Läßt man den elettrischen Funten zwischen Spipen von Gisen überschlagen, so zeigt die prismatische Zerzlegung dieses Funtens ein Spectrum, welches aus mehr als 100 hellen, scharfen Linien verschiedener Farben besteht. Ein anderes Spstem heller Linien zeigt der zwischen Kupfer überspringende Funken. Kurz jedem Metall kommt ein eigenthümliches Spstem heller Spec-

trallinien zu.

Run hat man gefunden, daß die Natriumlinie, Fig. 8, Zaf. 5, genau mit ber Fraunhofer'ichen Linie Daufammentrifft, daß jeder hellen Linie des Gifenspectrums eine buntle

trifft, daß jeder hellen Linie des Eisenspectrums eine dunkle Fraunhofer'iche Linie entspricht, und daraus den Schluß gezogen, daß sowol Natrium als Eisen in der Sonsnenatmosphäre enthalten sind. Dasselbe gilt für alle Metalle, deren helle Spectrallinien genau mit Fraunhofer'schen Linien zusammenfallen.

Die meisten fardigen Körper können nur solche Farbenstrahlen zerstreuen, welche schon im auffallenden Licht enthalten sind, wie man dies sehr schon mit sardigen Köpperen zeigen kann. Nothes Kapier erscheint nur dann roth, wenn das auffallende Licht rothe Strahlen enthält. Es zeigt keine Spur von rother Färdung, wenn es von einer durch Rochsalz gesärdten Weingeistsflamme beleuchtet wird.

flamme beleuchtet wird.

flamme beleuchtet wird.

Manche sonst durchsichtige Körper haben die merkwürdige Eigenschaft, unter dem Einsluß gewisser Lichtstrahlen selbstleuchtend zu werden, und Licht von einer Farbe zu zerstreuen, welche von der Farbe des auffallenden Lichts verschieden ist. Solche Körper nennt
man fluorescirende Körper. Sie zeigen, dem weiben Lichte außgesett, einen eigenthümlichen Schiller,
welcher sich am schönsten beobachten läßt, wenn man
mittels einer Sammellinse einen Strahlentegel auf dieselben fallen läßt, wie Fig. 20, Tas. 5, erläutert. Der so
concentrirte Strahlentegel bildet einen leuchtenden Büschel, welcher lichtblau in einer Chininlösung und in
Betroleum, grün in einem weingeistigen Extract von Betroleum, grun in einem weingeistigen Extract von Stechapfelfamen und in Glas, welches burch Uranoppb gefarbt ift; roth in einer atherischen Losung von Blattgrun ericeint.

Die Farbe des Buschels bleibt ungeandert, wenn man die auf die Linse fallenden Strahlen erst durch ein blaues Glas geben laßt. Die blauen Strahlen können also im Uranglas den grünen Buschel erzeugen, während dies die grünen, gelben und rothen nicht

vermögen.

Am schönsten zeigt sich bas Berhalten ber fluorescirenden Substanzen, wenn man das Spectrum auf bieselben projicirt. Fängt man z. B. auf einer Platte von Uranglas das Spectrum auf, so geben die rothen, gelben und grünen Strahlen durch, wie durch farbloses Glas; da aber, wo die bellblauen, dunkelblauen und scirenven Suvianzen, wenn man das Spectrum auf vielelben projicirt. Fängt man z. B. auf einer Platte von Uranglas das Spectrum auf, so gehen die rothen, gelben und grünen Strahlen durch, wie durch farbloses bas der, wo die hellblauen, dunkelblauen und violetten Strahlen auffallen, zerstreut das Uranglas ein grünes Licht, man sieht hier einen grünen Spectrale streifen, welcher ungefähr an der Grenze zwischen grün legt. Um dasselbe sant andrücken zu können, bedient nach blau des Spectrums beginnt und sich noch weit aber das violette Ende des Spectrums hinauserstreckt.

eintretenden Strahlen werden durch eine Linse, welche Auf diesem Spectrum zeigen sich die Fraunhofer'schen das vordere Ende des Rohrs A verschließt, parallel Linien sehr schön, und man beobachtet sie auch noch gemacht und treffen so auf das Brisma P. Das durch in dem ultravioletten Theil des Spectrums. Es werben also die blauen und violetten Strahlen, sowie noch brechbarere, welche unmittelbar gar nicht sicht-bar sind, durch das Uranglas in grünes Licht vermandelt.

Es find vorzugsweise die brechbarern, also die blauen, violetten und ultravioletten Strahlen, welche bie Er-icheinungen ber Fluorescenz erzeugen.

V. Die Photographie.

Das Licht ist im Stande, demische Wirkungen bervorzubringen; so wird 3. B. das weiße Chloresilber durch dem Einsluß der Lichtstahlen geschwärzt, was nur eine Folge seiner Zersehung ist, indem das Chlor entweicht und das Silber, in feinvertheiltem Zustande schwarz erscheinend, zurüdbleibt. Auf solchen demischen Wirtungen des Lichts beruht die Photo-

graphie.

Un die Stelle, an welcher bas fcharfe Bild irgendeines Gegenstandes in der Camera obscura erscheint, wird ein Schieber g, Fig. 40, Tas. 4, eingeschoben, auf welchem eine mit einer durch Jodsilber imprägnirten Collodiumschicht überzogene Glasplatte besestigt ist. Das Johilber ist in gleicher Weise empsindlich gegen das Licht wie das Chlorislber. Nachdem das Licht eine Beit lang auf die Collodiumschicht eingewirlt hat, ift die chemische Berfepung des Jodfilbers in berfelben gleichsam eingeleitet, und wenn nun eine reducirende Flüssigleit, d. b. eine solche barauf gegossen wird, welche große Berwandtschaft zum Job hat, so wird durch diesselbe das Johilber an den Stellen zersetzt, auf welche das Licht eingewirft hatte.

Un ben hellften Partien bes Bilbes wird bas Job-An den hellten Partien des Bildes wird das Jodfilber ganz zersett, sie werden also ganz schwarz; an
den halbdunkeln Partien tritt nur eine theilweise
Schwärzung ein, an den ganz dunkeln Partien des
Bildes aber bleibt das Jodfilder ganz unzersett. Man
hat also nun auf der Glasplatte ein negatives Bild,
d. h. ein Bild, in welchem die hellen Partien des Gegenstandes dunkel, die Schattenpartien des Gegenstandes hell erscheinen.

bes hell erscheinen.
Das so hergestellte negative Bild würde aber nur von turzer Dauer sein, weil an allen Stellen, wo das Licht gar nicht oder nur schwach eingewirkt hat, noch viel unzersetzes Johilber vorhanden ist, welches unter dem Einsluß des Lichts nach und nach auch noch zersetz wird, sodaß nach einiger Zeit die ganze Collodiumschicht geschwärzt sein würde.

Um dies zu verhindern, muß man sogleich nach herseltellung des negativen Bildes dasselbe dadurch fiziren, das man alles noch unzersetzte Todischer entfernt was

paß man alles noch unzersetzte Johilber entsernt, was dadurch geschieht, daß man die Platte mit einer Flüsstigseit übergießt, welche das Johilber auslöst, wie zu. B. eine Lösung von unterschwestigsaurem Natron in

Waller.

Rehmen wir 3. B. an, ber zu photographirende Gesgenstand fei ein großer, auf eine weiße Wand gemalter Buchstabe, so wurde man nach bem eben besprochenen

negative Glasbild, barauf bas Chlorfilberpapier, barauf ift bies bie Beite bes beutlichen Sebens, eine Lage von Tuch ober Filz und barauf endlich ein Bret, welches mittels Schrauben angebrückt werden tann. Wird nun die Glasseite bes Copierrahmens gegen die Sonne gekehrt, so bringen ihre Strablen durch die ungeschwärzten Partien des negativen Bildes auf das Chlorsilberpapier, welches also gerade da geschwärzt wird, wo die hellen Partien des negativen Bildes sind, während es da weiß bleibt, wo die bunteln Stellen bes negativen Bildes die Sonnenstrahlen von ihm abbalten. Die so erhaltene positive Copie, Fig. 22, muß aber auch burch eine Losung von unterschwesligsaurem Natron firirt werben, benn sonst wurde bas Bilb in

turzer Zeit ganz schwarz werden.
Die demijde Wirkungsfähigteit der verschiedensarbigen Strablen ist sehr ungleich. Im allgemeinen wirten die weniger brechbaren Strablen, also die rothen, gelben und grunen, am wenigsten; mabrend bie brech: barern am startsten wirten. Dieselben Strahlen, welche baren am starsten wirten. Dieseiben Stragten, weiche bie Erscheinung der Fluorescenz hervorrusen, bringen auch die stärfte chemische Wirtung hervor. Wenn man bas Spectrum auf einer photographisch präparirten Collodiumschicht auffängt, so sindet man, daß die rothen, gelben, grünen und ein Theil der blauen Strahlen unwirtsam sind, denn man erhält ein negatives Wild des Spectrums, welches erft zwijchen ben Frauenhofer'ichen Linien F und G beginnt und noch weit über II ausgeht. Alfo auch die für sich unsichtbaren ultravioletten

Strahlen bringen noch chemische Wirkungen hervor. In photographischen Bilbern werden beshalb auch alle rothen, gelben und grünen Gegenstände viel zu bunkel erscheinen, was die malerische Haltung berselben oft wesentlich beeinträchtigt.

VI. Das Auge und die optifchen Inftrumente.

Das Auge bes Menfchen und ber höhern Thiere ist, was seine optische Construction anlangt, eine Ca-mera-obscura. Der ganze Augapfel, Fig. 23, Taf. 5, ist von einer festen barten haut (tunica sclerotica) eingeschloffen, welche nur an ber porberften Stelle bei eingeschlossen, welche nur an der vorbersten Stelle bei a durchsichtig und hier auch etwas ftärker gewölbt ist (Hornhaut). Hinter der Hornhaut besindet sich ein undurchsichtiger Schirm bb', die Regendogenhaut, oder Fris, mit einer kreisförmigen Deffnung ss' (die Pupille), durch welche allein die Lichtstrahlen in das Innere des Auges eindringen können. Dich hinter der Pupille besindet sich die Krystallinse k. Der Zwischenraum zwischen der Linse und der Hornhaut ift mit einer wällerigen, der Amischenraum zwischen ift mit einer mafferigen, ber Zwijdenraum zwijden ber Linfe und ber Rudwand bes Mugapfels ift mit einer gallertartigen Fluffigkeit (Glasfeuchtigkeit) ausgefüllt.

Die Rudwand bes Mugapfels ift innen mit ber Ret

Die Rückwand des Augapfels ist innen mit der Netzhaut (retina) überkleidet, welche eine Ausdreitung des
optischen Rervs n ist. Auf dieser Nethaut entsteht
ein verkehrtes verkleinertes Bild der äußern Gegenz
stände, wie dies Fig. 45, Tas. 4, erläutert.
Das wirklich ein solches Rethautbilden vorhanden
ist, davon kann man sich leicht überzeugen, wenn man
an dem Augapfel eines frisch geschlachteten Ochsen oben
eine kleine Deffinung dei a, Fig. 24, Tas. 5, einz
schneidet und durch diese nach der Rethaut hinschaut,
während ein beliediger Gegenstand in passender Entz
fernung vor dem Auge ausgestellt ist.
Man kann nur dann einen Gegenskand beutlich sehen,
wenn sein Bild auf der Nethaut scharf ist.
Es gibt für jedes Auge eine kleinste Entsernung, über
welche hinaus man ihm den Gegenstand nicht nähern
darf, wenn man ihn noch deutlich sehen will.

Rurifichtigen fleiner, bei Fernsichtigen großer ift als 10 Boll.

Jeber auf ber Nethaut gemachte Lichteinbrud wirkt noch eine Zeit lang nach; baher kommt es, bas eine im Kreis geschwungene glühende Kohle als ein un-unterbrochener seuriger Ring erscheint, bas man bie einzelnen Sectoren einer abwechselnb fcmarz und weiß

bemalten, rasch um ihren Mittelpunkt rotirenden Scheibe, Fig. 46, Tas. 4, nicht mehr unterscheiden kann.
Auf der Dauer des Lichteindruds beruht auch die Wunderscheibe (strobostopische Scheibe), Fig. 25, Tas. 5. Un dem Umfang einer Scheibe von Bappensbedel sind in gleichen Abständen voneinander 12 gleiche Deffnungen eingeschnitten. Innerhalb biefes Löcherrings ift nun eine Scheibe befestigt, auf welcher ein und berselbe Gegenstand in 12 aufeinanderfolgenden Stellungen ab-gedildet ist. Halt man nun die Bordersläche der Scheibe vor einen Spiegel, so sieht man durch irgend eine, etwa die oberste Orffnung das Spiegelbild der Figuren, und wenn nun beide Scheiben zusammen rasch um eine burch ihren Mittelpuntt gehende Are rotiren last, fo scheint es dem durch die Löcher nach dem Spiegel schauenden Auge, als ob der auf der kleinen Scheibe

gemalte Gegenstand sich bewege.

Benn man das Auge eine Zeit lang auf einen leb-haft gefärbten, bellerleuchteten Gegenstand heftet, so haft gefärbten, hellerleuchteten Gegenstand beftet, fo wird die Empfindlichleit der Rephaut für diefe Farbe wird die Empfindlichteit der Nethaut für diese Farbe abgestumpst, während sie sur die übrigen Farben ungeändert bleibt. Wendet man das Auge, nachdem es eine Zeit lang den farbigen Gegenstand strirt hatte, auf eine weiße Fläche, so sieht man ein Nachbild des Gegenstands von complementarer Farbe. Man hefte z. B. das Auge eine Zeit lang auf 7 grellgrune Scheibschen, welche auf ein weißes Papier aufgeklebt sind, wie Fig. 26, Tas. 5, und wende dann das Auge etwas seitwärts, so glaubt man nun 7 rothe Scheibschen auf weißem Grunde zu sehen sind, wie Fig. 26, tas. 5, und wende dann das Auge etwas seitwärts, so glaubt man nun 7 rothe Scheibschen auf weißem Grunde zu sehen sind nun entragt wesenlich zur richtigern Schätzung der Entsernung näherer Gegens

Das Sehen mit zwei Augen trägt wesenlich zur richtigern Schätzung ber Entsernung näherer Gegenstande bei. Bon einem nicht gar weit entsernten Gegenstande gibt uns das rechte Auge eine etwas ans dere Ansicht als das linke; durch die gegenseitige Erganzung dieser beiden Bilder erhalten wir aber erst einen wahrhaft plastischen Eindruck des Gegenstandes, wie ihn ein einzelnes Rish nie gehen kann. Domit wie ihn ein einzelnes Bild nie geben tann. Damit bangt nun auch die überraschende Wirtung ber Stehangt nun auch die überraschende Wirtung ber Stereostophilder zusammen. Zwei zusammengehörige Stereostophilder sind nie ganz gleich, denn das eine
stellt den Gegenstand dar, wie er dem rechten, das
andere, wie er dem linken Auge erscheint. Das Stereostop, Fig. 27, bewirkt nun, daß jedes Auge nur
das für es bestimmte Bild und zwar in solder Richtung sehen kann, daß sich die beiden Bilder zu einer Lotaleindruck vereinigen. Fig. 28 stellt die beiden Gläfer eines Stereostops, welche ben doppelten Zweck erfüllen, die Bilder etwas vergrößert zu zeigen und sie etwas gegeneinander zu ruden, im Durchschnitt bar

Dentt man fich von ben außerften Buntten A und B Hentr man sich bon ben außersten puntten Aund B, Fig. 45, Taf. 4, eines Gegenstandes gerade Linien nach ben außersten Kuntten a und b seines Rethautbildens im Auge gezogen, so ist der Binkel, welchen diese beis den Bistrlinien mitcinander machen, der Sehwinkel, unter welchem der Gegenstand AB dem Auge erscheint. Die schwinkel proportional. Ein größerer Gegenstand A'B', Sein gas Taf 5 kann unter demselben Sehminkel ere über Fig. 29, Laf. 5, kann unter bemfelben Sehwinkel ers hern scheinen, wie ein kleinerer AB, wenn er entsprechend weiter entfernt ift.

Die scheinbare Größe eines Gegenstandes wächst, wenn man ihn bem Muge nabert; um einen tleinen Gegenman ihn dem Auge nähert; um einen kleinen Gegenstand recht groß zu seben, muß man ihn also dem Auge möglichst nähern. Da man aber den Gegenstand nicht innerhalb der Sehweite des Auges bringen darf, wenn man ihn noch deutlich sehen will, so ist dadurch einer fernern Annäherung und Bergrößerung des Sehwintels eine Grenze geset. Will man einen kleinen Gegenstand größer sehen, als es mit bloßem Auge möglich ist, so muß man ein einsaches oder zusammengessetzes Mikrostop anwenden.

Das einsache Mitrostop ist eine Sammellinse von kurzer Brennweite (Lupe), welche man dicht vor das Auge bringt, und dann den Gegenstand innerhalb der Brennweite der Linse hält, wie Fig. 39, Taf. 4, ersäutert.

Brennweite der Linfe balt, wie Fig. 39, Taf. 4, erläutert. Man halt den Gegenstand AB so, daß das aufrechte vergrößerte Scheinbild ab in der Weite des deutlichen Sebens ift. Für stärtere Bergrößerungen muß man das jusammengeseste Mitrostop anwenden, besien Ginrichtung durch Fig. 30, Taf. 5, erläutert wird. Einer Cinrichtung durch Fig. 30, Taf. 5, erläutert wird. Giner Sammellinfe ab von turzer Brennweite (dem Objec wird der zu betrachtende Gegenstand rs (Object) faft bis jum Brennpunit genähert. Die Linfe ab entwirft bann von bem Objecte es ein verlehrtes vergrößertes Cammelbild RS, und dieses Sammelbild RS wird dann durch das Ocular ca wie durch eine Lupe be-trachtet, sodaß man es vergrößert in R'S' erblidt.

Die außere Construction bes Mitroftops wird burch Fig. 31 erläutert. Die Objectivlinfe o ift an das un-tere Ende eines Metallrohrs angeschraubt, mahrend das Ocular am obern Ende desselben bei n eingestedt wird. Das Object wird auf bas in ber Mitte burchbrochene Tifchlein pp gelegt und von unten ber burch ben Spie-gel ss erleuchtet.

get 88 ettengtet.
Die Construction des Fernrohrs beruht auf densfelben Brincipien. Die verständlichste Form desselben ist das astronomische Fernrohr, bessen Wirkung burch die schematische Fig. 32, Tas. 5, erläutert wird. Bon dem entsernten, zu betrachtenden Gegenstand AB Bon dem entsernten, zu betrachtenden Gegenstand AB wird durch eine Sammellinse o von größerer Brennweite (das Objectiv) ein verkehrtes verkleinertes Bild ab entworsen und dieses durch die Ocularlinse vv, welche auch dier als Lupe dient, betrachtet, sodaß man es vergrößert in a'b' erblickt. Fig. 34 erläutert die äußere Einrichtung des astronomischen Fernrohrs. Das Objectiv ist bei k, das Ocular ist bei o angeschraubt. Wenn der Gegenstand AB, Fig. 32, dem Ocular näher rückt, so entsernt sich das Bild ab von demselben, man muß also auch die Ocularlinse vv vom Objectiv mehr entsernen; aus diesem Grunde muß das Ocular etwas gegen das Objectiv verschiebar sein. Größere Fernrohre werden auf Stativen ausgestellt, wie Fig. 33 zeigt.

Fernrohre werben auf Stattven aufgeneut, wie zig. 30 zeigt.
Das astronomische Fernrohr gibt ein verkehrtes Bild ber Gegenstände, was bei Betrachtung irdischer Objecte, wie Landschaften, sehr störend ist. Zu biesem Zwed eignen sich deshalb besser das hollandische oder Galilei'sche Fernrohr und das terrestrische oder Erdsernohr. Bei dem hollandischen Fernrohr wird das Ocular durch eine Hohllinse, Fig. 35, gebildet, welche die vom Objectiv tommenden Straßen auffängt, ehe sie sich noch zum Bild ab vereinigt haben, sodas die Strahlen, welche gegen einen Punkt des nicht zu Stande kommenden Bildes ab convergiren, nach dem Durchgang durch die Hohllinse v so divergiren, bem Durchgang durch bie Hobllinfe v fo divergiren, als ob fie von einem Puntt bes vergrößerten Bilbes

Das hollandische Fernrohr erlaubt nur schwächere gegengeset Bergrößerungen, weil sein Gesichtsfeld für einiger-maßen starte Bergrößerungen sehr klein wird. Die be- juständen.

fannten Theaterperspective, welche nur eine 2 bis 3 malige Bergrößerung geben und beren innere Ein-richtung burch Fig. 36 erlautert wird, find hollandifche Fernrobre.

Bei bem Erdfernrobr ift bas als Lupe wirkenbe Ocular bes aftronomischen Fernrohrs burch ein schwach wirtenbes Milroftop erfest, welches bas vertebrte Bilb bes Objectivs wieder umtehrt, also ein aufrechtes Bild bes Gegenstandes gibt.

Die verbreitetste Form des Erdfernrohrs sind die allgemein bekannten Zugfernrohre, deren Einrichtung durch Fig. 37 erläutert wird. Die Ocularrohre entshält 4 Sammellinsen, welche zusammen wie ein schwasches Mitrostop wirten.

Che man gelernt batte, achromatifche Linfen ju conftruiren, waren die bioptrifchen Fernrohre wegen ber dromatischen Aberration ziemlich mangelhaft, man suchte fie beshalb burch tatoptrifche ju erfeten, b. h. man erjette bie Objectivlinfe burch einen bobl-

spiegel und so entstanden die Spiegeltelestope. Die Construction des Newton'schen Spiegeltelestops wird durch Fig. 38 erlautert. An dem Ende eines vom offenen Robrs ift ein metallener hoblipiegel ss eingesett, der von einem weit entfernten Gegenstande ein vertehrtes vertleinertes Bild bei a entwerfen murde, wenn bie von ss tommenden Strahlen nicht durch den me-tallenen Planspiegel p aufgefangen wurden; durch diefen Planspiegel werden aber Die Strahlen feitwarts reflectirt, soas bas Bild bes entfernten Gegenstandes bei b entsteht. Dieses Bild bei b wird nun durch das Deular o betrachtet.

Fig. 39 erläutert die Construction des Gregory's schen Spiegeltelestops. Der in seiner Mitte burche brochene Objectivspiegel so entwirft von dem entfernbeidene Vereitolpieget so entotift von entern entern begenstand ein verkehrtes verkleinertes Bild in a. Dieses Bild a befindet sich aber nahe bei dem Brenn: puntt des kleinen Hohlspiegels V, welcher vom Bilde a ein vergrößertes aufrechtes Bild b entwirst, und dieses Bild b wird endlich durch das Ocular o betrachtet. Fig. 40 stellt das Neußere eines Geregory'schen Spiegelstellses den telestops bar.

VII. Interferen; der Lichtftrablen.

Die Grundlage zur Erflarung ber Lichterscheinungen bildet die gegenwärtig von allen Phyfitern angenom: mene Bibrations: ober Undulationstheorie, nach melder das Licht durch eine sehr rasche Oscillations-bewegung der Atome bes leuchtenden Körpers erzeugt, und durch eine Bellenbewegung des Aethers, einer imponderabeln, höchst seinen und elastischen Substanz, welche alle himmelsraume und die Zwischenraume zwisichen ben Atomen ber ponderabeln Körper ausfüllt, forts gepflangt merben.

Es sei AB, Fig. 41, die Richtung, nach welcher sich ein elementarer Lichtstrahl fortpflanzt, so werden alle Uethertheilchen, welche in ihrem Ruhezustand auf der geraden Linie AB liegen, rechtwinkelig zu dieser Richtung hin: und hervibriren, sodaß sie in einem bestimmt tung hin: und hervibriren, jodap pie in einem Committen Moment etwa die gegenseitige Stellung haben, wie es die Rigur andeutet. Das Theilchen b oscillirt es die Figur andeutet. Das Theilden de ofcillirt zwischen b' und b", das Theilden s oscillirt zwischen summer, in welchem den bin de ankommt, kommt sin s' an, u. s. w. Der Abstand von de nach sist eine halbe, der Abstand von de sist eine halbe von de sist ei

nano von b nach c ist eine ganze Wellenlänge. Zwei Aethertheilchen, welche um eine halbe Wellenlänge voneinander entfernt sind, befinden sich stets in entgegengesetzen, solche, welche um eine ganze Wellenlänge entfernt sind, befinden sich in gleichen Schwingungszuständen.

Wenn demnach von einer gemeinsamen Lichtquelle ausgehend zwei Lichtstrahlen auf verschiedenen Wegen zu einem und demfelben Punkte gelangen, so können sie sich entweder unterstützen, wenn der Unterschied ihrer Wege (Gangunterschied) eine, oder ein ganzes Bielsaches einer Wellenlänge beträgt; oder sie mussen ihr Gangunterschied in ihrer Wirkung ausbeben, wenn ihr Gangunterschied eine halbe oder ein ungerades Vielsaches einer die keine kalbe oder ein ungerades Vielsaches einer balben Wellenlänge beträgt. halben Bellenlange beträgt.

Ein foldes Busammenwirten zweier Lichtstrahlen, bei welchem sie sich je nach ben Umstanden gegenseitig verftarten oder aufheben, wird Interfereng genannt.

Die Interferenz ber Lichtstrahlen lagt fich am einsachten mit Hulfe der Fresnel'schen Interferenzspiegel zeigen. Zwei ebene Spiegel von schwarzen Glase sind so zusammengestellt, daß sie einen sehr tumpfen (wenig von 180" abweichenden) Weine machen wiedenden. Weine man auf dieselben von einer entfernten Lichtauelle etwa von einer pertischen Lichtauelle etwa von einer pertischen Lichtauelle entfernten Lichtquelle, etwa von einer verticalen Licht: linie c, Fig. 4, Zaf. 6, in sehr schräger Richtung Strah-len auf diese Spiegel fallen läßt, so werben sich die von beiden Spiegeln restectirten Strahlen unter fehr jeitem Minkel ichneiden Binkel schneiben. Je zwei ber restectirten, in irgendeinem Bunkte d sich schneibenben Strahlen haben nun aber meist ungleich lange Bege and und as'd jurudigelegt. Je nachdem nun die Tifferenz dieser Bege ein ganzes Bielsaches einer Bellenlange, ober ein ungerades Bielsaches einer halben Bellenlange beträgt, werden sich bie in d zusammentressenden Strahlen unterstüßen ober ausbeben, man sieht bier also abwechselnd helle und bunkle Streisen, Fig. 42, Taf. 5. Weil diese Streisen sehr fein sind, muß man sie mit der Lupe betrachten. Fig. 3, Taf. 6, erläutert die Construction der Interstands ferenzipiegel.

gig 3, Luf. 6, ktlantert bie Ebnfriction der Interferenzspiegel.

Ein zweites Beispiel von Interferenz der Lichtstrahlen liesern die Beugungserscheinungen, welche beim Durchgang des Lichts durch sehr enge Dessnungen erzeugt werden. Der einsachte Fall des Beugungsphänomens ist folgender: Die Sonnenstrahlen, welche man durch einen verticalen Spalt in ein duntles Jimmer ganz in der Beise eintreten läßt, als ob man ein prismatisches Spectrum erzeugen wollte, werden durch einen 10 dis 15 Juß entsernten Schirm ausgesangen, in welchem sich nur ein 1/2 dis 1 Millimeter breiter, dem ersten paralleler Spalt besindet. Läßt man nun die durch den zweiten Spalt hindurchgegangenen Strahlen in einer Entsernung von abermals 10 dis 15 Huß auf einen Schirm von weißem Papier sallen, so sieht man auf demselben nicht etwa blos einen schmalen verticalen Lichtstreif, wie man nach der geradlinigen Portpslanzung des Lichts erwarten sollte, sondern die Beugungsfigur Fig. 44, Las. 5: ein breites, weißes, helles Feld in der Mitte, welches zu beiden Seiten von abwechselnd hellen und duntlen sarbigen Streisen gessaunt ist. Das Beugungsdild wird um so breiter und lichtschwachet, je schmäler der Spalt ist. und lichtichmacher, je ichmaler ber Spalt ift.

Um einfachsten gestaltet fich die Erfcheinung für bo: um einsachten geftalter nich die Erispeinung fur ho: mogenes (einfarbiges) Licht. Lätt man das auf die zweite Spalte fallende Licht erst durch ein rothes Glas gehen, so besteht das Beugungsbild aus abwechselnd rothen und schwarzen Streisen. Wendet man statt des rothen Glases ein grünes an, so ist das Beugungsbild der Art nach dasselbe, nur rüden die Streisen etwas näher ausammen: noch mehr röden die aber für klaues

Beobachtung, d. h. wenn man gleichsam die Rephaut zum Auffangen des Beugungsbildes benupt. Um besten geschiebt dies, wenn man die beugende Oeffnung vor das Objectiv eines Fernrohrs sett, Fig. 6, Taf. c, und dann durch das Fernrohr nach der Lichtquelle

Cine weitere Reihe von Interferenzerscheinungen bil-ben die Farben dunner Blättchen. Jeder durch-sichtige Körper glänzt nämlich mit den brillantesten Far-ben, wenn er nur hinlänglich dunn ist. Das bekannteste Beispiel sind die Seisen blasen.

Remton brachte diese Farben in der größten Regelmäßigkeit dadurch hervor, daß er eine Glaslinse von jehr großer Brennweite auf eine ebene Glastafel legte. Es bildet sich dann eine sehr dunne Luftschicht zwischen ben beiden Gläsern, welche von der Mitte bis zum Rande bin allmählich dider wird, und welche bei auffallendem weißem Lichte eine Reihe brillanter Farben ringe zeigt, beren Centrum burch einen bunteln Bled gebildet wird, wie dies durch Fig. 46, Taf. 5, ans schaulich gemacht werden soll. Durch die dunkelsten Stellen dieser Ringe werden

fie gleichsam in verschiedene Abtheilungen (Ordnungen) getheilt. Die Farben von der Mitte bis jum ersten dunteln Ring, heißen die Farben erster Ordnung; vom

ersten die jum zweiten dunkeln Ring heißen sie Farben zweiter Ordnung, u. s. w.
Die Erscheinung rührt daher, daß die an der Borbersläche der dunnen Schicht reslectirten Strablen mit denjenigen zur Interserenz tommen, welche an der hintern Fläche reslectirt werden, welche also einen grösimmen Fläche reslectirt werden, welche also einen grösimmen. Bern Weg jurudgelegt haben, wie bies Fig. 47, Taf. 5, anbeutet. Da nun aber die Wellenlange ber verschiedenen Farben ungleich ist, jo tommt es, baß für gewisse Farben bie interserirenden Strahlen sich gegenseitig unterstützen, während sie sich an derselben Stelle des dunnen Blattdens gegenseitig ausheben. Un solchen Stellen, welche Die Farben zweiter und britter Ordnung zeigen, herricht eine Farbe entschieden vor, mabrend andere im Minimum find, wie sich am besten burch prismatische Zerlegung barthun läßt.

Fig. 12, Taf. 5, zeigt die prismatische Zerlegung des Grüns vierter Ordnung. Allerdings herrscht hier das Grün vor, allein es kommt von andern Farben doch noch so viel hinzu, daß das Grün vierter Ordnung ziemlich matt erscheint.

Für Blattchen, welche so did find, daß sie in weißem Licht teine Farben mehr zeigen, hort beshalb die Interferenz nicht auf, nur wirten die verschiedenen Farben so zusammen, daß teine vorberrschen tann, wie man bies am besten burch bie prismatische Berlegung ber Farben solcher bider Blattchen (Fig. 13 und 14) nach: meisen tann.

VIII. Polarifation und doppelte Brechung.

Gin Lichtstrahl ist polarifirt, wenn bie rechtwin-telig ju feiner Fortpflanzungsrichtung stattfindenden Bibrationen der Aethertheilden fammtlich in einer

und berfelben Chene stattfinden. Solche polarifirte Strablen entstehen 3. B. naher zusammen; noch mehr ruden sie aber für blaues gewöhnlicher Lichtstrahl ab, Fig. 49, Taf. 5, so auf eine Blad zusammen.

Wit der Gestalt der beugenden Deffnung andert sich uch die Gestalt des Beugungsbildes. Fig. 45 stellt dan polarisitet, seine Schwingungen sind der Ebene das Beugungsbild dar, wie es durch eine kleine rauten- bes Spiegels RS parallel, sie gehen sammtlich in der stene ledm vor sich. Um die Erscheinungen der Polarisation an Glasspiegeln zu zeigen, muß man schwarzes Glas oder doch
auf der Rückeite geschwärztes Glas anwenden. In
der Rückeite geschwärztes Glas anwenden. In
der Rückeite geschwärztes Glasspiegel, welcher in
der Ricktung de einen polarisiten Strahl reslectirt.
Fällt dieser Strahl auf eine zweite, ebensalls auf der
Rückeite geschwärzte Glasspiegel, welche der untern parallel ist, so wird dieser zweite Spiegel den Strahl de
in der Ricktung och reslectiren; drecht man jedoch den
odern Spiegel so, daß die Ricktung des Strahls de
ine Umdrehungsage bildet, so bleibt zwar der Wintel,
welchen der einsallende Strahl die mit der Spiegelspieden der einsallende Strahl die mit der Spiegelspieden der einsallende Strahl die mit der Spiegelspiegel hört aus; der reslectirte Strahl wird
um so spiegel hört ganz aus, wenn man um 90° gedrecht die und der Rickstan der Ricktung der knicktung der krystallen
der rechtwinkelig zu kauptare sitakt, die Schwingungen
der er des andern sind rechtwinkelig zu berselben.

Der rechtwinkelig zur Hauptare vibrirende Strahl
wird der er des andern sind rechtwinkelig zu berselben.

Der rechtwinkelig zur Hauptare vibrirende Strahl
wird der er des in äre genannt. Der ordinäre Strahl pflanzt sich
dwindigeit fort, sür den extraordinären Strahl sich
dwindigeit verändersich, je nach der Richtung, in
welcher er den Krystall durckläusft. Bei den Krystallen
des guadratischen und des bezagonalen Systems haben
der ordinäre und des bezagonalen Systems haben
der ordinäre und der krystallen
der der er des krystallen der krystallen
der er den krystallen der krystallen
der er krystallographischen fauter, der d

obern Spiegel hört ganz aus, wenn man breht hat.
Fig. 7, Taf. 6, stellt einen Polarisationsapparat dar, mit welchem sich die eben angedeuteten Bersuche austsübern lassen. Bequemer ist der Nörrembergische Polarisationsapparat, Fig. 8, bei welchem die polarissirten Strahlen in verticaler Richtung zum obern Theil des Apparats gelangen. Der Polarisationsspiegel AB ist auf der Rückseit enicht geschwärzt. Die von ihm polarisirten Strahlen gehen vertical nach unten, wo sie, durch den in gewöhnlicher Weise belegten Spiegel s vertical nach oben restectirt, durch den Polarisationsspiegel AB ungeändert hindurchgeben, um endlich zum Zerlegungsspiegel CD zu gelangen. jum Berlegungsspiegel CD zu gelangen. In ber Mitte bes Apparats befindet sich ein Tijd:

lein m von Glas, welches für gewöhnlich horizontal fteht, welches man aber in horizontaler Ebene umbreben

steht, welches man aber in horizontaler Ebene umbrehen und etwas gegen die Horizontale neigen kann.
Ein zweites Mittel, polarisitres Licht zu erhalten, bieten solche Turmalinplatten, welche parallel mit ber frystallographischen Hauptaze dieses meist grun ober braun gefärbten Minerals geschnitten sind. Eine solche Platte läßt nur solche Strahlen durch, deren Schwingungsebene parallel ist der frystallographischen Hauptaze, wie dies durch Fig. 47, Tas. 4, erläutert werden soll, in welcher abed eine Turmalinplatte darstellen soll, deren Aze parallel der Kante ab (also auch darallel der Schraffirung) ist. Der in der Richtung RS

parallel der Schraffirung) ist. Der in der Richtung RS hindurchgegangene Strahl ist so polarisirt, daß seine Schwingungen in der Ebene fgih stattsinden. Legt man zwei Turmalinplatten abde, Fig. 48, Tas. 4, und ofing so auseinnander, daß die trostallographischen Axen beider parallel sind, so wird das Licht, welches durch die untere Platte hindurchgegangen ist, weiches birth bie intert pinter hindutgegangen ist, auch durch die zweite hindurchgehen. Dreht man aber die eine, erwa esh g, in ihrer Ebene aus dieser Lage des Parallelismus heraus, so wird das durchgelassene Licht schwächer und schwächer, die es endlich ganz verschwindet, wenn man die eine Platte um 90° gestallt. breht hat, bis also die Agen der beiden Platten gefreuzt find, Fig. 49.

Um mit den Turmalinplatten bequem experimentiren ju tonnen, werden sie in eine Turmalingange, Fig. n. Taf. 6, gefaßt, welche erlaubt, jede der mittels Kort in ein gerändertes Weisingscheibchen eingesetzten Turmalinplatten bequem in ihrer Gbene umzudreben. Fig. 43, Saf. 5, ftellt eine andere Form ber Turmalin-

Menn man aus irgendeinem Krystall, welcher nicht zum regulären System gehört, ein Prisma bildet und durch basselbe nach irgendeinem kleinen Gegenstand hinschaut, so erblicht man in der Regel zwei Bilder des Gegenstandes, welche ungleich starke Ablentung durch das Prisma erlitten haben; die einsallenden Lichtstrahlen

bes quabratischen und bes beragonalen Spftems haben ber ordinare und ber extraordinare Strabl in ber Richtung ber troftallographischen Hauptage gleiche Richtung der frostallographischen Hauptare gleiche Geschwindigkeit; in der Richtung der Hauptare findet Sejdwindigteit; in der Richtung ber Jauptage innet also teine boppelte Brechung statt. Solche Richtungen im Krystall, nach welchen sich alle Strahlen mit gleicher Geschwindigkeit sorteplanzen, werden optische Axen genannt. Für die Krystalle der obengenannten zwei Systeme gibt es nur eine optische Axe, für die drei solgenden Krystallisationssysteme gibt es deren zwei. Danach unterscheidet man optisch einaxige und zweiarige Arpftalle.

IX. Chromatifche Dolarifation.

Legt man ein bunnes Plattchen irgendeines boppelt brechenden Krystalls, etwa ein dunnes Gipsblättschen auf das Tijchlein m des Polarisationsapparats, Fig. 8, Tas. 6, so erscheint sein Bild, im obern Spiegel betrachtet, schön gefärbt. Die Farbe andert sich mit der Dide des Blättchens, mit seiner Lage und mit der Stellung das Laufgengenschiegels

betrachter, john gestellung beis Blättchens, mit seiner Lage und mit Etellung bes Blättchen sei so gelegt, daß seine Farbe möglichst beillant erscheint, während die Schwingungsebenen der beiden Polarisationsspiegel AB und CD gekreuzt sind, so geht die Farbe in die complementare über, wenn man den obern Spiegel um 90° dreht. Erscheint z. B. das Blättchen dei gekreuzten Spiegeln grün, so ist es roth bei parallelen Spiegeln. Ganz eigentbümliche Ringsiguren beobachtet man, wenn man sentrecht zur Are geschnittene Krystallplatten in die Aurmalinzange legt. Näheres darüber lehrt die

Im normalen Buftande zeigt Glas feine boppelte Brechung und folglich auch teine dromatische Bolarifation; diefelbe ericheint aber, fobald burch einseitigen Drud, burch Erwarmung, burch raiche Abtublung glu: bend gemachter Glasplatten u. s. w. die Homogenität ber Masse zerftort wird. Fig. 50, Tas. 4, zeigt die Erscheinung einer diden, schnell gefühlten quadratischen Glasplatte zwischen getreuzten Spiegeln, wenn man sie auf das mittlere Tischlein des Polarisationsapparats, Fig. 8, Tas. 6, legt.

Fig. 8, Taf. 6, legt.
Wenn man eine fentrecht jur Are geschliffene Quarge platte zwischen die gekreuzten Spiegel des Polarifationsapparats, Fig. 8, Taf. 6, auf das Tijchlein m legt, so scheint sie je nach ihrer Dide verschieden gestellt.

Diefe Farbe andert fich nun, wenn man ben Ber-Wenn man aus irgendeinem Krystall, welcher nicht legungsspiegel CD dreht, aber in ganz anderer Weise, zum regulären System gehört, ein Prisma bildet und dass es bei bünnen Gipsblättchen geschieht; sie durch basselben nach irgendeinem kleinen Gegenstand läuft eine Reihe von Ruancen, in denen bald roth, hinschaut, so erblidt man in der Regel zwei Bilder gelb, grün, blau oder violett vorherrscht. Es rührt des Gegenstandes, welche ungleich start ablentung durch das Prisma erlitten haben; die einfallenden Lichtstrahlen gungsebene der von unten kommenden Strahlen gessind also in zwei ungleich start brechdare Bündel ges dreht wird (Circularpolarisation). Auch bei Flussigeiten wird die Erscheinung der außere wird; bei niedrigern Temperaturen nimmt der Circularpolarisation beobachtet, so 3. B. im Terpentinöl zusammengesette Streisen eine entgegengesette Krums (linksdrehend), in Zuderlösungen (rechtsdrehend) u. s. w., und dadurch hat die Circularpolarisation auch eine Fig. 15 stellt Brequet's Metallthermometer prattifche Bedeutung gewonnen, weil fie gur Ermittelung prattique Seventing gewonnen, weit fie zur Ermittelung bes Concentrationsgrades zuderhaltiger Lösungen ansgewandt wird. Fig. 10, Tas. 6, stellt das zu diesem Iwed von Soleil construirte Sacharometer dar; m ist eine 20 Centimeter lange, an beiden Enden mit Glasplatten verschlossene Röhre, welche zur Aufnahme der zuderhaltigen Flüssigkeit bestimmt ist. Sie liegt zwischen zwei polaristrenden Kalfspatprismen, welche die Stelle der heiden Polaristrenden Kalfspatprismen, welche die Stelle der heiden Polaristringenienel im Amarat Sie a Stelle der beiden Polarisationsspiegel im Apparat Fig. 8 vertreten; bei e sind zwei senkrecht zur Axe geschliffene keilsormige Platten von Bergkroftall angebracht, von denen die eine rechtes, die andere linksdrehend ist, durch deren gegenseitige Berschiedung man die rechtes brebende Wirtung der Zuderlösung compensiren tann. Mit dem Zudergehalt der Lösung wächst natürlich auch die Große der Drebung der Polarisationsebene.

D. Wärmelehre. (Tafel 6, Figur 11 — 59, Tafel 7, Figur 1 — 32.) I. Ausdehnung.

Die Barme hat die Eigenschaft, alle Körper aus-zudehnen, und zwar am stärtsten die gasförmigen, am schwächsten die festen.

Um bie geringe Langenausbebnung fester Rorper sichtbar gu machen, wendet man Sebelpprometer, Fig. 11, Taf. 6, an. Der Stab t, bessen Ausbehnung Sig. 11, Tas. 6, an. Der Stab t, besset nurdennurg, gemessen werden soll, stößt mit seinem einen Ende bei v gegen eine seste Wieberlage, mit seinem andern Ende gegen den kurzern Arm eines Winkelhebels an, dessen längerer Arm l auf eine Scala bei s zeigt. Wenn die Stange t erwärmt wird, so geht das Ende des langen hebelarms in die Sobe.

Genaue Meffungen haben ergeben, daß für eine Temperaturerböhung von 0 bis 100° (von der Tem-peratur des schmelzenden Schnees bis zu der des sie-

benden Wassers) sich ausdehnen:
ein Glasstab um 1/1248 ein Kupferstab um 1/240
ein Eisenstab um 1/210 ein Zinktab um 1/240
ihrer ursprünglichen Länge.

Die körperliche, kubische Ausdehnung ber sesten Körper ist drei mal so groß als ihre lineare Ausdehnung, wie durch Anschauung der Fig. 12 erläutert wird. Bei einer Temperatur-Erhöhung von 0 bis 100° wird

ein Glasgefaß um 3/1240

ein Kupfergefäß um 7346
feines ursprünglichen Inhalts ausdehnen.
Ein durch eine Metallstange gebildetes Bendel wird bei heißem Better langer fein als bei kaltem; bei beißem Better wird es alfo etwas langfamer ofcilliren. Diesem Werter wird es also etwas langjamer oscillten. Diesem Uebelstand wird durch die Compensationspendel (Rostpendel) abgeholsen, deren Construction sich auf die ungleiche Ausdehnung verschiedener Metalle gründet. Fig. 14 stellt ein aus Eisen: und Zinktäben construirtes Rostpendel dar. Durch die Ausdehnung der beiden Cisenstade R und des mittlern

mung an. Fig. 15 stellt Brequet's Metallthermometer bar. Drei Metallstreischen, Silber, Gold und Platin, sind so auseinandergelöthet, daß sich das Gold in der Mitte zwischen dem stärter ausdehnbaren Silber und dem weniger ausdehnbaren Platin befindet. Die zussammengelötheten Metallstreisen sind zu einem sehr dunnen Bande ausgewalzt. Nachdem dieses Band bunnen Bande ausgewalzt. Rachdem biefes Band ipiralformig aufgewunden worden ift, wird bas eine Ende befielben bei A befeftigt und an dem untern Ende ber Spirale eine leichte Nadel angehängt. Jede Lemperaturveränderung bewirft, daß sich das Spiralband mehr auf: oder mehr zuwindet, wobei sich die Spize der Nadel über die empirisch ausgeführte Gradtheilung

binbewegt.
Die Flüssigteiten behnen sich schon weit stärker aus als die sesten Körper. Um die Ausdehnung einer Flüssigteit zu messen, wendet man Gefäße von der Form Fig. 16 oder 17 an. Dieselben werden erst leer auf einer Wage tarrt; dann bei 0° mit der zu unter suchenden Flüssigkeit gefüllt (Fig. 17 bis zur Marke a) und das Gewicht der bei 0° im Gefäß enthaltenen Flüssigteit bestimmt. Wird jeht das Gefäß bis 100° erwärmt, so tritt ein Theil der Flüsigkeit aus, und man hat nun zu bestimmen, wie viel die bei 100° das Gefäß füllende Flüssigkeit wiegt. Aus diesen beiden Wägungen ergibt sich alsdann die scheinbare Ausden Wägungen ergibt sich alsdann die scheinbare Aus-dehnung der Flüssigkeit.

Die mahre Ausdehnung ber Fluffigkeit wurde man durch diesen Berjuch erhalten haben, wenn sich die Gefäße nicht auch ausgebehnt hatten. Man erhalt die fäße nicht auch ausgebehnt hätten. Man erhält die wahre Ausbehnung der Flüsigkeit, wenn man zu der scheinbaren Ausbehnung noch die Ausdehnung des Gefäßes hinzuaddirt. So ergibt sich z. B. für eine Temperaturerhöbung von o die 100° die Ausdehnung des Quecksibers 1/22 des Alkohols 1/10 des Ausdehnung der Flüssigkeiten benuft man zur Construction der Thermometer. Es sind dies enge Massedren an welche ein knock oder chlimberkörmiges

Construction der Thermometer. Es sind dies enge Glasröhren, an welche ein tugel: oder cylinderförmiges Gefäß angeblasen ist. Das Gefäß und ein Theil der Röhre, Fig. 18, ist mit der Flüssigkeit (meist Duedssilber, manchmal auch gefärbter Weingeist) gefüllt; oden ist die Röhre zugeschmolzen. Um das Thermometer zu graduiren, wird das Gefäß zunächst in schmelzenden Schnee gedracht, Fig. 19, und der Punkt der Röhre markirt, dei welchem der Gipfel der Quecksilberssäule sich seisstellt (der Gefrierpunkt); alsdann bringt man das Thermometer in ein Gefäß, auf dessen Boden Wasser ins Kochen gedracht wird, Fig. 20 oder 21, sodaß die Kugel und ein Theil der Röhre von den Dämpsen des sochenden Wassers umgeben sind. Das Quecksilber steigt nun in der Röhre bis zu einem bestimmten Bunkt (dem Siedepunkt). Der Zwischenraum zwischen diesen beiden keiten Punkten wird nun bei dem Celsius'schen Thermometer in 100, dei dem bei bem Celfius'ich en Thermometer in 100, bei bem Reaumur'ichen in 80 gleiche Theile getheilt. Bei talle gründet. Fig. 14 stellt ein aus Eisenz und Zint: Reaumur'schen in 80 gleiche Abeile getheilt. Bei stäben construirtes Rostpendel dar. Durch die Ausbehnung der beiden Eisenstäbe R und des mittlern Sisenstades S wird die Linse des Pendels gesenkt, durch die Ausdehnung der beiden Zinse des Pendels gesenkt, durch die Ausdehnung der beiden Zinse des Pendels gesenkt, durch die Ausdehnung der beiden Zinse die Ausdehnung der Beide Abeile seigen der Interfere dar, welcher aus zwei Zemperatur, auf welche ein Gemenge von Schrenheit'sche verschieben Metallen (etwa Eisen und Jins) zusammengeset ist. Den Siedepunkt hat das Fahrenheit'schen Tullpunkt (—17'), Temperatur zusammengenietet eine gerade Linie bilden, so bezeichnet ist. Den Giedepunkt hat das Fahrenheit'schen Tullpunkt (—17'), Temperatur zusammengenetet eine gerade Linie bilden, so bezeichnet ist. Deim Fahrenheit's den Temperatur, auf welche ein Gemenge von Schnenbeit'schen Verschieben Der Zinsenheit'schen Tullpunkt (—17'), Temperatur zusamzwischen den Beiden wird der Giedepunkt bei ersterm mit 100, beim lehterm mit 80 bezeichnet ist. Deim Fahrenheit'schen Tullpunkt gewählt, nämlich die Zemperatur, auf welche ein Gemenge von Schnenbeit'schen Ealmid sinkt. Den Siedepunkt hat das Fahrenheit'schen Tullpunkt (—17'), Temperatur, auf welche ein Gemenge von Schnenbeit'schen Ealmid sinkt. Den Siedepunkt hat das Fahrenheit'schen Tullpunkt (—17'), Temperatur zusamzwischen den Beiden Tullpunkt (—17'), Den Siedepunkt hat das Fahrenheit'schen Tullpunkt (—17'), Den Sied

Celjius'iden und ber Fahrenheit'iden zusammengestellt. Gehr mertwurdig ift die ungleichfornige Ausdehnung bes Baffers. Wenn man ein Wafferthermometer in großem Maßstab berstellt und ben Bunkt martirt bat, bei welchem fich bie Wassersaule felistellt, wenn bas Gefäß mit schmelzendem Schnee umgeben ist, so findet man, daß das Abermometer steigt, wenn man es vor-sichtig noch weiter erkaltet, daß es aber sinkt, wenn man es erwärmt. Es sinkt bis die Temperatur auf 6" gestiegen ist, wie man aus Zig. 23 ersicht, welche die genaue Copie der Scala eines Wasserthermometers zeigt. Wenn man die Ausdehnung des Glasgesäßes zeigt. Wenn man die Ausdehnung des Glasgefäßes mit in Rechnung bringt, so ergibt sich, daß das Wasser bei 4° E. die größte Lichtigkeit (Dichtigkeitsmarimum) hat, daß also Wasser von 4° sich ausdehnt, mag man es nun erwärmen oder erkalten.

Beim Gefrieren dehnt sich das Wasser nochmals aus, sodaß das specifische Gewicht des Eises nur 3/1112 von dem des Wassers ist, weshalb denn das Eis auch auf Wasser, seldst auf tochendem Wasser, schoft mit welcher sich das Rasser beim Ges

Die Bewalt, mit welcher fich bas Waffer beim Befrieren ausbehnt, ift so groß, baß es die stärfsten Be-jäße, selbst eiserne Bomben sprengen tann, wie durch Fig. 24 und 25 erläutert wird.

Fig. 24 und 25 erläutert wird.
Weit stärter noch als die flüssigen Körper behnen sich die gasförmigen aus, und zwar ist die Musdehnung für alle Gase gleich groß, sie beträgt 305/1000 für eine Temperaturerhöhung von 100°.

II. Somelien und Erflarren.

Durch gesteigerte Erwarmung tann man bie meiften Spirch gesteigerte Erwarmung tann man die meisten festen Körper schmelzen, wenn sie nicht schon vorber eine chemische Zersetung erleiben. Die Temperatur, bei welcher ein fester Körper schmilzt, ist für den gleichen Stoff stets derselbe. So ist z. B. der Schmelzpunkt sür Gisen 1600° C. Wachs 68° C. Blei 334 Gis 0
Schwesel 109 Quechilber —40.

Benn ein fester Körper schmilgt, so wird eine mehr ober minder große Menge Barme gebunden, b. h. ober minder große Menge Wärme gebunden, d. h. er nimmt eine große Menge Wärme auf, welche ledig- lich zur Schmelzung gebraucht wird, ohne die mindeste Temperaturerhöhung zu bewirken. So bedarf es einer großen Wärmemenge um Schnee von 0° in Wasser von 0° zu verwandeln. In einen kleinen Holzstübel, Fig. 26, sülle man 2 Pfund Schnee von 0° und schütte darauf 2 Pfund Wasser von 79°, so wird bei gehörrigem Umrühren alsbald aller Schnee geschmolzen sein, und man hat nun 4 Pfund Wasser von 0°. Alle Wärme also, welche die 2 Pfund Wasser abgaben, während sie von 79° auf 0° erkalteten, hat lediglich bazu gedient, 2 Pfund Schnee zu schmelzen.
In ähnlicher Weise wird Wärme bei der Schmelzung jedes sesten Körpers gebunden.

jebes feften Korpere gebunben.

jebes sesten Körpers gebunden.

Benn einem sesten Körper beim lebergang in den flüsigen Zustand nicht genug Wärme von außen zugessührt wird, so muß seine Tentperatur sinken. Zede tasses im Wasser ist von einer Temperaturerniedrigung begleitet. Darauf beruht der Eisapparat, Fig. 27. Die einzelnen Blechröhren des Gefäßes, welches in Fig. 28 im Durchschnitt dargestellt ist, werden mit Wasser gefüllt und nachdem der Deckel ausgeschraubt ist, in den Holzstelle einzeiest, wie Fig. 27 zeigt. In diesen Kübel werden nun zunächt 5 die Finnd salpetersaures Ammoniak eingefüllt und darauf dann ebenso viel Wasser gegossen. Nachdem nun auch der Kübel durch einen Deckel geschossen ist, wird durch einen Deckel geschlossen ist, wird durch ber Rübel durch einen Dedel geschlossen ist, wird durch bas in a eingesetzte Thermometer boch nicht über 100°. rasche Umbrebung bes Röbrengesaßes die Auflösung Alle dem Wasser zugeführte Barme entweicht mit den bes Salzes beschleunigt. Wenn man die Umbrehung aus der Deffnung bei b ausströmenden Dampfen. Diese

In Fig. 22 ist die Reaumur'sche Scala mit der ungefähr 5 Minuten fortgesetzt bat, ist die Temperatur blius ichen und der Fahrenheit'schen zusammengestellt. der Salzlösung auf 10° unter Rull gesunten und das Sehr merkwürdig ist die ungleichförmige Ausdehnung Wasser in den Röhren gefroren.

Eine sebr große Temperaturerniedrigung wird auch burch andere Raltemischungen erzeugt, so namentlich burch Mengung von Schnee oder gestoßenem Eis mit

Rochfalg. Die beim Schmelgen gebundene Barme muß beim Erftarren cines fluffigen Körpers wieder frei werben. Beim Wasser läßt sich dies mit Hulfe bes Apparats, Fig. 29, zeigen. Das Gefäß eines Thermometers ist von einem zweiten (kefäß umgeben, in welchem sich etwas Wasser, und über demselben ein luitleerer Raum

was Wasser, und über bemselben ein luitleerer Raum besindet. Taucht man dies Gefäß in eine Kältemischung, so bleibt das Wasser stüffig, die es auf 10 oder 12° unter Rull erkaltet ist, dann erstarrt die ganze Wasse auf einmal und das Ibermometer steigt auf 0°.

Einen ähnlichen Versuch fann man mit unterschweisligsaurem Natron machen, welches man in einem Glastöldchen, Fig. 30, schmilzt und dann, nachdem man ein Thermometer bineingesett dat, rubig stehen läßt. Die geschwolzene Wasse erkaltet die zur Temperatur der Umgebung, also weit unter ibren Schwelzpunkt (56° C.), ohne zu erstarren; wenn man aber dann ein kleines Krustallftachen hineinwirft, so beginnt eine massen dass Krustallftachen hineinwirft, so beginnt eine maffenhafte Arpftallbilbung, mahrend bas Thermometer um mehr als 200 fteigt.

III. Dampfbildung.

Durch Buführung von Barme tonnen tropfbar:fluf: fige Korper in Gasform übergeführt werden. Solche in Gasform übergeführte Flüffigleiten nennt man Dampfe. Daß sich Dampfe im leeren Raume bilben, läßt sich mit hulfe bes Apparats, Fig. 31, nachweisen. In einem geneinschaftlichen Gefäß steben brei Torricel: li'fche Robren. Das Rohr b auf der linten Seite bleibt unverandert ein vollständiges Barometer, mabrend man in den leeren Raum des Barometers b' einige Tropfen Basser aufsteigen läßt. Alsbald wird der Gipfel der Quedfilberfäule die jur Sobe t niedergedrückt, weil sich nun im Bacum des Barometers b' Dampfe bilden. Roch auffallender wird diese Depression (bis s), wenn man in dem dritten Barometer b" einige Tropfen Mether auffteigen läßt, beffen Dampfe bei gleicher Temperatur eine weit bebeutenbere Spanntraft haben.

Am besten lassen bebeutentere Spannttast gaben. Am besten lassen sich die michtigsten Gesetze der Dampfbildung an einem Dampflessel, etwa an einem Bapinianischen Topse, Fig. 32, erläutern. In dem aufgeschraubten Ledel besinden sich drei Dessnungen. Auf ver einen ist ein Sicherheitsventil angebracht, bessen Belastung burch Verschiebung bes Gewichts q regulirt wird; in die zweite Deffnung ist ein in den Ressel bineinragendes Röhrchen a von Eisenblech eingeschraubt, welches jum Theil mit Quedfilber angefullt ift. Gin in bas Quedfilber eingesettes Thermometer zeigt bie Temperatur des im Ressel enthaltenen Wassers und Dampses. Auf der dritten Dessinung endlich sitt ein turzes Robr, welches durch einen Hahn verschlossen werden, und auf welches man verschiedene Ausstro-

mungeöffnungen aufschrauben tann.

Der Ressel wird ungefahr bis zu 2/, seiner Hohe mit Wasser gefüllt und dann auf ein genügend starkes Feuer gebracht. Wenn nun der Hahn offen ist, so steigt alsbald die Temperatur des Wassers bis zum Siedepunkt, d. h. bis 100°. Das Wasser tocht. Mag dies Rochen noch so lange fortgesehr werden, so steigt

find, bas Bentil zu beben und aus demfelben auszu-

Wird das Feuer entfernt, so sinkt allmäblich die Temperatur des Wassers und die Spannkraft der Dampfe nimmt ab; bei 100° ist die Spannkraft der Dampfe wieder gleich bem Drud ber außern Atmofphare. Sintt die Temperatur noch mehr, so sinkt ber Dampsbruck im Innern des Kessels unter ten Druck der Alemofphare.

Sehr icon lagt fich bies auch mit bem Apparat Fig. 33 zeigen. Durch ben Kort, welcher ben Ballon a ichließt, geben zwei Glasröhren, bie eine c geht fast bis auf ben Boben von a, bie andere b munbet bicht unter bem Rort. Bringt man bas Baffer in a ins Rochen, mahrend c oben verstopft ist, jo entweichen die Danipfe mit der Luft durch b. Taucht man nun das untere Ende von b in Wasser und entfernt man die Flamme, welche unter a war, so werden die Dampse in a condensirt, und das Wasser steigt durch die Röbre b in ben Ballon. Ift biefer etwa zur Salfte mit Waffer gefüllt, fo verstopft man b, öffnet c und bringt wieder eine Weingeiststamme unter a an; die nun in a ent-widelten Dampfe preffen auf das Waffer im Ballon und heben es in die Röbre c, fodaß es oben aus berfelben ausfließt.

selben ausstießt.

Die Spanntraft bes Wasserdampfs, welche einer bestimmten Temperatur entspricht, läßt sich mit Huse bes Manometers rr, Jig. 34, bestimmen, welches mit bem Kessel C in Verbindung steht, oder auch durch Apparate von der Form der Fig. 35 (auf Taf. 6 irrtbumlich mit 53 bezeichnet) welche einem Barometer gleichen, in dessen zugeschmolzenem Gefäß sich über dem Quecksilber nur noch Wasser besindet. Sobald das Gefäß erwärnt wird, bilden sich Wasserdampse in demselben, welche eine Quecksilbersäule im längern Rohre beben, aus dessen höhe man auf die Spanntraft der Lämpfe schließen kann.

Dampfe schließen kann.

Bur Messung der Spannkraft für Temperaturen, welche unter der des Siedepunkts liegen, wendet man Dampsbarometer von der Form Fig. 31 an.
Die Spannkraft bes Wasserdampis ist

ore Spanntraft bes Wasserdampf ist 1/4 " " 65 | 4 " " 1/3 " 21 100 16 204.

Bu ben wichtigften Unwendungen ber Spannfraft ber Dampfe gebort jebenfalls bie Dampfmafchine, beren Befprechung ber Dlaschienlehre zufällt.

In einem gegebenen Raum tann fich bei gegebener In einem gegebenen Raum tann sich bei gegebener Temperatur nur eine bestimmte Menge Dampf bilden, und diese Dampsmenge bildet sich in einem leeren Raum augenblicklich, wenn eine binreichende Menge Flüssigkeit vorhanden ist. So können z. B. bei einer Temperatur von 100°C. in einem Maum von 1 Kubikbecimeter gerade 600 Milligrammen und nicht mehr Bafferdampf entbalten fein. Benn die möglichft große Basserdamps entbalten sein. Benn die möglichst große Quantität Damps in einem Raume enthalten ist, so nennt man den Damps gesättigt. Fig. 36 stellt einen Eplinder von 1 Quadratdecimeter Querchnitt dar, in welchem ein Kolen luftdicht auf: und abgeschoben werben tann. Unten ftebt biefer Enlinder durch ein Rohr mungerobrchen n versehen, welches durch Dreben ber mit einem Dampfteffel in Berbindung, welche durch Schraube t geöffnet oder geschloffen werden tann. Wah-

ausströmenden Dämpse nehmen auch alsbald alle Luft aus dem obern Theil des Kessels mit fort.
Sobald aber nun durch Schließung des hahns dem Abströmen des Dampses ein Ende gemacht wird, bes gebung von 100°. Ju Ansang siehe der Kolken auf dem gebung von 100°. Ju Ansang siehe der Kolken auf dem Eheile des Kessels bilben sich mehr und mehr Dämpse, ihre Spannkraft, d. h. der Truck, den sie gegen die Ein Raum von 1 Kudikdecimeter, in welchem sich 600 Mils Gefäswände ausüben, wächst, die endlich im Stande sind der Haub der Haub den und aus demielben auszus Wird setz hahn h geschlossen und dann der Wird ber Haub den und dans demielben auszus

ligrammen gesättigter Wasserdampse verbreiten.
Wird jest der Hahn h geschlossen und dann der Kolben soweit in die Höhe gezogen, daß unter ihm ein freier Raum von 2, 3 dis 6 Aubitdecimetern entsteht, so verbreiten sich die 600 Milligrammen Damps auch in den größern Raum, welcher 1200, 1800 3600 Milligramm Damps aufnehmen konnte, jest ist also der Damps nicht mehr gesättigt, er verhält sich wie atmosphärische Luft. Man kann ihn wieder die auf 1. Kubitdecimeter zusammendricken, ehr er gesättigt ist.

atmojpdarische Luft. Wan kann ihn wieder dis auf 1 Kubikderimeter zusammendrüden, ehe er gesättigt ist. Wenn aber der gesättigte Wasserdamps noch weiter comprimirt wird, so kann die ganze Dampsmenge nicht mehr gassormig bleiben, bei unveränderter Spannkraft wird dabei um so mehr Damps zu flüssigem Wasser verdichtet, je weiter man den Kolden niederdrüdt.

Mit Wasserdamps läßt sich dies nicht wohl sichtbar machen, wohl aber mit schwessiger Saure, welche unter mittlerm Lustdruck und dei mittlerer Temperatur

gasförmig ist. Die gesättigte schweslige Saure übt bei 16° C. einen Drud von 4 Atmosphären aus, unter bem Drud von 1 Utmosphäre kann fie also bei dieser Temperatur nicht gefättigt sein. In einem eisernen, mit Quedfilber gefüllten Befäße C, Fig. 37, sind mehrere Glasröhrchen eingesetz, von benen bas eine mit atmosphärischer Luft, ein zweites mit schwesliger Saure, wir brittes mit Knappeas u. f. m. ackult ift. Das Co. atmosphärischer Luft, ein zweites mit ichwesiger Saure, ein drittes mit Changas u. s. w. gefüllt ist. Das Gefäß C wird nun sammt seinen Glasröhren in einen starten Glascylinder A eingesetzt, auf bessen donne Fassung eine Druckpumpe aufgeschraubt werden kann. Wenn A ganz mit Wasser gefüllt ist und mittels der Druckpumpe noch mehr Wasser eingepreßt wird, so werden auch die Gase in den Glasröhren comprimitt, welche über ans auch die Gase in den Glasröhren wie die Luft. fich anfangs gang fo verbalten wie bie Luft. aber alle Gafe auf / ibres urfprünglichen Bo aber alle Gafe auf /, ibres uriprunglichen Bolumens, jo wird nun gunächft bei fortgesehtem Einpressen von Baffer die schwestige Saure gur Flufugteit verdichtet, während die Condensation des Evangajes ungefähr bei einem Druck von 7 Utmofpharen erfolgt.

Bei 0° ist die Spanntraft der gesättigten Koblensaure ungefähr gleich 39 Atmosphären. Die unter dem Druck der Atmosphäre stehende Kohlensaure muß man also bei 0° auf 1/30 ihres Bolumens comprimiren, ehe sie in stüssigen Bustand übergeht. — Um Kohlensaure in größern Quantitäten flüssig zu machen, dient der Rat-terer'sche Apparat, Sig. 38. Wittels einer Borrich-tung, welche dem Laderohr der Windbuchse ähnlich ist, deren Kolbenstange aber durch Kurbel und Schwungrad in Bewegung gefest wird, wird in ben Accipienten r bie Noblenfaure eingeprest. Un bem untern Ende bes Laberohrs bei s wird ein Rautidutichlauch angesett, welcher zu bem Kohlenfaure-Entwidelung angejest, welcher zu bem Kohlenfaure-Entwidelung gapparat, Fig. 39, führt. Wenn ber Kolben im Laberohr seine tiefite Stellung hat, so gelangt die Kohlensaure von dem Apparat, Fig. 39, durch ben Kauticulichlauch in das Laberohr, beim Aufgang des Kolbens aber wird alle in bas Laberohr eingebrungene Rohlenfäure in ben

Mecipienten r gepreßt.
Die Einrichtung bes Recipienten ist aus Fig. 40 zu ersehen. Unten ist ein Bentil angebracht, welches dem Gase zwar den Eintritt, aber nicht den Austritt gestattet. Oben ist der Recipient mit einem Ausströ-

rend des Einpumpens ist der Recipient r mit einem Gefäße umgeben, welches eine Kältemischung enthält. Der Siedepunkt einer Flüssigkeit ist die Temperatur, bei welcher sich bei hinlänglicher Wärmezusuhr Dampsblasen im Innern der Flüssigkeit bilden, welche dann aussteigen und an der Obersläche der Flüssigkeit entweichen. Die Siedetemperatur hängt vom Drud ab, welcher auf der Obersläche der Flüssigkeit lastet. Der normale Siedepunkt ist die Temperatur, bei welcher das Kochen statisnach, wenn der auf der Flüssigkeit lasten der Nachen statisnach, wenn der auf der Flüssigkeit lastende Drud gleich ist dem mittlern Utmossphäredrud (Varometerstand 28 Boll oder 760°m). Mit vermindertem Drud wird der Siedepunkt erniedbrigt. Stellt man ein Glas mit Wasser von 60 die 70° unter den Recipienten der Lustpumpe, so kommt es nach einigen Kolbenzügen ins Kochen. Wenn man in einem Glasfolben Wasser so lange im Kochen erhält, in einem Glastolben Baffer fo lange im Rochen erhalt, daß alle Luft ausgetrieben ift, und bann, nachdem bie Definung mit einem gutichließenden Kort geschloffen worden ift, das Gefaß umtehrt, wie Fig. 41 zeigt, und bie vertortte Mundung unter Waffer bringt, fo benndet fich über bem Waffer im Ballon ein luftleerer, nur mit Dampfen gefüllter Raum. Rublt man biefe Dampfe burch Aufgießen von taltem Waffer ab, fo tommt die noch warme Fluffigfeit fogleich wieder ins Rochen. Das burch vermehrten Drud ber Siebepuntt erhöht wird, tann man mit Gulfe bes Bapinianischen Topfes,

Fig. 32, zeigen. Regnault benupt das Sieden des Wassers unter einem bestimmten, nach Willtur veranderlichen Druck, um die Spannkraft der Dämpfe zu messen. Fig. 32, Taf. 7, ftellt ben baju verwendeten Apparat bar. Der fleine Dampfteffel A, in beffen Dedel mehrere Thermometer eingelassen sind, steht durch die (mittels Wasser talt gehaltene) Röhre CB in Verbindung mit dem in kaltem Wasser stehenden Ballon G. In dem Ballon G wird nun die Luft mittels einer bei J angeschraubten

Compressions und et Lust mittels einer bet I angesaraubten Compressionspumpe beliebig comprimirt und der entisprecende Druck an dem Manometer N abgelesen. Während nun der Druck in G, also auch der Truck, welcher auf der Flüssigkeit in A lastet, ungeändert bleibt, wird das Wasser in A durch Feuer in O erwärmt. Die Thermometer in A steigen, die das Wasser in A sieden kommt, dann bleibt ihre Stellung constant, und men erhält in die Temperatur welche der am Weg. und man erhalt fo die Temperatur, welche der am Dla-

nometer abgelesenen Spannkraft entspricht.
Den normalen Siedepunkt einer Flüssigkeit kann man mit Hulfe bes Apparats Fig. 21, Iaf. 6, oder des Apparats Fig. 42, Iaf. 6, bestimmen.
Denn man Wasser in eine Platinschale, Fig. 43,

wenn man Wasser in eine Platinschale, Fig. 43, Taf. 6, tropfelt, welche burch eine untergesette Weingeistflamme glübend gemacht ift, so tommt das Baffer nicht ins Rochen, weil sich zwischen bem heißen Metall und dem Wasser eine Dampsschicht bildet, welche den Uebergang ber Barme bindert. Die Waffermaffe nimmt unter fortwährend gitternder Bewegung die fternförmige

Gestalt Fig. 44 an (Leidenfroft'sche Tropfen). Eine ähnliche Erscheinung tritt ein, wenn man ein Gemisch von sesser Roblensäure und Acther in einen glübenden Platintiegel, Fig. 45, bringt. Die Maffe bleibt fo falt, daß, wenn man einen fleinern Platin-tiegel mit Quedfilber in dieselbe eintaucht, das Quedfilber nach turger Beit gefriert.

Beim Uebergang einer Stüffigfeit in Dampfform wird ftets eine gewiffe Warmemenge gebunden; so muß man 3. B. einem Pfund Waffer von 100° eine gewisse Wärmemenge zusühren, um dasselbe in Dampf von 100° zu verwandeln. Umgekehrt wird eine entsprechende Wärmemenge frei, wenn eine bestimmte Dampsmenge zur Flüssigkeit condensirt wird.

Diefe Broceffe ber Barmebinbung burch Berbampfung und des Freiwerdens der Warme durch Condensation von Dampfen finden in jedem Destillirapparat statt. In der Retorte a, Fig. 46, wird z. B. die Fluffigkeit verdampft, während die gebildeten Dämpfe in der stets tubl gehaltenen Borlage b wieder condensirt werden. In a wird Warme gebunden, in b wird Warme frei. Fig. 47 stellt eine andere Form des Destillirapparats dar. Die in A gebildeten Dampse werden durch ein langes Glasrohr geleitet, welches von einem weitern, stets von taltem Wasser durchströmten, umgeben ist. Fig. 48 endlich stellt einen größern Destillirapparat dar. Die im Ressel B entwidelten Dampse werden durch den helm AC in das Schlangenrohr D geleitet, aus welchem unten bei O die contensirte Flüssigkeit absließt. Das Schlangenrohr D besindet sich in einem mit kaltem Wasser gefüllten Bottich. Durch die im Schlangenrohr frei werdende Wärme wird das Rüblmasser erwärmt.

Rennt man bie Quantität und bie Temperaturerhöhung bes Rühlwassers und die Quantität der im Schlangenrohr condensirten Flussigiteit, so kann man danach die latente Warme der Dampfe berechnen. Um die zur Berechnung der latenten Warme der Dampfe nothigen Data mit möglichfter Genauigfeit zu erhalten, hat Regpala nu meglupfer Genautgiett zu erhaten, hat Regnault dem Condensationsapparat die Gestalt Fig. 49
gegeben. Die Dämpse treten von der rechten Seite
ber zuerst in die Rugel A, aus dieser in B und aus B
in das bei a mündende Schlangenrohr. Die condens
sirte Flüssigkeit wird durch den Habn q abgelassen.
Wenn eine raside Verdampsung stattsindet, ohne daß
die dezu näthies Männemens ichnell genus von

bie dazu nöthige Warmemenge ichnell genug von außen zugeführt wird, muß eine Erkaltung statifinden. Umwidelt man 3. B. die Kugel eines Thermometers mit Baumwolle, die man mit Acther trantt, so sintt das Thermometer unter ben Gefrierpuntt, wenn man burd fraftiges Schwenken eine rafche Berbampfung bewirtt. In ein gang bunnwandiges Schalchen von Aupfer

gieße man etwas Schwefelatber und fețe es auf ein gieße man etwas Schwefelatiber und jege es auf ein Holzbretchen, Fig. 50, auf welches man etwas Wasser gegossen bat, sodaß das Aupferschälchen unten von einer Wasserschiedt umgeben ist. Wenn man nun durch vorsichtiges Blasen mit einem Blaschalg den Acther rasch verdampsen macht, so gefriert das Wasser. In Wollaston's Arpophor, Fig. 51, gefriert das Wasser durch seine meite Glaschen verdunftung. Der aus zwei, durch eine meite Glaschen verdungenen Klaschweine be-

durch eine weite Glastöhre verbundenen Glastugeln be-stebende Upparat ist durch Austochen luftleer gemacht, jodaß er außer etwas Waffer nur noch Wafferdampfe enthält. Bringt man nun die Rugel A in eine Ralte: mijdung, fo werden bier bie Dampfe condenfirt, und infolge davon findet in B eine so rasche Berbampsung statt, daß daß Wasser gefriert.
Unter die Glode der Luftpumpe, Fig. 1, Taf. 7, setze man ein breites Gesäß mit concentrirter Schwefelsaure,

welches mittels bunner Drabte ein flaches, innen berugtes, einige Baffertropfen enthaltendes Schalchen von Kortholz tragt. Benn man nun raid möglichft weit evacuirt und bann bie Berbindung bes Recipienten nit bem Stiefel ber Luftpumpe unterbricht, jo ift bas Wasser nach einigen Minuten gefroren, weil die Schwefelsaure die Wasserdampfe start absorbirt und dadurch eine schnelle Berbampfung bes Waffers in A bewirtt.

Je niedriger ber Siedepuntt einer Gluffigfeit liegt, besto raider verdampft sie, eine besto stärkere Erfaltung wird also burch ihre Berbampfung beworgebracht.
Der Siedepunkt der fluffigen Roblenfäure liegt ungefähr 80°C. unter Rull. Rehrt man nun den mit fluffiger Robs

lenfaure gefüllten Recipienten Fig 40, Zaf. 6, um, fobaß die Bartie gin unten ist, öffnet man bann burch Dreben ber Schraube t bas Aussirömungerohrchen n, fo ver-

bampft ein Theil der hier ausströmenden flussigen Rob- bineingesenkten Substanz erleidet, kann man auf die lensaure so rasch, daß die dadurch bervorgebrachte Kälte specifische Wärme der letztern schließen. Fig. 5 ist hinreicht, um den Rest der ausgeströmten Kohlensaure eine außere Ansicht des eben besprochenen Regnault's in einen festen Körper zu verwandeln; um die fest-gewordene Roblensaure, die eine schneeartige Form annimmt, zu sammeln, wendet man den Upparat Fig. 2 und 3, Laf. 7, an. Zwei turze Cylinder von Dejfingblech, and 3, 2a1. 7, an. Iver iurze Entinoer von Alessingerem, AB und CD, welche auf der einen Seite durch einen gewöldten Boden geschlossen sind, werden so zusammen-gesteckt, daß sie einen geschlossen Raum bilden. Das Ausströmungerohr n, Fig. 40, Tas. 6, wird in die Husseld desteckt, sodaß durch i die Rohlensaure in das Insere des Upparats einströmt. Die Handgriffe des Monarcks sind hahl sodaß die nerdamnische Anlens Apparate find hohl, fodaß die verdampfende Roblen-faure durch die Loder im Boden und die Soblung der handgriffe entweichen tann. Deffnet man ben Apparat, nachdem bas Mustromen burch d eine genugenbe Beit gedauert bat, fo findet man ibn mit einer fcnee-artigen Maffe, der festen Kohlensaure, gefüllt.

IV. Specifiche Warme.

Um in gleichen Gewichtsmengen verschiedener Sub-ftanzen gleiche Temperaturerbohung hervorzubringen, bedarf man verschiedener Barmemengen. Um 3. B. 1 Pfund Gifen um 1º C. ju erwarmen, bedarf man nur

7/10 ber Barmemenge, welche zu einer gleichen Temperaturerhöhung von 1 Pfund Wasser nöthig ist.
Um die Ungleichheit ber specifischen Warme verschiesbener Substanzen anschaulich zu machen, lege man eine Kugel von Kupfer und eine gleichschwere Kugel von Blei, welche beide in tochendem Baffer auf 100° C. erwärmt worden sind, auf eine entsprechend dide Scheibe von Wachs, Fig. 52, Tas. 6. Die Kupferlugel wird in turzer Zeit die Wachsplatte durchgeschmolzen haben und herabfallen, während die Bleifugel durch die von ihr abgegebene Wärme die Wachsplatte nicht ganz durchzustenten ber bei Bendsplatte nicht ganz durchzustenten bei Bendsplatte nicht ganz durchzusten bei Bendsplatte bendsplatte bei Bendsplatte bendsplatte bei Bendsplatte bei Bendsplatte bends fcmelgen vermag.

Nimmt man die Barmemenge zur Einheit, welche nothig ift, um 1 Gramm Waffer um 1° zu erboben, jo ist die specifische Warme irgendeines Stoffs die nach jener Einheit gemessen Warmemenge, welche erforderlich ist, um 1 Gramm der Substanz gleichfalls um 1° zu erwärmen. In diesem Sinne ist 114/1000 die specifische Warme des Eisens und 2011/1000 die des

Um bie specifische Barme verschiedener Stoffe gu beftimmen, tann man verschiedene Methoden anwenden. Die Methode des Eisschmelzene Uerboten undenden. Die Methode des Eisschmelzens läßt sich am eins sachlichen in folgender Weise aussühren. In einem Local, dessen Temperatur etwas unter 0° ist, boble man einen Eisblod, Fig. 53, Tas. G, etwas aus, werfe ein gerwogenes, auf eine bestimmte Temperatur erwärmtes Stud der zu prüsenden Substanz (z. B. 1 Pfund Eisen, welches auf 100° erwärmt ist) hinein und dede die Höhlung mit einem Eisdedel zu. Aus der Wenge des Eises, welches der eingeworfene Körper zu schmelzen ver Mus ber Menge bes

mag, fann man auf seine specifische Warme ichließen. Die Methobe ber Mengung führt Regnault in folgender Beise aus. Der zu untersuchende Stoff wird in Form kleiner Studchen in einem Raum A Tig 4 Tat 7 gebracht und mit diesem in einem Raum bunnem Trabt gebracht und mit diesem in einem Raum A Fig. 4, Tas. 7, ausgehängt, der ringsum von Dämpsen kochenden Wassers umgeben ist, welche bei a ein: und bei c austreten. Ist der in A aufgehängte Körper auf 100° erwärmt, so wird er herabgelassen und in das Kühlwasser des Gefäßes D gedracht, welches dann sogleich unter dem Erwärmungsapparat hervorgezogen wird. Aus der Temperaturerhöhung, welche das Kühlwasser in D durch die Abkühlung der

fpecificoe Barme ber lettern foliegen. Fig. 5 ift eine Albere Anficht bes eben befprochenen Regnault': fchen Apparats.

Ropp führt die Mengungsmethode in anderer Form 18. Eine gewogene Menge der zu behandelnden Sub-1113 wird in Form fleiner Stückhen in ein Glasaus. röhrchen, Fig. 6, Taf. 7, gebracht und dann eine Kuffigteit von bekannter specifischer Wärme, etwa Steinöl
darausgegossen. Nachdem auch das Gewicht dieser
Flüssigkeit ermittelt ist, wird die Röhre sammt ihrem Inhalt in das Quecksilber des Gefäßes B eingetaucht,
welches durch ein Delbad auf einer constanten Temper ratur von 50 bis 60° erhalten wird. hat die Rohre fammt Inhalt diefe Temperatur angenommen, fo wird fie rasch in das Wasser des Calorimeters 1), Fig. 7, ein-getaucht und die Temperaturerböhung beobachtet, welche

durch die Abkühlung in der gewogenen Wassermasse des Calorimeters D hervorgebracht wird.

Das wichtigste Resultat der Untersuchungen über specifische Warme ist das von Dulong und Betit aufgestellte Geset, daß für chemisch einsache Stoffe in selter Form, die specifische Warme dem Atomgewicht umgekehrt proportional ist.

Um die specifische Barme ber Gafe gu untersuchen, wandte Regnault einen Apparat an, ber jum Theil wunde regnaut einen Apparat an, der zum Theil in Fig. 8, Taf. 7, dargestellt ist. In einem 30 Liter halt tenden Ballon von starkem Rupferblech wird das zu unterssuchende Gas start comprimit. Aus diesem Behälter strömt es nun durch die Röhren a und e in das Schlangenrohr des Erwärmungsapparats O. Dieses Schlangenrohr ist mit Del umgeben, welches durch eine unterzgesetze Weingesistlampe auf constanter Temperatur erzhalten wird. Aus dem Schlanaenrobr in O tritt das balten wird. Aus dem Schlangenrohr in O tritt das Gas mit einer am Thermometer T abzulesenden Temperatur in das Schlangenrohr des Calorimeters C, welches mit kalten Wasser umgeben ist, dessen Temperatur allmählich durch die Abfühlung des durchstreischen Gassa gehälte wied chenben Bafes erhobt wirb.

Eine bei R angebrachte Borrichtung macht es moglich, daß das Gas langere Zeit bindurch mit gleichförmigem, am Manometer M abzulesendem Drud durch den Ap-parat bindurchstreicht. Die Quantität des in einer beftimmten Zeit durch ben Upparat streichenden Gases ergibt sich, wenn man die Spanntraft bes im großen Ballon befindlichen Gafes zu Anfang und zu Ende des Befuche mißt, vorausgefest, daß man das Bolumen

des Ballons genau tennt. Bei gleichem Druck ist die specifische Wärme gleicher Bolumina für alle Gasarten dieselbe.

V. Warmeftrahlung.

Jeber heiße ober warme Körper sendet Barmes ftrahlen aus, welche durch Luft und andere Körper in abnlicher Beise hindurchgehen, wie die Lichtstrahlen durch durchstige Körper.

Die Wärmestrablen, welche durch einen Körper hins durchgehen, erwärmen denselben nicht; erst wenn sie von einem Körper absorbirt, verschluckt werden, wers den sie in fühldare Wärme verwandelt. Dies läßt sich mit Hilfe zweier metallener Hoblspiegel, Fig. 9, Taf. 7, nachweisen welche in einer Entiernung von 10—20 nachweisen, welche in einer Entsernung von 10—20 Buß so aufgestellt find, daß ihre Aren in eine gerade Linie zusammenfallen. Bringt man in den Brennpunkt bes einen Spiegels eine weißglübende Gisentugel, in ben Brennpuntt bes andern ein Stud Junder, so gerath dieser in Brand. Dieser Bersuch beweist zugleich, baß die Warmestrahlen nach benselben Gesesen reflectirt werden, wie die Lichtstrahlen.

Um genauere Berfuche über ftrablende Barme ju machen, wandte man früher Leslie's Differential: thermometer, Fig. 10, an. Zwei Glastugeln, welche nur verdünnte Luft entbalten, find durch eine Glasthermometer, Fig. 10, an. Zwei Glassingeln, welche nur verdünnte Luft entbalten, sind durch eine Glas-röhre verdunden, deren Gestalt man aus der Figur ersicht. Ungefähr in der Mitte der Röhre befindet sich ein kleines Flüssigkeitssaulchen, welches dei Erwärmung der einen Rugel gegen die andere dingetrieben wird. Die Rugeln sind mit Kienruß überzogen, welcher die Wärmestrahlen start absorbirt, sodaß schon eine geringe Wärmestrahlung, welche eine solche Kugel trisset, eine merkliche Erwärmung hervordringt. Noch empsindlicher und sicherer in seinen Ungaben ist Melloni's Thermomultivisicator. Er besteht aus

bald ein schwacher elettrischer Strom durch die Drabt-windungen hindurchgeht, wird das Nadelpaar aus feiner Gleichgewichtelage abgelentt.

Wie ein folder Dluftiplicator mit bem Melloni'schen Apparat verbunden ist, sieht man in Fig. 11, Tas. 7, wo p die in eine Meisinghülse gesaste Ihermosäule und M den Multiplicator darstellt. Bon jedem Bole der Thermosäule geht ein Berbindungsdraht zu einem Ende der Multiplicatorwindungen. Die Ihermosäule ist nun auf der einem Soite mit einer soliverischen Solle aus einer der einen Seite mit einer eplindrischen Hulfe a, auf der andern mit einer konischen Hulfe b versehen. Die Hulfe, durch welche Wärmestrahlen auf die Thermosause fallen follen, ist offen, die andere ist durch einen Dedel geschloffen, wie b in unserer Figur.

Laft man nun von der einen Seite ber Barme: ftrablen auf die Thermofaule fallen, so entsteht ein elektrifcher Strom, welcher eine mehr oder minder bebeutende Ablentung ber Magnetnadel im Multiplicator bewirft.

Es wird nun der Thermofaule gegenüber ein Sobliwurfel H, Fig. 11, von Meffingblech aufgestellt, welcher burch eine untergestellte Beingeistlampe tochent er-haltenes Baffer enthalt. Die eine Seite biefes Burfels ist mit Ruß überzogen, eine zweite ist polirt. Beträgt die Ablentung des Multiplicators 30°, wenn die berufte Seite der Thermofäule zugelehrt ist, so geht sie auf 4° zurüd, wenn man die polirte Seite des Würfels der Thermofäule zukehrt. Die berufte Flace hat also ein stärkeres Ausstrahlungsvermögen, als die polirte Metallfläche.
Die Fähigkeit verschiedener Substanzen, die Wärme:

strablen burdgulaffen, ift febr ungleich. Gelde Rorper, welche bie Barmestrablen gut burdlaffen, nennt man diatherman, durchwärmig, solde dagegen, welche die Wärmestrablen nicht durchlassen, beißen atberman.

Fig. 12 ftellt ben Melloni'ichen Apparat bar, wie er arrangirt ift, um die Diathermanität vericbiedener Substanzen zu vergleichen. Bor der Warmequelle, als welche entweder eine Heine Oellampe I. mit metallischem Reslector, oder der mit beihem Wasser gefüllte Hohlwürsel II, oder das durch eine Weingeistlampe auf ungesähr 400° erwärmte, geschwärzte Kupserblech, Jig. 13, u. j. w. dienen kann, ist ein Schirm s ausgestellt,

fals ber einzige fefte Rorper ift, welcher Strahlen aller Barmequellen gleichgut burchlaßt, welcher alfo volltommen biatherman ift.

Glas läßt nur 39 Procent ber von bem Dellampschen, und nur 6 Procent der von dem erhipten Rupfersblech tommenden Strablen durch, mabrend die vom Hohlmurfel H tommenden Strablen fast gar nicht mehr vom Glas durchgelassen werden. Aehnlich verhalten sich andere durchsichtige Körper, sie absorbiren vor-

sich andere durchichtige Körper, sie absorbiren vorzugeweise die Strahlen dunkler Wärmequellen. Die Lust ist so volltommen diatherman, daß eine Lustsäule von 10 bis 20 Fuß Länge kaum eine merkliche Absorption von Wärmestrahlen bewirkt. Andere burchsichtige Bafe aber üben wenigstens auf bunile Barmestrablen eine bedeutende Absorption aus. Auf bie eine Seite eines ungefabr 2 Juf langen Blechrohrs, Fig. 14, stelle man die Thermofaule auf, an dem andern Ende des Rohrs aber bas durch eine Weingeistlampe auf 400° erwärmte Kupferblech, Fig. 13, so werden die von dem heißen Blech durch die Luft im Robr auf die Thermofäule fallenden Strablen eine Robr auf die Thermojaule fallenden Strablen eine namhafte Ablentung der Multiplicatornadel bewirken. Sobald man aber durch ein Gummirohr bei o Leucht: gas in das Rohr eintreten läßt, findet ein bedeutender Rüdgang der Multiplicatornadel statt. Die Brechbarkeit der Wärmestrahlen läßt sich mit

Sulfe bes in Fig. 15 bargestellten Arrangements bes Delloni'ichen Apparats zeigen, bei welchem freilich ber

Hohlmurfel H in den meisten Fällen durch die kleine Dellampe I., Fig. 12, zu ersehen ist.

Um die Bertbeilung der Wärme im Sonnenspecstrum zu studiren, wender man statt der Thermosjäulen nit quadratischen Endsläcken lineare Thermosjäulen nit quadratischen Endsläcken lineare Thermos saulen nut quadratigen Endjamen inicate Thermo-fäulen an, d. h. solche, bei welchen ungefähr 15 Iher-moelemente in einer Ebene liegen. Fig. 16 stellt eine solche lineare Thermometersäule in ihrer Fassung dar. Erzeugt man nun mittels eines Prismas ein Sonnen-spectrum, so zeigt sich kaum eine Spur von Wärme-wirkung, wenn man die Thermosaule am violetten Ende des Spectrums ausstellt. Die Wärmewirkung wächst aber um so mehr, je weiter man die Thermo-fäule gegen das rothe Ende des Spectrums vorschiebt, wie bied burch bie the mie bied burch bie bewie bies burch bie thermische Intensitätscurve, Fig. 17, erlautert wird, welche über bem Spectrum gezeichnet ift. In bem sichtbaren Theil bes Spectrums sind ber trums binaus, wie man aus bem Berlauf ber beiben Intensitätseurven sieht, von benen die untere einem Gias, die obere einem Steinfalzprisma entspricht. In Fig. 18 sind die Intensitätseurven i des optischen, il des chemischen und ill des thermischen Spectrums jujammengestellt.

VI. Warmeleitung.

Um die ungleiche Barmeleitung verschiedener Stoffe anschaulich zu maden, dient ber Apparat Gig. 54, Taf. 6, von Ingenbunß. In die eine Seitenwand eines Blech-lastens sind mehrere aus den zu vergleichenden Sub-itanzen versertigte Stabchen eingestedt, welche sammt-lich gleichen Durchmesser haben und mit einer Schicht von Wachs überzogen sind. Wenn man nun tochendes Wasser in den Kasten gießt, so wird die Wachsschicht auf den einzelnen Stabchen in gleicher Zeit um so weiter meggeichwalsen fein is helber leitend des Selbwelcher mit einer treissörmigen Ceffnung versehen ist, von Wachs überzogen sind. Wenn man nun tochendes binter dieser Dessung wird dann eine Platte r ber Wasser in den Kasten gießt, so wird die Wachsschicht auf den einzelnen Stadden in gleicher Zeit um so Berartige Versuche haben nun ergeben, daß Stein- weiter weggeschmolzen sein, je besser leitend das Stadfchicht bereits bis ans Ende weggeschmolzen ift, ift bie Schmelzung auf bem Gifenstabden ungefahr nur bis auf die halfte, auf einem Bleistäbchen nur bis auf ein Drittel ber Stablange vorgedrungen, mahrend sie auf

einem Glas: ober Holzstäden taum begonnen hat. Benn ein Metallstab AB, Fig. 19, Taf. 7, an einem Ende von einer constanten Warmequelle erhipt wird, fo wird fich bie Barme allmablich in bemfelben verbreiten; anfange wird feine Temperatur an allen Stellen fteigen, nach einiger Beit aber bort dies Steigen auf, und ber Stab zeigt dann überall eine constante Temperatur, welche mit der Entfernung von der Barmequelle ab-nimmt. Diese Temperaturabnabme ist um so rascher, je schlechter die Substanz des Stades die Warme leitet. Um die Temperatur des Stades an verschiedenen Stellen zu ermitteln, find Locher in benfelben eingebohrt, welche Quedfilber enthalten und in welche man Thermometer einfentt.

Salt man ein Drabtgitter, Fig. 20, in eine Flamme, etwa in eine Gasflamme, fo ericeint biese wie abgeschnitten. Unten brennt bas Gas, fiber bem Drabtnet aber nicht, obgleich bas Gas frei burch bie Maschen aber nicht, obgleich bas Gas frei durch die Maschen hindurchgeht. Läßt man das nicht brennende Gas durch die Maschen bes Nebes bindurchgeben, um es oberbalb besselben anzugünden, Fig. 21, so siebt man oberbalb die Gasslamme, während das Gas unterhalb des Nebes nicht brennt. Die Entzündung tann sich durch das Drahtnet nicht fortpflanzen, weil dasselbe als guter Wärmeleiter zu viel Wärme seitlich ableitet.

Darauf gründet sich Davn's Sicher beitelampe, Fig. 22 und 23. Hier ist die Flamme eines Dellämpe, chens ringsum von einem Eplinder von Drahtuch umsehen, durch welchen sich die Kntrundung nach außen

geben, burch welchen fich bie Entzundung nach außen nicht fortpflanzen tann, wenn man fich auch in einer Atmosphare befindet, welche, wie bas in Roblenberg-werten vortommt, mit brennbaren Gasen gemengt ist. Die Flussigteiten sind schlechte Warmeleiter. Wenn

werten vorkommt, mit brennbaren Gasen gemengt ist. Die Flüssigkeiten sind schlechte Wärmeleiter. Wenn man ein Gefäß mit Wasser von unten ber erwärmt, so theilt sich allerdings die Wärme ziemlich rasch der ganzen Wassermasse mit; diese Mittheilung geschieht aber nicht durch Leitung, sondern sie wird durch Strömungen vermittelt, wie man sehen kann, wenn man das Wasser eines Glasgesäßes, Fig. 55, Tas. 6, welchem man einige Sägespäne zugesett hat, durch eine untergesette Weingeistlampe erwärmt. In der Mitte steigen die erwärmten und dadurch specifich leichter gewordenen Wasserbeilchen in die Höhe, während das kältere Wasser seitlich niederströmt.

rend das faltere Waffer seitlich niederströmt. Soll fich die Warme nur durch Leitung im Baffer verbreiten, so muß man es von oben erwärmen, dann aber ichreitet auch die Erwarmung febr langfam vor. In die eine Seitenwand eines aus dunnem Blech ver-In die eine Seitenwand eines aus dunnem Blech verfertigten Gefäßes, Rig. 56, wird mittels eines Morks
ein Thermometer eingesett und dann das Gesäß so weit
voll Wasser gegossen, daß sich die Thermometerlugel
1 bis 2 Linien tief unter dem Wasserspiegel besindet. Gießt man nun beißes Del auf das Wasser oder
etwas Weingeist, den man anzündet, so wird es
boch geraume Zeit dauern, bis das Thermometer nur
um 1° steigt.

Ein anderer Berfuch, welcher die schlechte Leitungs: bargestellte. In ein mit möglichst kaltem Wasier gefülltes, etwas langes Reagenzröhrchen wirft man ein Stückhen Ballon gebildet hatten, condensirt wird.

Huch durch die Compression anderer Körper wird Barme erzeugt, wie z. B. die starke Erhigung beim Boden sinkt. Man kann dann das Wasser am obern Ende danischen des Rohrchend ins Rochen bringen, ohne daß unten ein merkliches Wegschmelzen des Cises stattsindet.

Base sin Theil der Wasserdmpse, welche sich wird.

Much durch die Compression anderer Körper wird Wärme erzeugt, wie z. B. die starke Erhigung beim Prägen der Münzen zeigt. Eine andere wichtige meddanische Duelle der Wärme ist die Reibung. Auf Reibung beruht das Feuermachen mit Stabl und Stein, mit Streichhölzchen u. s. w. Wilde Völker machen Feuer Büber-Aulas. 2. Aus. — Physis. fähigteit bes Waffers erlautert, ift ber in Sig. 24, Taf. 7,

den ift. Wenn auf dem Rupferstabchen bie Dache: Warme in ihnen leicht burch Stromung und Strahlung Barme in ihnen leicht durch Strömung und Strahlung verbreitet. Die Wärmeleitungsfähigkeit verschiedener Gase ist übrigens sehr ungleich und namentlich Wasserstoffgas ein viel bessere Wärmeleiter als Lust, Kohlensauen u. s. w. Fig. 25 stellt zwei Glasröhren dar, lensaure u. s. w. Fig. 25 stellt zwei Glasröhren dar, deren eine Wasserssiffgas enthält, während die andere mit Lust oder Kohlensaure gesüllt ist. Die Gase sind durch Quecksiber gesperrt. a und a' sind zwei gleich lange und die Platindrähte, welche durch dieter Zuleitungsdrähte in den Schließungsbogen einer Volta'schen Säule eingesügt sind. Wenn man einen Strom durch diese Drähte sendet, so kommt zuerst der von Lust oder Kohlensaure umgebene ins Glüben, während der von Wasserstoff umgebene noch duntel bleibt.

VII. Warmeerzeugung durch mechanische Mittel.

Jebe Compression der Gase ist von einer Bär: meentwidelung, jede Expansion ist von einer Zwars meentwidelung, jede Expansion ist von einer Temperaturs erniedrigung begleitet. Es läst sich dies sehr schön mit Jülse des Silbermann'schen Apparats, Fig. 26, zeigen. In einem metallenen Cylinder läst sich ein luftdicht schließender Kolben auf: und abschieben. In dem untern Ideil des Apparats sind Deffinungen ansehracht die durch Elekalistan luftdicht geschlossen sind gebracht, die durch Glasplatten luftbicht geschloffen find, und durch welche man ein im Innern befindliches Brequet'iches Metalltbermometer beobachten tann. Ift Apparat mit Luft ober einem anbern Gafe gefüllt und die Communication mit der außern Luft volltom: men abgesperrt, fo wird beim Niederdruden des Rolbens

men abgesperrt, so wird beim Niederdrücken des Kolbens das Thermometer steigen, es wird sallen, wenn man den binabgedrücken Kolben wieder in die Höhe zieht. Bei binlänglich starter und rascher Compression der Luft kann die Temperaturerhöhung bedeutend genug werden, um Junder in Brand zu sesen, wie man mit Hüsse des pneumatischen Feuerzeugs, Fig. 57, Tas. 6, zeigen kann. Der Junder wird in die untere Höhlung des Kolbens eingestedt, welchen Fig. 58 in größerm Maßstade zeigt.

Wird die Luft in einem Ballon A, Fig. 27, Tas. 7, etwas perdüngt. so wird in dem mit dem Innern von A compercional

verdunt, so wird in dem mit dem Innern von A com-municirenden und in ein Gefäß mit Wasser eingetauchten Glasrohr d bas Wasser bis zu einer bestimmten Sohe aussteigen. Dessnet man nun momentan den eiwas weit gebohrten Sahn c, fo wird fich augenblidlich bas Gleichgewicht mit ber außern Luft wiederherstellen, das Masser in d sinkt sogleich bis auf bas Niveau im äußern Gefäß. Bleibt nun aber ber Hahn c geschlossen, so steigt bas Wasser wieder etwas in d, weil bas rasche Eindringen von Luft durch e von einer Berbichtung, alfo auch mit einer Temperaturerhöhung ber Luft in A begleitet ift. Wenn fich nun biefe Temperaturerböhung allmählich verliert, so muß das Wasser

in d wieder eiwas steigen. Benn man in einen starken, mit Drabt überflochtenen Glasballon, Fig. 28, einige Tropfen Basier bringt, bann die Luft in demfelben mittels der Compressions pumpe bis auf ungefähr 3 Atmosphären comprimirt und den so praparirten Ballon an einem warmen Orte einige Zeit lang rubig liegen läßt, so wird sich beim Deffnen des hahns der ganze Ballon mit Nebel füllen, weil bei dem Ausströmen der Lust eine solche Erkaltung erfolgt, daß ein Theil der Wasserbampfe, welche sich

burch Reiben trodener Solzstude. Fig. 29 erlautert fünftliche Magnete bezeichnet, bieten ben großen Bor: eine Borrichtung, beren fich Die Lacota Indianer bei theil, bag man ibnen beliebige und fur die Untersuchung nem harten Soll wird zwifden givei Breter A und B eingefett, welche mit einer fleinen Bertiefung gur Auf-nahme ber Stabenten verfeben find; bas obere Bret wird fdwad aufgebrudt und bann ber Stab burch bie in ber Sigur erfichtliche Borgichtung in rafche Rotation Sobald fich Tener zeigt, nabert eine zweite verfett.

versett. Sobalt sich heuer zeigt, unbert eine zweite Beison ein Stud Junder.

Namserd brachte durch die beim Bohren einer Kannone frei werdende Wärme Wasser ins Rocken. In kleinem Masstad läßt sich dies auch mit der Vorrichtung Fig. 30 erreichen. In ein Messungmaschine ausgeschraubt ist, wird beises Wasser einer Schwungmaschine ausgeschraubt ist, wird beises Wasser eingegosen und dann dasselbe mit einem Rort geschlossen. Wird nun das Robr zwischen zwei Holzbaden gesaft, welche mit Rinnen verschen sind, in welche das Röhrchen paßt, und dann die Massen erschie derrebt, so wird nach einigen Minuten das Wasser die zum Sieden ersbist sein, sodaß die gebildeten Tämpfe den Kort weghist fein, jodaß die gebildeten Dampfe ben Kort wegjdleubern.

Ginerfeite tann alfo burd medanifche Arbeit Marme producitt, andererfeite tann buid Baime mechanische Albeit geleiftet werden, wie wir 3. B. an ber Dampf: maidine seben, es muß also ein bestimmtes Großen-verbältniß zwischen niedanischer Arbeit und Wärme-production bestehen. Um bas mechanische Aequi-valent ber Warme zu bestimmen, sind eine Riebe von Bersuchen in sehr verschiedener Weise ausgesührt worden; einer der einfachsten wird der Abei. 31 erläutert. Ein schwerer eiserner Cylinder auft an 3 Meter langen Seilen ausgehängt; ihm gegenüber bängt ein schwerer Bled von Sandstein. Zwischen beiden befindet sich ein Stüd Blei. Wis nun der eiserne Cylinder aus der Lage A bis A' zurückgezogen und dann lose gelaffen, jo wird er berabfallen und einen gewaltigen Stoß gegen bas Bleiftud ausüben, melches baburch jufammengebrudt und erwarmt wird. Cinerfeits fennt man hier die mechanische Kraft bes Stofes, anderer-feits fann man die Temperaturerhobung bes Bleiftuds meffen, also die durch ben Stoß entwidelte Warme-menge ermitteln und banach bas mechanische Alequiva-lent der Wärme berechnen.

Derartige Bestimmungen bilben ben Ausgangspunkt ber mechanischen Barmetheorie, berzusolge bie Barme nicht mehr ber rubenden Gegenwart eines im-ponderabeln Warmestoffes, sondern einer intensiven Bibrationsbewegung ber Körperatome zugeschrieben wird.

E. Magnetismus.

(Zafel 8.)

Schon im Alterthum tannte man Gifenerze, welche bie Eigenschaft befaken, Gifen anzuzieben; man nannte fie Magnete, weil fie vorzugeweise in ber Nabe ber Stadt Magnesia in Aleinafien gejunden wurden.

Das Magneteifen besteht aus gleichen Mequivalenten

Las Magnetetjen veilet aus gjeiden Requivalenten Eisenord und Eisenorydul.
Solde Stüde dieses Erzes, welche die Eigenschaft haben, Eisen anzuzieben, nennt man natürliche Magnete. Wälzt man sie in Eisenseile, so bleibt viese an vielen Stellen ihrer Oberstäche in Form von mehr oder weniger großen Lüscheln bangen; doch zeigt sich die anziehende Kraft, welche der Magnet auf das Eisen ausübt, keinesmans an allen Stellen seiner Oberstäche gleich sterk teinesmege an allen Stellen feiner Oberfläche gleich ftart.

Dieselbe Eigenschaft, Eisen anzuziehen, tann man aber Fig. 6 anschaulich macht. auch bem Stahl mittheilen. Solche Stahlmagnete, Ein Eisenstab wird durch die Einwirkung eines welche man im Gegensat zu den eben besprochenen als Magnets gleichfalls in einen Magneten verwandelt

theil, baß man ihnen beliebige und für bie Untersuchung geeignete Formen geben tann. Wenn man einen gebarte-ten Stablstab nach einer ber später zu besprechenben Methoben magnetifirt hat und ihn mit Gijenfeile be-streut, so bleibt biese vorzugsweise an ben Enden, ben

Wolen, bangen, wie Sig. 1 auf Laf. 8 zeigt. In ber Mitte fällt bie Eijenfeile vollständig ab. Beber Magnet hat eine neutrale Mittellinie und zwei Bole. Dieje beiden Bole find aber durchaus nicht gleich: artiger Natur. Um bies nachzuweisen, bedarf man beweglicher Magnete, welche man baburd erhalt, bag man einen in einer bunnen Meffinghulfe liegenden Magnet an einem ungebrebten Saben aufhangt, wie Fig. 2 geigt, ober baß man eine Magnetnabel, Fig. 3, fo auf eine Stablipige auffest, baß fie fich in borigontaler Chene frei breben fann.

Mabert man nun einen und benfelben Bol eines Magnetitabes, den wir mit A bezeichnen wollen, zuerst dem Pole 11, dann dem Pole s bes Magnetstabes Fig. 2 oder der Magnetnadel Fig. 3, so sieht man, daß der eine Bol bes beweglichen Magnets von A angezogen, der

andere aber von A abgestoßen wird.
Man stelle nun zwei Magnetnabeln, etwa von ber in Gig. 3 bargestellten Urt, in einiger Entfernung voneinanber auf, ermittele an jeder benjenigen Bol, ber von A angezogen wird, und bezeichne ihn durch Ansteden eines weißen Paviericheibens, wie Fig. 4 andeutet, so wird ber andere Bel einer jeden biefer beiden Magnetnadeln, welcher etwa burd ein fewarges Bapiericheibden gu bezeichnen ift, von A abgestofen werden. Die weiß-gezeichneten Bole ber beiben Magnetnabeln find alfo gleichnamig, b. h. gleichartig, ebenso wie bie beiben ichmarzgezeichneten.

Bebt man nun eine ber beiden Magnetnadeln von ihret Spipe ab, um fie ber andern, noch auf ihrer Spipe fpie: lenden zu nabern, jo findet man alebald, daß bie beiben weißen Bole einander abstohen und ebenjo die beiben idmarzgezeichneten, baß aber zwischen einem weißge-zeichneten Bole und einem ichwarzgezeichneten Unziehung

İtattfindet.

Gleichnamige Bole stoffen fich also ab, ungleich-namige Bole gieben sich an.

Mus ipater anguführenden Grunden nennt man ben einen Pol eines Magnets ben Nordpol, ben andern aber ben Gubpol.

Bur Erflarung ber eben befprochenen magnetifchen Er: gir Ertatung der eren besprocenen magnetichen ersicheinungen nimmt man an, daß es im Eisen und im Stahl zwei imponderable Fluida (das nordmagnetische gluidum) gebe, welche die Eigenschaft baben, daß die Theilden eines und besselben Fluidums sich gegenseitig abstohen, während zwischen den Theilden des einen Fluidums und denen des andern eine Anziehung statischet.

Wenn man ein bunnes bartes Magnetstäbchen (etwa eine magnetifirte Etridnadel) in ber Mitte burdbricht,

fo ist jedes der beiden Stüde wieder ein vollständiger Magnet, der einen Nordpol und einen Südpol hat. Fährt man mit Durchbrechen fort, so bat jedes Stüde den wieder seine zwei Pole, Fig. 5, jedes noch so kleine Etüdchen ist also ein vollständiger Magnet. Daraus folgt, das intelle Etylkauftles für fich fichen felgt, bas jedes einzelne Etablpartitelden für fich ichen ein vollständiger Magnet, b. b. bas bie eine Salfte eines jeden Stablpartiteldens mit nordmagnetischem, tie andere Hälfte aber mit fühmagnetischem Fluidum geladen ist. Man bat sich also einen vollständig mag-netisirten Stahlmagnet ungesähr so vorzustellen, wie

Man tlemme einen vier bis fünf Boll langen Eisen-stab in ein passendes Stativ, Fig. 7, und nahere von oben einen fräftigen Magnetpol, mabrend man bas untere Ende des Eisenstades in Eisenfeile taucht. Es bleibt bann ein Bufdel Gifenfeile an bem untern Enbe bangen, ein Beweis, baß ber Gifenstab wirklich felbst jum Magnet geworden ift. Wenn man nun aber ben Dlagnetpol oben langfam wegziebt, jo fallt die Eifenfeile ab, ber Eisenstab verliert also feinen Magnetismus jogleich wieder, wenn die magnetifirende Kraft entfernt

Erfest man bei biefem Berfuch ben Eifenstab burd einen geharteten Stabistab, so werden taum einzelne Spanchen ber Eisenseite bangen bleiben, ber Stabl latt fic also nicht so leicht magnetisiren, wie das Eifen Wenn man aber ben Stablftab burch wiederholtes Strei: den an einem fraftigen Magnetpol einmal magnetijd ge-macht bat, fo verliert er feinen Magnetismus auch nicht jo leicht, wie ein Gijenstab.

Dan benupt Die Gigenschaft bes Gifens, burch Berübrung mit einem Magneten leicht magnetiich zu werben, um durch eiferne Uniapstude, welche ben Namen magnes natürs ban Magnetianus natürs tijde Armaturen führen, ben Magnetismus natur-lider ober funftlider Magnete in zwedmäßiger Beije gur

Wirfung zu bringen.

So wird 3. B. an jebe ber Polflachen eines natürlichen Magnets eine ungefähr i Linie bide Gisenplatte (Die Flügel) 1 und l', Fig. 8 und Fig. 9, angelegt und burch messingene Bander beselftigt, welche unten in den hervorragenden Gisenstüden p und p' (den Füßen) ens den. Durch den magnetifirenden Einstuß des natürlichen Magnets werben bie beiden Tuße zu entgegengejesten Dtagnetpolen gemacht, an die man nur einen eisernen Anter anzusesen braucht, um eine ziemlich bedeutende Tragfraft zu erzielen.

Um bei tunftlichen Magneten eine möglichst große Tragfraft zu erzielen, gibt man ihnen eine U-förmige Bestalt, Fig. 10. Solde Hufeisenmagnete besteben entweder aus einer einzigen Stabl-Lamelle, ober sie sinn aus mehrern Lamellen zusammengesent. Sest man ben aus weichem Eisen gebildeten Anfer mm an, so wird sowol der Bol S als auch der Bol N im Anfer einen Südpol in s und einen Nordpol in n zu erzeusgen streben, jeder Pol des Hufeisenmagnets unterzutzt die Wirkung des andern.

Dan benutt auch eiferne Armaturen gur Erbaltung wan benugt auch eiterne Armaturen zur Ervaltung und Kräftigung bes Magnetismus in Stablstaben. Zwei gleiche Magnetitäbe NS und N'S', Fig. 11, werden parallel so nebeneinandergelegt, daß der Nordpol des einen nach derselben Seite gerichtet ist, wie der Südpol des andern und fügt dann zwei Stüde weichen Eizsens ab und ed so an, daß dadurch das Rechted gestellen wieden ichloffen wirb.

Die Wirlung eine & Magnetpole nimmt, wie alle von einem Buntte ausgebenden Fernwirlungen im umgetehrten Berhällniß des Quadrats der Entjernung ab, d. h. in der doppelten, dreisachen, viersachen u. s. w. Entrernung ist seine magnetische Wirkung 2 · 2 oder 4 mal, 3 · 3 oder 9 mal, 4 · 4 oder 16 mal u. s. w. ichmächer.

er wirkt. Dies Gefen ber Totalwirfung eines Magnets läßt fich mit ber Borcichtung Fig. 12 prufen, auf welche mir fpater gurudfommen.

Es ift icon bavon bie Rebe gewesen, baß ein Stablstab burd wiederholtes Streichen an einem Magnetpol magne: tifd mirb. Die einfachfte Streidungemethobe ift folgende: Man ftreiche wiederhol' (10, 20, 50 mal) bie eine Solfte bes Stablstabes, welche ein Nordvol werden foll an dem Südrol eines traftigen Magnets, mit der andern Hölfte bes Stablstabes aber in gleicher Weise an dem Nordvol besselben, wie dies Fig. 13 andeutet, also so, daß man ben Stablstab mit seiner Mittera des Keils von dem jest und ibn bann in ber Richtung bes Pfeils von beme jelben abziebt.

Sattere und grofiere Stabistabe werben nach biefem Berjahren magnetifirt, indem man fie in der angegebenen Beife an ben Bolen eines fraftigen Clettro:

magnete ftreicht.

Es bleibt uns jest noch die Wirfung zu besprechen übrig, welche der Erdtorver auf Magnete ausübt.— Benn man einen Magnetlab (ober eine Magnetnade!), welder jo aufgebangt ift, baß er fid in borizontaler Ebene frei breben tann, alfo ben Magnetstab Fig. 2 (ober vie Magnetnadel Sig. 3) sich felbst überlätt, so stellt er sich inimer in einer bestimmten Lage ein und zwar so, bak die verlängerte Magnetaxe stete nach einem bestimmten Bunkte bes Horizontes himmeist. Aus dieser Gleichge-wichtelage berausgebracht, oscillirt ber Stab eine Zeit lang um feine Gleichgewichtelage, um endlich wieder in berfelben jur Rube ju tommen. Das eine Ente ber Magnetnabel weift in unfern Ge-

genden ungefähr nach Norcen, das andere ungefähr nach Suden, weshalb benn auch der eine (nach Norden zeis

gende Bol) der Nordpol, der andere der Sudpol der Magnetnadel genannt wird. Dentt man fic durch die beiden Bole der in ihrer Gleichgewichtelage befindlichen horizontalen Magnetische Mereribian. Wenn bie Wagnetnabel genau nach Norden ichaute, so wurde der magnetische Meridian mit dem aftronomischen zusammenfallen. Es ist dies aber für die meisten Orte der Krbe nicht der Valle der magnetische meisten Orte ber Erbe nicht ber Fall; ber magnetische Meribian macht mit bem aftronomiichen meistene einen Wintel, welcher die magnetische Declination ober Ub-weichung genannt wird. Die Declination ist oftlich oder westlich, je nachdem das Nordende der Nadel öst-lich oder westlich vom astronomischen Meridian liegt. Stellt z. B. s n, Fig. 14, den astronomischen Meridian, ab aber die Richtung der horizontalen Magnetnadel in ihrer Gleichgewichtslage dar, so ist die Declination eine

Jeber Apparat, welcher dazu dient, die Declination zu meffen, beißt eine Declinationsbuffole, mahrend man mit dem Ramen einer Buffole überhaupt eine Magnetnadel bezeichnet, deren Umbrebungsare den Mit-

Magnetnadel bezeichnet, deren Umbredungsage ben Weittelpunkt eines getheilten Kreises bildet.
Nach diesen Erflärungen können wir nun auch zur Betrachtung des Apparates Sig. 12 zurücklebren. Ein 1 Meter langer in balbe Decimeter getheilter Stab wird rechtwinklig zum magnetischen Meridian gelegt und auf die Mitte besselben eine kleine Bussole gesetzt. Die Nadel Bon diesem für die einzelnen Magnetpole geltenden Gesetze ausgehend baben Gauß und Weber nachges wiesen, daß die Totalwirtung eines Magnets in die dussellen Gethern Berdaltniß der dritten Potenz aber ein klulpuntt der Theilung zeigen. Wird nun aber ein klatiger, 1 Tecimeter langer Magnetstad, n.s., der Entsernung abnimmt, daß sie also in der doppelten Entsernung 2 · 2 · 2 oder 8 mal, in der dreisaden Entsernung 3 · 3 · 3 oder 27 mal geringer ist, vorausgesetzt, daß die Dimensionen des Magnets sehr klein sind im die zweisache Gnternung von der Verhaltniß zu der Entsernung des Punktes, auf den Radel dringt.

Fig. 15 stellt eine Declinationsbuffole ber eins sachsten Urt bar. Die Spipe, auf welcher die Nabel aufgesett ist, bildet ben Mittelpuntt eines in Grade getheilten Horizontaltreifes, welcher um eine verticale Ure in feiner eigenen Chene umgebrebt werben fann. Un ber Seite des Gebäuses ist ein Jernrohr angebracht, dessen Axe mit dersenigen Linie parallel läuft, welche man sich von dem Rullpunkt des getheilten Kreises über seinen Mittelpunkt zum Theilstrich 180 gezogen denten kann. Wenn man den Apparat so stellt, daß die Nadel gerade auf den Rullpunkt der Theilung zeigt, so ist die Axe des Fernrohrs mit der Nadel parallel, sie fällt mit dem magnetischen Meridian zusammen; bei seder and den senligen Theilstrich des Kreises, welcher angibt, wie viel Grade der Mitgle hetränt, welchen die Nichtung der Nadel mit der Seite des Gebäufes ist ein Ternrohr angebracht, beffen Wintel beträgt, welchen bie Richtung ber Nabel mit ber Ure bes Fernrohrs macht. Wenn man also bas Gernrobr genau in ben astronomischen Meridian bringt, so tann man auf bem Theiltreise ablesen, welchen Wintel ber magnetische Meridian mit bem astronomischen macht, ober mit andern Worten, wie groß die magnetische Abweichung ift.

Diefes Inftrument tann überhaupt als Wintelmeßinftrument dienen, weil man mit Hulfe desselben jederzeit bestimmen tann, welchen Wintel die Listlinie des Fern-robrs mit dem magnetischen Meridian macht. Die Busrobre mit dem magnetischen Meridian macht. Die Busfole mird vorzugeweise zum Winkelmessen bei unterirdiichen Arbeiten, also z. B. in Bergwerten benutt. Auch
der Kompaß ber Seefahrer ift eine Declinationebussole,

wenn auch von etwas abgeänderter Construction.
Im mittlern Seutschland ist die Declination eine westliche und zwar beträgt sie ungesäbr 17°. Nach Csten bin nimmt die westliche Declination ab, um an der Grenze zwischen Guropa und Affien Null zu werden und dann in eine östliche Declination überzugeben. Von Deutsch-land auf nimmt nach Abelten bie westliche Declinaland aus nimmt nach Westen bin die westliche Declina-tion noch zu, um über eine gewisse Grenze hinaus wieder abzunchmen. Im größten Theile von Asien und dem west-lichen Theile von Amerika ist die Declination eine östliche.

Der Erbtorper übt alfo auf bie Magnetnabel eine rich: tende Kraft aus, die Erde wirtt alfo wie ein großer Magnet. Seinen hauptzügen nach verbalt fich ber Erd: magnetismus ungefähr so, als ob der Erdförper in seinem Innern einen großen Magneten entbielte, ungefähr so, wie es Fig. 16 darstellt. In dieser Figur stellt NS die Umdredungsaxe der Erde, also N den Nordpol, S ben Südpol bar. Die punktirten Ellipsen sind größte Rreise, welche burch ben Nord- und ben Südpol ber Erbe geben, also aftronomische Meridiane. Der ideale Magnet AB, den wir und im Innern der Erde denken wollen, um die Erscheinungen des Erdmagnetismus zu erklaren, fallt aber nicht mit ber Erbare gujammen, fondern er macht einen Wintel mit berfelben, sodaß die verlängerte Aze des Erdmagnets AB die Erdoberstäche in zwei Punkten MN und MS trisst, welche wir als magnetische Bole der Erde bezeichnen wollen und welche, wie man fieht, nicht mit ben Umbrebungspolen ber Erbe gufammenfallen.

Denten wir durch irgendeinen Bunkt a der Erdoberfläche und die beiden magnetischen Pole der Erde MN und MS einen größten Arcis gelegt, so ist dies der magne-tische Meridian für a, und man sieht, daß der magnetische Meridian für a mit dem astronomischen Meridian San einen Wintel macht, und biefer Wintel ist eben die mag-netische Declination für den Buntt a.

ben verichiebenften Orten ber Erboberflache angestellt morben find, hat man Karten entworfen, auf welchen bie ifogonischen Curven gezogen sind, b. h. folde Curven, welche alle Orte gleicher magnetischer Abweichung miteinander verbinden. fig. 17 ift eine solde Abweischungs oder Declinationstarte. Die beiden fark gutangagen mit a beziehneten Curven find bie Linien ausgezogenen, mit o bezeichneten Curven sind die Linien ohne Abweichung, sie geben also über folche Orte, an welchen die Magnetnadel genau nach Norden schaut. Die Curven meftlicher Declination find ichmacher ausgezogen, die Curven östlicher Declination aber find punktirt

Nach ber burch fig. 18 erläuterten hopvothese müßten bie beiben magnetischen Erdpole MN und MS biametral gegenüberliegen, was in der That nicht der Fall ist. Dieser Umitand ließe sich burch eine excentrische Lage bes ibealen Magnets AB, dig. 16, d. b. baburch erflaren, daß berjelbe feitwarts vom Mittelpunkt ber Erde lage.

Die magnetische Declination gibt und feineswegs Die magnetische Sectination gibt ims teinesbegs die wahre Richtung an, nach welcher der Erdmagnetismus auf die Magnetnadel wirkt, denn durch ihre Aufbängung ist dafür gesorgt, daß sie sich nur in borizontaler Ebene umdrehen kann (weil der Schwerpunkt der Nadel unter dem Ausbängepunkt liegt); es ist also nur der horizontale Ibeil des Erdmagnetismus, welcher beim Richten des Magnetikades, Fig. 2, oder der Magnetnadel, Fig. 3, zur Wirtung kommt. Um die Richtung Magnetnabel, Sig. 3, zur Wirtung fommt. Um bie Richtung zu finden, nach welcher die magnetijche Totalfraft ber Erbe wirft, muß man bie Nabel nach allen Richtungen hin beweglich machen, wie es bei der Inclina-tion na del, Fig. 18, der Fall ist. Diese Magnetnadel ist zunächst um eine borizontale, durch ihren Schwer-punkt gehende Uze, also in verticaler Ebene drehbar. Die Spitzen, in welchen die borizontale Predungsage ab endet, werden von einem messingenen Rabmiden getragen, welches an einem ungedrebten Jaden bangt, sodaß sich also der ganze Apparat auch noch um eine verticale Are dreben tann. Junächt stellt sich nun das Rahmchen so, daß die Ebene der Nadel in die Ebene des Mangnetischen Meridians fällt, dann aber stellt sich die Nadel nicht magerecht sondern das Nordende senst Nabel nicht magerecht, fonbern bas Rorbenbe fentt fich, wie es bie Figur andeutet.

Der Wintel, welchen bie fo beweglich gemachte Magnetnadel mit der horizontalen madt, wird bie Incli-nation genannt. Im mittlern Deutschland beträgt bie Inclination ungefähr 65°.

Ein Upparat, bei welchem die borizontale Umbrebungs are ber Inclinationenabel ben Mittelpunkt eines verti: calen getheilten Kreifes bildet, Fig. 19, heifit eine In-clinationsbuffole ober ein Inclinatorium. Wenn man von Deutschland aus nach Norden geht, so

nimmt bie Inclination zu, fie nimmt ab nach Guben bin. Nach Guben bin fortgebend, tommt man endlich an einen Ort, für welchen die Inclination gleich Rull ift, für welchen sich also die Inclinationsnadel borizental stellt; über diesen Bunkt hinaus senkt sich dann das Sübende der Nadel, die die dahin nördliche Inclination geht in eine füdliche über.

Die um die gange Erbe berumlaufende Linie ohne nelination wird der magnetische Aequator gesannt. Auf der Inclinationstarte, Sig. 20, ist der mit o bezeichnete magnetische Aequator stärter ausgezogen als die übrigen isoclinischen Linien (Linien gleicher Inclination), für welche die Größe der Inclination stets beigeschrieben ist.

Muf ben magnetischen Bolen ber Erbe ftellt fich bie In-So regelmäßig, wie es nach ber durch Jig. 16 er: elinationsnadel ganz vertical, die Inclination ift bier lauterten hypothese sein mußte, zeigen sich aber die Erz gleich 90°. Den magnetischen Rordpol der Erde hat scheinungen der Declination auf der Erdoberstäche durch kapitan Roß im Jahre 1832 wirklich erreicht, an den aus nicht. Nach den zahlreichen Beobachtungen der mag- magnetischen Stopol der Erde ist dissett noch niemand netischen Declination, die zu Wasser und zu Lande an gelangt, doch läßt sich seine Lage aus dem Berlause ber clinationsnadel ganz vertical, die Inclination ist bier gleich 90°. Den magnetischen Nordpol der Erbe bat Rapitan Roß im Jahre 1832 wirklich erreicht, an den magnetischen Stoppl ber Erde ist bisjest noch niemand isoclinischen und isogonischen Linien bestimmen. In den Karten Fig. 17 und Fig. 20 ist die gegenwärtige Lage des magnetischen Nordpols verzeichnet. Der magnetische Südpol liegt außerhalb des auf diesen beiden Karten dargestellten Theils der Erde.

In ihren Hauptzügen wird auch die magnetische Inclination durch die Hypothese des idealen Magnets AB, Fig. 16, erklärt. Denken wir uns durch die Mitte des idealen Magnets eine Ebene rechtwinklig zur Are desselben gelegt, so schneibet dieselbed die Erdoberstäde in einem größten Kreise, welcher einen Winkel mit der Ebene des Erdäquators macht. Auf allen Punkten dieses größten Kreises, welcher in Fig. 16 zu einer geraden Linie RT verkürzt erscheint, wird sich die Inclinationsnadel horizontal stellen müssen, wie es in 1 angedeutet ist, weil sie hier gleichweit von den Polen A und B entsernt ist. Der größte Kreis RT stellt demnach den magnetischen Nequator dar, wie er sein würde, wenn der Erdmagnetismus teine Unregelmäßigkeiten zeigte. Kördlich von RT wird die Einwirkung des Pols B auf die Radel überwiegen; nördlich von RT wird sich also das Kordende, süblich von RT wird sich also das Kordende, süblich von RT wird sich also das Kordende, süblich von RT wird sich das Südende der Radel senken müssen, wie ein r, s, u und v angedeutet ist.

es in r, s, u und v angedeutet ist. Durch Declination und Inclination ist die Richtung der magnetischen Erdkrast bestimmt; ein weiter zu beachtendes Element des Erdmagnetismus aber ist die Intensität, die Stärke, mit welcher der Erdmagnetismus auf die Nadel wirkt. Um die Intensität des Erdmagnetismus an verschiedenen Orten der Erdoberstäche miteinanderzu vergleichen, lätzt man einen und denselben Magnetische, dig. 2, in seiner horizontalen Ebene um seinen Gleichgewichtelage oscilliren. Ze stärker der Erdmagnetismus auf den Stad einwirkt, desto rascher werden die Schwingungen sein, desto mehr Oscillationen werden in einer Minute gemacht werden.

Man hat auf Erdfarten die Linien gleicher magnetischer Intensität, die isodynamischen Linien in gleicher Beise aufgetragen, wie die Linien gleicher Declination und gleicher Inclination, der Raumersparnis wegen ist jedoch die Aufnahme einer Karte mit den isodynamischen Curven auf unsern Tafeln unterblieben.

Declination, Inclination und Intensität bes Erdmagnetismus für einen bestimmten Ort werben bie magnetifchen Constanten beffelben genannt.

Die magnetischen Conftanten eines Ortes sind teines: wegs unveranderliche Größen, sondern fie erleiden mannichsache Bariationen, und zwar unterscheidet man faculare Bariationen, tägliche Bariationen und Störungen.

Die Declination mar ju Baris

im Jahre 1580 11° 30' öftlich 1663 0 1780 19° 55' weftlich, 1814 22° 34' " 1862 19° 36' "

In Jahre 1671 betrug die Anclination zu Paris 75°, mährend sie gegenwärtig baselbst ungefähr nur noch 67° beträgt.

Diese in langern Beitraumen sich allmählich vollziehenben Nenderungen der magnetischen Constanten find es, welche man als faculare Bariationen bezeichnet.

Infolge ber facularen Bariationen erleiben auch bie magnetischen Curven eine Umgestaltung; fo war 3. B. ber Lauf ber ifogonischen Linien vor 100 Jahren ganz anders als jeht.

Die facularen Bariationen bes Erdmagnetismus gehen nicht in ber Art vor sich, daß die Radel sich ganz lang- sam und gleichförmig nach einer bestimmten Richtung bin fortbewegt, sondern die Magnetnadeln sind beständigen

Schwankungen um ihre mittlere Gleichgewichtslage unterworfen, in benen fich zunächst eine tägliche Periode ausfreicht.

Was die Declination betrifft, so ist der Verlauf ihrer täglichen Variationen in Deutschland ungefähr folgender: um 8 Uhr morgens hat das Nordende der Nadel im Durchschnitt seine östlichste Stellung; ziemlich rasch geht es dann nach Westen und erreicht zwischen 1 und 2 Uhr seinen westlichen Wendepunkt, um sich dann wieder nach Osten zu wenden und zwar ansangs rasch dis zum Abend und langsamer während der Nacht. In Fig. 21 ist dieser normale Verlauf arankisch derreitellt

normale Berlauf graphisch bargestellt.

Allein auch diese tögliche Bewegung erfolgt keineswegs stetig, sondern die Magnetnadel weicht von der Stellung, die sie bei vollsommen regelmäßigem Berlauf dieser tägslichen Schwantung einnehmen müßte, unregelmäßig bald östlich bald westlich, bald mehr bald weniger ab. Diese unregelmäßigen Abweichungen von dem normalen Gange sind es, welche man als magnetische Störunsgen bezeichnet.

Auf Humboldt's Beranlassung wurde seit dem Jahre 1828 an vorausdestimmten Tagen an verschiedenen Orten stündlich der Stand der Declinationsnadel mit großer Genauigkeit beobachtet, wobei sich ein merkwürdiger Paralleslismus der Bewegung der Nadeln an verschiedenen Orten berausstellte. Einen großartigen Ausschwung nahmen diese erdmagnetischen Terminsbeobachtungen, nachdem Gauß durch Anwendung des Poggendorffschen Spiegelsapparates eine Borrichtung construirt hatte, welche die geringsten Aenderungen in der Lage des magnetischen Wertdians zu beobachten gestattete.

Das Gaußische Magnetometer besteht aus einem Magnetstad, welcher an einem Bündel ungedrebter Seis

Das Gauß'sche Magnetometer besteht aus einem Magnetstab, welcher an einem Bündel ungedrehter Seibensäden ausgehängt und an welchem ein kleiner Spiegel angebracht ist, etwa wie es Fig. 22 darstellt. Diesem Spiegel gegenüber, dessen Ebene wir der Einsacheit wegen als rechtwinklig auf der Are des Magnetstades stehend annehmen wollen, ist in einer Entsernung von 5—15 Juß ein Fernrohr ausgestellt, wie es Fig. 23 zeigt. Das Fernrohr steht etwas höher als der Spiegel und ist so abwärts geneigt, daß seine Are auf die Mitte des Spiegels gerichtet ist. Unterhald des Fernrohrs ist dann eine 1 Meter lange in Millimeter getheilte Scala ss in horizontaler Lage so angebracht, daß man durch das Fernrohr im Spiegel das Bild eines Stüds dieser Scala erblidt. Wenn die Are des Magnets wirklich mit der Verticaledene des Fernrohrs zusammensällt, so erscheint das Vild des mittlern Punttes a der Scala gerade am verticalen Faden des Fadentreuzes im Fernrohr; sobald aber der Magnetstab nur im mindesten aus dieser Lage adweicht, so erscheint das Bild anderer Theilstriche am verticalen Faden, sodaß man die geringste Ubsweichung mit Sicherheit erkennen und meisen kann.

Fig. 24 stellt ein transportables Magnetometer dar. Den 6 Zoll langen Magnetstad nehst seiner Spiegelvorrichtung haben wir bereits in Fig. 22 kennen gelernt. Ein Bündel ungedrehter Seidenfäden, welches den Magnetstad trägt, ist durch das Rohrr, in dessen Mitte es sich besindet, vor Luftzug geschützt. Der Magnetstad selbst hängt in einem länglichen Gehäuse von starkem Kupserblech, dessen sielleben sind, damit man den Magnetstad besser sehen kann, durch Glassenster geschlossen sind. Auch die Stelle bei d wird mit einem Mechasinder umgeben, welcher nur dem Spiegel gegenüber eine mit einer geschlissen nur dem Spiegel gegenüber eine mit einer geschlissen Glasplatte geschlossen Dessen, in welchem der Magnet spielt, ist mit mehrern Lagen von übersponnenem Kupserdaht umwidelt, welche dazu dienen, die Einwirkung schwacher elektrischer Ströme auf den Magnetstad zu untersuchen. Bei Beobachtung der

Drabtwindungen gang aus bem Spiel. Mit folden oder ähnliden Magnetometern wurden nun jahrelang (und werden zum Theil noch) an vorausbe-ftimmten Tagen an vielen Erten Europas und auch anderer Belttheile 24 Stunden lang Die Bariationen in ber Lage bes horizontalen Magnetstabes von 5 gu 5 Minuten beobachtet. Der besiern Uebersicht halber murben nuten beobachtet. Ver bestern tiederstwin galver wurden bann diese Beobachtungen für jeden Terminstag graphisch zusammengestellt und in den Resultaten des magnetischen Vereins publicirt. Als Beispiel einer solchen graphischen Darstellung der Störungsschwantungen eines bestimmten Tags mag Fig. 25 dienen, in welcher übrigens nur für zwei Orte (Ilpsala und Göttingen) die von Stunde zu Stunde gemachten Mahretingen aufgestragen sind

Beobachtungen aufgetragen find.
Die Zusammenstellung solcher Terminsbeobachtungen bat nun im wesentlichen solgende Resultate gegeben:

1) Für Orte der nördlichen Gemisphäre, welche nahezu auf demselben Meridian liegen, find die Stö-

rungen gleichzeitig und gleichgerichtet.

2) Die Störungen auf der sudlichen Hemisphäre steben nahezu in volltommenem Gegenfatz zu denen, welche gleichzeitig an Orten gleicher geographischer Länge auf der nördlichen hemisphäre beobachtet werden. Benn bas Nordende der Magnetnadel in Göttingen nach Besten gebt, so geht es auf bem Cap der guten hoffnung gleichzeitig nach Often.

3) du Orte, welche nabezu gleiche geographische Breite,

aber veridiedene Lange haben, zeigt fich ber Bulammen-hang ber Störungen in ber Urt, baß wenn an irgend-einem Orte eine besonders ftarte Störung auftritt, Diefelbe auch nach Often und nach Westen bin gleichzeitig in gleicher Richtung, aber mit abnehmender Starte beobachtet wird. 90° billich und 90° weillich von bem Orte ber größten Schwantung wird in bemfelben Momente gar teine ober boch nur eine unbedeutende Schwantung beobachtet, mabrend die gleichzeitigen Storungeschwantungen auf der andern Saifte des Parallels die entgegengesette Richtung haben und zwar zeigt fich ein öftliches Marinum ungefahr 180° von dem Buntte entfernt, an welchem ge-Das weitliche Maximum auftritt.

Die Ericeinung von Nordlichtern ift in der Regel von ungewöhnlich starten Störungeschwantungen ter Magnetnadel begleitet. Auch Erdeben veranlassen starte magnetische Störungen, selbst an Orten, wo sie

nicht unmittelbar mabrgenommen merben.

F. Elektricität.

(Safel 9, Safel 10 und Rigur 33 bis 45 auf Safel 7.) I. Reibungseiektricitat.

Manche Körper, wie z. B. Schellad, Siegellad, Horn-gummi, Bernstein (bas Elettron ber Alten, daher: Elettricität), Guttapercha, Glas, Borzellan u. s. w., erlangen burd Reichen mit Wolle, Belz, Seite u. s. w. die Eigenschaft, leichte Körperchen, wie z. B. Papier-

bie Eigenschaft, leichte Körperchen, wie z. B. Papiers schnipelchen, Hollundermarkfügelchen u. s. w., anzuziehen, wie die bies durch Jig. 1, Tas. 9, erläutert wird.

Noch auffallender zeigt sich diese Anziehung am elektrischen Bendel, Jig. 2, welches aus einem leinenen Faden hängenden Kortkügelchen die einem leinenen Faden hängenden Kortkügelchen die ihn berührenden Leiter abströmt. Wenn man aber die ihn berührenden Leiter abströmt. Wenn die ihn
Schwankungen bes magnetischen Merivians bleiben diefe erscheinungen wird als Clettricität bezeichnet und imponverabeln elettrifden Fluffigfeiten jugefdrieben, welche mande Mehnlichkeit mit ben hopothetifden mag-

netifden Fluffigfeiten baben. Die Ubitofung bes an bem Seibenfaben bangenben Rortfügelchens burch ben Schelladftab, mit bem es furge Beit in Berührung mar, erflart fich baburch, bas turze Zeit in Berührung war, erllärt sich baburch, bak ein Theil bes elektrischen Jluidums vom Schellacstab auf das Kügelden überging und nun eine Abstorkung zwischen den mit dem gleichen elektrischen Fluidum geladenen Körpern erfolgt. Diese Abstodung zeigt sich auch sehr sichen an zwei Streisen Propapier, Fig. 3, welche man zwischen den Fingern durchgezogen hat. Das von dem geriedenen Schellade oder Harzitab abgestoßene Kortstägelchen, Fig. 2, wird von einem mit Welle geriedenen Classtad angezogen. Die Elektricität des Glasstades ist demnach verschieden von der des Harzitades. und man unterscheidet vo sit ive oder

bes Bargftabes, und man unterscheibet positive ober Glaselettricitat und negative ober Bargelettricitat. Ein zwischen ben Fingern burchgezogener Streifen von Byropapier ift negativ elettrisch. Gleichnamig elettrifite Rorper ftogen fich ab, un-

Benn zwei Körper, miteinander gerieben, elettrisch werden, so nimmt der eine positive, der andere nega-tive Elettricität an. Bird ein Glasstab mit einem Zuppen von vultanisirtem Rautschut gerieben, Fig. 4. jo ftoft ber Rautidutlappen einen negativ elettrijden Streifen vom Poropapier ab, ber Glaeftab giebt ibn an.

Streifen vom Pyropapier ab, ber Glasstab zieht ibn an. In ihrem Verhalten gegen die Elektricität zeigen verschiedene Stoffe ein ungleiches Berbalten; sie zerfallen in Leiter der Elektricität (Conductoren) und Richt: Leiter (Jsolatoren). Die Leiter nehmen das elektrische Fluidum leicht auf und geden es leicht wieder ab, bei den Jsolatoren ist dies nicht der Jall. Die einem Leiter mitgetheilte Elektricität vertreitet sich über seine ganze Oberstäche, während eine solche Ausbreitung der elektrischen Ladung bei den Isolatoren nicht skattlindet.

Die Metalle sind porzugsweise aute Leiter die

latoren nicht stattfindet.
Die Metalle sind vorzugsweise gute Leiter, die Stoffe, von welchen oben gesagt wurde, daß sie durch Reiben elektrisch werden, sind Folatoren.
Im auf einem Leiter Elektricität anzuhäusen, muß er von lauter Folatoren umgeben sein. Ein Metall cylinder, welchen man elektrisch machen will, nuß desbalb von Glasssüßen getragen oder an Seidenschnüren ausgehängt, d. b. er muß isolirt sein. Die trodene Luft, welche alle Körper umgibt, ist ein Isolator, seuchte Luft ist ziemlich gut leitend.
Der menschliche Körper ist ein Leiter der Elektricität; um ibm eine elektrische Ladung ertheilen zu können, muß er auf einem Folirschemel, d. h. auf einem

um iom eine eieutische Ladung ertheiten zu tonnen, muß er auf einem Isolirschemel, b. h. auf einem von Glassüßen getragenen Bret, Fig. 5, stehen.
Wenn man einem isolirten Metallcylinder CB, Fig. 6, mittels der Clektristrmaschine eine elettrische Ladung ertheilt, so divergiren die an seinen Enden Enden ans gehängten elettrifden Benbel (Rügelchen von Sollundergehängten elektrischen Bendel (Rügelchen von Hollundermark an leinenen Fäben hängend). Berührt man den geladenen Cylinder unmittelbar mit der hand oder mittels eines Metallftäbchens, so fallen die Bendel zusammen, weil die Elektricität des Cylinders durch die ihn berührenden Leiter abströmt. Wenn man aber den geladenen Cylinder CB mit einem Glas oder harzstad berührt, so fallen die Bendel nicht zusammen, weil weder Glas noch harz die Elektricität des Cyslinders ableiten.

getheilt wird, ober wenn eine Trennung ber bis babin |

getheilt wird, ober wenn eine Trennung der bis dahin verbundenen elektrischen Fluida erfolgt.
Stellt man den unelettrischen, isolitten Leiter CB, Fig 6, in die Rähe eines mit positiver Elektricität geladenen Leiters A, so wird dieser vertheilend auf die bis dahin verbundenen Elektricitäten von CB wirken, er zieht die negative nach B und treibt die positive nach C zurück. Die Bendel in B divergiren nun, weil beide mit negativer Elektricität gesaden sind, die Bendel bei C aber divergiren mit positiver Elektricität tricität.

Wenn man nun ben Cylinder CB ableitend be-rührt, wie dies in Fig. 7 durch ein Rettchen ange-beutet ift, so sallen die Bendel bei C zusammen, weil jest die von A abgestoßene + E entweichen kann, die Pendel bei B aber divergiren noch mehr, weil von neuem durch A angezogene — E durch die Kette zusströmen kann. Man kann die negative Elektricität in B nicht ableiten, weil sie durch die auf A besindliche

B nicht ableiten, weil sie durch die auf A besindliche + E hier zurüczehalten, gebunden wird.
Die Elektricitätserregung durch Vertheilung wird zur Construction von Elektrometern und Elektrosstopen benugt. In den Hals eines Glasgesäßes, Fig. 8, ist in einer Glasröhre stedend ein Metallitab eingesetzt, welcher unten mit einem Paar elektrischer Bendel, oben mit einer Metallklatte p oder auch mit einer Metallkugel endigt. Nähert man von oben einen seinen se auch mit einer Metalltugel endigt. Nähert man von oben einen (etwa positiv) elektrischen Körper, so wird die gleichnamige Elektricität in die Bendel getrieben, welche deshalb divergiren, während die ungleichnamige (in unserm Fall die — E) in die Platte gezogen und da gebunden wird. Berührt man nun, während der vertheilende Körper r in der Rähe bleibt, die Platte pableitend mit dem Finger, so fallen die Bendel zusamen, weil nun die von r abgestoßene Elektricität entweicht. Entsernt man aber nun zunächst den ableiten: den Finger und dann die vertheilende Stange r, so divergiren die Bendel aufs neue, weil nun ein Theil der die dahin in p gebundenen Elektricität in die Benzel herabströmt, das Elektrometer ist nun geladen (und zwar in unserm Fall mit — E).

swar in unserm Fall mit — E). Rähert man bem gelabenen Elettrometer von oben-ber einen mit seiner Ladung gleichnamigen elettrischen Rorper, jo nimmt bie Divergeng ber Benbel noch mehr

gu, sie nimmt dagegen ab, wenn ber genäherte Körper mit der Elektricität im Elektrometer ungleichnamig ist. Die Bendel des Elektrostopa, Fig. 8, sind entweder aus feinen Grashälmchen (Strohhalmelektrometer) oder aus zwei schmalen Streisen Blattgold (Gold: klattelektrometer) gemacht.

Um stärkere elektrischer Ladungen zu erzielen, wendet

Um stärlere elettrische Ladungen zu erzielen, wendet man das Elettrophor oder vorzugsweise die Elettistimaschine an. Das Elettrophor ist ein Hade Electistimaschine an. Das Elettrophor ist ein Hade Electistimaschine an. Das Elettrophor ist ein Hade Electistimaschine an. Das Elettrophor ist ein Hade Electistimschine Electistimschine Electistimschine Electistimschine Electistimschine Electistimschine Electististimschine Electististist das Discher Elektrischine Elektrisch

aufbebt. Rabert man bem aufgebobenen Dedel ben Binger, fo fpringt ein glangender Junten über. Eine weit ausgiebigere Elektricitätsquelle ift bie Elek-

trifirmaschine, beren wesentlichfter Theil aus einer Blasicheibe (Scheibenmaschinen) ober einem hoblen Glascolinder (Eplindermaschinen) besteht. Fig. 10 stellt eine Scheibens, Fig. 11 stellt eine Cylinders

mafdine bar.

Die um ihre borizontale Ure El brebbare Blasicheibe ste um ihre vorzontate Are El veedere Glassierbe Sewegt sich bei ihrer Umdrehung mit sanfter Reibung zwischen zwei Lederscheiben hindurch, welche, mit Amalgam (aus Quedsilber und Zink bestehend) überzogen und auf Holzbretchen besestigt sind. Dieses Reibzeug ist von einem Glassuß II getragen und mit einem messingenen Conductor o versehen. Die durch einem messingenen Conductor o versehen. Die durch Reibung positive elektrisch gemachte Glasscheibe geslangt nun nach weiterer Drehung zwischen die beiden Holzeinge is, um bier ihrer Ladung wieder beraubt zu werden; damit sich aber auf dem Wege vom Reibzeug bis D die Elektricität nicht verliert, ist das Reibzeug mit zwei Lappen von Wachstaffet (eine isolitende Substanz) versehen, zwischen denen sich die Glasscheibe eine Strede weit sorthewegt.
Die beiden Holzeinge D steden an der von der Glassäule G getragenen hohlen Messingtugel A, welche den Hauptconductor der Maschine bildet. Auf ibrer gegen die Glasscheibe gerichteten Seite sind diese Holze

gegen die Glasscheibe gerichteten Seite find biefe Bolg: ringe mit Metallipipen versehen, welche mit bem Con-buctor A leitend verbunden find. Die positivelettrifche Glasscheibe wirkt vertheilend auf diese Vorrichtung, die angezogene —E ftromt durch die Spiken auf die Scheibe aus, während der Conductor A mit +E gestern der Gescheibe aus, während der Conductor A

laben bleibt.

Damit nun am Reibzeug stets eine lebhafte Elettri-citätsentwidelung stattfinden tonne, muß die —E bes Reibzeugs stets abgeleitet werden, was dadurch geschieht, daß der Conductor o durch eine Metallsette mit dem Boben leitend verbunden wird.

Mus bem Conductor A fann man Funten positiver

Aus dem Conductor A fann man Junken positiver Elektricität ziehen. Wird aber A mit dem Boden leiztend verdunden, während o isolirt bleibt, so gibt der Reibzeugs-Conductor o negativelektrische Junken. Un der Cylindermaschine, Fig. 11, sinden sich im wesentlichen dieselben Theile, nur in anderer Form. Mit dem Reibzeug rr sind die kleinen Conductoren nu verdunden. Der messingene Saugevlinder vv steht mit dem Hauptconductor k der Maschine in leitender Verbindung. Der Conductor A, Fig. 10, ist mit verscheie denen Oeffnungen verschen, wie man aus Fig. 12 sieht, welche denselben im Durchschnitt darstellt. In die odhe lung rechts wird der Träger der Saugringe D eingesteckt, in die obere Oessinung aber wird, wenn es sich um

Rorffügelchen. Wird ber untere Dedel mit bem Boben, ber obere mit bem Conductor ber gedrehten Eleftrifir-maschine in leitende Berbindung gesett, so tangen die Rugelchen lebhaft zwischen beiden Dedeln bin und ber.

Stedt man ftatt bes Hinges, Fig. 12, bie Borrich tung Fig. 16 in die obere Desfinung des Conductors A, Fig. 10, so werden sich die gerade herabhangenden Bapierstreischen facherartig ausbreiten, sobald die Ma-

icine gedreht wird.

Der elettrifche Funten ift im Stande, leicht brennbare Stoffe zu entzünden. Sehr leicht gelingt die Entzünsbung bes Knallgases (eines Gemenges von Sauerstoffe, und Wasserstoffigas) mittels der elektrischen Pistole, Fig. 17, deren Hals man mit einem Korkspfropfen schließt, nachdem man etwas Wasserstoffgas hat eintraten laffen. In der Mand bes Gefskes ist nun eintreten laffen. In ber Wand bes Gefages ift nun mittels eines ifolirenben Glastobrchens it ein Deffingbrabt eingesett, welcher einerseits bas Metallfügelden b, vanbererseits das Messingklügelchen a trägt. Läßt man nun, während man das Blechgesäß in der Hand hält, einen Funken auf die Kugel b schlagen, so schlägt gleichzeitig ein solcher zwischen a und der Blechwand über, welcher das Knallgas entzündet und den Pfropsen, welcher das Gesäß verschließt, unter lautem Knalle fortichleubert.

Bur Entjundung bes Schwefelathers tann man bie Borrichtung Fig. 18 anwenden. Der hals eines kleisnen Glastrichters ift durch einen Kork geschlossen. Durch biesen Kork geschlossen. Durch diesen Kork geht ein Metallbraht hindurch, ber unten hakensormig umgebogen, oben eine kleine Kugel h trägt. Ift diese Borrichtung mittels eines passenden Statios gehörig aufgestellt, so wird der Haken n durch eine Kette mit dem Boden in leitende Berbindung gesseht und in den Trichter zunächst Wasser und auf dieses eine dünne Schicht Acther gegossen, und zwar so weit, daß die Kugel h eben bedeckt ist. Schlägt dann ein Kunken von der Rugel 1 auf h über, so geräth der Mether in Flammen

Mether in Flammen.

Wenn man einem isolirten Leiter eine elettrische La bung mittheilt, so verbreitet fich biefelbe nur auf feiner Oberflache, fie bringt nicht in fein Inneres ein, seiner Oberfläche, sie dringt nicht in sein Inneres ein, wie sich am leichtesten mittels des Apparats Sig. 19 zeigen läst. Er besteht aus einer von einem Glasstab getragenen Hohltugel von Messingblech, welche oben mit einer runden Deffnung versehen ist. Wenn man die mit Elektricität geladene Rugel an irgendeiner Stelle ihrer äußern Oberstäche mit einem Probescheichen (ein Scheibchen von Wessingblech, welches an einem wohlisolirenden Stiel besestigt ist) berührt, so nimmt das Scheibchen einen Theil der Ladung aus, und wenn man dann mit dem so geladenen Scheibchen die Klatte eines bann mit bem so gelabenen Scheibchen bie Platte eines Elektrometers berührt, so bivergiren bessen Benbel. Wenn man bagegen ben Bersuch so wiederholt, daß man bas Probescheitchen burch bie Dessnung in bas Innere der hobllugel einführt und mit der innern Flache berfelben in Berührung bringt, so zeigt es nun, abermals an das Elettrometer gebracht, teine elettrische Ladung mehr.

Bei ber Dampfe ober Sybroelettrifirmafdine, Fig. 20, wird die Elettricität durch die Reibung bes aus engen Deffnungen ausströmenden Wasserdampfes erengen Dessaugen ausströmenden Wasserdampses erzeugt. Sie besteht aus einem von Glasfüßen getragenen Dampstessel mit innerer Heizung, aus welchem der hochgespannte Dampf durch inehrere Röbren ausströmt, die durch ein mit kaltem Wasser gefülltes Beshälter F hindurchgehen, welches in Fig. 21 für sich allein dargestellt ist. Die Ausströmungsöffnungen ababen die in Fig. 22 dargestellte Einrichtung. In die Mündung ist ein Holzzöhrchen eingesetzt.

Der Dampf strömt gegen eine Reihe von Saugsspisen, die mit dem isolirten Conductor C verbunden sind. Ist dieser Conductor mit dem Boden leitend vers bunden, so gibt der Ressel kräftige Funken negativer Elektricität, wird aber der Ressel selbst zum Boden abgeleitet, so nimmt der isolirte Conductor C eine trästige positive Ladung an.

Auf der Oberstäche eines isolirten lugelsörmigen Leiters verbreitet sich eine elektrische Ladung volltommen gleichsörmig. Auf der Oberstäche nicht tugelsörmiger Leiter aber wird sich die Elektricität vorzugsweise an solchen Stellen anhäusen, welche am weitesten vom geometrischen Mittelpunkte entsernt sind. Auf einem Leiter von der Form Fig. 23 3. B. wird man mit hülse des Brodescheibchens bei d und e eine weit stärkere Ladung sinden als in der Mitte bei a.

weit stärlere Ladung sinden als in der Mitte bei a.
Wenn man irgendeinen isolirten Leiter mit einer metallenen Spite versiedt, so sindet bier eine so starte Anhäufung der Elektricität statt, daß sie sortwährend ausströmt. Sett man eine metallene Spite auf den gauptomit. Gest man eine metatiene Spige auf den Sauptconductor der Elektristrmaschine, so kann man beinselben keine merkliche Ladung mehr ertbeilen, wie sehr man auch die Scheibe drehen mag, weil alle dem Conductor zugeführte Elektricität sogleich ausströmt. Die Elektricität gebt nämlich zunächst von der Spige auf die sie umgebende Lust über, die nun abgestohm als elettrijder Wind wegftromt, wie man mit Gulfe

einer Kerzenstamme, Fig. 24, nachweisen kann. Das auf einer Stablipipe spielende, aus Metallbrähten, die alle nach der gleichen Richtung umgebogen und zugespipt sind, gebildete Flugrad, Fig. 25, geräth in Rotation, wenn ihm von dem Conductor der Maschine Clettricitat jugeführt wird, und zwar infolge ber Re-action ber aus ben Spipen ausstromenden Clettricitat.

Wenn man bem Conductor ber Cleftrifirmaschine eine

jum Boden abgeleitete Metallspise entgegenhält, so kann man bemfelben keine Ladung mehr beibringen. Fig. 26 stellt einen durch einen Glasstab getragenen Metalldraht dar, welcher einerseits in eine seine Spite c ausläuft, andererseits die Metallkugel e trägt. Wenn e mit der jum Boden abgeleiteten Metallkugel f in Berührung ist und man die Spipe e dem Conductor Berührung ist und man die Spisse c dem Conductor der gedrehten Maschine nähert, so strömt aus der Spisse sortwährend —E auf den Conductor über, mährend die f.E. zum Boden abströmt. Wird aber e von f entserut, so strömt noch sortwährend —E von der Spisse zum Conductor über, mährend die abströmende +E zwischen e und sin korm von Kunten überspringt.

Benn man dem ableitend berührten Conductor CB,

Wenn man bem ableitend berührten Conductor CB, Big. 7, ben mit IE geladenen A mehr nähert, so wird bei B mehr —E gebunden, bis endlich ein Funte zwischen B und A überspringt.

Um durch gegenseitige Bindung bedeutendere Quantitäten entgegengesetter Elettricitäten andäusen zu tonnen, nuch man die beiden Leiter durch einen Isolator trennen, welcher nicht so leicht durchbroden wird, wie die Lustschicht zwischen B und A, Fig. 7, also etwa durch eine Glasscheibe, wie dei der Franklin'schen Lasel, Fig. 27 und 28. Auf jeder Seite einer wohlistoliernden Gladscheibe ift in der Mitte ein Stanniolblatt so aufgeklebt, daß das Glas ringsum etwa noch handbreit frei bleibt. Auf jeder Seite wird dann ein an einem leinenen Faden hängendes Korkfügelchen noch handbreit frei bleibt. Auf jeder Seite wird dann ein an einem leinenen Faden hängendes Korkfügelchen angebracht, wie es die Figur zeigt. Bringt man nun die eine Belegung der Scheibe mit dem Conductor der Elektristrmaschine, die andere mit dem Boden in leistende Verbindung, so wird sich erstere mit +E, letztere aber mit —E laden, welche sich eben der gegenseitigen Bindung wegen hier in bedeutenderm Maße anhäusen lassen, als es sonst möglich wäre. rechten in Fig. 28) mit bem Conductor der Maschine auf, so steigt hier das Bendel, mahrend es auf der andern, ableitend berührten Seite gerade herunterhangt. Es muß also auf der rechten Seite ein Ueberschuß von

freier —E vorhanden sein, damit alle —E auf der linken Seite gebunden ist.
Hebet man aber nun die Berbindung der linken Seite mit dem Boden auf, während man die rechte Seite ableitend berührt, so fällt hier das Pendel herab, auf der linken Seite aber steigt das Pendel, weil jest hier ein Ueberschuß von —E ist. So kann man den Ueberschuß freier Elektricität abwechselnd auf der einen und dann wieder auf der andern Seite wegnehmen und und bann wieder auf der andern Seite wegnehmen, und fo ben Apparat allmählich entladen.

Die Lepdener Flasche, welche in Jig. 29, 30 und 31 in drei verschiedenen Gestalten dargestellt ist, ist eigentlich nur eine bequemere Form der Franklin'ichen Tasel, benn auch hier sind zwei Metallbelegungen durch eine Glasschicht getrennt.

um zu zeigen, daß durch die Lendener Flasche eine weit größere Anhäusung von Elektricität möglich ist, als ohne gegenseitige Bindung erzielt werden kann, bedient man sich des Arrangements Fig. 14. Die Flasche steht auf einem wohlisolirenden harzluchen, während Die innere Belegung mit bem ein Quadrantenelet-trometer tragenden Conductor ber Elettrifirmafchine trometer tragenden Conductor der Elettristrmaschine leitend verbunden ist. Wird die Maschine gedreht, so steigt die Rugel des Elettrometers augenblicklich, schon nach einer Umdrehung hat sie ihren höchsten Stand erreicht; wenn aber nun die äußere Belegung zum Boden abgeleitet wird, so fällt das elettrische Pendel herab und es bedarf nun 10 bis 20 Umdrehungen, dis das Pendel wieder zu seiner vorigen Hohe aufsteigt; die Flasche hat also auch eine 10 bis 20 mal so große Elettricitätsmenge ausgenommen als vorher, wo ihre äußere Belegung isoliert war.

äußere Belegung isolirt war.
Eine Combination von mehrern Lepbener Flaschen, beren äußere Belegungen einerseits mitcinander verbunden sind, mahrend andererseits auch alle innern Belegungen in leitender Verbindung stehen, wie Fig. 32, beite eine glatteilche Abetteria

beißt eine elettrische Batterie.

Bur Entladung einer Lepbener Flasche ober einer Batterie bebient man sich des Ausladers, Fig. 33 ober Fig. 34. Lettere besteht aus einem mit Guttapercha überzogenen Aupserdraht, der an beiden Enden mit Wessingtugeln versehen ist. Der Heuley'sche Auslader, Fig. 35, dient, um beliebige Rörper bequem in den Schließungstreis einer Lepbener Flasche einzuschalten icalten.

Durch ben menschlichen Korper geleitet bringt ber Entladungsschlag ber Lepbener Flasche eine eigenthum-liche Nervenerschütterung hervor.
Dunne Wetallbrabte, burch welche man ben Ent-

ladungsichlag ber Lepbener Flasche ober einer Batterie leitet, werben erwarmt, und wenn ber Draht dunn, die Ladung aber start genug ist, selbst glübend gemacht und zerstäubt. Den zu biesem Bersuch bienenben seinen Gifen: ober Platindraht tann man zwischen ben Rugeln d und f bes Muslabers Fig. 35 ausspannen.

Ein Kartenblatt, welches man zwijden die hinlang-lich genäherten Rugeln des Austaders Fig. 35 bringt, wird vom Entladungsichlag der Flasche durchbebrt. Selbst Glasplatten kann man durch den Entladungs-

folag durchbobren.

Muf demfelben Brincip wie die Leydener Flasche be: ruht auch der Condensator, eine Borrichtung, welche zur Condensation der Elektricität schwacher Spannung schwarze formung bient. Fig. 36 stellt einen Condensator dar, welcher mit einem Goldblatt-Clektrometer verbunden ist. Auf das tricität geladenen Leydener Flasche mit einer Scheibe

hebt man nun die Berbindung der einen Seite (der Cleftrometer ift zunächst eine Meffingplatte (die untere Condensatorplatte) aufgeschraubt, deren obere Fläche mit einer Firnisschicht überzogen ist. Auf diese Platte wird dann eine zweite, an einem isolirenden Glassteil besestigte aufgesetzt, deren untere Fläche ladirt st. Die beiden Metallplatten sind also jetzt durch eine isolirende Schickt antenut. Es aufgeschap alle den isolirende Schicht getrennt, sie entsprechen also den beiden Belegungen der Franklin'schen Tasel, nur mit dem Unterschied, daß man die obere Condensatorsplatte leicht abheben kann, während sich die beiden Belegungen der Franklin'schen Tasel nicht voneinander entfernen laffen.

entfernen lassen. Berührt man nun die untere Platte mit einer Elektricitätsquelle, beren Spannung nicht hinreicht, eine merkliche Divergenz der Goldblättchen zu bewirken, während man die obere Condensatorplatte ableitend mit dem Finger berührt, Fig. 37, so wird der Condensator geladen, d. h. die Elektricität jener Quelle wird an der Firnisschicht der untern Platte condensirt, während sich die entgegengesete E auf der untern Fläche der obern Platte anhäuft. Entsernt man zunächst den Finger von der obern, dann die Clektricitätsquelle von der untern Platte, so divergiren die Pendel, wenn man die obere Platte abhebt und das Pendel, wenn man die obere Platte abbebt und das

durch die in der untern bisher gebunden gewesene E gleichsam in Freiheit sett. Wenn man aus dem Conductor der Elettristrmaschine mittels eines nahegehaltenen Leiters Funken zieht, so sind dieselben glänzend weiß und geradlinig, wenn dagegen aus dem Conductor einer kräftigen Masschine Funken auf größere Entsernung überspringen, so ist ihr Licht weniger glänzend, sie erscheinen gezackt und verästelt, wie Fig. 39 zeigt. Der verästelte Funke geht in einen violetten Lichtbuschel, Fig. 42, über, wenn man auf den Conductor eine etwas abgerundete Metallspise aussetzt. Solche Buschel zeigt aber nur die positive Elektricität. Die ausströmende negastive Elektricität erscheint als leuchtendes Sternchen. Interessante Erscheinungen erhält man durch Bervielsältigung des Funkens. mittels eines nabegehaltenen Leiters Funten giebt, fo

Interessante Erscheinungen erhält man durch Bervielfältigung des Funkens.
Fig. 41 stellt eine ungefähr zollweite Glasröhre dar, welche an jedem Ende mit einer Metallsassung versehen ist. Auf dieser Röhre sind Stanniolblättchen spiralssörmig so aufgekledt, daß zwischen je zwei auseinanderssolgenden Blättchen ein Zwischenzum von 1 bis Willimetern bleidt. Nähert man nun die eine Metallssssung dem Conductor der Maschine, während man die andere in der Hand bält, so springt gleichzeitig in allen jenen Zwischenräumen ein Jünkchen über, und all diese Fünkchen bilden eine glänzende Spirallinie all diefe Funtchen bilben eine glanzende Spirallinie (Bligrobre).

Fig. 40 stellt eine Blittafel bar. in passender Fassung aufgestellte Franklin'sche Tasel, beren vordere Belegung durch eine Reihe freuzweise geführter Schnitte in viele rautenförmige Stücken gestheilt ist, welche nicht mehr in leitender Berbindung stehen. Wenn nun die hintere Belegung zum Boden abgeleitet, die vordere aber mit dem Conductor versunden mirh in kannen Mich in Leiben mirh in kannen Mich bunden wird, fo tann bie Labung ber vordern Belegung nur badurch erfolgen, daß ber Funte, die ifolirenden Zwischenraumchen überspringend, fich bligartig

verbreitet.

3m luftverbunnten Raume verbreitet elettrische Funke als ein violettes Strablenband auf weit größere Entfernungen in als im lufterfüllten, wie sich dies mit hülfe bes elektrischen Eies, Fig.

von Schellad berührt und bann semen lycopodii aus einem leinenen Beutelchen auf biese Scheibe siebt, so entsteht eine Staubsigur, welche durch bendritisch sich verästelnde Strahlen gebildet wird, Fig. 44. War bagegen die innere Belegung der Flasche mit —E ge-laden, so entsteben nur rundliche Fleden, beren Ausschwarz wie als die der Auftigen Studen. behnung weit geringer ift ale bie ber positiven Stanb-

Endlich muß noch angeführt werben, baß bie In-tensität ber elektriichen Angiebung und Abstehung im umgekehrten Berbältniß bes Quabrats ber Entfernung abnimmt, b. b. in ber Laden, Ifachen Entfernung ift fie 4 mal, 9 mal idwächer. Dies tann unter anderm mittels ber Borrichtung Fig. 38 nachgewiesen werden. Eine folirte Metalltugel B wird mit ber einen, eine fleine, Gine isolirte Metalltugel B mird mit ber einen, eine kleine, an einem Schellachtiel befestigte und an einem Seidens faden aufgehängte Wessinglugel a wird mit ber ents gegengesepten Elektricität geladen. Aus ihrer Gleichs gewichtslage herausgebracht, oscillirt die kleine Rugel in horizontaler Chene, und zwar um so raster, je näher B ist. Aus der für verschiedene Entsernungen zwischen B und a beobachteten Schwingungszahl kam man auf die Intensität der Anziedung für diese Entsfernungen schließen.

II. Galvantsmus.

Galvani machte im Jahre 1786 bie Beobachtung, baß ein Froschpraparat, Fig. 1, Taf. 10, zuckt, so oft man die Schenkelnerven durch einen metallischen Bogen mit dem Wadenmuskel in leitende Berbindung bringt; Bolta aber zeigte, daß es zum Gelingen dieses Bersuchs wesentlich sei, daß der metallische Bogen aus zwei verschiedenen Metallen, etwa aus Zint, Z, und aus Kupfer, C, zusammengesetz sei. Er suchte die Ursache dieser Erscheinung in einer dei der Verübrung von Zink und Kupfer stattsindenden Elektricitätsente von Bint und Rupfer stattfindenden Glettricitateent-

widelung. Diefe Elettricitatsentwidelung beim Contact zweier verschiedener Metalle suchte er mit Sulfe des Conden-sators zu beweisen. Berührt man die untere Fläche der untern messingenen Condensatorplatte mit einem in ber einen Sand gehaltenen Bintstäbden, Sig. 37, Zaf. 9, mahrend man mit ber andern Sand bie obere Conbeniatorplatte ableitend berührt, jo wird ber Conbenfator geladen, und wenn man bann die obere Platte abhebt, geladen, und wenn man dann die obere Platte abhebt, so divergiren die Goldblättchen mit negativer Elektricität. Volta schloß daraus, daß Aupser (oder Mejssing) in Berührung mit Zint negative elektrisch werde. Später gab man diesem Bersuch eine andere Deutung, indem man den Sis der Elektricitätserregung an die Berührungsstelle des Zinks mit der seuchten Hand verslegte. Nach dieser Theorie wird Zink in Berührung mit der Flüssigkeit negative, die Alüsügkeit aber positive elektrisch. elettrifc.

elektrisch. Das in der That Bint in Berührung mit einer Kussigetet negativ-elektrisch wird last fich auf folgende Beise zeigen. Auf ein Goldblatt Elektrometer, kas. 9, Fig. 44, wird eine Zinkplatte aufgeschraubt, welche auf feiner Seite gefirnist ist; auf diese wird eine möglichst dunne überragende Glasplatte gelegt, auf welcher wieder eine Scheibe Löschpapier liegt. Das Löschpapier wird mit Salzwasser getrankt und dann durch einen Zinkbügel eine leitende Verbindung zwischen dem seuchten Papier und der Zinkplatte bergestellt. Hat diese kurze Zeit gedauert, so wird der Zinkbügel entsfernt und die Glasplatte abzehoben; die Goldblätichen divergiren nun mit negativer Elektricität, welche nur bivergiren nun mit negativer Elettricitat, welche nur pon ber Berührung bes Bintbilgele mit ber Fluffigleit herrühren tann.

Wiederbolt man biesen Bersuch mit einer Rupser-platte und einem Kupserbügel, so erbält man eine taum merkliche negative Ladung; die Elektricitätserre-gung zwischen Rupser und Flüssigkeit ist so unbedeu-tend, daß wir sie bier unberücksichtigt lassen können.

Legt man auf eine Rupferscheibe eine mit Salzwaffer Legt man auf eine Attipfersveite eine nit Sugiodies beseindtete Audscheibe, so sindet also keine merkliche Elektricitätserregung statt, wird aber auf die Auchscheibe eine Binkplatte gelegt, Fig. 45, Taf. 9, so nimmt diese eine negative Ladung von einer Stärke an, welche wir mit —E bezeichnen wollen, während die Flüssige keit ber Audscheibe und die Kupferscheibe die Ladung

- E annebmen.

Gine folde Combination, wie Fig. 45, nennt man n Bolta'ides Gloment. Wie man bemfelben auch Cleftricitat entzieben ober guführen mag, immer bleibt bas Bint um eine bestimmte Quantitat, und gwar um 2 E mehr negativ elektrisch als die Flüssgleit und die Unserscheite. Wird 3. B. die Rupserplatte absleitend berührt, so wird ihr die positive Ladung entzogen, und die Spannung der negativen Elektricität der Zinkplatte wird — 2 E, Fig. 46. Würde dem Clement Vig. 45 iv viel freie negative Elektricität zugeführt, das die Ladung besselden — 2 E wäre, wenn gar keine Klektricität köngrappung strettsche in keint die Ladung der Clettricitätserregung stattfände, so steigt die Ladung der Binkplatte auf — 4 E. Legt man auf das Bolta'sche Clement, dig. 40, ein zweites ganz gleiches in gleicher Ordnung, sie verbreitet sich die Ladung — 2E von der untern Jintplatte über das ganze aufgelegte Clement, und die Ladung der obern Zinkplatte, dig. 47, wird nun — 4 E sein. Würde ein drittes, viertes Element aufgelent, in mürde die Anangung der freien Elektricität der legt, so wurde die Spannung der freien Elektricität der obersten Zinkplatte auf 6 E, 8 E u. s. w. steigen. Darauf beruht die Construction der Volta'schen Säule, Fig. 48. Rebmen wir an, dieselbe sei aus 50 Clementen ausgebaut und die unterste Ausserplatte sei abstitut familiet in wirde die Orden der der intersten Zinkelten Zink menten aufgevant und die unterfie Aupferplatte jet ableitend berührt, so würde die Ladung der obersten Jinkplatte — 100E sein. Weibt die ganze Säule isolirt, so
ist ihre elektrische Spannung in der Mitte gleich o, die
der obersten Jinkplatte ist alsdann — 50 E, die der
untersten Rupgerplatte ist +50E.

Die beisen Enden der Bolta'schen Säule werden die

Bole berfelben genannt.

Nach ben Princip ber Bolta'iden Saule ift auch Jamboni's trodene Saule construirt. Ein Bogen unechten Goldpapiers (Rupfer) wird mit ber Papiers jeite auf einen Bogen unechten Silberpapiers getlebt und dann runde Scheibchen von 10 bis 40 Millimeter Durchmesser ausgeschlagen. Ein solches Scheibchen von 2001 bei Babeibchen von 2001 bei Babeibc reprafentirt ein Bolta'iches Glement, nämlich eine bunne Rupferplatte und eine bunne Zinnplatte (Zinn wirft fast wie Zint) und zwischen beiben eine Bavierschicht, welche immer etwas bygrostopische Feuchtigkeit enthalt. Bon solchen Scheibchen fann man nun eine Saule auf-Bon solden Scheitchen fann man nun eine Saule aufbauen, was am bequemften geschieht, wenn man sie stete in gleicher Ordnung in eine unten mit einer Messingsassung geschlossenen Glasröhre schicktet und bann, wenn bie Killung vollendet ist, die Glasröhre oben durch eine gleiche Messingsassung schließt. Die beiden Kassungen Z und K., Fig. 2, Taf. 10, bilden die beiden Pole der trodenen Säule.

Solche trodene Säulen zeigen sehr starte Spannungserscheinungen, da man leicht solche von mehrern Dunderten oder Tausenden von Scheiben ausbauen kann. Das elettrische Perpetuumsmobile, Fig. 3, Taf. 10, besteht aus zwei Zambonischen Säulen, sede von ungefähr 2000 Paaren. Bei der einen ist der negative, bei der andern ist der positive Pol nach oben gerichtet, während die beiden untern Pole durch einen Metalistreisen verbunden sind, sodaß das Sostem eine einzige

Saule von 4000 Plattenpaaren darstellt. In der Mitte terfaure. Die constante Zinkplatinsaule sowol wie die awischen ben beiben obern Bolen ist ein gang leichtes metallisches Benbel leicht beweglich und isolirt aufgebangt, welches zwischen ben beiben Bolen beständig bin her ofcillirt.

Bennet's Säulenelettrometer, Fig. 4, besteht aus zwei kleinen Zamboni'iden Säulen, welche übrigens ebenso arrangirt sind, wie beim Apparat Fig. 3. Zwifchen ben beiden oberen Bolen besindet sich ein isolier aufgehangtes Goldblattden, welches nach bem positiven ober negativen Bol ausschlagt, wenn ibm eine negative ober positive Labung ertheilt wird. Fig. 5 stellt eine zwedmäßigere Form bes Saulenelettrometers bar. Während die trodene Saule starte Spannungseffecte

bervorbringt, zeigt sie taum Spuren ber fraftigen Stro-meswirtungen, welche auftreten, wenn bie Bolta'-iche Saule geschloffen, b. h. wenn ber positive und negative Bol berselben in leitende Berbindung ge-

bracht wird.

Durch diesen Berbindungsbogen stromt dann beständig die positive Elektricität nach bem negativen, die negative nach dem positiven Pol bin ab, mabrend die abströmende Elektricität durch die elektromotorische Kraft in ber Saule fogleich wieder erfest wird, fodaß in ber Saule ftets +E bem positiven und -E bem negativen

Bole guftrömt.

Um fraftige Stromeswirlungen zu erhalten, ist die ursprungliche Form ber Bolta ichen Saule wenig geursprüngliche Form der Bolta'ichen Säule wenig geeignet. Man hat deshalb die Form der Elemente
vielsach abgeändert, und Fig. 6 stellt das Schema
der Bolta'ichen Elemente dar, wie sie jest meistens
benust werden. In das gesäuerte Wasser eines Glasgesäßes ist eine Zinkplatte und ihr gegenüber
eine Rupferplatte eingetaucht, ohne daß die beiden Platten sich metallisch berühren. Um nun solche Elemente zur Säule zu verbinden, wird die Jinkplatte
eines jeden Bechers mit der Kupserplatte des vorbergebenden leitend verbunden, wie Kia. 7 andeutet. Die gebenben leitend verbunden, wie Fig. 7 andeutet. Die freie Bintplatte bes ersten Bechers bildet den nega-tiven, die freie Rupferplatte des letten bildet den pofitiven Bol.

sitiven Bol.

Um eine möglichst große wirksame Zinksläche zu ersbalten, wird die Kupferplatte eines jeden Elements um die Zinkplatte berumgelegt, Fig. 49, Taf. 9, und die Berührung zwischen der Kupserplatte und der Zinksplatte durch zwischengelegte Holzstücken verhindert. Sine aus solchen Elementen zusammengesette Säule wird nach ihrem Erfinder eine Wollaston'sche gernannt. Bei allen Säulen, bei welchen Zink und kupfer in dieselbe Flüssgeit (verdünnte Schweselssäure) einzgetaucht sind, nimmt die Stromstärte sehr rasch ab. — Es wird dies vermieden, wenn die Kupserplatte in eine Lösuna von Kupfervitriol eingetaucht ist, während die Lösung von Aupservitriol eingetaucht ist, während die Zintplatte allein in verdünnte Schwefelsäure eintaucht. Solche Säulen mit zweierlei Flüssigkeit werden constante Säulen oder Batterien genannt. Die eben besprochene Combination aber heißt die Daniell'iche oder besprochene Combination aber heißt die Daniell'sche oder Becquerel'sche Saule. Zur Arennung der beiden Flüssigsleiten dient eine poröse Thonzelle. Fig. 50, Tas. 9, stellt ein Daniell'sches Element dar. In dem Glasgesäß V besindet sich verdünnte Schweselsäure, in welche eine cylinderförmig gedogene Zinkplatte eingetaucht ist. Innerhalb des hohlen Zinkrlinders sieht eine poröse Thonzelle, welche mit einer Lösung von Kupservitriol gefüllt ist, welche endlich die gleichfalls cylindrisch ges bogene Kupserplatte aufnimmt.

Binttohlenfaule wirten ungleich fraftiger wie die Bint-tupferfaule. Fig. 51 stellt ein Bunjen iches Binttohlenelement bar.

Fig. 8, Taf. 10, stellt eine aus funf Bunfen'schen Bechern gusammengesette Saule bar.

Bu manden 3meden braucht man eine Saule von vielen fleinern Bochern, ju andern Zweden aber braucht man Säulen von wenigen aber großen Plattenpaaren man Saulen von wenigen aber großen Plattenpaaren. Um nun alle biese Zwede mit einer gegebenen Anzahl von mittelgroßen Bechern zu erreichen, tann man die selben in verschiedener Weise combiniren, wie dies durch die schematischen Figuren, Sig. 52—55, Tas. 9, erläutert wird. Fig. 52 stellt 8 Becher dar, welche zur Saule verbunden sind. Sig. 54 stellt eine Saule von 4 Plattenpaaren dar, von benen sedes durch zwei Becher gebildet wird. Fig. 53 ist eine Saule von zwei viersachen Plattenpaaren. In Fig. 55 endlich sind 8 Becher zu einem einzigen Plattenpaar verbunden.

III. Wirkungen des Stroms auf die durchftromten Leiter.

Wenn man den elektrischen Strom durch einen Metallbraht leitet, fo mird berfelbe ermarmt, und zwar um jo ftarter, je ftarfer ber Strom und je bunner ber Praht ift. Um die Wesethe dieser Erwarmung zu unterjuchen, wendet man die Vorrichtung Fig. 9, Taf. 10, an. Der bunne Metallbraht, welcher ber Untersuchung un-terworfen werden foll, ift nit feinen beiben Enden an bidern Buleitungebraht angelothet und befindet fich im Innern eines mit Beingeift gefüllten Gefabes. Gin in ben Weingeift eingetauchtes Thermometer liefert ein in den Weingeist eingetauchtes Thermometer liefert ein Maß für die durch einen elektrischen Strom im Draht entwicklte Wärmemenge. Schlechtleitende Metallbrädte werden stärker erwärmt als gutleitende. Ist die Stromstärke bedeutend genug, so erfolgt ein Erglüben der Dräbte. Schaltet man in den Schließungsbogen einer hinlänglich starken Säule eine Kette, Fig. 10, ein, welche abwechselnd aus Stüden von Platine und von Silberdraht besteht, so werden die Platinstüde glübend, mahrend die Silberstüde noch dunkt beiben während die Silberstude noch dunkel bleiben.

Wenn man zwei Spiken von Gastohle, Fig. 11, von welchen die eine mit dem positiven, die andere mit dem negativen Bole einer Saule von minbeftens 40 Bunfen'schen Bechern verbunden ift, in Berührung bringt, so entsteht ein blendendes Licht. Man tann alsbann bie weißglühenden Bolfpigen wieder etwas auseinanderziehen, und es geht alsdann ein Lichtbogen zwiichen ihnen über. Man hat dieses elektrische Licht zur Beleuchtung von Theatern und Salen, zu objectiven und mikrostopischen Darftellungen u. s. w.

benust.

Wenn die Kohlenspipen, zwischen denen der Flam-menbogen übergeht, von einem Kasten mit undurch-sichtigen Wänden ungeben sind, in dessen vorderer Seite sich entsprechendes Linsensplem besindet, so wird dasselbe auf einem passend aufgestellten Schirme ein vergrößertes Bild der glübenden Koblenspigen und bes Flammenbogens entwerfen, wie Fig. 12 zeigt. Man beobachtet dann, daß der positive Bol ausgehöhlt erscheint, und daß fortwährend ein Strom glübender Rohlentheilden vom positiven jum negativen Bol übergeht. Die Barmeentwickelung ift übrigens am posigebt. Die Barmeentwickelung ist übrigens am posi-tiven Bole starter als am negativen, fie genügt um Blatin: und Gisendrahte zu fcmelgen.

Bei der Grove'schen Batterie ist die Aupferplatte Denn man den galvanischen Strom durch demisch Platin, bei der Bunsen'schen ist sie durch einen zusammengesetzte Flüssteten leitet, so werden dieselben, aus harter Koblenmasse gebildeten Cylinder ersett. Das insofern sie überbaupt den Strom zu leiten im Stande Platin sowol wie die Kohle stehen in concentrirter Salpe- sind, in ihre Bestandtheile zerlegt. Bersieht man jeden

ber beiden Bolbrabte einer Saule von ungefahr 6 Bunber beiden Boldrähte einer Saule von ungefahr 6 Bunfen'schen Bechern mit einer Platinplatte, taucht man bann die beiden Platinplatten, ohne daß sie sich be-rühren, in gefäuertes Wasser, so steigen an beiden Platten Gasbläschen aus. Fängt man das aufsteigende Gas in Glasröhren aus, die mit Wasser gefüllt über die Polplatten geftülpt sind, Fig. 13, so zeigt sich bald, daß von der negativen Polplatte doppelt so viel Gas aufsteigt als von der positiven, und eine Un-tersuchung der Gase zeigt, daß sich an der nega-tiven Platte Wasserschaft, an der positiven aber Sauer-stoffaas entwidelt. Tia. 14 zeigt einen Wasserzschungsstoffgas entwidelt. Fig. 14 zeigt einen Wafferzersehungs-apparat, bei welchem bie entwidelten Gafe nicht getrennt aufgefangen werden, sondern vermengt als Knallgas durch dieselbe Glasröhre entweichen. Man knaligas duch bieselbe Glassöhre entweichen. Man tann das aus diesem Rohr entweichende Gas in einer graduirten Röhre, Fig. 15, auffangen. Die Menge bes in einer gegebenen Zeit, etwa in 1 Minute, entwidelten Gases ist ein Maß für die Stärke des Stroms. Ein Wassersetzungsapparat, Fig. 14, verbunden mit dem graduirten Rohr, Fig. 15, bildet ein Voltameter.

Davy hat durch ben galvanischen Strom zuerst Rali gerlegt, und zwar scheibet fich babei Cauerstoff am pofitiven, Ralium am negativen Bole aus. In gleicher Beife werden auch die andern Alfalien und Erben in Sauerstoff und in Metall zerlegt.

Gefcmolzene Chlormetalle werden burch ben Strom in Chlor (am + Bol) und Metall (am - Bol) serlegt.

Die Lösung eines Alfalisalzes (3. B. des Glaus bersalzes) wird durch den Strom so zerlegt, daß sich am + Bol Sauerstoff und die Säure, am — Bol Masserstoff und die Säure, am — Bol Masserstoff und die Basis ausscheidet. Um dies zu zeigen, gießt man die durch Malventinctur gesärbte Salzissung in eine Glasröhre von der Form Fig. 16, und taucht die aus Platin bestehenden Bolplatten in die beiden Schenkel ein. Die Lösung am + Bol färdt sich alse bald roth (durch den Einfluß der freigewordenen Säure), am — Bol aber arünlich (durch die Basis). -Bol aber grunlich (burch die Bafis).

Unders verhalten fich die Lofungen ber Salze fcme. unders verhalten sich die Lojungen ver Saize imwerer Metalle, aus ihnen scheidet sich am negativen Bol das reine Metall aus. So schlägt sich 3. B. aus einer Lösung von Kupfervitriol am — Pol metallisches Rupfer nieder. Dieser Kupserniederschlag, welches sich von dem metallischen — Pol leicht ablösen läft, wird in der Galvanoplasit benuft. Mittels der Galvanoplasit werden tupserne Copien von deliedigen Gegenständen. 2. A. von Müusen dargestellt. Kon dem Galvanoplastik werden kupserne Copien von beliedigen Gegenständen, z. B. von Münzen dargestellt. Bon dem zu copirenden Gegenstand wird zunächst ein Abdruck in Wachs oder Guttapercha genommen und dessen Oberstäche durch Graphit leitend gemacht, welcher dann in eine Lösung von Aupservitriol eingetaucht wird. Die Graphitschicht wird dann mit dem negativen Poleines Bunsen'schen Bechers, Kig. 17, verbunden und ihr gegenüber eine Kupserplatte eingehängt, welche mit dem - Pol des Bechers verbunden wird. Es scheidet sich gegenwer eine Ausgerplatte eingebangt, welche mit bem - Bol bes Bechers verbunden wird. Es scheidet sid nun auf der mit Graphit überzogenen Form eine Schicht von Aupfer ab, welche nach ein die zwei Tagen did genug ist, um abgenommen werden zu können, und welche eine genaue kupserne Copie des ursprünglichen Originals ist.

Bendet man ftatt ber Lösung von Rupfervitriol Die Lofung eines Gilber: ober Gelbfalzes an, fo wird fich auf einer metallischen Oberfläche, melde mit bem —Bol verbunden in die Lösung herabhangt, Silber ober Gold ausscheiden, wenn der Strom durch die Lösung hindurchgeht. Darauf beruht die galvanische Bersilberung und Vergoldung.

IV. Elektromagnetismus und Elektrodynamik.

Wenn ein burchftromter Leitungebraht in ber Rabe einer Magnetnadel vorübergeführt wird, fo wird bie: jelbe aus ihrer durch ben Erdmagnetismus bedingten selbe aus ihrer durch den Erdmagnetismus bedingten Gleichgewichtslage abgelenkt. Fig. 18, Taf. 10, stellt einen quadratisch gebogenen Bügel von Kupferblech dar, welcher so ausgestellt wird, daß die Ebene des Tuadrats nut der Ebene des magnetischen Meridians zusammensällt. In der Mitte der horizontalen Seite ed ist über und unter dem Kupferstreisen eine Stabligies angehracht, aus mescher eine Magnetindbel swielt ca in uver und unter dem Kupferstreisen eine Stahlipise angebracht, auf welcher eine Magnetnadel spielt. In gleicher Weise spielt eine Magnetnadel über dem horizontalen Arm ig. Solange das Kupferblech nicht durchströmt ist, bleiben die Nadeln im magnetischen Weridian, schraubt man aber bei den positiven, bei g den negativen Pol einer Saule ein, so werden die Nadeln abgelentt, und zwar in der durch die ungessiederten Pseile angedeuteten Richtung wenn S noch fieberten Pfeile angebeuteten Richtung wenn S nach Guben, N nach Rorben schaut.

Eine umftromte Dlagnetnavel wird ftets fo abgelentt, daß ihr Subpol nach berjenigen Seite binschaut, von welcher aus gesehen ber Strom in der Richtung circulirt, wie der Zeiger einer Uhr.

lirt, wie der Zeiger einer Uhr. Die Ablentung der Magnetnadel wird benutt, um galvanische Ströme nachzuweisen und zu meffen. Um stärtere Ströme zu messen, dient die Zangenten: buffole, Fig. 19, ein Ring von Aupfer, welcher in zwei ifolirt nebeneinander berlaufenden Rupferstrei-fen ab und od endet. In der Mitte diess in der Ebene des magnetischen Meridians vertical aufgestellten Ebene bes magnetischen Meribians vertical aufgestellten Ringes befindet sich eine Bussole, beren Nadel auf o zeigt, wenn tein Strom durch den Ring hindurchgebt. Sobald aber der Ring durchströmt wird, sindet eine Ablentung der Nadel statt, und zwar ist die Stromsstärte der Tangente des Ablentungswinkels proportional, daher der Name des Instruments. Din schwache galvanische Ströme nachzuweisen, wendet man den Multiplicator (Galvanometer), Fig. 20, an. Er besteht aus einer, an einem Cocontaden ausgehängten Magnetnadel. um welche ein mit

jag. 20, an. Et besteht ans einer, un einem Soonjaden aufgehängten Magnetnadel, um welche ein mit Seide übersponnener Aupferdraht in vielen Windungen berumgeführt ist. Um das Instrument empfindlicher zu machen, wird statt einer Nadel ein aftatisches Na-belpaar angewandt. Die untere Nadel desselben bebetjatt ingebundt. Die niete Bindungen, die andere hängt über benjelben. Die obere Nadel bewegt sich über einem getheilten Kreise bin, auf welchem man die Größe ber Ablentung abliest. Je nach Umständen muß man einen Multiplicator mit vielen Windungen

muß man einen Multiplicator mit vielen Windungen (bis zu 4000) sehr dunnen Drahtes, oder einen solchen anwenden, welcher nur aus wenigen (30 bis 40) Windungen eines dickern Drahtes gedildet ist.
Eine andere Form des Multiplicators ist das Spiesgelgalvanometer, Fig. 24, Tas. 8. Der schon früster besprochene, mit einem Spiegel versehene Magnetometerstab ist mit einer Reibe von Multiplicatorwindunsen umgehen. Menn diese von Multiplicatorwindunsen umgehen. Menn diese von given ichnochen Stran gen umgeben. Wenn biefe von einem ichmachen Strom burchlaufen werben, erfolgt eine freilich nicht beboutenbe Ablentung bes Magnetstabes, durch bie Spiegelablefung wird aber schon die geringste Ablentung nießbar. Benn man um einen Stab von weichem Eisen einen

mit Wolle übersponnenen Rupferdrabt in vielen Binbungen berumwidelt und bann einen galvanischen Strom dungen hertimbitett into bank einen garvamichen Ortom durch diese Windungen hindurchsendet, so wird das Eisen magnetisch; es verliert aber seinen Magnetismus augenblicklich wieder, sobald der Strom aufhört das Eisen zu umkreisen. Solche temporare Magnete nennt man Elektromagnete.

Statt ben Drabt unmittelbar auf bas Gifen aufzuwideln, ift es zwedmaßiger, ihn auf eine Spule von Solz oder Pappendedel aufzuwideln und fo eine Dag: netifirungspirale, Fig. 21, Taf. 10, herzustellen in welche ber Eisenstab eingeschoben wird.
Die Bolarität eines folden Elestromagnets folgt bem burch Fig. 22 erlauterten Geset.

Der Magnetismus ber Eleftromagnete ist ungleich ftarter, als man ihn je in permanenten Stahlmagneten erzielen tann. Fig. 23 zeigt einen tleinen hufeisenformigen Elettromagnet.

migen Elettromagner.
In vielen Fällen ist es nothwendig, daß beide Pole bes Elektromagnets nach oben gelehrt sind, wie dies bei dem großen Elektromagnet, Fig. 24, der Fall ist. Die Spirale eines jeden Schenkels ist hier aus drei Studen zusammengesett, deren jedes 18 bis 20 Pfund

Rupferdraht enthält.

Bu ben wichtigften Unwendungen bes Gleftromag: netismus gehört ohne Zweisel die elektrische Teslegraphie. Nachdem man einmal die Ersahrung gemacht hatte, daß der elektrische Strom sich in den längsten Leitungsdrähten mit momentaner Geschwindigs teit fortpflanzt, versuchte man verschiedene Stromwir-fungen zur Signalisirung in die Ferne anzuwenden,

aber nur die magnetischen zeigten sich praktisch anwendebar, namentlich aber der Elektromagnetismus.
Fig. 25 stellt Morse's Drudtelegraph bar. Ueber den Polen des Elektromagnets b schwebt, von dem Hebel do getragen, der eiserne Stad co. Sobald ein Strom durch die Windungen des Elektromagnets bb hindurchgeht, werden seine Eisenkerne magnetisch und zieben den Anker och herab, wodurch dann ein Stahlstift, welcher am linken Ende des Hebels de besestigt, geboben wird. Sobald der Strom in be unterhooden wird, ober der Sebals fannt dam unterbrochen wird, wird aber ber Bebel d fammt bem Stablstift durch die Feder f wieder zurudgezogen. Dem Stifte bei d links gegenüber befindet fich nun ein Ba-pierstreifen, welcher mit gleichformiger Geschwindigfeit zwischen den Deffingrollen r und h nach links fortgezogen wird, wenn diese Rollen durch ein Uhrwert in Umvehung gesett werden. Wird nun der Stist bei d links nach oben gedrüdt, so prest er die entsprechende Stelle des Bapierstreisens in eine hinter demselben befindliche Rinne ber Rolle r bincin, wodurch im Bapier ein bleibender Eindrud gemacht wird. Wird ber Strom

Much als Triebtraft hat man ben Glettromagne: tismus zu benuten gesucht und boffte sogar die Dampf-maschinen durch elettromagnetische Motoren erseten zu können, ohne jedoch praktisch brauchbare Resultate zu erzielen. Bon den mannichfachen Formen elettromagerzielen. Bon ben mannichfachen Formen elettromag-netischer Motoren mag bier beispielshalber nur eine betrachtet werden.

Bier starte Clettromagnete A, B, C und D, Fig. 28 und 29, sind in einem Gestell von Gußeisen so befestigt, daß jeder einen Winkel von 60° mit dem folgenden daß jeder einen Winkel von 60° mit dem folgenden macht. Zwischen viesen Elektromagneten befindet sich ein System von zwei gußeisernen, auf derselben horizontalen Umbrehungsare besestigten Rädern, welche auf ihrem Umfang 8 Stabe M von weichem Eisen tragen, deren jeder um 45° vom folgenden absteht. Der Strom geht nun nicht gleichzeitig durch die Umwindungen aller 4 Elektromagnete, sondern der Reich nach auch die Umwindungen von A und Reihe nach erst burch bie Umwindungen von A und B, bann burch bie von D, nachher burch bie von C u. s. w. Der Gang der Maschine wird burch Fig. 29 erläutert.

Wie der galvanische Strom ablenkend auf eine be-wegliche Magnetnadel wirkt, so wirkt er auch ablen-kend auf einen beweglich aufgehängten galvanisch durch-strömten Leitungsdraht, wie dies Ampère gezeigt hat, welcher damit die Lehre von der gegenseitigen Ein: wirtung der galvanischen Strome, die Elektrodyna= mit, begrundet bat. Fig. 30 zeigt das Ampère'sche Ge-stell in einsachster Form. Zwei voneinander isolirte Metallsäulen tragen zwei Quedsilbernapschen, in welche ein rectangulär gebogener Leiter so eingehängt ist, daß er sich frei dreben kann. Wird nun der positive Boldraht einer Säule in dem vordern, der negative im hintern Säulden eingeschraubt, so wird der bewegliche Leiter durchströmt, wie die Pfeise andeuten. Der jo durchströmte Leiter wird nun zunächst durch den Erdmagnetismus gerichtet, er stellt sich rechtwinkelig zum magnetischen Meridian. Stellt man nun dem beweglichen Leiter einen andern Leitungsdrabt so gegensüber, wie die Figur zeigt, so wird Anziehung oder Abstosung stattsinden, je nachdem der Strom in rsaussteigt oder niedergebt. Metallfaulen tragen zwei Quedfilbernapfden, in welche auffteigt ober niedergeht.

Es folgt baraus, baß parallele gleichgerichtete Strome fich angieben, mabrent parallele entgegengefest gerich-tete Strome fich abstoßen.

Saf. 10, ftatt bes rectangularen Leiters ben Schrauben: | pofitive Strom an ber erwarmten Stelle von bem in brabt (Solenoid), Fig. 31, auf, so verhält sich bieser ganz wie eine Magnetnadet, wenn ein galvanischer Strom ihn durchläuft; ieine Are stellt sich in den magnetischen Meridian, und einem Magnetstab gegenüber verhält sich das eine Ende des durchströmten Schraubentrafts wie ein Nordpol, das andere Ende wie ein Zudrol.

Gine durchströmte Magnetistrungsspirale, Fig. 21, wirft auf den durchströmten und beweglich aufge-hängten Schraubendraht, Fig. 31, wie ein Magnetstab.
Es findet also vielsache Analogie statt zwischen einem

Magnetitab und einer burchftromten Spirale, und barauf baut Umpere feine Theorie bes Dagnetis-mus, bergufolge bie Ericbeinungen bes Magnetismus jurudguführen find auf Die gegenfeitige Ginwirtung gal-

oaniicher Etreine.

Nach Umpere bat man fich jebes Gijenmolecul als beständig von einem eleftrischen Strome umfreist zu benten. Ein Gisenstad ist die zu seinem Maximum magnetisirt, wenn alle Molecularströme eines jeden Querichnitts einander parallel gerichtet sind, wie dies Sie 28 grifdussich mater der Tach unfinte Fig. 32 anichaulich macht; ber Stab verliert feinen Magnetismus mehr und mehr, wenn die Elementarftrome aus ber parallelen Unordnung mehr und mehr in eine regelloie gegenseitige Lage übergeben, bei wel-der fich die Wirtungen nach außen bin nicht mehr jummiren, sondern gegenseitig aufbeben. Statt aller ber elementaren parallelen Strome bes

Statt aller der elementaren paralleten Strome ves Querschnitts eines Magnetstades, wie sie in Jig. 32 bargestellt sind, fann nan sich diesen Querschnitt von einem einzigen Strome umtreist benken, welcher die Rejultirende aller elementaren Strome ift, und somit läst sich ein Magnetstad als ein System unter sich paralleler geschlossener Strome benken, wie es Fig. 33 anichausich mocht

anichaulich macht.

V. Chermo-elektrifche Strome.

Wenn ein geichloffener metallisder Ring aus zwei ober mehren verichiedenen Metallen zusammengesett ift, so tann tein Strem entsteben, solange alle Löthftellen gleiche Temperatur baben. Sebald aber Lothstelle erwärmt wird, mabrend die andern falt bleiben, entsteht fogleich ein Strom, welcher feines Ur-iprunge wegen als thermoselettrijcher Strom bezeichnet wird.

In Fig. 36, Taf. 10, stellt po einen Bismutstab bar, auf welchem ein tupserner Bügel mn aufge-löthet ist. In der Mitte des Raums, welcher zwischen beiben bleibt, ist eine Stablspite angebracht, welche eine Magnetnadel trägt. Wird nun der Apparat so ausgestellt, daß die Längskanten von po in der Richtung des magnetischen Meridians liegen, so stellt sich die Magnetnadel in der Mitte des Kügels ein. Sobald

aber eine ber Löthstellen, etwa o erwarmt wird, ers folgt eine Ablentung ber Rabel.
Roch leichter lassen sich die thermo elektrischen Ströme mit Huse ber Borrichtung Fig. 35 nadweisen. Un einen Wiemutstab ist an einem Ende ber Rupferstreisenen Wiemutstab ist an einem Ende ber Rupferstreisen. fen ca, am andern Ende ber Aupferstreifen bid angelothet. Wird nun o mit bem einen, i mit bem andern Ende der Prahtwindungen eines Multiplicators in Berbindung gebracht, so erfolgt eine Ablentung der Multiplicatornadel, sobald die eine der beiden Löthestellen, etwa die bei a, erwärmt wird. Die verschiedenen Metalle lassen sich in eine Reihe

ber Reibe bober stebenden Metall zu bem tiefer fteben-ben gebt. Folgendes ift eine folde thermo-elettrifde Spannungereibe:

Wiemut, Rupfer, Platin, Gifen, Aupfer,

Untimon. Bei gleicher Lemperaturdifferenz ist der elektrische Strom, welchen die Combination zweier Metalle liefert, um so stärler, je weiter sie in der thermoselektrischen Spannungsreibe auseinandersteben. 3. B. eine Combination von Wismut und Antimon given klänfarn. Strom aufen als eine falle von Miseinen ftartern Etrom geben als eine folche von Biemut und Rupfer.

3mei Stude verschiedener Metalle bilben, wenn fie gujammengelothet merben, ein thermo:elettriides Element. Go wie mebrere Bolta'iche Elemente gu Element. Jo wie mehrere Bolta'iche Elemente zu einer Saule verbunden werden konnen, so tennen auch mehrere thermoselektrische Elemente zu einer thermoselektrischen Saule verbunden werden. Fig. 37 stellt eine aus 4 Wismut: Antimon: Elementen zusammen: geietzt eine aus 4 Wismut: Antimon: Elementen zusammen: abermosaule, beren äußere Unsicht Fig. 16, Zas. 7, darstellt, ist aus 15 in einer Berticalebene liegenden Ihrmos: Elementen zusammengesett. Die Thermosaule Fig. 59, Zas. 6, bestebt aus 25 Wismut: Antimon: Elementen, welche zu einem quadratischen Bundel zusammengesaft sind. fammengefaßt find.

Wenn nun an einer thermo-elettrifchen Caule bie Lotbstellen 1, 3, 5, 7 u. f. w. erwarmt werben, mabrend bie auf ber andern Seite liegenden Lotbstellen 2, 4, 6, 8 u. j. w. talt bleiben, so entstebt ein Strom, welcher n mal stärker ist als der eines einzelnen Elements, wenn die Säule aus n Elementen gebildet wird.
Wir baben schon oben Seite 32 geschen, wie solche aus Wismut : Antimon Clementen gebildete Saulen zu

Untersuchungen über strablende Barme benutt werben.

Dieje Saulen, welche bagu bienen, geringe Temperaturdifferengen mertlich zu machen, tonnen nicht gur Er: zeugung ftarfer Strome verwendet werden, weil bei bebeutender Erbigung eine Schmelzung eintritt. Bur Erzeugung ftarfer thermoseleftrifcher Strome muß man Erzeigung parler thermoselettriger Stome nus man Metalle wählen, welche nicht so leicht schmelzen. So stellt 3. B. Kig. 38, Taf. 10, die Marcus'iche Thermosaule bar, welche aus Streifen von Neufilberblech und Stäben einer Legirung von Zink und Untimon gebildet ist. Die obern Lerbindungsstellen werden durch Weingeists oder Gasslammen erwarmt, webens die untern in kales Mallin einent zucht fürd wahrend die untern in taltes Baffer eingetaucht find.

Die thermoselettrischen Strome bringen alle Bir-fungen gewöhnlicher galvanischer Strome nur in un-gleich schwächerm Mage hervor.

VI. Inductionsftrome.

Sig. 33, Taf. 7, stellt eine Magnetifirungespirale B bar, welche aus etwas bidem übersponnenem Kupfer-braht gebildet ist, und welche in der Höhlung einer ähnlichen Spirale A stedt, die aus viel mehr Windun-gen eines weit dunnern übersponnenen Aupferdrabtes gebildet ift.

Die Spirale B beißt die Haupt:, A heißt die Nebenspirale. Die Prabtenben a und b der Rebenspirale find burch Leitungsdräbte mit den Drabtenben bes entfernt aufgestellten Multiplicators M verstellen, etwa die bei a, erwärmt wird.
Die verschiedenen Metalle affen sich in eine Reihe Beders führt ein Leitungsdraht zu dem Trahtende d der ordnen, welche die Eigenschaft hat, daß, wenn man Kauptspirale, vom Bol p führt ein Draht zu einem aus zwei Metallen dieser Reihe einen geschlossenen Ring Lucchilbernäpschen. Sobald nun ein Draht, welcher bildet und eine Löthstelle erwärmt, alsdann der an dem Trahtende c der Hauptspirale befestigt ist, gleichfalls in bas Quedfilbernapfchen eingetaucht wird, bilbet die haupispirale ten Schließungebogen bes Bedere, es circulirt nun ein Strom in ber Saupt: fpirale B.

In bem Moment, in welchem biefer Strom entfteht, In dem Moment, in welchem dieser Strom entsteht, wird auch ein Strom im Nebendraht A inducirt, wie man aus der Ablentung der Navel des Multipliscators M ersiedt. Wenn aber der Hauptstrom in B geichlossen bleibt, so kehrt die Multiplicatornadel nach einigen Schwanfungen wieder in ihre Gleichgewichteslage zuruch, der continuirliche Strom der Hauptspirale bleibt also ohne Wirtung auf die Nebenspirale.

Biebt man nun, nachdem Die Multiplicatornabel gur Rube getommen ift, bas von e tommende Drabtftud wieder aus tem Quedilbernapfden beraus, um ben Strom im hauptbrabt B ju unterbrechen, jo erfolgt ein abermaliger Ausschlag ber Multiplicatornabel, aber nach einer Richtung, welche ber bes ersten Ausschlags entgegengesest ift. Beim Schließen bes hauptstrome wird im Nebendraht ein entgegengezept gerichter, beim Ceffnen (Unterbrechen) bes hauptstroms wird ein ihm gleichgerichteter Strom im Rebendraht inducirt. Nebendraht ein entgegengefett gerichteter,

3it p mit c und n mit d durch binlänglich lange rähte verbunden, so tann man die burchströmte Trabte verbunden, so tann man die burchtromie Bauptspirale nach Belieben in die Rebenspirale ein-Einicieben ber burchftrömten hauptipirale wird ein entgegengesett gerichteter, beim herausziehen wird ein gleichgerichteter Strom im Rebendrabt inducirt.

Das Einschieben und Auszieben eines Magnetstabes in und aus ber Spirale A, Fig. 34, wirkt wie das Einschieben und Auszieben der durchströmten Hauptspirale B, Fig. 33.
Die Inductionsströme bringen die gleichen Wirtungen bei Andere mis die geleichen Wirdners

gen bervor, wie die galvanischen Ströme, besonders ausgezeichnet aber sind ihre physiologischen Wirtungen. Wenn man an dem Apparat, Fig. 33, den Multiplicator M entsernt und statt dessen in a und b metallene Handgriffe einsetzt, welche an metallene Sandgriffe einsetzt, welche an metallene Schwiesen wie selche an den Mungest Siene Schnüren hangen, wie solche an dem Apparat Fig. 43, Laf. 7, angebracht find, so wird man bei jeder Ceff-nung und bei jeder Schließung bes hauptstroms einen Schlag füblen, ahnlich dem Entladungsschlag einer Levdener Flasche, wenn man ben einen Sandgriff in die recte, den andern in die linke Sand nimmt. Diese Schläge werden bedeutend verstärft, wenn ein Bundel bunner Cisenbrafte in die Höhlung ber hauptspirale eingelwoben wird. Uebrigens sind die Deffnungsichläge beitiger als die Schließungsschläge.

11m Ceffnungs: und Schließungsichläge in rascher

Mufeinanderfolge burch ben Rorper fenden gu tonnen, bat man verschiedene Unterbrechungsvorrichtun gen construirt, welche zwischen bem Bolta'schen Becker und der Hauptipirale eingeschaltet werden. Wenn das Unterbrechung Erad, Jig. 36, eingeschaltet ift, so erfolgt eine Unterbrechung und Wiederschließung best Hauptstroms, io oft beim Dreben des gezahnten Metallrades z die Metallseder b von einem Jahn jum andern überspringt. Bei bem magnetischen hammer, Fig. 37, erfolgt bie Deffnung und Echließung bes Stroms bei e in folgender Weise: Wenn der Strom burch bie Windungen bes fleinen

Platinspipe in Berührung, ber Strom ift geschlossen, und baffelbe Spiel beginnt von neuem.

Fig. 40, Taf. 10, ftellt einen fogenannten Schlitten: apparat dar, d. h. einen Inductionsapparat, bei welschem die Nebenipirale B nach Belieben mehr ober weniger über die Hauptipirale A geschoben werden kann, wodurch man es in der Gewalt hat, den Inductionsstrom stärler oder schwäcker zu machen. Bei p und querden ftarfer ober ichmacher zu machen. Bei p und q werben bie Sandgriffe eingeschraubt, die Drabte x und y führen zum eleftromotorischen Becher und bem Unterbrecher.

Die fraftigen Schläge, welche Inductionsapparate geben, beweifen, daß die Inductionsftrome eine nambafte Spannung baben. Durch Bergrößerung ber Dimensionen und sonstige zwedmäßige Urrangements Dimensionen und sonstige zweckmäßige Arrangements hat man die Spannung der Inductionsapparate so verstärft, daß sie Junken von nambaster Größe zu liesern im Stande sind, wie dieß namentlich beim Rubm-torfi's den Apparat, Kig. 41, der Fall ift. Die 25 Centimeter lange, aus 2 Millimeter diem Aupserdrabt gebildete Haupstpirale stedt in einer Nebenspirale von gleicher Länge, welche aus 100000 Meter Kupserdrabt von 1/2 Millimeter Dide gebildet ist. Als Unterbrechungs-vorrichtung dient ein eigenthümlich construirter magnestischer Hammer. Wenn von dem positiven Bolende Aper Appuctionsfinirale eine Prottseitung au der Metallder Inductionsspirale eine Drabtleitung zu der Metallipipe s führt, mahrend die Metallplatte i mit dem nes gativen Pol B der Nebenspirale leitend verbunden ist, so schlagen zwischen s und t bei jeder Unterbrechung bes Hauptstroms träftige Funken auf eine Länge von 1/4 Meter über, während der Schließungsstrom nicht Spannung genug hat, um den Zwischenraum zwischen s und t zu überspringen.

Mit einem großen Ruhmforff'ichen Apparate tann man Lendener Flaschen und Batterien febr raich laden,

bide Glasplatten burchichlagen u. f. w.
Sehr ichene Lichterscheinungen beobachtet man, wenn man bie Funten bes Ruhmtorff den Apparate luftverdunnte Raume geben lagt, wozu fich Geifter foen Robren befondere eignen. Ge Ge find verpier iden Roren befonders eignen. Ge into bies theilweise erweiterte Röhren, Fig. 38, Laf. 7, an deren Enden Platindräbte eingeschmolzen sind und welche nur noch ganz verdunnte Gase enthalten. Werden die beiden Platindrähte mit den Polen eines Ruhmstorss'schen beiden Platindrähte mit den Polen eines Ruhmforsischen Apparats verbunden, so erfüllt sich die Röbre mit einem rothen Lichtstrom, welcher vom positiven Platindraht ausgebt, während der negative Platindraht mit einem blauen Glimmlicht umhüllt erscheint.
Fig. 30, Taf. 7, stellt eine Geißlersiche Röbre dar, in welche von unten her ein Eisenstab bineinragt, der ringsum luftdicht von einem Glasrohr umgeben ist.
Der Platindraht a endet unten mit einem Metallsplätchen n. der Ratindraht a träat einen um den

plattchen n, ber Platindrabt it trägt einen um ben Eisenstab herumgebenden Drabtring m. Werben a und init ben Bolen eines Inductionsapparats verbunden, jo geht ein Lichtstrom von n nach m, welcher um ben Eisenkern H rotirt, wenn man ben Apparat auf ben einen Pol eines Elektromagnets seht und badurch H magnetiich macht.

Wenn eine ftromleitende Spirale nicht von einer zweiten umgeben ift, so wirten beim Schließen und Ceffnen bes Stroms bie einzelnen Windungen inducirend aufeinander. Im Moment ber Schließung cirend aufeinander. Im Moment der Schließung wird ein Strom inducirt, welcher dem entstehenden Hauptstrom entgegenwirkt, im Moment des Oeffnens aber ein dem verschwindenden Hauptstrom gleichgesrichteter. Diese im stromleitenden Drabte selbst inducirten Strome heißen Extrastrome. Fig. 43, Laf. 7, Wenn der Strom durch die Windungen des fleinen cirend aufeinander. Im Moment der Schlespung Elektromagnets hindurchgebt, so wird der Eisenkern magnetisch und zieht den eisernen Ankern herad, wels her auf einer Messingscher besestigt ist; dadurch wird aber auch das Platinslättchen berabgezogen, auf welschen die Platinspige aufsit, und somit der Strom dem die Platinspige aufsit, und somit der Strom der Etrome beihen Extrastrome. Fig. 43, Tas. 7, unterbrochen. Insolge davon verliert sich der Magsertäutert das Arrangement der Schlespung erstäutert das Arrangement der Schlespung eine Strome deifennder. Im Moment der Schlespung aber ein dem verschwindenden Hauptstrom gleichges richteter. Diese im strome heißen Extrastrome. Fig. 43, Tas. 7, unterbrochen. Insolge davon verliert sich der Magsertalter das Arrangement eines Extrastrom Appasertischen Bechers höhe, und das Platinplättchen kommt wieder mit der

handgriffen eingeschaltet. Rimmt man ben einen hand: griff in die rechte, ben andern in die linke Gand, fo bilbet ber menschliche Korper eine Nebenschließung des Be-chers k. Go oft nun durch Dreben des Rades u ber

chers k. So oft nun durch Dreben des Rades u der Hauptstrom in der Spirale s unterbrochen wird, geht der Schlag des Extrastroms durch den Körper.

Um auf bequeme Weise mit den durch Magnete ind bucirten Strömen experimentiren zu können, bat man die magnetzelektrischen Rotationsmaschinen (auch Magnetelektristien Rotationsmaschinen (auch Magnetelektristien genannt) constituirt. Fig. 39, Tas. 10, stellt eine solche dar. Ein aus mehrern Lamellen zusammengesetzer Huseisenmagnet liegt wagerecht; in der Mitte zwischen seinen beiden Schenkeln ist eine horizontale Notationsare angebracht, auf beren porderer Halte eine eiserne Klatte befestigt auf deren vorderer halfte eine eiferne Platte besestigt ift, welche, gegen die Magnetpole gekehrt, zwei Colinder von weichem Eisen tragt, auf denen die Inductions:

fpiralen R aufgestedt finb.

Wenn nun die besprochene Are mit jener Gifenplatte, ihren Eifenternen und Inductionespiralen in Rotation versett wird, so werden die Eisenterne bald dem einen, bald dem andern Bole des huseisenmagnets genähert, und dadurch werden in den Inductionsspiralen Ströme inducirt, deren Richtung bei jeder balden Umdrehung einmal wechselt. Die in den Spiralen adwechselnd nach der einen und andern Richtung gebenden Ströme werden nun durch einen bier nicht näher zu beschreibenden Commutator stets in gleicher Richtung durch den Körper gesendet, welcher in den Schließungsbogen des Apparats eingeschaltet ist. Jast man 3. B. mit den beiden händen die in unserer Figur dargestellten Handrisse, so erhält man träftige Schläge. — Der Strom der Magnetelettristrmaschine bringt demische und thermische Effecte hervor, wie die gewöhnlichen galvanischen Ströme. verfest wird, jo werben Die Gifenterne bald bem einen, galvanifden Etrome.

Auch der Erdmagnetismus inducirt elektrische Ströme in Spiralen, welche um eine foste Arc umgedreht werden, und zwar am stärksten, wenn die Umbrehungsare des Erdinductors, Fig. 43, Taf. 10, rechtwinkelig auf dem magnetischen Meridian steht. Die in der rotirenden Spirale MN durch den Erdinantelle Erdinanden Meridian fecht. magnetismus inducirten Strome werden mittels eines Commutators stets in gleicher Richtung durch einen Multiplicator gesendet, bessen Ablentung ein Maß für

Weuterpicator gejenoet, besten Avientung ein Mas für bie Stärke ber inducirten Ströme ist.

Wenn ein Magnet in der Nähe eines guten Leiters oder ein Leiter in der Nähe träftiger Magnetpole bewegt wird, so werden in dem Leiter Etröme inducirt, welche der sie bervorrusenden Bewegung demmend ent dem in dem Lieb des abare Eude den Stielen der Stielen genwirten. Auf bas obere Ende ber Spiralen des Elet-tromagnets, Fig. 24, Taf. 10, wird ein Bret A, Fig. 44, Taf. 10, aufgeschoben, welches zwei runde Löcher enthält, aus welchen die beiden Eisenterne noch etwas vorragen. Auf jeden ber Eisenkerne wird bann ein Halbanker aufgesett, wie ihn die Sigur zeigt. Auf die Mitte des Bretes A wird sodann der Träger, Fig. do, Taf. 7, aufgeschrandt, an welchem von einem Faben getragen ein massiver Rupserwürsel so bängt, daß er sich gerade zwischen den Polipipen N und S', Fig. 44, Taf. 10, besindet. Während nun der Etrom des Elettromagnets nicht geschlossen, also der Magnetismus der Eigenkerne nicht erregt ist, wird der Kaden, an welchem der Würsel bängt, start tervirt und dann lasselssim. Der Teden dent lich nun mieder auf und an weichem der Wufel bangt, fatt tereit ind bann losgelassen. Der Kaden drebt sich nun wieder auf und der Würfel geräth in rasche Rotation, welche aber sogleich ausbort, wenn der Strom geschlossen wird, welcher die Spiralen durchlausend den Elektromagnet in Thätigkeit sest.

Fig. 42, Taf. 10, zeigt einen Magnetstab, welcher an einem Bundel ungebrehter Seidenfaden aufgehängt und von einem in sich geschlossenen Aupferbugel umgeben ift. Wenn nun der Magnetstab durch irgendeine Ursache in Schwingungen verseht wird, so nehmen die selben viel rascher ab, der Magnet kommt viel rascher zur Aube, als wenn der Aupferbugel sehlte, weil der bewegte Magnetstab in dem Bugel Strome inducirt, welche seinen Dicillationen bemmend entgegenwirken velche seinen Oscillationen hemmend entgegenwirken. Eine solche Lämpfung ist 3. B. auch an dem transportabeln Magnetometer Fig. 24, Iaf. 8, angebracht, indem der Multiplicatordraht auf einem massiven Rahmen von Kupfer aufgewunden ist.

VII. Diamagnetismus.

Wenn man ein von einem Faben getragenes Stäbchen, Fig. 45, Taf. 10, irgendeiner Substanz zwischen den Polen N und S', Fig. 44, eines großen Clettromagnets aufbängt, so wird es irgendeine durch den Faden bedingte Gleichgewichtslage annehmen, solange der Elektromagnet noch nicht in Thätigkeit gesent ist. Wird aber der Clektromagnet erregt, so stellt sich das Städen entweder in die Verbindungslinie der beiden Pole, oder rechtwinkelig zu verselben, Fig. 41, Taf. 7. Ersteres wird die aquatoriale Cinstellung genannt. Die arial sich einstellenden Substanzen sind die magnetischen, die Tauatorial sich einstellenden Substanzen sind die magnetischen, die Tauatorial sich einstellenden Substanzen sind die magnetischen, die Tauatorial sich einstellenden nennt man diamagnetisch. torial fich einstellenden nennt man biamagnetisch.

Die magnetischen Rorper werben von ben Magnet: polen angezogen, die diamagnetischen werden abgestoßen. Außer dem Eisen ergeben sich bei dieser Prüfung, wenn auch bedeutend weniger intensiv, als magnetisch die Metalle Medalt und Ridel, und noch weit schwäscher als diese Mangan, Platin und Palladium. Fast alle übrigen Mörper find biamagnetisch; besonders ftart


ist ber Diamagnetismus bes Wismuts.
30 Versuchen über Diamagnetismus ift auch die in Fig. 42, Taf. 7, bargestellte Form bes Elektromagnets jehr geeignet.
Um Alassigteiten auf ihr magnetisches ober bia-

magnetisches Berbalten ju prufen, fest man fie in Ubrglafern auf bie mehr ober weniger genäherten Galb-Ilbrgläsen auf die mehr ober weniger genäherten Halbanter, Kig. 44 ober 45, Taf. 7. It die Flüsigkeit magnetisch, wie z. B. eine Lösung von Gisendborio, so erbebt sie sich zu einem ober zu zwei Hügeln über den Polen der Halbauler, je nachdem diese Pole mehr (Fig. 44) oder weniger (Fig. 45) einander genähert sind. Für diamagnetische Alüssigkeiten, z. B. für Schwefeltoblenstoff, bilden sich Thäler an der Stelle, wo für magnetische Alüssigkeiten Hügel aussteigen. Jum Schlis baben wir noch die Wirkung kräftiger Clettromagnete auf durch sichtige Körper zu betrach-ten. Die Aren des Clettromagnetes. Kia. 42. ünd


ten. Die Aren bes Elektromagnets, Fig. 42, find burchbobrt, und bei a sowol wie bei b ift ein Nicol'sches Prisma eingesett. Zwischen ben einander zugekehrten Volen ber durchbobrten Gisenkerne ist ein durchsichtiges Stäbchen e, etwa ein Prisma von schwerem Glase (tiefel borfaures Bleiornd) eingesett. Wenn die Nicols gefreugt sind, so erscheint, wenn man von a aus burch ben Apparat hindurch nach der Lampenslamme schaut, das Gesichtsseld dunkel, solange der Elektromagnet nicht erregt ist; sokald er aber in Thätigkeitgesett wird, erblicht man die Flamme, und man muß das Nicol a um einen bestimmten Wintel nach rechts ober nach links

breben, um das Gesichtefeld wieder duntel zu machen. Durch den Einfluß fraftiger Magnetpole wird also in durchsichtigen diamagnetischen Stoffen die Erscheisnung der Eircularpolarisation hervorgerufen.






1-3 Parallelogramm der Kräfte. 4-6 Zweiarmige Hebel. 7-10 Einarmige Hebel. 11 Vertheilung des Drucks. 12 1 Körper. 18-21 Stabilität stehender Körper. 22 Wage. 23 Schiefe Ebene. 24 Schraubenlinie. 25 u. 26 Scharfes 12 Bodendruck der Flüssigkeiten. 33 u. 34 Communicirende Röhren. 35 u. 36 Auftrieb. 37 u. 38 Gewichtsverlust unter 44-46 Fallmaschine. 47-51 Schwungs




iefwinkelig angreifenden Kräften. 13 Haspel. 14-17 Indifferentes, stabiles und labiles Gleichgewicht aufgehängter Schraubengewinde. 27 Schraubenmutter. 28 Schraubenwinde. 29 Flaschenzug. 30 u. 31 Hydraulische Press-Törper. 39 Nicholson's Aräometer. 40 Scalen-Aräometer. 41-43 Schwere, Expansionskraft und Druck der Lee Nebenapparaten. 52 Tribometer.





1 Aufsaugen einer Wassersäule. 2 u. 3 Stechheber. 4 u. 5 Heber. 6-8 Barometer. 9-11 Mariotte'sches Gesetz.
20 u. 21 Barometer im luftverdünnten Raum. 22 u. 23 Quecksilber-Luftpumpe. 24 Windbüchse. 25 u. 26 Heronsball
36 u. 37 Materielle Pendel. 38 Anwer




uftpumpe. 15 u. 16 Zweistiefelige Luftpumpe. 17 u. 18 Magdeburger Halbkugeln. 19 Fall im luftleeren Raum. meter. 30 Fallrinne. 31 Wurflinie. 32 Centralbewegung. 33 Schleuder. 34 Gyroskop. 35 Einfache Pendel. mg. 39 Mariotte's Ausflussgefäss.



• r , • . ,


• •



1-3 Bildung und Verbreitung der Schallwellen. 4 Reflexion der Schallstrahlen. 5-7 Bildung tönender Luftschwingunger knoten in Pfeifen. 13 u. 14 Manometrische Flammen. 15 Sirene. 16 u. 17 Zählung der Stimmgabelschwingungen mit dem Pho 23 u. 24 Nachweis der Grensen der Hörbarkeit. 25 u. 26 Stimmgabelkurven. 27 Longitudinaltöne ela:

٠. • .


• .




1 Kernschatten.
 2 u. 3 Halbschatten.
 4 de Zur Photometrie.
 7 u. 8 Das Spiegelungsgesetz und seine experimentelle Bes Hohlspiegel.
 16 u. 17 Conjugirte Punkte der Hohlspiegel.
 18-20 Bilder der Hohlspiegel.
 21 u. 22 Convexspiegel un parallelflächige Platten.
 26-29 Brechung des Lichtes in Prismen.
 30 u. 31 Prismen.
 32 u. 33 Linsen.
 34 Brennpu 41 Laterna magica.
 42 u. 43 Zerstreuungspunkt und conjugirte Punkte der Hohllinsen.
 44 Bilder der Hohllinsen.
 50 Chromatische

. .

ļ




1 Kernschatten.
 2 u. 3 Halbschatten.
 4-6 Zur Photometrie.
 7 u. 8 Das Spiegelungsgesetz und seine experimentelle Bestä.
 Hohlspiegel.
 16 u. 17 Conjugirte Punkte der Hohlspiegel.
 18-20 Bilder der Hohlspiegel.
 21 u. 22 Convexspiegel und parallelflächige Platten.
 26-29 Brechung des Lichtes in Prismen.
 30 u. 31 Prismen.
 32 u. 33 Linsen.
 34 Bilder der Hohllinsen.
 41 Laterna magica.
 42 u. 43 Zerstreuungspunkt und conjugirte Punkte der Hohllinsen.
 Turmalinplatten.
 30 Chromatische P




19 u. 10 Bilder ebener Spiegel. 11 Sonnenmikroskop. 12 Winkelspiegel. 13 Hohlspiegel. 14 u. 15 Brennpunkt der Bilder. 23 u. 24 Das Brechungsgesetz und seine experimentelle Bestätigung. 25 Durchgang eines Lichtstrahls durch r Sammellinsen. 35-37 Conjugirte Punkte der Sammellinsen. 38 u. 39 Bilder der Sammellinsen. 40 Camera obscu Auge. 46 Rotirende Scheibe zur Demonstration der Dauer des Lichteindrucks. 47-49 Polarisation des Lichtes disationsfigur in geglühten Glasplatten.

*



¹ Sonnenspectrum. ²⁻⁷ Absorptionsspectra. ⁸⁻²¹ Flammenspectra. ¹²⁻¹⁴ Interferensspectra. ¹⁵ Sammel ¹⁸ Achromatische Linse. ¹⁹ Messung der prismatischen Ablenkung. ²⁰ Fluorescens. ²¹ w. ²² Negative und positive arben. ²⁷ u. ²⁸ Stereoskop. ²⁹ Schwinkel. ³⁰ u. ³¹ Mikroskop. ³²⁻³⁴ Astronomisches Fernrohr. ³⁵ u. ⁴³ Turmalinsange. ⁴⁴ u. ⁴⁵ Beugungsbilder. ⁴⁶ u. ⁴⁷ Fa




linsen. 16 Newton's Farbenscheibe. 17 Erzeugung des weissen Lichts durch Vereinigung der Spectralfarben.

Bilder. 28 Das Auge. 24 Boobachtung des Netshautbildchens. 25 Wunderscheibe. 26 Boobachtung subjectiver
Fernrohr. 37 Terrestrisches Fernrohr. 38-40 Spiegelteleskope. 41 Lichtwellen. 42 Interferenzutreisen.


'chen. 48 u 49 Polarisation des Lichts durch Reflexion.








Spectralapparat. ² Copirrahmen. ^{3 u. 4} Fresnel's Spiegelversuch. ⁵ Beugungsfigur. ⁶ Beugungsapparat. ¹³ Compensationsstreifen. ¹⁴ Compensationspendel. ¹⁵ Metallthermometer. ^{16 u. 17} Ausdehnung der Flüssigkeiten. ²³ Wasserthermometer. ^{24 u. 25} Eisbildung in Bomben. ²⁶ Schmelzungswärme. ^{27 u. 28} Eisapparat. ^{29 u. 30} F. ^{34 u. 35} Messung der Spannkraft der Dämpfe. ³⁶ Gesättigter und ungesättigter Dampf. ³⁷ Condensation der Gase. frost'sche Tropfen. ⁴⁵ Gefrieren des Quecksilbers im glühenden Tiegel. ⁴⁶⁻⁴⁸ Destillirapparate. ⁴⁹ Bestimmun ⁵⁴ Wärmeleitung. ⁵⁵ Verbreitung der Wärme im Wasser durch Strömung. ⁵⁶




ksilberthermometer. 19 Bestimmung des Gefrierpunktes. 20 u. 21 Bestimmung des Siedepunktes. 22 Thermometerscalen.
n der Wärme beim Erstarren. 31 Dampfbarometer. 32 Papinianischer Topf. 33 Vacuum durch Dampfcondensation.
Indensation der Kohlensäure. 44 Sieden des Wassers bei niederm Druck. 42 Siedepunktsbestimmung. 43 u. 44 Leidenerdampfungswärme. 30 Eisbildung durch Verdampfung. 51 Kryophor. 52 u. 53 Versuche über specifische Wärme.
eitung im Wasser. 57 u. 38 Pneumatisches Feuerzeug. 39 Thermoelektrische Säule.



. . . :




¹Apparat zum Gefrieren des Wassers durch Verdunstung. ² u. ³ Gefäss zum Auffangen der festen Kohlensäure. ⁴⁻⁸ A Thermometer. ¹¹, ¹² u. ¹⁵ Melloni's Apparat für Versuche über strahlende Wärme. ¹³ Erhitztes Kupferblech als Quelle des Spectrums. ¹⁸ Intensitätscurven der chemischen, optischen u. thermischen Wirkungen des Spectrums. ¹⁹ Vergleichu ²⁴ Wärmeleitung des Wassers u. ²⁵ der Gase. ²⁶ Wärmeentwickelung durch Compression der Luft. ²⁷ Specifische Wödurch Reibung, ³¹ durch Compression von Blei. ³² Spannkraft der Wasserdämpfe. ³³ Inductionsströme. ³⁴ Induction ³⁸ u. ³⁹ Geissler'sche Röhren. ⁴⁰ Rotirender Kupferwürfel. ⁴¹ Diamagnetische Abstossung. ⁴² Circular ⁴² Circular ⁴³ Circular ⁴⁴ Diamagnetische Abstossung. ⁴⁴ Circular ⁴⁴ Circular ⁴⁵ Circular ⁴⁶ Circular ⁴⁶ Circular ⁴⁶ Circular ⁴⁷ Circular ⁴⁸ Circu



e zur Bestimmung der specifischen Wärme. ⁹ Hohlspiegel zu Versuchen über strahlende Wärme. ¹⁰ Leslie's Differentialärmestrahlen. ¹⁴ Absorption von Wärmestrahlen durch Gase. ¹⁶ Lineare Thermosäule. ¹⁷ Thermische Intensitätscurve Leitungsfähigkeit fester Körper. ²⁰ u. ²¹ Abkühlung der Flamme durch Drahtnetze. ²² u. ²³ Davy'sche Sicherheitslampe. r Luft bei constantem Druck od. Volumen. ²⁸ Nebelbildung durch Expansion der Dämpfe. ²⁹ u. ³⁰ Wärmeentwickelung ne durch Magnete. ³⁵ Anziehung u. Abstossung paralleler Ströme. ³⁶ Unterbrechungsrad. ³⁷ Magnetischer Hamme urisation durch Elektromagnete. ⁴³ Extraströme. ⁴⁴ u. ⁴⁵ Wirkung von Magnetpolen auf Flüssigkeiten.


•

· .



Magnetische Pole.
 Aufgehängter Magnetstab.
 Magnetnadel.
 Magnetnadeln mit markirten Polen.
 Mehrj
 Magnet mit Armatur.
 Hufeisenmagnet.
 Magnetische Armatur.
 Wirkung eines Magnetstabes in die Ferne.
 karte.
 Magnetische Inclination.
 Inclinatorium.
 Inclinatorium.


war and Waslam




chbrochenes Magnetstäbchen. ⁶ Erklärung der magnetischen Polarität. ⁷ Magnetisirung des Eisens. ⁸ u. ⁹ Natürlicher agnetisirung durch Streichen. ¹⁴ Declination. ¹⁵ Declinationsbussole. ¹⁶ Magnetismus der Erdkugel. ¹⁷ Declinationsbiche Variationen der Declination. ²²⁻²⁴ Magnetometer. ²⁵ Magnetische Störungen.

• **7.**

, , ,




Elektrische Anziehung. 2 u. 3 Elektrische Pendel. 4 Erregung der beiden Elektricitäten durch Reibung. 5 Isolis maschine. 11 Cylinder-Elektrisirmaschine. 12 Conductor der Scheibenmaschine mit Ring. 13 Quadranten-Elektron istole. 18 Elektrische Entzündung des Aethers. 19 Verbreitung der elektrischen Ladung auf der Oberfläche 1-26 Elektrische Spitzenwirkung. 27 v. 28 Franklin'sche Tafel. 29-31 Leydener Flaschen. 32 Elektrische Batantfernung. 39 Elektrischer Funke. 40 Blitztafel. 41 Blitzröhre. 42 Elektrische Büschel. 43 Elektrisches 50 Daniell'scher Becher. 51 Bunsen'scher Be




Elektrische Vertheilung. ⁷ Elektrische Bindung. ⁸ Goldblatt-Elektrometer. ⁹ Elektrophor. ¹⁰ Scheiben-Elektrisirdungsflasche mit Quadranten-Elektrometer. ¹⁵ Elektrischer Korkkugeltanz. ¹⁶ Elektrische Abstossung. ¹⁷ Elektrische ²⁰-²² Dampf-Elektrisirmaschine. ²³ Anhäufung der elektrischen Ladung auf hervorragenden Partien der Leiter. ¹⁵ Elektrische Auslader. ³⁶ v. ³⁷ Elektrischer Condensator. ³⁸ Abnahme der elektrischen Anziehung bei wachsender htenberg'sche Staubfiguren. ⁴⁵ v. ⁴⁶ Volta'sche Elemente. ⁴⁷ v. ²⁸ Volta'sche Säule. ⁴⁹ Ein Wollaston'sches Element Verschiedene Combinationen galvanischer Becher.


· .



1 Galvani's Froschschenkel-Versuch. 2 Trockene Säule. 3 Elektrisches Perpetuum-mobile. 4 u. 5 Säulenelektroske 10 Galvanisches Glühen. 11 u. 12 Galvanischer Flammenbogen. 13 u. 14 Galvanische Wassersersetzung. 15 Voltamete plicator. 21 Magnetisirungsspirale. 22 Gesetz der magnetischen Polarität. 23 u. 24 Elektromagnete. 25-27 Elektris Theorie des Magnetismus. 34 Elektrodynamische Anziehung. 35 u. 36 Thermoelektrische Elemente. 37 u. 38 Thermo Dämpfung. 43 Erdina



leanisches Element. Bechersäule. 8 Bunsen'sche Säule. 9 Wärmeentwickelung durch den galvanischen Strom. trolyse von Salzlösungen. 17 Galvanoplastik. 18 Oersted's Fundamentalversuch. 19 Tangentenbussole. 20 Multiph. 28 u. 29 Elektromagnetischer Motor, 30 Elektrodynamischer Grundversuch. 31 Solenoid. 32 u. 33 Ampère's idulen. 39 Magnet-Elektrisirmaschine. 40 Inductionsapparat. 41 Ruhmkorff's Funkeninductor. 42 Elektrische u. 45 Diamagnetismus.



Atlas

ber

Erdkuude.

(Geologie und Meteorologie.)

Bon

Dr. Bernhard von Cotta

und

Dr. Johann Müller

Profefier ber Geognofie an ber Bergafabemie ju Areiberg und foniglich fachficher Bergrath.

Brofeffor ber Phill an ber Univerfitat ju Breiburg im Breisgan und großbergoglich babifcher hofratt.

16 Cafeln in holaschnitt und Lithographie nebst erfauterndem Cexte.

Separat Ansgabe aus ber zweiten Auflage bes Bilber Atlas.



Leipzig:

F. A. Brothaus.

1874.

ynhast.

Sr.	te j Seit
Cinleitung	3 Innerer Bau der festen Erdfruste und ber Gebirge (Tafel 11)
Geologie. Bearbeitet von Prof. Dr. B. von Cotta.	Geologifde Rarte von Deutschland (Tafel 12) 21
Textur, Absonberung, Schichtung und Lasgerung ber Gesteine. (Tasel 1.) Textur	Bertheilung der Bärme auf der Erdober- fläche. Eemperatur der untern Luftschichten
Tertiärperiode	3 mungen.
Grauwadenperiode	
Höhlen und Quellev. (Tajel 9.) Höhlen	6 Sybrometeore
Erdoberflächengestaltung. (Tafel 10.)	Die elektrischen Erscheinungen ber Atmo-

Einleitung.

Die Erdfunde im weitesten Sinne bes Wortes um: faßt die Gesammtheit aller wiffenschaftlichen Disci-plinen, beren Aufgabe es ift, die Kenntniß unfers Erdplinen, beren Aufgabe es ist, die Kenntnis unsers Erdkörpers nach verschiedenen Richtungen bin zu erweitern. In diesem Sinne ist aber das Gebiet der Erdfunde ein so ausgedehntes, daß es nothwendig in mehrere selbständige Gebiete abgetheilt werden muß, und es wurden ihm deshalb auch im "Bilder-Atlas" drei verschiedene Abtheilungen zugewiesen: die Geographic, die Astronomie und die vorliegende Abtheilung Erdfunde, welche die Geologie und Meteoro-

logie umfaßt. Die Geographie ober Erdbeschreibung bat die Bertheilung bes Festen und Fluffigen, die Gestaltung ber Bestländer, ben Bug ber Gebirge und den Lauf ber Flusse, und namentlich auch die Erdoberfläche als Wohn-

fin bes Menichengeschlechts zu betrachten. Die Aftronomie befchaftigt fich mit ber Stellung ber Erdingel in unserm Planetenspstem, besonders mit ben Beziehungen ber Erde zur Sonne und ben mit ibrer jährlichen Banderung um die lettere zusammenhängenden Beranderungen ber Insolation verfciebener Erbgürtel.

Dem auf ber Erboberfläche fich entwidelnden Thierund Bflanzenleben und ber inftematischen Beschreibung ber Mineralien find bie besondern Disciplinen ber Boologie, ber Botanit und ber Mineralogie

gewidmet.

Die Goologie untersucht ben Bau ber festen Erb: rinde sowie Die Ratur ber Gesteinse und Felemaffen,

aus benen dieselbe zusammengesett ist, um an der hand der so ermittelten Thatsachen über die Entstehungszgeschichte der Erde Licht zu verbreiten.
Die Meteorologie endlich ist derjenige Theil der Erdunde, welcher sich mit den Erscheinungen in der Atmosphäre vorzusämzig auch mit den soze ver Atmosphäre, vorzugsweise auch mit ben soge-nannten Meteoren beschäftigt. Ihr fällt also die Aufgabe zu, das Walten der Naturkräfte, welche uns die Physik im Laboratorium kennen lehrt, im Großen, in ber Gestaltung ber Witterungeverhaltniffe nachzu:

Geologie.

beutlich zusammengesette, oder gemengte Gesteine, je nachdem man ihre einzelnen Bestandtheile mit un-bewassnetem Auge unterscheiden tann oder nicht. Im bewassnetem Auge unterscheiben kann ober nicht. Im lehtern Falle nennt man die Gesteine auch wol dicht, im erstern körnig. Schließt dagegen eine dichte Hauptmasse einzelne krystallinische Gemengtheile oder Arystalle ein, so nennt man diese Textur porphyrsartig. Ein anderer Hauptunterschied der Textur ist daburch bedingt, daß die Gemengtheile entweder krystallinisch miteinander verwachsen sind, wie bei dem Geutlich gemengten Granit, oder durch irgendein Bindemittel (etwa Thon) zusammengehalten werden, wie in den Sandsteinen und Conglomeraten. Bei deutlich gemengten Gesteinen kann man diesen Unterschild gemengten Gesteinen kann man diesen Unters deutlich gemengten Gefteinen tann man Diefen Unterschied mit unbewaffnetem Auge erkennen, bei undeutlich

gemengten oder dichten aber nur unter dem Mitroflop an ganz seinen Splittern oder Dunnschliffen.
Das sind die Hauptunterschiede der Textur, die sich
nicht füglich durch Abbildungen darstellen lassen. Daran reihen sich aber einige Erscheinungen, die zwar nicht alle der Tertur im engern Wortsinne entsprechen, aber doch dazu gerechnet zu werden pslegen. Diese lassen sich zum Theil durch Abbistoungen versinnlichen, so z. B.:

1) Die volithische Textur, welche am deutlichsten an dem sogenannten Erdsenstein von Karlsbad erstenndar ist. Derselbe besteht aus lauter tugelsormigen körnern gewährlich ungeführ von der Größe einer

keindar ift. Berfelbe besteht aus lauter fugelförmigen Körnern, gewöhnlich ungefahr von der Größe einer Erbje, welche durch fohlenfauren Kalf zusammengehalten werden, während sie selbst aus radial-saserigem Kalfsipat oder Aragonit bestehen, der in concentrischen Lagen einen fremdartigen Kern, z. B. ein Sandstorn, umgibt, wie das der Querschnitt einer solchen Erbse auf Taf. 1, Fig. 2 zeigt, während Fig. 1 ein ganzes Stild solchen Erbsensteins darstellt. Die Entstehung bieser sondern Tertur ist bei Karlsbad leicht nach-weisdar. Die sehr kalthaltigen Puellen inolen Keine weisbar. Die fehr talthaltigen Quellen fpulen fleine weisdar. Die sehr kaltbaltigen Quellen spülen kleine Körner von dem Granit ab, aus dem sie entspringen, bewegen diese durch ihre Strömung und lagern daben vönne concentrische Schickten um jedes Sandforn ab, bis die so gebildete Erbse zu schwer ist, um noch vom Wasser bewegt werden zu können, worauf sie auf dem Boden liegen bleibt und mit andern Erbsen durch Kaltablagerung zusammengekitet wird. Auf eine etwas andere Weise muß allerdings der in sehr ausgedehnten Schichten oder Ablagerungen aufetretende, in seiner Textur dem Erbsenstein analoge, sogenannte Rogenstein gebildet worden sein. jogenannte Rogenstein gebildet worden fein.

Bearbeitet von Prosesson der De. B. von Cotta.

Textur, Absonderung, Schicktung und Lagerung der Gesteine.

(Tasel 1.)

Textur.

Unter der Textur der Gesteine verstehen wir die Art und Beise, in welcher die einzelnen Mineraltheile, aus dennen sie bestehen, gestaltet und untereinander verdunden sind. Am auffallendsten treten dabei die Unterschiede der Größe der einzelnen Gemengtheile hervor; hiernach unterscheiet man deutlich und uns

in manden vorher nicht schieferigen Massen hervorsbringen kann. In diesem lettern Falle ist die Schiefertextur sehr oft nicht der Schichtung parallel, während sie im erstern stets dieser parallel läuft. Ein später zu besprechendes Beispiel der Art ist Fig. 16 abgebildet.

3) Die blasige Textur vieler, besonders eruptiver oder vulkanischer Moserteine, ist dadurch entstanden, Mosertein am bestieben mit Moserteine.

oder vulkanischer Gesteine, ist dadurch entstanden, daß irgendwelche Gasarten, am bäufigsten wol Wasserbämpse, sich während des Festwerdens im Innern des Gesteins entwidelten und, da sie nicht mehr entweichen konnten, ihre Blasensorm behielten. Es ist derselbe Borgang, wie er beim Brotdaden stattssindet. Die Blasensaume der Gesteine zeigen theils regelsmäßige, theils unregelmäßige, stets aber abgerundete — nie edige — Formen. Die Berschiedenartigkeit dieser Formen läßt sich leicht durch ein Experiment erklären. Wenn man ein Glas (Fig. 3) mit einem zähen aber durchsichtigen Sirup füllt und durch ein Haarröhrchen schwach hineinbläst, so entwickelt sich an der Spike des Röhrchens eine birns oder ballonförmige Blase, welche so lange mit ihrem untern dunnen Ende am Röhrchen hasten bleibt, dis sie eine gewisse Größe erreicht, sich ablöst und aussteigt. Während des Aussteigens zieht die Blase ihre untere Berslängerung sogleich ein, und bildet eine Rugel. Wirden rend des Aufsteigens zieht die Blase ihre untere Ber-längerung sogleich ein, und bildet eine Rugel. Wird aber nun die Flüssigkeit nach einer Richtung bewegt, wie etwa in einem fließenden Lavaltrom, so streden sich die ursprünglich tugelförmigen Blasen alle nach der Bewegungsrichtung in die Länge, wie in Fig. 4. Bei unregelmäßiger Bewegung entstehen dagegen auch unregelmäßige Blasenräume, wie Fig. 5. 4) Mandelsteinartig nennt man die Tertur der Gesteine, wenn ursprünglich vorhanden gewesene Blasen-räume durch neue Mineralbildungen, am däusigsten Ralkspat, Kieselsubstanz oder Zeolith, ausgefüllt sind. Natürlich müssen auch diese Ausküllungen oder Man-beln die regelmäßige und unregelmäßige Gestalt der

veilen durch beier Ernsstnitungen voer Nan-beln die regelmäßige und unregelmäßige Gestalt der Blasenräume annehmen. Die Art der Ausfüllung zeigt aber dabei noch eine sehr große Mannichsaltigkeit der Erscheinungen. Es ist nämlich diese Ausfüllung zu-weilen durch Herabtropfen einer Solution von der Dede des Hohlraums stalaktitisch ersolgt, wie Fig. 8, ober dadurch, daß die Flüssigkeit an den Wänden hinabglitt und diese mit concentrischen Lagen bedeckte, wie Fig. 6, oder endlich in der Weise, daß die Flüssigkeit am Boben horizontale Schickten ablagerte, bie bann auch mit concentrischer Bilbung jufammen auftreten tonnen, wie Fig. 7.

Absonderung und Schichtung.

Jeder Fels, mag er auch noch so schroff und kuhn, voer massig und compact erscheinen, ist dennoch von unzähligen Spalten oder klusten durchzogen, in welschen der unmittelbare Jusammenhang der Gesteinstellen unterbrochen ist. Die Klüste können durch später einzehrungene Suhltanzen mieder perkittet sein sobak eingedrungene Substanzen wieder verkittet sein, sodaß die ursprünglich durch Aluste getrennten Theile nicht ohne weiteres auseinanderfallen, aber der Zusammen-balt durch solche Kittsubstanzen ist doch gewöhnlich nicht so fest, daß man sich bei der Benutzung für Bauten oder größere Kunstwerke sicher darauf ver-lassen könnte. Daber kommt es, daß man verhältnisnaßig nur selten Felsmassen sindet, aus denen sich sehr große Säulen, Platten, Gefäße oder dergleichen aus einem Stud, als sogenannte Monolithen, herstellen lassen. Einer der längsten dieser Monolithen durfte die Alexandersäule in Betersburg sein, welche sich, aus einem Granitstud bestehend, 84 Juß über ihren Social erhabt Godel erhebt,

Diese Klufte, welche jede Felsmasse burchzieben und in mehr ober weniger kleine ober große Stude zer-legen, nennt man theils Absonderungs:, theils Schichtungsklufte, je nachdem sie erst nach ber Bil-bung bes Gesteins ober mabrend berselben durch Ueber-einenberseneng einesten Schichten enttruben find

bung des Gesteins oder während derselben durch Uebers einanderlagerung einzelner Schichten entstanden sind. Absonderung einzelner Schichten entstanden sind. Absonderung ist die allgemeinste dieser Erscheinungen; sie hat ausnahmslos alle Gesteine betroffen, mögen sie nun wie immer entstanden sein. Schicht ung sinder sich dagegen vorzugsweise nur bei den Gesteinen, welche durch Wasser abgelagert wurden, die dann aber stets auch noch das Phanomen der Absonderung nehandel weisen

bann aber stets auch noch bas Phanomen ber Absonderung nebenbei zeigen.

Betrachten wir beshalb zunächst die Berhältnisse ber Absonderung etwas näher. Man pslegt allgemein zu unterscheiden unregelmäßige und regelmäßige Absonderung. Die unregelmäßige Absonderung bestebt aus einer Berklüftung nach unbestimmten Richtungen, sodaß dadurch die einzelnen, durch klüste getrennten Theile unregelmäßige Formen zeigen. Dabei kann die Zerklüftung eine starte oder schwache sein, d. h. die einzelnen dadurch isolierten Theile sind klein oder groß. Im erstern Falle nennt man ein solches Gestein start zerklüftet, wie das sehr häusig besonders dei Bordohr, Grünstein, Hornstein u. s. workommt. Die zerkluftet, wie das sehr häusig besonders bei Borphyr, Grünstein, Hornstein u. s. w. vorkommt. Die größten Durchmesser der einzelnen Stücke betragen nur einige Zoll dis etwas über 1 Fuß; sind sie detrachtlich größer, ohne daß sich eine bestimmte Grenzestlich größer, ohne daß sich eine bestimmte Grenzestlich größer, ohne daß sich eine bestimmte Grenzestlich läßt, so nennt man die Absonderung eine massige oder großmassige, wie sie sehr häusig 3. B. beim Granit, Spenit, Trachyt, auch bei manchen Kalksteinen, Sandsteinen u. s. w. gefunden wird. Es versteht sich wol von selbst, daß massig oder großmassig abgesonderte Gesteine sich weit mehr zu Bausteinen oder Kunstwerken eignen, als start zerstüsstete, die man höchstens zu Straßenschotter verwenden kann, wenn sich ihre übrige Beschaffenheit dazu eignet.

bazu eignet.
Beit auffallender und interessanter als die unregels mäßige Absonderung ist die regelmäßige, durch Klufte, welche local nach bestimmten Richtungen oriens kluste, weiche tocal nach bestimmten Richtungen briens tirt sind und sich überdies noch unter gleichen oder ähnlichen Winkeln schneiden. Dadurch entsteht dann: plattensörnige, schalige, parallelopipedische, kubische, rhombosdrische, fäulere oder pfeilersörnige Absonderung, d. h. die einzelnen durch Kluste getrennten, in sich aber compacten Gesteinstheile gleichen mehr oder weniger diesen regelmäßigen Körpern. Man unter-ickeihet alt auch nach kuselförmige concentrischessige

weniger diesen Besteinstpelle gleichen mehr voer weniger diesen regelmäßigen Körpern. Man unterscheibet oft auch noch kugelsörmige, concentrischschalige und cylindrische Absonderung; wir werden aber später seben, daß diese krummstächigen Formen in der Regel nicht durch ursprüngliche Absonderung, sondern erst durch nachfolgende Verwitterung entstanden sind.

Wir werden zunächst versuchen, einzelne dieser regelmäßigen Absonderungssormen specieller zu schildern und durch Beispiele zu erläutern.

Plattenförmig ist sehr häusig der Granit abgesondert, so z. B. Tas. 1, Fig. 9, zuweisen auch Vorphyr und Basat. Diese Platten sehen ost ganz aus wie übereinanderliegende Schickten, bestehen aber, wenn sie nicht von Schicktung berrühren, alle ganz aus demselben Material und sind auch nicht durch fremdartige Zwischenlagen voneinander getrennt, wie das die wirklicher Schicktung sehr oft der Fall ist. Es sommt sogar vor, daß einzelne mineralische Gemengtheile, z. B. große Feldspatkrystalle, aus einer Platte in die andere hineinreichen und nur durch eine Absonderungskluft getheilt sind, woraus sich dann ganz sieher ergibt, daß diese Klust erst nach der Bils dung des Gesteins entstanden sein kann.

Die Granitplatten haben gewöhnlich eine Dide von ...—5 Fuß, und wenn fie in ungleichen Abständen von andern, ziemlich rechtwinkeligen klüften durchschnitten sind, so zerfallen sie in große Parallelopipede ober Quadern. Bei Granitselsen, welche über die Obersstäche hervorragen, sind dann die Eden und Kanten dieser Parallelopipede oft sehr start durch Verwitterung abgerundet, und fo entsicht das, mas man politerformige Absonderung zu nennen pflegt. Ganze Felfen icheinen zuweilen mauerartig aus lauter folden übereinandergelegten Platten, Polstern oder Wollfaden zu bestehen. gelegten Platten, Polstern ober Wollsäden zu bestehen. Sind die Tuerklüste der Platten nicht weiter voneinander entsernt als die Plattendide, so nehmen die getrennten Theile eine kubische Gestalt an, und durch itarte Verwitterung der Eden und Kanten bleiben zuweilen sast tugelförmige Kerngestalten übrig. Die Platten liegen deim Granit sehr oft ziemlich horizontal, sinden sich aber auch unter verschiedenen Keigungswinkeln die Platten meist dünner, und noch dünner deim Phonolith und Basalt, wo man sie dann manchmal Taseln oder, wenn etwas gekrümmt, Schalen genannt hat. Bei Tichlowih oberhalt Tetschen an der Elbe sinde sich ein Basalt so dunn plattensörmig abgesondert, daß die Bewohner der Umgegend diese Platten wie Blechtaseln zum Baden von Ruchen verwenden. menben.

Werben die Platten nicht rechtwintelig, sondern schräg, aber von untereinander ziemlich parallelen klüften in zwei Richtungen durchschnitten, so entstehen Dadurch rhomboedrische Absonderungen, wie fie juweilen bei bem Gneis genannten Gestein portommen, bei welchem bann aber Die eine ber Kluftrichtungen eigents

bei dem Gneis genannten Gestein vortommen, bei welchem dann aber die eine der Klustrichtungen eigents lich der Schichtung entspricht.

Säulen som ist besonders häusig und schon der Basalt abgesondert, wie z. B. der der Fingalsböhle auf der Jusel Stassa (Fig. 10), doch kommt ganz dieselbe Bildung oft auch dei Porphyren, Grünsteinen und Phonolithen vor. Wo diese Absonderungssorm besonders regelmäßig auftritt, da haben die Säulen alle ungesähr die gleiche Dide und auch eine salt constante Flächenzahl. Die Dide schwantt aber überhaupt zwischen den ziemlich weiten Grenzen von etwa 1 Boll dis 5 Jus. Die ganz dünnen Säulen nennt man auch wol Stengel oder Stifte, die sehr diden, weit weniger regelmäßigen, Pseiler. Die Zahl der Flächen, welche die Säule begrenzen schwankt ersahrungsmäßig zwischen drei und neun. Unter drei Flächen (ohne die beiden Undsächen) kann natürlich teine Säule haben; bei weitem die meisten an Gesteinen vortommenden sind füns oder secksseitig, eine größere Zahl gedort schon zu dem Seltenheiten. Wenn aber auch local die Zahl der Flächen oft gleich zu sein pflegt, so sind dennoch die Wintel, unter denen sich dieselben schnieden, nicht gleich, wodurch sich alle Absonderungssäulen sehr wesenklich von den durch Krystallisation entstandenen unterscheiden, bei denen die entsprechenden Wintelstetz ganz gleich sind. Auch die Länge der einzelnen Säulen ist sehr verschieden; ause einem Stück bestehend erreichen Stück (Säulenglieder) stehen zuweilen an baupt zwischen den ziemlich weiten Grenzen von etwa 1 30ll dis 5 Juß. Die ganz dunnen Saulen nennt man auch wol Stengel oder Stifte, die sehr dicken, weit weniger regelmäßigen, Pfeiler. Die Zahl der Flächen (oder Baule begrenzen schwant ersautungden, welche die Saule begrenzen schwant erfahrungden währen der die Andern, welche die Saule begrenzen schwant erfahrungden die kohen, welche die Saule begrenzen schwant erfahrungden die kohen kanden, welche die Saule begrenzen schwant erfahrungden der die Körper so groß sind oder die Bolukon, welche die Saule begrenzen schwant erfahrungden der folgt, daß die Thelle weiten die weiten die weiten die weiten die weiten an Gesteinen dortommenden sind fins oder secksseitig, eine größere Zahl gehört schwant schwant schwant die weiten die weiten die weiten die weiten die weiten die weiten der Flächen ohre Lacher auch schwant schwant die kontraction der dadurch isolierten einzelnen Abeile. Daher kommt es, daß dein Töpfer 3. B. nie ein Gasch die Gallen gich von der der die der die kahlen sich die Lachen der die kahlen siehen der schwant schwant die keinen der die kahlen siehen der schwant die kahlen die kahlen die kahlen siehen der die kahlen siehen der die kahlen die k

Säulen, 3. B. beim Phonolith, wo biese Quertlufte die Säulenachse auch wol schräg schneiben. Bei manchen Porphyren zeigen sich sogar die Säulen aus mannichsach gebogenen Platten zusammengesetzt, wo-burch sie dann an der Oberstäche ein damascirtes An-sehen erhalten, wie Fig. 11. Folgen die Querklufte in Abständen auseinander, welche ungefähr der Säulendicke entsprechen, so entstehen natürlich sehr furze Säulenstüde, welche dann zuweisen durch Rermitterung der Eden und entsprechen, so entstehen natürlich jehr turze Sautenstace, welche dann zuweilen durch Berwitterung der Eden und Kanten in saulenförmig übereinandergehäuste Kugeln umgewandelt werden, wie an dem schönen bajaltischen Lavaselsen der sogenannten Käfegrotte bei Bertrich in der Eifel (Fig. 13). Der Beginn dieser Beränderung zeigt sich zuweilen erst beim Berschlagen der Saulen, wodurch diese nach dem Abbrödeln der Eden in ziemzlich concentrisch schalige Rugeln mit noch ganz frischem Kern zerfallen. Rern zerfallen.

Manchmal äußert sich biese Erscheinung auch wol in sehr eigenthümlicher Weise, indem die Rugeln in den Säulen gleichsam als sestere Concretionen vorzgebildet erscheinen und an den Abgliederungen als Kugelsegmente ineinander eingreisen wie Gelentsnochen (Fig. 12), wobei dann auch vol die durch die Salentanten gebildeten Eden wie die Zaden einer Krone hervorragen.

Nachdem wir jest die einzelnen Absonderungsformen fennen gelernt haben, moge es gestattet fein, noch einige Bemerkungen über beren Ursache und bie Ur-

einige Bemertungen woer deren ursache und die ursache ber Absonderung überhaupt daran anzureihen.
Alle Absonderung ist eine nothwendige Folge der Massenziammenziehung nach ihrer Erstarrung, sei es nun durch Auskrodnung oder durch Abkühlung. Wenn der Bodenschlamm eines entleerten Teichs austrodnet, deithem sich darin mehr oder menicer weite Rise die soberfichtink eines einterten Terms unverdien, bie zuweilen sogar ziemlich regelmäßig gruppirt sind und eine Art säulenförmiger Absonderung veranlassen, und wenn der Schladenaussluß eines Hohosens, oder ein wenn der Schladenausstup eines Holosens, oder ein Lavastrom, nachdem er erstart ist, weiter abkühlt, so zerspringt er durch wenn auch nur schmale Klüste in einzelne Theile; das sind dieselben Borgänge, welche auch die Absonderung der aus Wasser abgelagerten oder aus einem heißstüssigen Zustande hervorgegangenen Gesteine bewirkt. Sowol durch Verstücktigung des Wassers (Austrocknung) als durch Ausstrahlung der Wärmen der könner permindert.

läßt sich diese Ursache der ungleichen Größe für die aus Wasser, durch Lustrodnung abgeschnerten Gesteine nachweisen.

Wenn man aber auch den Grund der Albsonderung überhaupt und hinreichend erklären kann, so ist doch die Ursache der besendern regelmäßigen Absonder ungsformen nech vollständig undefannt. Wir wissen nur durch Erfahrung, daß Platten und Säulen stellen Lustrocknungs: oder Erstarrungsoberstächen eine hestimmte normale Stellung zu den wirksamssten Unstrocknungs: oder Erstarrungsoberstächen eine nehmen, und zwar liegen die Platten stellen diesen die Fallen der plattens dagengen voneinander getrennt sind. Diese Sandsteinschiehen Gesenbsteinschlich unschließen wir dei einer spätern Gelegenheit zurückdommen werden. Ursprünglich natürlich alle Schickten ziemlich brizontal abgelagert worden, nur an den Kandern ver Ablagerungsweinkeln die Zuweilen schichten eine gelagert worden sein, wo man aber stärtere Neisungen, oder starte Faltungen und Zerknickungen der ursprünglichen Lagerung vorauszusesen, und das der Fall sein, wo über sehr große störung abgesonderter senkender Basilen sehrlecht seinen der Fall sein, wo über sehr große störung abgesonderter seinkungen und da der Fall sein, wo über sehr große störung abgesonderter seinkungen und da der Fall sein, wo über sehr große störung abgesonderter seinkungen und der ursprünglichen Lagerung vorauszusesen sehr große störungen der ursprünglichen Lagerungsen der gestein der Störungen der ursprünglichen Lagerungsen und der Fallen der seine sehre der sehr gestellung undefannt.

Diese Sandsteinschiehen umhüllter Baumstämme, auf die Schickten Stiellung undeflender etellung umhüllter Baumstämme, auf die Schickten Stiellung umhüllter Baumstämme, auf die Schickten Stiellung umhüllter Baumstämme, auf die sehreden Stiellung umhüllter Baumställen unfrechte stiellung umhüllter Baumställen unfrechte stiellung umhüllter Baumställen d überhaupt und hinreichend erklären kann, so ist doch die Ursache der besondern regelmäßigen Absonder rungsformen noch vollständig undekannt. Wir wissen nur durch Ersahrung, daß Platten und Säulen stets eine bestimmte normale Stellung zu den wirksamssehen Austrocknungse oder Erstarrungsoberstächen einenhmen, und zwar liegen die Platten stets parallel diesen Flächen, während die Säulen rechtwinkelig darausstehen, sodaß 3. B. ein säulen oder plattensförmig abgesonderter senkrechter Basaltgang im Quersschnitt stets horizontal liegende Säulen oder senkrecht sehende Platten zeigt, während in ziemlich horizontal übergeslossenn Lavaströmen die Säulen senkrecht steben. Durch Bewegungen während der Erstarrung und Abs nehende Plattelt zeigt, wahrend in zientich ihrzeichte fteben. Durch Bewegungen während der Erstarrung und Abstühlung, ober durch nachber eingetretene Störungen sind viese normalen Stellungen freilich oft unregelsmäßig geworden, lassen sich aber in einzelnen Fällen bennoch sehr gut auf die ursprüngliche Regel zurücksühren, wie z. B. bei dem prachtvoll säulensörmig abgesonderten Basaltselsen Weregotsch am linken Elbuser oberhald Aussig (Fig. 14.) hier stehen die Säulen sächerförmig gegen oben gebogen. Dieser Basaltsels füllt eine mächtige Spalte im Sandstein auß; ofsendar bildeten sich die Säulen auch hier zunächst rechtwinkelig auf die Spaltenwände, in der Mitte der Spalte ersolgte aber die Absühlung etwas langsamer als an den Seitenwänden, deshald blied die Basaltmasse hier etwas länger weich, in gewissem Grade plastisch, und wurde, als sich die Säulen schaften schulen schalb blied don gebildet hatten, noch etwas nach oben gedrängt, sods dadurch die Säulen eine so aussällige Stellung annahmen.

Schicktung nennt man die plattenförmige Ueberseinanderlagerung der Gesteine, welche in ihrer Entsstehung nacheinander begründet ist. Jede Schicht ist das Resultat eines bestimmten Zeitabschnitts. Schichstung ist des halb vorzugsweise den aus Wasser abges lagerten Gesteinen eigenthümlich, fie tann aber auch bei ihnen nur dann deutlich hervortreten, wenn wäh-rend ihrer Ablagerung gewisse, wenn auch nur kleine Unterbrechungen oder Aenderungen des Ablagerungs-materials eingetreten sind. Diese können z. B. ver-anlaßt sein durch den Wechsel von Ebbe und Flut, burch bohen ober niebern Stand ber Bluffe, welche Material zuführen, ja sogar durch den Wechsel der Temperatur u. s. w. Etwas der Schichtung ganz Analoges kann aber auch bei vulkanischen Gesteinen vorkommen, wenn z. B. mehrere Lavaströme über: einander hinweggestossen sind, oder wenn in den 3wifdenraumen ber Lavaüberstromung vultanische Mus-

murfsproducte von etwas ungleicher Beschaffenheit, oder mit Unterbrechungen, die Oberstäche bededt haben. Manchmal ist es schwer, Schichtung von platten-förmiger Absonderung bestimmt zu unterscheiden; es wird aber dann allemal sehr leicht, wenn die einzelnen Schichten aus etwas ungleichem Material bestehen, wenn sie abgerundete Geschiebe oder Versteinerungen enthalten, die untereinander und der Schichtung parallel

gelagert find.

Fig. 15 ftellt einen in bieser Beziehung sehr in-teressanten Fall aus ber Steinkohlenformation von St. Etienne bar. hier besteht die unterfte schwarze St. Etienne bar. Hier besteht die unterste schwarze Schicht d aus Steinsohle, barüber folgt o Schieferthon, aus mehrern bunnen Schichten zusammengesett, bann b zwei Schichten Eisenstein, und zu oberst endlich a eine ganze Reihe von Sandsteinschichten, die durch

verhältnisse tonnen sowol durch locale Hebungen oder Sentungen der Erdruste, durch emporsteigende Eruptivgssteine oder durch den Einsturz großer unterirdischer Hohlrdume veransast worden sein. Sie zeigen sich, wie schon erwähnt, in verschiedener Weise: 1) als Aufrichtung der Schichten, wie Fig. 22; 2) als nicht oder weniger starte Biegung oder Faltung, wie fig. 17; 3) als Berwerfungen, wie Fig. 18 und 19. Sig. 18 stellt eine solche Verwerfung dar, welche durch Ausberstung des Bodens und einseitige Hebung oder Sentung während eines Erdbebens veransast wurde. Fig. 19 dagegen ein vielsach zerspaltenes und dabei verworfenes Steinsohlenlager, wie dergleichen oft sehr undequem für den Vergdau werden.
Die Schieferung der Gesteine ist, wie wir oben gessehen haben, zuweilen nichts anderes als das Resultat verhaltniffe fonnen sowol durch locale Hebungen ober

feben haben, zuweilen nichts anderes als das Resultat einer sehr dunnen Uebereinanderschichtung bes Ma-terials; in diesem Falle muß sie aber stets der Schich-tung im großen oder der Wechsellagerung der Ge-steine parallel laufen. Das ist jedoch oft nicht der keil und sie ante face wendwel zuter sich verstlei Fall, und fie geht fogar manchmal unter fich parallel burch alle Biegungen ber Schichten hindurch, wie

Fig. 16.

Lagerung.

Darunter versteht man bas gegenseitige räumliche

Darunter versteht man das gegenseitige räumliche Berhalten der Gesteine, welches sich gewöhnlich am leichtesten erkennen läßt, wenn sie geschichtet sind. Bon den einsachten Fällen ausgehend, haben wir zunächst lleberlagerung oder Auflagerung zu unterscheiden. Diese ist eine gleichförmige, wenn zwei geschichtete Gesteine so übereinanderliegen, daß ihre Schichten parallel sind, wie Aaf. 1, Fig. 15, wobei der Neigungswinkel der Schichten zunächst nicht in Betracht kommt. Wiederholen sich dabei dieselben Schichten mehrsach, so nennt man das Wechsellagerung. Ungleichmäßig, oder im einzelnen Falle übergreisen beie Grenzen eines andern durchschneidet, oder die Grenzen eines andern durchschneidet, oder die Grenzen eines oder mehrerer anderer Gesteine überdeckt, wie Fig. 20 und 21. Aus diesem Berhalten läßt sich zugleich schließen, daß die übergreisend bedeckten Gesteine alle um ein Bedeutendes alter sind als das Bedeckende, weil man voraussehen muß, daß das bedeckende Gestein sonst sied gleichförnig ausgelagert bededende Geftein sonft sich gleichförmig aufgelagert baben würde. Die ungleichförmige Lagerung sett eine in der Zwischenzeit eingetretene theilweise Zerstörung und Abspulung der ungleichen überlagerten Gesteine voraus.

Außer biesen verschiedenen Formen der Urder-lagerung tommen nun aber besonders bei eruptiven Gesteinen sehr oft auch Lagerungsverhältnisse vor, welche man Durchsetzungen zu nennen psiegt. Wenn nämlich irgendwo in der aus Gesteinen be-

stehenden Erdlruste Spalten aufgerissen sind, und biese salten, beren Bestandtheile ebenfalls im Meerwasser Spalten, sei es nun von unten herauf oder von oben aufgelöst sind und welche unter den nämlichen Bedinbinab, ausgefüllt wurden, so nennt man diese Spalten gungen wie das Steinsalz austrystallisiten.

Die wichtigste dieser Bedingungen scheint starte Vers binab, ausgefüllt wurden, so nennt man biefe Spalten-ausfüllungen Gange, und jeder solche Gang burchfest Die Gesteine, zwischen benen er liegt - bilbet eine Durchfepung, wie bas in ben Abichnitten über Eruptive gesteine und Erzgänge durch Abbildungen erläutert werden wird. Es versteht sich von selbst, daß die durchsehrende Masse allemal jüngerer (neuerer) Entischung sein muß als die durchsehre. Ueberhaupt aber stehung sein muß als die durchsette. Ueberhaupt aber sind die gegenseitigen Lagerungsverhältnisse der Geerste und wesentlichste Gulfsmittel zur Be-bes relativen Alters berselben. Die orfteine bas steine das erste und wejentlichte Julyknittel zur Bestimmung des relativen Alters berselben. Die ors ganischen Reste (Versteinerungen), welche viele der aus Wasser abgelagerten (sedimentären) Gesteine enthalten, bat man erst nachträglich zur Altersbestimmung verwenden können, nachdem durch sehr zahlreiche Besobachtungen der Uedereinanderlagerung die Altersreihe der einzelnen versteinerten Thier: und Pflanzensormen festgestellt mar.

Rohlen und Steinsalz.

(Tafel 2.)

Diefe für uns Menschen so überaus wichtigen Be-ftandtheile ber festen Erdruste finden fich beibe nur zwischen ben sedimentaren Ablagerungen, nicht in ben eruptiven ober metamorphischen Gesteinen. Innerhalb Reihe der fedimentaren Ablagerungen find local in bestimmte Formationen vertheilt; wenn man aber nicht blos eine einzelne Erbgegend, sondern die aber nicht blos eine einzelne Erdgegend, sondern die gesammte Erde berücksichtigt, so zeigt sich bald, daß nicht etwa blos in wenigen bestimmten geologischen Berioden, sondern in den verschiedensten geologischen Zeiträumen der Sedimentarperiode, unter den dazu geeigneten Umftanben, balb hier balb ba Rohlen ober Steinsalz abgelagert worden sind, nur niemals an bemselben Orte beide zu gleicher Zeit, da die Ablagerungsbedingungen für sie sehr verschiedene sind. Die Koblenlager entstanden zu allen Zeiten aus localen Pflanzenanhäufungen, mögen diese nun in Sümpsen und Torslagern sich an derselben Seile ansehäuft behom wo Konnach und der midden

gehäuft haben, wo sie wuchsen, oder mögen sie erst von der Landoberstäche aus in Salz- oder Suswasserbecken zusammengeschwemmt worden sein; ja sogar durch Anhäusung von Meerespstanzen können möglicherweise Koblen entstanden sein, obwol man solche noch nicht sicher kennt. Die Koblenlager wurden aber noch nicht sicher kennt. Die Koblenlager wurden aber zu keiner Beit ursprünglich als solche abgelagert, sons bern stets als Pflanzentheile. Aus diesen entstanden erst durch allmähliche Umwandlung: Torf, Braunstohle, Steins oder Schwarztohle, Anthracit, und zulett, aber nur zwischen halb oder ganz krysstallinischen Schiefern, der nicht mehr brennbare (Fraphit. Dieses ist deshalb auch die gewöhnsliche Altersreihe der Kohlendorkommnisse; d. h. Torf und Braunschlen sinden sich in der Regel in den innaten aber höchstensterungen Steins jüngsten oder höchstenst tertiaren Ablagerungen, Stein-tohlen und Anthracit dagegen in den altern und alte-sten. Doch ist diese Altersreihe nicht aberall streng eingehalten, da der Umwandlungsproces unter un-gleichen Bedingungen schneller oder langsamer er-

dunftung in mehr oder weniger abgefchloffenen Meeres beden ober Buchten gemefen zu fein, welche mahrend bet Berdunftung immer wieder neue Zuflusse von Meerwasser erhielten, sodaß sie deshalb gleichsam wie große Eindampfungspfannen wirkten. Steinsalz und Gips sind deshalb jogleich als solche im trystallinischen Bustande abgelagert worden, während der Anhydrit wahrscheinlich erst durch Austreibung des Wassers, unter etwas erhöhter Temperatur aus Gips entstand. Später an die Erdoberstäche erhoben, ist aber auch der Ans hydrit durch Aufnahme von Wasser zum Theil wieder in Gips umgewandelt. Die für chemische Kabriten so wichtigen Kalisalze sind in Wasser noch leichter löslich als das Kochsalz, darum findet man sie oft über demiselben. Es troftallistren nämlich die einzelnen Bestandtheile des Meerwassers dei dessen Eindampfung
stets nach der Reihenfolge ihrer Löslichkeit aus, zuerst
der unter allen am schwersten lösliche schwefelsaure
Kalk (Gips), dann das Chlornatrium (Kochsalz), zutett die Kalisalze

Laft de Ralifalze.

Taf. 2, Fig. 20 versucht bilvlich die Stellung (das geologische Miveau) darzustellen, welches die in Deutschland bekannten Rohlen: und Steinsfalzablagerungen in der Reihenfolge der sedimentaren Formationen einnehmen. Daraus ergibt sich, daß innerhalb bieses beschränkten Erdraums beide nur in den Ablagerungen weniger Zeitperioden, oder mit andern Worten nur in bestimmten Formationen

auftreten.

Nutbare Kohlenlager kennt man in Deutschland unterhalb bes noch fortwährend entstehenben nur in den Ablagerungen der Tertiär:, Kreide: und Steinkoblenperiode. Denn das dunne und unreine Lettenkohlenslich zwischen Keuper und Muschelkalk kann nur ganz local und ausnahmsweise benutzt werden, in den Ablagerungen der genannten Berioden nehmen aber die Kohlenlager zum Theil ungleiche Niveaux ein. Die Tertiärbildungen z. B. enthalten in ihrer obern (pliocänen), mittlern (miocänen) und untern (eocänen) Abtheilung zuweilen Braundohlenlager, und die der Kohlenperiode enthalten zwar die meisten Kohsen in der Kohlenperiode enthalten zwar die meisten zwar die werden zwar die werden zwar die werden zwar die len in der eigentlichen Steinkohlenformation, zuweilen aber auch solche im Niveau der Kulmformation, wie z. B. dei Hainichen in Sachsen. Geben wir aber über die Grenzen Deutschlands hinaus, so sinden wir abbauwürdige Kohlensohe: in Ungarn und im Banat zwischen den Schichten der Juraperiode, in China zwischen den Ablagerungen der Triasperiode, und im zurapkischen Aufligen den Auflichen und unter den Schichten zwischen den Ablagerungen der Triasperiode, und im europäischen Außland zwischen und unter den Schichten des Kohlenkalksteins. Die Zeitlücken, welche da noch bleiben, sind offenbar nur zufällige und dürsten durch neue Entdedungen in andern Welttheilen dald aussgefüllt werden. Auffällig ist es allerdings, daß in ganz Westeuropa die Ablagerungen der Tertiärs und Kohlenperiode (die danach benannt ist) sich ganz vorzgugöweise durch ihren Reichthum an Kohlenlagern auszeichnen, und daß selbst die nordamerikanischen und zeichnen, und baß felbst bie nordameritanischen und sibirischen Steintohlen und Anthracite größtentbeils demschen großen Ablagerungszeitraume angehören, wie unsere Steinkohlen. Dabei ist aber die Zahl und Mächtigkeit der Kohlenlager, sowie ihre Qualität, an den einzelnen Orten und in den einzelnen Flöhen sehr Das Steinsalz ist dagegen, wie die für die Insuffere Steinkohlen. Dabei ist aber die Zahl und bustrie so wichtigen Kalisalze, ein unmittelbares Abs Mächtigkeit der Kohlenlager, sowie ihre Qualität, an lagerungsproduct des Meeres, in welchem seit den kltesten geologischen Zeiten Auslösungen von Chloren atrium (Kochsalz) und verschiedenen andern Salzen verhanden waren. Es sindet sich deshalb in der Regel von Saarbrüden, nämlich 160; diese sind aber dei zusammen mit Gips oder Anhydrit und einigen Kalis weitem nicht alle abbauwürdig. Die größte bekannte

aber erst einige Meilen jenseit der Grenze bei Dom-browa in Polen, nämlich 48 Fuß.
Steinsalz kennt man in Deutschland nur zwischen ben Ablagerungen der Triaße und Dyasperiode. Wir brauchen aber gar nicht weit zu gehen, so sinden wir bie enorm mächtigen und ausgebehnten Steinfalzab-lagerungen Galiziens, der Marmaros und Sieben-durgens in tertiären Ablagerungen. In Algier, und wahrscheinlich auch bei Cordonna in Spanien, tommt Steinsalz zwischen ben Schichten der Kreideperiode vor, im Gouvernement Berm (Rußland) in dem geologischen Riveau unsers Rothliegenden, und in Nordamerika zwischen silurischen Schichten. Auch da bleiben noch Miveau unsers Aothliegenden, und in Nordamerika zwischen silurischen Schichten. Auch da bleiben noch einige, aber nur wenige Zeitlücken, die durch neue Entdedungen bald ausgefüllt werden dürften. Die Alblagerungen der Triasperiode sind in Deutschland sogar in mehrern verschiedenen Niveaux steinsalzbaltig. Nicht weit von Braunschweig erbohrte man eine schwache Ablagerung besselben im Reuper, die Salinen der Gegenden von Erfurt und Gotha und Kreuzdurg bei Eisenach, sowie alle schwäbischen Salinen beziehen ihr Salz aus dem Muschelfalt; das über 1000 Juh mächtige Steinsalzsager von Staßsurt liegt zwischen Buntsandstein und Zechstein, aber auch die oberste Abtheilung des Buntsandsteins scheint in ihrem Gips Steinsalz zu enthalten (vielleicht geshören hierher die Salinen der nördlichen Alpen). Auf Bechsteinsalz sind dagegen die Salinen von Salzungen, Bechsteinsalz sind dagegen die Salinen von Salzungen, Roftrip, Rosen, Artern, Durrenberg und Halle begründet.

grandet. Roblen und Steinsalz sind so wichtige Materialien, daß sie überall mit großem Eifer gesucht werden. Für dergleichen Nachforschungen lassen sich nun zwar teinerlei bestimmte Recepte vorschreiben, vielmehr ist dabei eine reiche Erfahrung in diesem Fache das Wichtigste. Immerhin lassen sich aber doch einige kurze Andeutungen geben, die allerdings zum Theil nur den Zweck haben, veraltete Borurtheile unschallich zu machen.

Sucht man Kohlen in Deutschland, welches geologisch schon sehr gut bekannt ist, so wird man sie natürlich nur in den Formationen zu erwarten haben, die bei uns bereits als kohlensührend bekannt sind, und hiersüber wird sich in den meisten Fällen schon durch gute geologische Karten urtheilen lassen. Sucht man aber Kohlen in irgendeinem entsernten und geologisch noch wenig oder gar nicht bekannten Lande, dann ist das Alter der Ablagerungen gar nicht mehr entscheidend, wohl aber deren petrographische Jusammensehung. Kohlenlager kommen am häusigsten zwischen Wechsellagerungen von grauem Sandstein und Schiesersthon, nur außerst selten mit Kalkstein, Mergel oder gar mit Gips verbunden vor. Enthalten aber derzeleichen Sandsteine oder Schieserthone erkenndare Ubsdrück von Pstanzentheilen, so wird daburch die Hossenung, Kohlen zu sinden, sich etwas größer als durch die bloße Anwesenheit jener Gesteine. Doch kommen zuweilen auch Schieferthone und Sandsteine mit Pstanzen-Sucht man Roblen in Deutschland, welches geologisch juweilen auch Schieferthone und Sandsteine mit Bflangen-

resten por, ohne brauchbare Roblenlager zu enthalten.
Sehr oft wird die bedenformige Gestaltung ber Oberstäde ober der Schichtenkellung für ein besonders gunstiges Mertmal in Beziehung auf die Unwesenheit von Roblenlagern ausgegeben. Es ift richtig, baß

Machtigteit erreicht ein oberschlesisches Steintoblenflot, Lagerung ist daber entscheidend. Die Dberflachenform aber erft einige Meilen jenseit der Grenze bei Dom- tann fic aber über einem wirklichen Roblenbeden zu Berg: und Sügelgruppen erheben, wie bas ber Querichnitt bes Kohlenbedens von Potschappel bei Dresben, schnitt bes Kohlenbedens von Potschappel bei Dresben, Tas. 2, Fig. 1, zeigt. Manchmal ist auch wol ein solches Beden nur zur Hälfte vorhanden und tohlenhaltig, also eigentlich gar nicht ein wirkliches Beden, wie die ibeale Zeichnung Fig. 2 zeigt. Wirklich bedenstwig gelagert ist die Steinkohlensormation des Plauenschen Grundes bei Dresden allerdings; dieses Beden ist aber durch spätere Erhebung in zwei Abtheilungen getrennt, von denen Fig. 1 nur die nordöstliche im Querschnitt darstellt, und von denen jede jett ein Beden sur jich bildet, beiderseits von Ablagerungen güngerer Formation überdedt, die vom Plauenschen Grunde quer durchschitten sind. Hier ist also mindestens die gegenwärtige Doppelbedensorm keine ursprüngliche, bie gegenwärtige Doppelbedenform feine urfprungliche, jondern erst durch eine spätere Hebung in der Mitte veranlaßt, welche zugleich von sehr bedeutenden Ber-wersungen begleitet war, die zum Theil in Fig. 1 rechts dargestellt sind.

Dergleichen Bermerfungen haben überhaupt zuweilen febr unangenehme Unterbrechungen in bem Bufammenhang und Niveau der Kohlenlager hervorgebracht, wovon

Fig. 19 auf Taf. 1 ein fehr schlagendes Beispiel zeigt. In Deutschland liegt fehr gewöhnlich, wie Taf. 2, Fig. 1 und 2, unmittelbar über ber Steinkohlenformation bas sogenannte Rothliegende, bessen Unwesenheit daher hier oft, aber nicht immer, als ein gunstiges Zeichen für darunter vorhandene Steinkohlen betrachtet werden kann — nicht immer, da auch in Deutschland die Kohlensformation zuweilen unter dem Rothliegenden sehrt, oder anderwärts vorhanden ist, ohne von letterm überslagert zu sein, wie z. B. in Westfalen, wo die Steinstohlensformation, wo sie steinstohlensformation, wo für sie hervortritt, unmittelbar

tohlenformation, wo sie nicht frei hervortritt, unmittelbar von Ablagerungen ber Kreibeperiode, oder sogar von Diluvialschichten bebeckt ist.

Die eigentliche Steinkohlenformation, welche in Weste europa und in Nordamerika bei weitem die ergiedigsten Kohlenlager in sich birgt, enthält in ihren Sandsteins und Schieferthonschichten, zuweilen auch in dazwischen gelagertem sogenannten Thoneisensteinen oder Sphärossideriten oft sehr viele Pflanzenreste, die von Geschlecktern und Species herrühren, welche größtentheils von den jeht lebend auf der Erde vorhandenen ganz aukersordentlich verschieden sind. Aus den einzelnen Abstrücken von Blättern, Früchten und Stämmen dieser Pflanzen hat man versucht, den Gesammtbau der briden von Blattern, Früchten und Stammen biefer Pflanzen hat man versucht, den Gesammtbau derzselben abzuleiten und dann aus den vorherrschenden Arten sogar ideale Wald: und Sumpfland: schaften construirt, wovon Kig. 16 ein recht anschausliches Beispiel liefert. Aus dem sumpfigen Boden beider Ufer des langsam dahinschleichenden Bachs, sprossen sier vielerlei Farrnkräuter und kleine Schachtelzbassen, webern Meltribn pprosen hier viclerlei Farrnträuter und kleine Schachtel-balme hervor, und aus diesem niedern Gestrüpp erheben sich schlanke Baumstämme meist mit sehr zierlichen Rindenzeichnungen. In dieser ganzen Wald-landschaft erblicken wir aber nicht eine einzige blüten-tragende phanerogame Pflanze; baumsörmige Arpp-togamen herrschen durchaus vor; nur vereinzelt er-blicken wir dazwischen die Palmenart Noggeratia. Selbst der üppigste Tropenwald der Gegenwart besteht nicht so vorherrschend aus Arpptogamen (blütenlosen Pflanzen); noch mehr verschiehen sind aber die Ginzelgünstiges Merkmal in Beziehung auf die Anwesenheit nicht so vorherrschend aus Arpptogamen (blütenlosen von Kohlenlagern ausgegeben. Es ist richtig, daß Pslanzen); noch mehr verschieden sind aber die Einzelbas theilweise bei vielen Kohlenablagerungen zutrist, sober keineswegs alle Kohlensormationen sind in deutseinen karten längsgestreisten, und von Zeit zu Zeit lich erkennbare Beden eingelagert, und Schichten ohne zeigen Spur von Kohlen zeigen ebenfalls nicht so vorherrschend aus Arpptogamen (blütenlosen Pslanzen); noch mehr verschieden sind aber die Einzelsdaren. Da erblicken wir in der Mitte des Bildes einen starten längsgestreisten, und von Zeit zu Zeit abgegliederten Baumstanm, das ist entweder eine sigillaria oder vielleicht ein mächtiger Schacktelhalm; sehr regelmäßige bedenförmige Lagerung. Weber die Kalenderen sich von Kohlen zeigen ebenfalls nicht sehr die Einzelsdaren wir in der Mitte des Bildes einen starten längsgestreisten, und von Zeit zu Zeit abgegliederten Baumstanm, das ist entweder eine Sigillaria oder vielleicht ein mächtiger Schacktelhalm; baum (Calamites). Zu beiden Seiten des Bildes einen starten längsgestreisten, und von Zeit zu Zeit abgegliederten Baumstanm, das ist entweder eine Sigillaria oder vielleicht ein mächtiger Schacktelhalm; baum (Calamites). Zu beiden Seiten des Sigillaria oder vielleicht ein mächtiger Schacktelhalm; baum (Calamites). Zu beiden Seiten des Schacktelhalm; baum (Calamites). Zu beiden Seiten des Schacktelhalm; baum (Calamites). vor, beren Rinde mit zierlichen rhombenförmigen Nar- baume auch nur annahernd erreichte. 3 Fuß ist wol ben bebeckt ist. Wir wollen nun einige dieser Pflanzen ber größte Durchmesser, den irgendein Baumstamm etwas naher untersuchen, wobei uns die Fig. 4 bis 19 der Kohlenperiode erreichte.

behülflich fein werden.

Fig. 13 stellt ein Stud Calamitenstamm bar, und 3war ben Steinkern (Ausguß) seines Hohlraums; bie schmalen Langsleisten greifen an ben etwas einbie schmalen Längsleisten greifen an ben etwas eingeschnürten Abgliederungen zidzackörmig ineinander,
ganz wie bei unsern jehigen Schachtelhalmen (Equiseten),
die aber nirgends mehr als große Bäume gesunden
werden. Zu den Calamitenbäumen der Rohlenperiode
gehörte wahrscheinlich ein Theil der über Fig. 13 und 14
abgebildeten Zweige mit wirtelständigen Blättchen, doch
läßt sich das nur sur Asterophillum, Fig. 5, bestimmt
nachweisen. Die Fig. 4 abgebildete Pflanze hat man
Annularia genannt, weil bei ihr sich die Blättchen an
der Basis zu einem geschlossenen Ringe verdinden,
Fig. 6 dagegen Sphenophyllum, weil die Blättchen
eine keissörmige Gestalt zeigen. Alle drei kommen ungemein häusig mit Calamiten zusammen in der Steingemein häufig mit Calamiten zusammen in der Stein-toblenformation vor. Fig. 15 stellt ein Stud Rinde der febr vielen Arten

von Lepidodendron, welche in ber Roblenformation gefunden werden, in naturlicher Große bar, mahrend gefunden werden, in natürlicher Größe dar, während darüber, Fig. 14, sich ein verkleinerter Zweig (dersselben Gattung angehörig) mit einem endständigen Fruchtäuchen befindet. Einen ganz analogen Bau wie dieser Zweig zeigen die jeht existirenden Lycopodien, welche aber selbst in tropischen Ländern nie daumsförmig gefunden werden.
Fig. 7 bis 12 stellt eine Auswahl von Farrnwedelstheilen dar, die in der Steinkohlensormation ebenfallssehr häufig sind. Die sehr zahlreichen Farrnweckes

fehr häufig find. Die fehr zahlreichen Farrnspecies biefer geologischen Beriode bat man in eine Anzahl von Familien eingetheilt, von benen die hier reprasen-tirten besonders häusig und durch viele Species ver-treten sind. Fig. 7 und 8 zeigt den Blatttypus der Neuropteriden, Fig. 9 und 10 den der Pecopteriden und Fig. 11 und 12 den der Sphenopteriden. Ueders-witz war haupfärmigen Farry merken desease in

tohlenzeit find unstreitig die Sigillarien und Stigmarien. tohlenzeit sind unstreitig die Sigillarien und Stigmarien. Buerst hielt man diese für voneinander verschiedene Pflanzen; später erkannte man aber, daß die Stigmarien nur die Wurzeln der Sigillariendäume sind, wie daß dig. 19 zeigt, während Fig. 18 einen obern Stammtheil, und Fig. 17 ein Wurzelstud mit ansihenden Fasern für sich darstellt. Auch hiervon kennt man sehr viele Species und hat aus einigen derselben auch noch besondere Geschechter gebildet, so 3. B. aus sig. 18 das Genus Favularia. Eine nahe Berwandtschaft dieser offenbar in Sumpsboden gewachsenen kohlenpslanzen zu lebenden Familien ist noch nicht sieder erkannt.

schrend ber Steinkohlenperiode muffe eine fehr üppige ist aber nach ben Ergebnissen genauer Untersuchung und Bergleichung durchaus unrichtig. Allerdings tennen wir gegenwärtig auf der Erde keine baumsörmigen Schachtelhalme und Lycopodiacen mehr; diese troptogamischen Pflanzen wurden also damals zum Theil größer als jest, aber dafür fehlten ben Wälbern ber Rohlenperiode unser riesenhaften Tannen, Eichen, Ahorne u. s. w. ganzlich, ja man hat überhaupt niesmals in der Steinkohlenformation einen Stamm gessunden, der nach Dide oder Länge diese unsere Walds

Much befonbers anmuthig tonnen jene Balber nicht gewesen fein, beren Ueberrefte wir in ber Steintoblengewesen sein, beren Ueberreste wir in ber Steintoblenformation sinden; benn abgesehen von dem wadrscheinlich sumpsigen Boden, sehlten ihnen beinahe vollständig bunte Blüten und Früchte; kein Bogel belebte ihre Zweige, kein Saugethier durchbrach ihre Dickichte, und selbst das helle Sonnenlicht scheint ihnen durch eine stetz trübe Atmosphäre entzogen worden zu sein, wie sich aus den aufgesundenen Insektenresten ergibt, die ausnahmslos solchen Arten verwandt sind, die gegen-wärtig das Sonnenlicht meiden, theils nur in der Dämmerung oder bei Nacht aus ihren Schlupswirkeln hervorsommen. Auch von größern Reptilien sind in den Schichten der Koblenformation nur selten Ueberhervorsommen. Auch von größern Reptilien sind in ben Schichten ber Kohlensormation nur selten Ueberreste gesunden worden; die Köpse eines Sauriers (Archaegosaurus) sind die einzigen Spuren davon. An einigen Orten sindet man ziemlich viele Schalen von Süßwasseronchylien, welche, wie die Landnatur der Pflanzen, beweisen, daß das Material zu den Kohlen auf der Landvoberstäche gewachsen, in den meisten Fällen auch wol auf dem Lande in Sümpsen und Landscen abgelagert worden ist; doch sinden sich an einigen Orten zwischen der Seinsche und Muscheln, bessonders aus dem Meeressischen und Muscheln, bessonders aus dem gänzlich ausgestorbenen Geschlechte Palaeoniscus, woraus sich denn ergibt, daß in diesen Källen das ebenfalls aus Landpstanzen bestehende Material der Kohlenlager in benachbarte Meeresbuchten eingeschwemmt und da erst zur Ablagerung gelangt ist.

Erzlagerstätten.

(Tafel 3.)

Erze uennt man alle Mineralien ober Minerals verbindungen, aus denen sich mit Bortheil Metalle gewinnen laffen; es geboren bazu gediegene Metalle, Schwefelmetalle, Metalloryde, Metallfalze und einige Schwefelmetalle, Metallorybe, Metallialze und einige andere metallhaltige Verbindungen, unabhängig davon, welcher Klasse oder Ordnung des Minerasspliems sie angehören. Erzlagerstätten aber nennt man alle zur Gewinnung geeignete locale Anhäufungen solcher Mineralien, auch in dem Falle, wenn dieselben unterzgeordnet, aucher den Erzen, einige nicht metallhaltige Minerassulfuhragen enthalten.

Mineralzubstanzen enthalten. Dieser mehr praktische als wissenschaftliche Begriff ist daher nothwendig nicht lediglich von der Größe des Metallgehaltes an sich, sondern auch zugleich von einigen andern Umständen abhängig, so z. B. von dem Handelswerth der einzelnen Metalle, von der größern oder geringern Leichtigkeit ihrer Trennung, von den nichtmetallischen Redenbestandtheilen, von den von den nichtmetallischen Nebenbestandtheilen, von den Preisen der Arbeitslöhne, der Brennmaterialien, des Transports u. s. w. Um das durch ein Beispiel zu erläutern, dürfte es genügen hervorzuheben, daß z. B. eine Quarzmasse welche 1—10 Procent Eisen in irgendeinem Zustande enthält, niemals ein Erz genannt werden kann, während dagegen eine Quarzmasse mit 1 Procent Goldgehalt jedenfalls ein sehr reiches Erz ist. Gehen wir nach dieser allgemeinen Bordemerkung zur Erläuterung der Abbisdungen über.

Tas. 3, Fig. 1 stellt zunächst übersichtlich die verschiedenen Formen und Arten des Borsommens von Erzlagersstätten dar, deren jede allerdings sehr variiren kann. Allgemein unterscheidet man Erzlager, Erzgänge, Erzstöde und Erzimprägnationen.

Erzstöde und Erzimprägnationen. Erzlager (Fig. 1 a) nennt man plattenförmige

Erzanbaufungen, welche parallel zwischen Gesteinst nannten Berwerfungen (theilweisen Berschiebungen) schichten irgendeiner Art liegen und welche ihrer gant ber altern Gange verbunden war, wie mehrsach in zen Natur nach selbst als erzbaltige Schichten anzusehen sind, die ungefahr gleichzeitig, b. h. in verseher berieben Benn bagegen ein Gang sich in zwei zerspaltet, mit den sie einschliebenden Schichten abgelagert zu sein und bie zwaddt den gegen wie e., Fig. 1, und b, Fig. 9, so nennt man ich bei genachten bei genachte bennter bei general bie fleiner Indiana. schindlichen. Selbstverständlich nuß die zunächt darunter befindliche Schicht — wie alle noch tiefer liegenden, die man gemeinsam das Liegende des Lagers zu nennen pflegt — bereits vorhanden gewesen, also etwas früher abgelagert worden jein als das sie bebedende Erzlager; alle barüberliegenden Schichten, bie man gemeinfam bas hang en be nenut, bagegen etwas

In Form von Lagern treten vorzugeweise baufig bie verschiedenen Arten von Gisenerzen auf, so namentbie verschien Arten von Elenerzen auf, jo nament-lich Brauneisenstein, Rotheisenstein, Wagneteisenstein, Spateisenstein, Sphärosiderit und Ihoneisenstein; weit seltener auch die Erze anderer Metalle. Für die berg-männische Gewinnung ist die Lagersorm bei hin-reichender Mächtigkeit und Lualität besonders günstig wegen ihrer Regelmäßigkeit und Verbreitungsart, somie wegen ber verhaltnismaßig großen Gleichformigleit ihres Gehalts.

ihres Gehalts.
Erzgänge nennt man biejenigen Erzanbäufungen, welche Spalten in irgendeinem Gesteine ausfüllen und baher ebenfalls vorherrschend plattensormig gestaltet sind, aber ohne daß diese Platten den Schicken des einschließenden Gesteins parallel laufen mussen, wie daß bei den Lagern der Fall ist; die Richtung der Gangspalten ist vielnichr meist ganz unabhängig von der Schicktung, Schieferung oder Zerklüftung des Gesteins (sogenannten Nebengesteins) in welchem sie auftreten, wie z. B. Fig. 1 dei d, c, d, e, i und k. Doch gibt es auch Gänge (also Spaltenausfüllungen), welche der Schicktung oder Schieferung eines Gesteins Doch gibt es auch Gange (also Spaltenausfüllungen), welche ber Schichtung oder Schieferung eines Gesteins parallel lausen, wie z. B. Fig. 1 f. Diese nennt man zur Unterscheidung von den gewöhnlichen Querspaltengängen auch wol Lagergänge, weil sie echten Lagern ähnlich sehen und leicht mit solchen verwechselt werden können. Aritt jedoch der Fall ein, daß ein der Schichtung oder Schieferung des Nebengesteins paralleler Gang einen andern Gang oder mehrere durchschneidet ("durchseht"), wie z. B. s die Gänge edurchschneidet ("durchseht"), wie z. B. s die Gänge edurchschneidet ("durchseht"), wie z. B. s die Gänge edurchschneidet, so ist danut seine Gangnatur (d. h. Entstehung durch Spaltenausfüllung) sicher entschieden, und man muß ihn zu den Lagergängen rechnen, währ und man muß ihn zu den Lagergangen rechnen, mab-rend echte Lager niemals vorhandene Bange burch-

rend echte Lager niemals vorhandene Gänge durchsschneiden, sondern nur von ihnen durchsett werden können, wie z. B. a von b in Fig. 1.

Contactgänge nennt man diejenigen Spaltensaussüllungen, welche sich auf der Grenze zwischen zwei verschiedenartigen Gesteinen befinden, wie z. B. Fig. 1i, ein Fall der gar nicht selten vorkommt, wahrscheinlich weil auf solchen Grenzstächen besonders leicht Spalten aufrissen, die nachber ausgefüllt werden konnten.

Wenn mehrere oder wiese Gönge in einer Gegend

Spalten aufrissen, die nachber ausgefüllt werden tonnten. Wenn mehrere oder viele Gange in einer Gegend sich nach verschiedenen Richtungen durchschneiben, wie bei k, so nennt man das Netgange, oder auch wol gemeinsam einen Gangstod; weit häusiger lonmt es jedoch vor, daß mehrere oder viele Gange ziemlich varallel nebeneinander verlaufen (fallen und streichen),

Fig. 6. Benn bagegen ein Gang sich in zwei zerspaltet, "gabelt", wie c, Fig. 1, und b, Fig. 9, so nennt man bie kleinere Abzweigung ein Seitentrum.

In Gangen pflegen weit mannichfaltigere Erze und andere Mincralien (fogenannte Gangarten) vorzu-tommen als in Lagern, worauf wir bemnachst noch jurudtommen merben.

Erzstöde ober stodsormige Erzlagerstätten nennt man massige, unregelmäßig gestaltete Erzanhäusungen in irgendeinem Gestein oder auf der Grenze zwischen zwei verschiedenartigen Gesteinen, wie z. B. 1, m und r. zwisch zu Debei wiegt wie zu der wach zu auf der weiten ber Sig. 1. Dabei pflegt man aber noch zu untericheiben zwischen Lagerftoden ober liegenden Stoden und Bangftoden ober ftebenben Stoden. Unter erftern verschieferung ober Schichtung bes einschließenden Gefteins folgt, wie bei I, Fig. 1; unter letterm dagegen
solche, welche mit ihrer Haustausdehnung die Schieferung ober Schichtung bes einschließenden Gesteins unter ziemlich startem Winkel durchschen, wie bei m.

ter ziemlich starkem Wintel durchschneiden, wie bei m. Wenn dagegen eine stocksormige Masse nur eine unzegelmäßige Bertiefung der Oberstäche eines Gesteins ausfüllt, wie bei r, so nennt man das auch wol eine Erzbute oder Rachel.

Stocksormig tritt besonders häusig Magneteisenstein auf, aber auch andere Erze tommen zuweilen stocksormig, besonders in Kaltstein, vor; so namentlich Bleiglanz, Blende und Galmei. Die Lagerstöde gleischen ihrer Gestalt nach ungesähr großen unregelmäßigen Linsen, und diese können durch Flächenausbehnung bei geringer Dide (Mächtigkeit) in Lager übergeben, ja manche, namentlich Sphärosideritlager, sind geradezu aus vielen einzelnen linsensörmigen Massen zusammengesett.

gefett.

gefest. Erzimprägnationen nennt man solche Lager: stätten, beren Erztheilchen burch die Masse eines gewöhnlichen Gesteins vertheilt sind, ohne scharfe außere Umgrenzung ihres Vertheilungsraums, während Lager, Gänge und Stöde in der Regel ziemlich bestimmte außere Grenzen zeigen.

Dabei tonnen Imprägnationen durch die allgemeine Gestalt des Raums, den sie einnehmen, sich der Form nach sowol den Lagern als den Gängen und Stöden

nach fowol ben Lagern als ben Bangen und Stoden nach sowel ben Lagern als ben Gängen und Stöden nähern, weshalb man benn auch lagerförmige (wie bei n Fig. 1), gangförmige (bei o) und stodförmige Jmprägnationen unterscheibet. Rur selten kommen Erzimprägnationen ganz selbständig, b. b. ohne Verbindung mit bestimmter abgegrenzten Lagerstätten vor, b. h. sie begleiten in den meisten Fällen Lager oder Gänge in ihrem Hangenden und Liegenden, wie bei o, Fig. 1, oder sie umhüllen allseitig stodsörmige Massen.

Bruppe von Erzagange die wichtigste und interessanteste Gruppe von Erzlagerstätten bilden, so sind einige ihrer Eigenthümlichteiten durch folgende Figuren: 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8, specieller erläutert worden. Hierzu noch Folgendes: In den Gangen treten mit den Erzen oft imig parkunden gemähnlich einige nicht metallhaltige jedoch vor, daß mehrere oder viele Gänge ziemlich parallel nebeneinander verlausen (fallen und streichen), und diese bezeichnet man dann gemeinsam als einen Bangzug.

Bo trgend zwei Gänge sich in ihrem Berlause verschlichen, da bilden sie ein sogenanntes Gangtreuz, so z. B. mehrsach auf Fig. 6 und bei k auf Fig. 1. Derzleichen Gangtreuze pflegen oft mehr oder besterenten Frze zu enthalten als die Gänge in ihrem getrennten Berlause, namentlich dann, wenn jüngere Gänge älzere Durchschnitten haben, was dann häusig mit soger

ist die von a bis a geöffnete Spalte nach und nach durch zehn untereinander etwas verschiedene Minerallagen ausgefüllt worden, die auf der Abbildung durch die Buchstaben a bis I in ihrer dronologischen Aufeinander-folge bezeichnet sind. Zuerst bildete sich an beiden Spaltenmanden die aus Blende bestehende Lage a aus, Spattenwanten die alle Blende verlehende Lage a aus, darüber die Quarzlage i, dann eine Flußspatlage c, und so fort dis 1, welches die mittelste aus Kaltspat bestebende Doppellage ist. Da diese beiderseitig angesfangene Doppelschicht den noch übrigen Spattensraum nicht allenthalben vollständig erfüllte, so blieben theilweise stade Hohlende welche in welche der Kaltspat ausfrestallisitete und so mittlere Drusenraume bildete.

In diesem Falle ist die Anordnung der einzelnen Minerallagen eine durchaus symmetrische von den Spaltenwanden oder jogenannten Saalbandern des Ganges nach der Mitte zu, und die einzelnen Lagen bestehen meist aus ganzlich voneinander verschiedenen Mineralsubstanzen; das ist aber teineswegs immer der Fall; nicht selten bestehen die meisten einzelnen Lagen aus berfelben Mineralsubstanz, und unterscheiben fich nur burch etwas verschiedene Färbung oder Krystallifation voneinander, wie bas namentlich bei ben fogenannten Bandachatgangen ber Fall ift, in benen man zuweilen mehr als hundert regelmäßig aufeinanderfol: gende, nur etwas ungleich gefarbte Lagen von Riefel: jubstang unterscheiben fann.

bstanz unterscheiden rann. Auch die symmetrische Anordnung der Lagen ist zus 2005 indem einzelne Mi weilen unterbrochen ober gestört, indem einzelne Di-nerallagen nur einseitig auftreten ober in einer falfchen Stellung eingeschoben erscheinen, welche lettere Ab-weichung von ber normalen Symmetrie meift baburch erklart werden tann, bag nach ber ersten Musfullung ber Spalte in bem fo weit fertigen Gange aufs neue ber Spalte in bem so weit fertigen Gange aufs neue Spalten aufgeriffen sind, die der ersten Spalte mehr oder weniger parallel verlaufen, und nun nachträglich von Mineralsubstanzen erfüllt wurden. Auf diese Weise scheint 3. B. der Fig. 2 dargestellte Fall am einsachten erklärt werden zu können.

Fig. 4 stellt eine etwas unregelmäßig zerspaltene, und von Erzzgängen durchzogene Feldwand des Montes Calvi in Oberitalien dar, in welcher sich die Erze und Gangarten berart concentrische schalia gruppirt

und Gangarten berart concentrisch-schalig gruppirt baben, daß dadurch sogenannte Ringerze ober Co-cardenerze entstanden sind, welche im Querbruch concentrische Lagen von ungleicher Beschaffenheit und

Farbe zeigen.

Fig. 8 zeigt ben Durchichnitt eines fogenannten Doppelganges, welcher burch Ausfüllung zweier parallel neben: und nacheinander aufgerissener Spalten zu er-klaren ist. In der durch a und b bezeichneten Spalte ift zuerst eine frystallinische Quarglage (a) an beiben spaltenwänden abgelagert worden, und dann wurde ber mittlere Raum (h) durch eine Breccie ausgefüllt, beren aus Blende und Bleiglanz bestehende Bruchsüde durch krystallinischen Quarz verbunden sind, welcher die einzelnen Stüde radial umstrahlt. Die Spalte zwischen a und e scheint dann später aufgerissen und burch gang zu fein. andere Materialien ausgefüllt worben

Texturerscheinungen hervor, die zum Theil allers bings mit denen der Gesteine übereinstimmen, zum Gang, welcher von einem jüngern Schwerspatgange Abeil aber auch davon verschieden sind. Die Figuren 3, 4 und 8 stellen neben andern Gangerschei: Fig. 6 liesert einen idealistren Querschnitt der nungen einige besonders charakteristische Texturverhälts sisse dara besonders charakteristische Texturverhälts sisse dara besonders interessant und lehrreich ist die der dara der Erzgänge, wovon dig. 3 ein ausgezeichnetes Beispiel liefert. In diesem Falle nächst local unterbrochen und durchset von mächtigen ist die von a dis a gestimete Spalte nach und nach durch Prantimalien (G), welche bier und da guch kleine Granitmassen (G), welche bier und da auch kleine gangförmige Ausläufer in ben Thonschiefer bilden. Diese beiden Gesteine sind nun aber wieder mehrsach gangförmig durchseht von einer Art Quarzporphyr (P), welchen in Cornwall die Bergleute Elvans zu neunen psteaen. Nach inäter sind dann aahlreiche mennen pflegen. Noch später sind dann zahlreiche Spalten aufgerissen, in welchen sich Zinnerze und zum Theil auch Aupfererze, zugleich mit verschiedenen andern Mineralsubstanzen, ablagerten. Diese Erzgänge sind auf der Abbildung durch schwarze Linien dargestellt, und es ist aus den Beziehungen idieser Lie nien zueinander zugleich erkennbar, baß biefe Spalten in verschiedenen Beiten nacheinander aufgeriffen und ausgefüllt worben fein muffen, benn fie freugen fich nicht nur vielfach, fonbern burchfepen und verwerfen fich auch ziemlich häufig, so namentlich unter v und e. Die kleine Bartie bei S beutet ein sogenanntes Zinnseifenlager an, welches bier offenbar burch theilweise mechanische Berstörung, Ab- und Anschwenmung von Binnerzgangen entstanden ift, und aus welchen sich das Binners nun um fo leichter gewinnen laft. Fig. 7 ftellt ben Quericonitt eines folden fogenann-

Fig. 7 stellt ben Querschnitt eines joigen jogenanten Seifenlagers am Ural bar, aus welchem aber nicht Zinnerz, sondern kleine Goldforner aus den Sande, Lehme und Geröllschichten b und c gewonnen bie bier die unchene Oberfläche von trostallis werden, die hier die unchene Oberfläche von frystallisnischen Schiefergesteinen (a) überdeden, und selbst wiesber von einer unhaltigen Bodenschicht theilweise überzockt werden. Alle Seisenlager — beren Benennung von ber Methobe ihrer Gewinnung, bem Auswaschen ober Ausseisen herrührt — haben das Gemeinsame, daß man in ihnen feine sestanstehenden Erze, sondern nur lose eingestreute Körner ober Blättchen eines specifich schweren und zugleich schwer zerstörbaren Metalls, wie Gold und Blatin, oder Zinnerz, weit seltener auch Ebelsteinkörner (wie Diamanten) findet, die den mechanischen und demischen Ginwirtungen bes Baffers großen

Biberftand leisteten.
Fig. 5 stellt nun schließlich noch einen sehr sonders baren Fall von Verwerfung dar, bei dem es zunächst den Anschein gewinnen kann, als wenn gegen alle Wahrscheinlichkeit der jüngere Gang d, welcher einen altern a sehr deutlich durchschnitten (durchset hat), dannach nan dem Altern a fear bem Altern bennoch von bem altern a fogar zweimal verworfen sei, was nach ber ftreng mathemathischen Theorie ber Berwerfungen eine absolute Unmöglichkeit ist. Dieses Berwerfungen eine absolute Unmöglichkeit ist. Dieses Rathsel lost sich indessen sehr einsach durch die Boraussehung, daß an den Saalbändern (Spaltenwänden)
des ältern Doppelganges a, nachdem er bereits von
d durchseht war, nochmals Spalten aufgerissen sind,
welche mit Verschiedung der Massen verbunden waren,
ohne ausgefüllt zu werden — d. d. den wirkliche
Gänge zu bilden —, wie das sehr häusig geschehen
zu sein scheint. Dergleichen Spalten nennt man
Rerwerfungsklafte. Bermerfungstlüfte.

Organismen der geologischen Perioden. (Tafel 4 bis 7.)

sein. Die Tafeln 4 bis 7 ftellen harafteristische Beispiele Fig. 9 zeigt uns in schieferigem Gneis einen altern, von Organismen verschiedener geologischer Berioden

ber Besprechung ber einzelnen hier eine bem Alter ber burch fie bargestellten geologischen Beitraume ent-fprechende Reihenfolge vorauszuschicen.

sprecheide Reihensoige vorauszunchten.
Grauwadenperiode, umfassend die cambrische, silurische und devonische Zeit, Tas. 7, welche sedoch am untern Rande auch noch einige Pslanzenreste der Koblen: und Opasperiode enthält, deren wichtigste bereits auf Tas. 2 dargestellt wurden. — Roblen: periode, Tas. 2. — Triasperiode, Tas. 4. — Jura: und Kreideperiode, Tas. 5. — Tertiär: periode, Tas. periode, Zaf. 6.

Criasperiode

Rach den in Deutschland belannten Ablagerungen pflegt man die Tria periode in eine Buntjandftein:, Muscheltalt: und Reuperzeit einzutweiten. Mus allen biesen Zeitabschnitten sind auf Taf. 4 einige Orga-nismen, zum Theil netwas idealistre Erganzung dar: gestellt. Bahrend ber ganzen Triasperiode scheint Deutschland local wechselnd Land: und Meeresboben gewesen zu sein, denn man findet Reste von Land: und Meeresorganismen theils in verschiedenen, mit-einander wechselnden Schicken, theils sogar in den-selben Schicken beisammen, in welchem lettern Falle bie Landpflanzenreste als in eine flache Meeresbucht eingeschwemmt anzuschen sind. Die Pflanzen und Thiere dieser Beriode waren jedenfalls sehr verschieden von allen benen, welche heute auf der Erde leben; auch zeigt sich in ber Bertheilung ihrer fossillen Reste noch teine Spur beutlicher Rlimazonen.

Fig. 5 auf Taf. 4 stellt eine ideal componirte Gruppe von Bewohnern jenes Meeres und seinen User dar, aus welchem die Muscheltaltsormation abgelagert worden ist, während Fig. 1 bis 4 und 6 bis 14 einzelne für diesen geologischen Zeitraum besonders haralteristische Reste von Meeresbewohnern bringen, beren Ramen am untern Rande ber Tafel angegeben find. In bem ftart bewegten Meer auf Fig. 5 fcwimmen zwei vom benachbarten Lande eingeschwenunte Baumftrunte, auf benachbarten Lande eingeschwemmte Baumstrünke, auf beren einem ein riesiger Notosaurus hinaufzuklettern bemüht ist, wahrscheinlich weil seine vier Füße weit besser zum Fortbewegen auf dem Lande als zum Schwimmen in stürmischen Fluten eingerichtet waren. Ein ganz ähnliches Reptil hat wol aus gleichem Grunde sich auf eine benachbarte Felsklippe gerettet, auf deren flacher Ausbreitung zahlreiche Seethiere verschiebenster Art ausgespult wurden, deren fossile Reste jum Theil auf unserer Tafel speciell abgebildet sind.

Fig. 1: Nautilus bidorsatus, eine längft ausgestorbene Species ber Nautileen, welche noch jest das Meer bewohnen, während Fig. 4, Ceratites nodosus, einem Geschlechte ber Ammoneen angehört, die seit dem Schluß der Kreideperiode überhaupt vollständig

periode ihre größe Blute erreichten. mahrend sie in der Jurasperiode ihre größe Blute erreichten.
Fig. 2: Encrinus liliiformis, muß in der Muschelstaltzeit ungemein zahlreich den Meeresboden bewohnt haben, denn es finden sich in dieser Formation weit ausselben, denn es finden sich in dieser Formation weit ausselben. gebehnte Schichten, die fast nur aus ben unter 2 befonders abgebildeten Stielgliedern biefes langst erloschenen Erinoideen bestehen.

bar, deren Ueberreste man im fossilen (versteinerten) zwischen Hügeln, die nur sparsam von Cycadeen und Bustande ausgesunden und danach zum Theil möglicht Farrn bewachsen sind, dehnt sich ein sumpfiges Thal erganzt hat. Da aber diese vier Tafeln nicht dros aus, von dessen sich riefige Schachtelhalme nologisch geordnet sind, so durfte es zwedmäßig sein, und andere Sumpsplanzen erheben. Von den erstern lies fert Fig. 7 eine speciellere Beichnung. Das scheußliche Reptil auf Fig. 17 ift ein Mastodonsaurus, bessen Roptielte ziemlich häusig im Reuper gesunden werden. In derselben Formation sind auch bisjest die altesten Säugethierreste gesunden worden, wovon Fig. 19 eine Kinnlade darstellt.

Die Buntfandsteinsormation enthält in Deutschland verhaltnißmäßig nur wenig organische Refte, barunter einige Pflanzenabbrude, Gig. 18, welche von Arau-carien abnlichen Baumen berguruhren scheinen, sowie bucht merkwurdig Gunter vergutuften fahrten, folde großen Chirofaurus genannten Reptils, die man in ber Gegend von hildburghausen ziemlich häufig auf ben Schichtstächen eines Sandsteins findet.

Bura - und Areideperiode.

Taf. 5 enthält Abbildungen einiger befonders darab

teristischer Achtennigen ber Jura: und Kreideperiode. Fig. 4 zunächst eine nach Oswald heer ideal zusammengestellte Rüstengegend der Jurazeit. Bom slachen Weeresgrunde wachsen mancherlei Korallen, Schwämme und Erinoideen empor, zwischen denen die Schalen von und Etinotoen empor, zwischen beiten die Schalen bon verschiedenen Conchylien umherliegen, die zum Theil am Rande der Tasel special abgebildet sind. Die sich nur flach über den Wiecresspiegel erhebenden Küsten und Inseln — zum Theil Koralleninseln — sind von einer üppigen Begetation bedeckt, die vorherrschend auß Farrn, Cycadeen und Palmen besteht.

Fig. 19 bringt bagegen eine ideal erganzte Thiergruppe aus dem Zeitraum zwischen Jura: und Rreidesperiode, in welchem die Wieldens und Deisterformation abgelagert worden find.
Nach diesen beiden belebten Landschaftsbildern wollen

wir die auf unferer Tafel bargestellten, besondere charaf-teristifchen fossilen Thierformationen beider Berioden teristischen sofillen Ahterformationen beider Berioden etwas näher betrachten, und zwar zunächst die der Jurazeit. Fig. 5, 6 und 7 stellen drei höchst merkwürdige Reptilien dieses Zeitraums dar; Fig. 5 eine sogenannte Flugschse (Pterodactylus); das war, nach mehrern im lithographischen Kallstein von Solenhosen gesundenen Eteleten, ein mit scharsen Zähnen bewassnetzes eindehensartiges Ahier, welches vermittels fledermaubeartiger Blugdäute sich durch die Lust bewegen konnte, während lange Krallen an den Ertremitäten vielleicht dazu lange Krallen an ben Extremitäten vielleicht dazu bienten, seine Beute zu erfassen ober sich selbst an Baumasten anzuklammern. Fast ebenso abweichend von allen jetzt lebenben Thierformen waren die Meeredson auch jest tevenben Theilorimen waten vie Meeres saurier, Fig. 6 und 7. Beide mit flossenähnlichen Schwimmsußen, wie sie kein lebendes Neptil besitzt, vorherrichend auf bas Leben im Mcere angewiesen, kaum befähigt sich auf trodenem Lande fortzubewegen; beide nach ihrem Zahre und Körperbau höchst gefräßige Raubthiere, wie sich sogar aus ben von ihnen berrührenden versteinerten Excrementen (Koprolithen, Big. 8) ergibt, welche zahlreiche Reste thierischer Nahrung enthalten. Den Plesiosaurus scheint sein schwanen: artiger langer Hals bazu befähigt zu haben, ben Kopf hoch über den Wasserspiegel zu erheben, um weithin nach Beute auszusphen, während dagegen der massige und plumpe lehthyosaurus durch wahrbaft tellergroße foschenen Crinoideen bestehen.

Fig. 6, 8, 9, 12 und 13 stellen einige besonders tief unter dem Meeresspiegel noch deutlich zu sehen.

darakteristische Conchplien desselben Zeitraums dar, 10 einen Kreds, 11 einen Seestern und 14 eigenthüms Steleten ergibt, zuweilen eine Länge von mehr als liche innere Organe gewisser Tephalopoden; Fig. 17

eine ideal zusammengestellte Landschaft der Keuperzeit; der sogenannten Liassormation in Südengland wie in

Schwaben ungemein häusig gewesen sein, wie sich aus canen die lebenden Arten sogar die ausgestorbenen der großen Zabl von ihnen herrührender Knochen und Zähne ergibt, die man ausgesunden hat.
Unter den wirbellosen Thieren dieser Periode spiesund sie eine Eintheilung in eocan, miocan und pliocan. Auf unserm Bilde sind einige charatteristische Len die Cephalopoden eine ganz besonders interessante Ausschlaus in eocan, miocan und pliocan. Aus unserm Bilde sind einige charatteristische Ledenstein die Eephalopoden eine ganz besonders interessante Genera und Species dieser Ordnung, die jest gänzlich ausgestorben ibeal zusammengestellten tertiären Landschaft, Tas. 6, sig. 3. Da in derselben nur solche Pflanzen dargestellt ind, diesen solchen Deutschland und der und Prochionopen dieser Versiche sind unter Sig. 9. ten bie Cephalopoben eine ganz besonders interessante Rolle. Es sebten damals noch zahlreiche Genera und Species dieser Ordnung, die jett ganzlich ausgestorben sind, so namentlich Belemniten und Ammoniten, Fig. 1, 2 und 1^. Bon zweispaltigen Meeresmuscheln und Brachiopoben dieser Periode sind unter Fig. 9, 11 und 27 brei Beispiele abgebildet, von Strahlthieren

bagegen zwei unter Fig. 3 und 23. In der Kreideperiode lebten ebenfalls noch viele Belemniten und ammonitenartige Cephalopoden, die nacher ganzlich ausgestorben sind. Fig. 16, 24 und 25 ftellen fogenannte Krüppelformen der Kreideammo-25 seilen sogenannte Aruppeisormen der Areivealunds neen dar, in welchen sich die bei den echten Ammo-niten spiralförmig fest aufgerollte Schale theils ge-lockert und theilweise aufgewickelt, theils thurmförmig aufgebaut zeigt. Fig. 12 gehört ebenfalls zu den Cephalopoden dieser Periode, ist aber kein Ammonit, sondern ein echter Nautilus, dessen Nachtommen noch sondern ein echter Nautilus, bessen Nachtommen noch jest lebend im Meere gefunden werden. Unter den zweischaligen Muscheln der Kreideperiode sind besonders die zur Abtheilung der Rudisten gehörigen Hyppuriten, Fig. 17, höchst charakteristisch; aus ihren dicken Schalten bestehen beinahe ausschließlich gewisse ziemlich mächtige und weitverdreitete kaltige Ablagerungen in den Alpen und an den Küsten des Dittelländischen Meeres, die man deshalb Hyppuritenkalksteine genannt hat. Rielleicht nicht aans so däusig, aber ebenso ben Allpen und an ben Küsten bes Mittelländigen Meeres, die man deshalb Hyppuritentalksteine genannt hat. Bielleicht nicht ganz so häusig, aber ebenso darakteristisch sind die Fig. 13, 15, 18 und 27 abzgebildeten zweischaligen Muscheln (zum Theil Terebrateln). Aus der Klasse der Strahltbiere kommen in den Ablagerungen der Kreideperiode sehr viele, zuweilen in Feuerstein umgewandelte Echiniten oder Seeigel vor, zu denen z. B. auch der Fig. 22 abgebildete Spatangus gehört. Aus der Abtheilung der Ringeswürmer sinden sich zuweilen massenhafte Anshäusungen von Serpula, Fig. 21, während dagegen das Gestein der weißen Kreide, wie sich unter dem Mikrostop ergibt, fast gänzlich aus den mit bloßem Auge unsüchtbar kleinen Kalkschalen von Foraminiseren und Polythalamien zusammengeset ist, wovon Fig. 26 sehr vergrößerte Abbildungen bringt.

Certiarperiode.

Man pflegt die Tertiärperiode in drei Hauptab-schnitte zu theilen, nämlich in die alteste oder eocane Tertiärzeit, die mittlere oder miocane und die neueste oder pliocane; doch sind die Ablagerungen bieser einober pliocane; boch into bie Ablagerungen blefer einzelnen Zeiträume nicht immer scharf und leicht erkennbar voneinander verschieden, während dagegen auch die ältesten Tertiärschichten sowol durch ihre Lagerung und Gesteinsbeschaffenbeit, als durch ihre Lersteinerungen scharf und leicht erkennbar von den jüngsten Albsagerungen der Kreideperiode getrennt zu sein Ablagerungen ber Kreibeperiode getrennt zu fein pflegen. Alle tertiaren Ablagerungen unterscheiden fich besonders auch badurch von allen altern, daß fie unter ihren Bersteinerungen die Ueberreste einiger noch leben-ber Species enthalten, mahrend in den altern Ablagerungen von der Kreide an abwärts noch niemals beutliche Reste einer noch jest lebenden Art gesunden worden sind. Das Berhaltniß der lebenden Arten zu worden sind. Das Verhältniß der lebenden Arten zu ben ausgestorbenen nimmt aber in den tertiären Ablagerungen derart stetig zu, daß, während die ältesten Tertiärschichten nur wenige Procent lebende Species enthalten, in den mittlern beinahe schon ein Drittel lebender Species zusammen mit zwei Drittel ausgestorbener aefunden werden in den nauesten wieden ausgestorbener gefunden werben, in ben neuesten plio-

sind, deren sossiele Mejte im judichen Deutschand und der Schweiz aufgefunden wurden, so geht daraus hervor, daß dieser Erdraum damals ein sast tropisches (substropisches) Klima beselsen haben muß, denn Palmen, Cycadeen u. dgl. herrschen durchaus vor; von den andern Baums, Strauch: und Krautarten ist nur eine mächtige Araucarie auf der linken Seite deutlich erschweize alleich erschweize fells schape ablevieden. fennbar; es sind aber jedenfalls schon zablreiche Discotyledonen und andere üppig blühende Pflanzen barunter, mabrend diefe in ben vorhergebenden geologischen Berioben noch außerst felten gewesen find und ber Rohlenperiode mahrscheinlich gang fehlten. Damit stimmt auch die reiche Fauna der tertiaren Periode Aberein; man hat Reste und Spuren von zahlreichen Insetten gefunden, und auch sehr viele Knochen verschieden, artiger Säugethiere, die jedoch auf unserm Bilbe nur durch zwei Riesenlefanten (Mammuth) und einige Flußpferde vertreten sind. Ein großer Salamander, Andrias Scheuchzeri (Fig. 5), ist uns als Slelet unter unserrer tertidren Sumpflandschaft dargestellt. Dieses Stelet wurde ichon im vorigen Jahrhundert bei Deningen in neutertiarem Rallstein aufgefunden und damals von Scheuchzer als homo diluvii testis bestimmt. In der-felben Kalisteinlagerung sinden sich fehr zahlreiche Ab-brücke von Landpslanzen, Süßwassersichen, Muscheln und Infetten.

und Inselten.
Fig. 2 ist das in Alabama aufgefundene Stelet eines ricfigen Seefäugethiers (einer Cetacce), welches anfangs sir ein großes, 80 Juß langes Reptil gehalten und in Europa unter dem Namen Hodarachos vorgezeigt wurde.
Ungemein reich an Fischaboruden sind besonders die eocanen Kaltschichten am Monte-Bolca in Oberitalien, und die ungefähr gleichalten Thonschiefer im Canton Glarus. Bom erstern Orte stammt der Fisch Fig. 14. Diese lettere Localität ist namentlich deshalb von ganz besonderm geologischen Interesse, weil man dasselbst in sonderm geologischen Interesse, weil man daselbst in einem verhaltnismäßig kleinen Gebiet 53 Species von einem verhälmismäßig kleinen Gebiet 53 Species von ausgestorbenen Seesiichen entdette, die in keiner ansdern gleichalten Ablagerung bekannt sind. Fig. 9 ist der Zahn eines tertiären haisisches, wovon ebenfalls sehr viele Species in den neutertiären Ablagerungen gesunden wurden. Unter Fig. 8 sind drei tertiären Kredsformen abgebildet, a Telphusa speciosa, eine Geekrabbe, die einer Daphoia und c Cypris saba, ein sehr kleiner Süswasserkow, welcher in eine behnenförmige Schale eingeschlossen und deshalb schwer als Kredsthier zu erkennen ist. Fig. 11 ist die Schale eines tertiären Cephalopoden, welche sich der lebenden Gattung Argonauta anschließt. Fig. 13 stellt 26 Arten von Meeresconchvilen dar, welche in den eocanen Ablagerungen des parifer Bekens, besonders im sogenannten Grobsalt gefunden wurden, aus dem man weit über 1000 Species kennt. Da dieselben auf der Tasel nicht einzeln benannt sind, so folgt hier ein nach den beigesetzen Buchstaben ges

fo folgt hier ein nach ben beigesetten Buchstaben ges ordnetes Berzeichniß:

- a Cassidaria carinata.
- b Strombus ornatus,
- c Conus diversiformis
- d Rostellaria columbella,

e Ampullaria accumulata. f Buccinum stromboides,

Pyrula nexilis,

g Pyrula nexus, h Pleurotoma transversaria,

Marginella ovulata,

k Harpa mutica,

l Cerithium tricarinatum,

m Oliva nitidula,

n Fusus bulbiformis,

o Bifronta laudincensis,

Cyrena depressa,

q Natica cepacea, Neritina conoides.

Pileopsis cornucopiae,

t Lucina concentrica,

u Cardium aviculare.

Corbis tumida,

Venericordia coravium,

x Chama lamellosa, y Cyrena depressa,

z Cyclostoma mumia, tz Venus turgidula.

Das find eben nur wenige Beispiele einer ungemein reichhaltigen localen Decresfauna ber erften Tertiarzeit, welcher auch das besonders schöne und große, unter Fig. 4 abgebildete Cerithium giganteum angehörte.

Fig. 4 abgebildete Cerutnum giganirum angebelbiere Roch einige bochft merkwurdige eocane Schaltbiere Noch einige bodit merkvirrige eocane Schalkberformen sind unter Fig. 6, 7 und 12 abgebildet, namlich sogenannte Nummuliten, aus beren fosselnen Resten weitverbreitete mächtige Absagerungen der ältern Tertiärzeit ganz vorherrschend zusammengesetzt sind, weshalb man dieselben auch wol Nummulitengesteine (Rummulitenfalksteine und Nummulitensandsteine) zu nennen pstegt. Diese Rummulitengesteine wurden zuerft fehr machtig an ben Alpenranbern ertannt, breiten sich aber von da aus durch das gesammte große Karpatengebiet über sammtliche Ruftenlander des Mittellandischen und bes Rothen Meeres aus, und selbst auf Borneo und Sumatra scheinen sie noch ziemlich auf Borneo und Sumatra icheinen sie noch ziemlich ausgedehnt vorhanden zu sein, während dagegen die deutschen, französischen und englischen Tertiärbildungen gleichen Alters nördlich von den Altern nur höchst selten und ganz vereinzelt Nummulitenreste enthalten. Diese meist slack-linsenförmigen Gehäuse, welche wegen ihrer Nehnlichkeit mit Münzen "Nummuliten" genannt wurden, gehören der in der Reibe der thierischen Orzanisken sehr tief technolog Ordanisken sehr ist stehnban Ordanisken sehr ist stehnban Ordanisken ganismen fehr tief ftebenben Ordnung ber Foraminiferen an, und zeigen, wenn man fie paffend burch-bricht ober burchschneibet, einen fpiralformigen Bau und eine Zusammensehung aus lauter tleinen Bellen, beren jebe von einem besondern Thierchen bewohnt gewefen zu fein scheint, abnlich wie bie fleinen Bellen der Rorallen. Echte Nummuliten existiren gegenwärtig

ber Korallen. Echte Rummuliten existiren gegenwärtig nicht mehr lebend im Meere, und scheinen auch vor der Tertiärperiode, in der sie eine so außerordentliche Rolle spielten, nicht existirt zu haben.
Endlich ist unter Fig. 10 noch der Zapsen einer tertiären Sequoia (Wellingtonia) abgebischt, also dem: selben Genus zugehörig, dem die californischen Baumriesen angehören; sonderbarerweise icheinen aber die tertiären Sequoien dei weitem nicht die Größe der californischen erreicht zu haben, während dagegen ihre sossill ausgesundenen Zapsen zum Theil sogar noch etzwaß arößer sind als die der californischen Riesen: was größer find als die ber californischen Riefen-

baume.

Granmackenneriade.

Graumadenperiode oder auch Uebergangs: niten u periode pflegt man den alteften geologischen Beitraum icheint.

zu nennen, aus welchem beutliche organische Reste als Bersteinerungen bekannt sind. Was ihm vorherging, wird etwas ungenau als Erstarrungsperiode ober auch wol als azvische Beit bezeichnet. Die Graumaden: periode theilt man aber neuerlich gewöhnlich in eine cambrifche, silurische und bevonische Beit ein; an lettere schließen sich dann als noch neuer die Koblenveriode und die Dyasperiode an, welche mit ber Grauwadenperiode auch wol gemeinsam zu dem primaren Zeitraum ge-rechnet werden, im Gegensaß zu dem secundaren, wel-der Trias-, Jura- und Areideperiode umfaßt, auf welche dann der tertiäre und quartäre Zeitraum folgte. Taf. 7 enthält Abbildungen von Versteinerungen aus

allen brei Zeiträumen ber Grauwadenperiode, und außerdenn noch zwei auß ber Dyasperiode.
Aus der cambrischen Zeit, in den ältesten beutlich sedimentären Gesteinen, sind nur sehr wenige sicher bestimmbare organische Reste besannt, und darunter noch gar keine von Wirbeltbieren. Es sind darin nur wenige niedere Diceresmufchelarten, undeutliche Boo: phyten und eine noch etwas unsichere Pflanze, Oldshamia, Sig. 6, gefunden worden; selbst von ber mahrscheinlichen Foraminiferengattung Eozoon, deren Reste man in Maltsteineinlagerungen noch alterer frustallinischer Schiefer entbedt zu haben glaubt, find in ben cambrifden Thonfdiefern und Ralffteinen noch feine

Exemplare aufgesunden worden.
Weit reichhaltiger ist nun schon die Flora, und besons ber bie Meeressauna ber Silurzeit. Dabin gebörren 3. B. die Fig. 1 abgebilveten febr charafteristischen Graptolithen, von benen es eine Beit lang zweifelhaft blieb, ob sie zu ben Tucoideen oder nur zu den Cephalopoden gehörten, während sie gegenwärtig mit großer Sicherbeit zu den Foraminiseren gerechnet werden. In silurischen Ablagerungen tommen schon ziemlich bäusig Orthoceratiten, Korallen, Mecresmuscheln und Trilobiten vor, von denen unsere Tasel jedoch vorderrichend einige Nepräsuntanten aus der etwas neuern Benen. einige Reprafentanten aus ber etmas neuern Devon zeit enthalt. In ben ruffischen Oftfeeprovinzen bat man in filurischen Thonablagerungen auch bereits viele beutliche Sijchzähne gefunden, noch nirgends aber bis-jest die Reste bober stehender Wirbeltbiere. Die Devonzeit bat nicht nur mehr, sondern bar-

unter auch hoher organisirte fosiele Thierreste geliesert, welche ben hauptinhalt von Taf. 7 bilben. hierzu gehoren die folgenden als ziemlich charafteristische

Formen:

A. Einige fehr eigenthumliche, und von lebenden ftart abweichende Gifche, Die jum Theil von einem start abweichende Aische, die zum Theil von einem sesten Panzer umbullt waren, wie Gig. 20, 31, 35 und 36. Bon Tig. 11 und 32 wird später die Rede sein, da diese Fijde der weit jungern Dyasperiode angehörten, und bier nur aus raumlichen Grunben

angebörten, und hier nur aus räumlichen Gründen abgebildet wurden.

B. Trilobiten, Fig. 4, 22, 33 und 34; das sind Erustaceen, welche jedoch von allen jest lebenden trebeartigen Thieren sehr verschieden waren. Sie scheinen die Meere der (Vrauwadenperiode in großer Zahl und Mannichsaltigkeit bewohnt zu haben, dann aber sehr bald ausgestovben zu sein. Aus der Siturzeit kennt man gegen 500 Species, aus der Tevonzeit schon weniger, und in den Ablagerungen der Rohlenperiode werden nur noch vereinzelte gesunden.

C. Die Ordnung der Cephalopoden war in der Grauwadenperiode namentlich durch die Geschlechter Orthoceratites, Fig. 21, Phragmocerus, Fig. 13,

Orthoceratites, Fig. 21, Phragmocerus, Fig. 13, Goniatites, Fig. 22, und Clymenia, Fig. 25, vertreten, während es bamals noch gar feine echten Ammoniten und noch weniger Belemniten gegeben zu haben

D. Brachiopoden, zu benen auch bie bis in bie lebende Schöpfung bineinreichenden Terebrateln gehoren, bende Schopfung bineinreichenden Lerebratelin gehören, waren ungemein häufig und mannichfaltig, und darunter viele später ganz ausgestorbene Geschlechter, wie Pentamerus, Fig. 10, Calceola, Fig. 12, Spiriser Fig. 15 und 17; während die Gattungen Leptaena, Fig. 3, Productus, Fig. 8, und Chonetes, Fig. 19, häufiger in den Ablagerungen der Kohlen: und Dyasseperiode als in denen der Grauwacenperiode gesunden

E. Bon zweischaligen Muscheln enthält Taf. 7 nur

ein Beispiel, Big. 29, obwol bieselben feineswegs zu ben Seltenheiten gehören. F. Ginschalige Beichthiere (Meeresschneden), sind in den Ablagerungen ber Graumadenperiode giemlich

n ven Ablagerungen ver Granwaarsperiose ziemital häufig; darunter z. B. die Genera Murchisonia, Fig. 5, Euomphalus, Fig. 9, und Bellerophon, Fig. 18.

G. Die Ordnung der Strahlthiere war besonders durch Crinoideen wie Pentatremites, Fig. 16, Melocrinus, Fig. 30, Cupressocrinus, Fig. 7, und Hypanthocrinus, Fig. 26, start vertreten.

nus, Jig. 30, cupressorinus, dig. 1, and 1,77-1, crinus, Jig. 26, start vertreten.

H. Ganz außerordentlich zahl: und formenreich war die Klasse der Zoophyten (Edwämme und Korallen).
Dazu gehören auf unserer Tasel: Fig. 23, Catenipora labyrintlica, welche nur aus silurischen Ablagerungen bekannt ist; Fig. 24, Cyathophyllum slexuosum, sehr characteristisch für bevonische Echichten; Fig. 27, Remandanditas Nantuni und Kia. 28, Calamopora poceptaculites Neptuni, und Fig. 28, Calamopora lymorpha.

Schlieflich find nur noch einige auf Saf. 7 abgebildete Versteinerungen ber Dyasperiode zu beiprechen, bie nur des Raums wegen hier aufgenommen wurden.

Es find die folgenden:

Fig. 8, Productus aculcatus, eine für die Bechfteinformation als obere Abtheilung der Dyas sehr charatteristische Brachiopoden: Species. Fig. 11 und 32, zwei Weeressische, deren Abdrude man ungemein baufig in bem fogenannten Rupfericbiefer finbet, und welche burch ihren unsommetrischen (beterocerten) Schwanzfloffenbau von allen jest lebenden Fischen be-fondere ftart abweichen. Ferner Fig. 37 und 38, die Querschnitte zweier vertieselter Farrnstamme aus dem Rothliegenden, welches bie untere Abtheilung bes Dnas bildet.

Dulkane.

(Tafel 8.)

Die Bultane werden häufig, aber mit Unrecht, feuerspeiende Berge genanut, benn in Birklichkeit treten bei ihrer normalen Thatigkeit aus ihnen keine Alammen, überbaupt kein Feuer im gewöhnlichen Wort-sinn hervor, wie denn überhaupt Feuer — Verbrennung mit Flammen — im Erdinnern, aus dem ihre Wirkungen bervorgeben, etwas Undentbares, eine naturhistorische Unmöglichkeit ist. Alexander von Humboldt bat bie vulfanische Thatigleit überbaupt zuerst febr passend befinirt als eine Reaction bes heifflussigen Erbinnern — nicht etwa Centralseuers — auf die seste Erdfruste und beren Oberflache. Nur als Nebenerscheinung

Berge, welche in ber Regel eine ziemlich tegelformige Gestalt zeigen, fast ausschließlich burch bas Material solcher Eruptionen aufgebaut find, indem um eine, mit bem Erdinnern aufgevant jind, indem um eine, mit dem Erdinnern in Verdindung stehende Oeffnung — um einen Krater — berum sich nach und nach allsseitig ausgeworfene Schladen und übergeflossene Lavasströme aufbäuften und in dieser Weise immer höhere sogenaunte Eruptionslegel bisteten.

Run zeigen aber manche Bultane einen, ben eigent: lichen Eruptionotegel und Mrater concentrisch umgebenden, mehr oder weniger vollständigen und hoben, benden, mehr oder weniger voupanoigen und popen, ringformigen Bergwall, wie 3. B. der Bejuv die Somma, und diese äußern Ringwälle bat man infolge einer besondern Erklärungshypothese Erhebung etegel und Krater genannt, in der Boraussehung, dieselben seien nicht wie die echten Ernptionstegel durch leberstieben von Lang und Auflähüttung gusgeschleuberten flichen von Lava und Aufschüttung ausgeschleuberten Materials, sondern vielmehr burch ber Eruption vorbergebenbe, gleichjam blafenformige Erhebung ober Mufichwellung und centrale Berftung bes Bobens ent: standen. Solche jogenannte Erhebung Frater sind Taf. 8, Fig. 2a im idealen Querdurchschnitt, und Fig. 3 und 5 in außerer Unsicht dargestellt.

Durch die sorgfältigen Untersuchungen von Lyell, Jung-buhn, Hartung u. f. w. ist erwiesen worden, daß diese sogenannten Erhebungekrater (die äußern Ringwälle vieler Bultane) in Wirklichkeit nur die Ueberreste der Einftürzung früher größerer und boberer Eruptione-tegel find, nicht aber die Folgen einer besondern, den Eruptionen vorhergehenden localen Bodenerhebung und

Aufberftung.

Der ideale Querschnitt eines Bultans, Fig. 2, zeigt uns unter as ben Rest eines früher viel bobern, bann aber in unterirdische Aushöhlungen eingestürzten Eruptionstegels, in beffen Centrum fich um ben gu neuer Eruption gelangten Kraterichlund d berum ein neuer Eruptionstegel b aus Schladen und Lavafcich: ten aufgebaut bat, der nun von den Resten eines früher sogenannten Erhebungskraters, eigentlich aber zum Theil eingestützten alten Eruptionstegels concentrisch umgeben ist, wie der Besud, Jig. 5, von der Somma. Dieser innere neuere Eruptionstegel besigt nathrisch auch seinen besondern neuen Eratungs Somma. Dieser innere neuere Eruptionstegel besitt natürlich auch seinen besondern neuen Krater c, welscher durch den Schlund d mit dem Erdinnern in Berzbindung steht. Die schwarzen Streisen im Querschnitt bes neuen Eruptionstegels stellen Lavaergießungen zwischen den aufgeschichteten Andäusungen von ausgeschleubertem lodern Material 1 dar, während mit dem Schlund d auch einige Seitenspalten in Berbinzbung stehen, die ebenfalls mit heißstaffiger Lava ersfüllt wurden. füllt murden.

Sig. 4 in der untern rechten Ede der Tafel stellt einen Einblid in den Krater eines 1831 bei Scillen aus dem Meere bervortretenden, später aber wieder verschwundenen neuen Inselvultans dar. In einem Theile der zuerst ausgegebenen Exemplare sind in der Unterschrift Kig. 3 und 4 verwechselt worden; Fig. 3 ift die Ansicht der vulfanischen Barreninsel mit einem

bei vulkanische Thätigkeit überbaupt zuerst sehr passend besinder Abatigkeit überbaupt zuerst seine Neaction des heißstüssignen Erdinnern underen Centralseuers — auf die seste Erdkruste und beren Serstäde. Nur als Nebenerscheinung tommt es zuweilen vor, daß unter andern auch brennt bare Gasarten aus vulkanischen Spakten aushtrömen, und nach ihrer zusälligen Entzündung wirkliche Flamt men bilden, die aber durchaus nicht als nothwendig mit vulkanischen Eruptionen überhaupt verdunden sind. Wenn auf einer so kleinen Karte anzugeben. Es men bilden, die aber durchaus nicht als nothwendig mit vulkanischen Eruptionen überhaupt verdunden sind. Etreisen durch schalb nur die wichtigern und bekanntesten wurden deshalb nur die wichtigern und bekanntesten Eruptionsftellen durch schwarze Punkte bezeichnet, diese daber durch vothe Färdung der auf einer so kleinen Karte anzugeben. Es wurden deshalb nur die wichtigern und bekanntesten der Eruptionsftellen durch schwarze Punkte bezeichnet, diese vulkanischen Gegenden der Eroberssächet ich die Alle eine Leberssich von der Eruptione Unterheitung der auf der Eruptionsftellen durch schwarze Punkte bezeichnet, diese klanten ihn und die Verbeilung der auf der Eruptionsftellen durch schwarze Punkte bezeichnet vers das der durch schwarze Punkte bezeichnet werben. Schon der erste prüsende Blid auf

bilden dann die sogenannte Krone. Im hoben Norden erscheint das Nordlicht oft als ein langes Strahlen- und daß ihr Erscheinen von einem starken Schwanken dand (Fig. 11,), welches sich windet und diegt, wie eine vom Winde bewegte Fahne. — Aehnliche Erscheinungen sind von den Seesahrern in den Polarsgegenden der südlichen Hemisphären beobachtet worden; man kann sie Südlichen Hemisphären under das Phänorman kann sie Südlichen Hemisphären under den Namen des Polarlichter fees in der Williamd, daß die Polarlichter stets in der Nusströmung her.

auch angenagte Knochen ber von ihnen eingeschleppten Beutethiere, sowie selbst massenhafte Anhäufungen ihrer Excremente (Koprolithen) vor, welche zum Theil sogar als Dunger benutt werben tonnen.

Fig. 3 stellt eine ziemlich gewöhnliche Goblenbils bung im Quadersandstein ber Cachifichen Schweiz bar, wie sie bort an Felswänden theils burch vom Wind beftig angewehten Regen, theils auch durch vorüber: fließende Gemaffer ausgenagt werden.

Quellen.

Alle Quellen erhalten ihre Bufluffe urfprunglich burch atmofpharifche Rieberfchlage, welche bis zu einem gemiffen Grabe in die feste Erdfruste eindringen, fich unter verschiedenen Umstanden in verschiedenen Liefen sammeln und dann irgendeinen geeigneten Ausweg zur Sberfläche finden. Bei der überwiegenden Mehr-zahl der gewöhnlichen Quellen sidert das eingedrungene Wasser der atmosphärischen Riederschläge nur in der Wasserreichthur pflest mit ber Tille der aufwert ber Eberflate ihrer seigen Unterlage zusammen und tritt dann an dazu geeigneten Stellen in Form von Quellen hervor. Solche Quellen zeigen in der Regel ziemlich genau die mittlere Temperatur der Gezend und enthalten nur wenig, für den Geschmad taum bemertbare mineralische Bestandtheile. Ihr tanm bemertbare mineralische Bestandtheile. Ihr Wasserreichthum pflegt mit der Fülle der atmosphä-rischen Niederschläge zu steigen und zu fallen. Bei andern Quellen aber sammelt sich das Wasser erst in größerer Liese auf der obern Grenze irgendeines größerer Tiefe auf ber obern Grenze irgendeines weniger durchlässigen Gesteins, und bringt an irgendeiner Stelle bervor, wo diese Grenze die Obersläche ersreicht. Solche Quellen sind in der Regel etwas wesniger abhängig von den temporaren Schwankungen der atmosphärischen Niederschläge; sie zeigen der Tiese ihres Ursprungs entsprechend eine etwas höhere als die mittlere Oberslächentemperatur der Gegend, und enthalten zuweilen auch etwas mehr mineralische Besstandtheile als gewöhnliche Quellen. Unter diesen Umständen läst sich aber natürlich keine ganz scharse Grenze zwischen aewöhnlichen, warmen oder heis Umfanden igt sich aber naturio teine gang sware Grenze zwischen gewöhnlichen, warmen oder heis ben und mineralischen Quellen ziehen; man recht vielmehr zu diesen letztern alle diejenigen, welche sich durch ihre Temperatur oder durch ihren Geschmad und ihre Wirfungen auf den menschlichen Organismus und ihre Wirtungen auf den menionimen Sigunismus auffallend von den gewöhnlichen Quellen unterscheiden. Außer den disher besprochenen Quellen gibt es nun aber auch noch solche, welche sich durch die abnorme Art ihres Hervortretens oder durch eine von äußern Berbältnissen ganz unabhängige Periodicität ihres

Art ihres Hervortretens oder durch eine von außern Berbältnissen ganz unabhängige Beriodicität ihres Fließens auszeichnen. Dabin gehören z. B. die nartürlichen oder fünstlich erbohrten Springquellen, welche letzern man auch wol artesische Brunnen zu nennen pflegt, sowie die sogenannten Gepfer, welche auf Tas. 9 durch Fig. 4 dis 7 zu erläutern versucht worden sind.

Die Benennung Gepser (Geisir) ist isländischen Ursprungs, und bezieht sich ursprünglich nur auf die in der Nachbarschaft des Hela entspringenden heißen periodischen Luellen, welche durch ihren starten Rieselsfäuregehalt regelmäßige, aus kieseltuss und Sinterbestehende Kegel ausbauten, aus deren kratersörmigem Becken sie in Perioden von 24—48 Stunden mit großer Energie hervorspringen und bei einzelnen ihrer Eruptionen den siedend heißen mächtigen Wasserstahl 60 bis 80 Tuß hoch ausscheden, während sie in der ruhis Bilber-Mtlas. 2. Muff. - Erbfunbe,

in bem Abschnitt "Meteorologie" von Brof. Müller in Freiburg, welchem es sogar gelungen ift, einen recht einfachen Apparat herzustellen, in welchem man ben Sauptvorgang leicht fünftlich nachabmen fann.

Much in zwei andern von Beland weit entfernten Erdgegenden, auf Neufecland und im nördlichen Amerika, bat man analoge beiße periodifche Quellen aufgefunden. bat man analoge beiße periodische Quellen aufgefunden. Die Gewser Reuseclands beschrieb zuerst von Hochestetter in dem Prachtwerk über die Reise der Novara, welchem auch die Abbildungen Fig. 4 und 7 entlehnt sind. Das große Geoßergebiet am Pellowstones und Maibsonriver in Nordamerika wurde dagegen von Hand in 1872 in Petermann's geographischen "Mitteilungen" zuerst aussührlich geschildert.

Taf. 9, Fig. 5 und 6 erläutern durch zwei ideale Darstellungen das Wesen und die Entstehung der sogenannten artesischen Springquellen, deren Wasser lager mit. Alle diese Bohrbrunnen, welche ihren Namen nach der Prodinz Arteis in Frankreich erhalten haben, beruhen

einem gewisen bydrostatischen Brud zu Lage tritt. Alle diese Bohrbrunnen, welche ihren Namen nach der Brovinz Artois in Frankreich erhalten haben, beruhen darauf, daß das von der Oberstäche in das Erdinnere eindringende Wasser einen abgeschlossenen Weg in große Tiesen sindet, in diesen aber durch ein Bohrloch erreicht wird, aus dem es mit dem Druck entsprechender Gewalt hervorspringt. Dieser abgeschlossene unterirdische Weg kann durch sehr verschiedene Umstände bedingt sein. Bei Fig. 5 ist angenommen, daß ein stür Wasser sche für Ausser sche Sestein a von den Schickten eines an sich sür Wasser ebenfalls unzugänglichen Gesteins durchdringdares Gestein a von den Schickten eines an sich sür Wasser ebenfalls unzugänglichen Gesteins durchdringdare Schicht ebesundet, die entweder von zusammenhängenden Hohlstaumen durchzogen oder auf irgendeine andere Weise sür Wasser leicht durchdringdar sei. In diese Schicht dringt nun das Wasser von oben ein, staut sich aber an der Grenze von d, und könnte nicht heraus, wenn nicht ein Bohrloch von q aus diese Schicht erreicht und so die Springquelle q veranlaßt hätte, welche unter Umständen beinahe so hoch ausspringen kann, als die Begion liegt, in welcher e die Oberstäche erreicht. erreicht.

erreicht.

Bei Fig. 6 ist dagegen der Querschnitt eines rings abgeschlossenen Bedens dargestellt, von muldenformig gelagerten Schichten erfüllt, welche zum Theil wie b für Wasser undurchringlich sind, während dagegen die dazwischenliegenden Schichten c, jowie die obere Grenze des undurchringlichen Gesteinbodens a für Wasser leicht durchdringbar sind. Auf die Beschaffensbeit der obersten Schicht a kommt dabei nichts an. Walfer leicht durchdringbar juid. Auf die Beichaffenheit der obersten Schicht a kommt dabei nichts an. In diesem Falle staut sich das von den Bedenrändern eindringende Siderwasser in der Tiefe des Bedens an und kann durch Bohrlöcher an verschiedenen Stel-ken und verschiedenen Tiesen erreicht werden, sodaß es dann die Springquellen q, q, q bildet.

Erdoberflächengestaltung.

(Tafel 10.)

Berg - und felsformen.

Die Formen ber Erdoberflächengestaltung find Folbeitehende Regel aufvauten, aus deren tratersormigem Beden sie in Perioden von 24—48 Stunden mit gen der Entstehung wie der Zerstörung der vers großer Energie bervorspringen und bei einzelnen ihrer schieden bei sie Gentstehungen Bassen Bestehreiten Bes

um dieselbe herum aufgehäuft hat. Nur selten aber Schicht fort und rundete ihre stehen bleibenden Reste ift die ursprüngliche Bildungsgestalt der Bultane voll- in eigenthumlicher Beise ab, während die obere ständig erhalten; in der Regel haben vielmehr spätere festere Dedenschicht bessern Widerstand leistete und Einstürzungen und Abspulungen allerlei Modificationen Einstürzungen und Abspülungen allerlei Modisicationen baran hervorgebracht, wie wir bereits in dem Abssichnitt über Aultane gesehen haben. Auch die Lage, Richtung und Erhebung der Gebirge ist vorherrschend ein Resultat ihrer Erhebung durch vulkanische Abätigteit, aber ihre gegenwärtige äußere Form ist doch in der Regel noch mehr das Resultat späterer Wasserwirtung, als ihrer ersten Erhebung, und dasselbe gilt für jeden einzelnen Berg, wie für jedes einzelne Thal, odwol auch sie nicht selten ursprünglich durch locale Erhebung oder Ausberstung veransaßt worden sind.

Die Figuren auf Taf. 10 zeigen ganz wesentlich nur Resultate ber Wasserwirkung, welche burch die besondere Beschaffenheit ber Gesteine, durch die Urt ihrer Lage, Zusammensehung, Zerklüftung und Bermitterung vielsach modificirt wurden.
Fig. 1 stellt eine an der Küste Schottlands bei Hempriggs durch das Meer ausgespulte natürliche

Relsbrude bar.

Big. 2 zeigt uns eine prachtvolle Mecresbucht auf Reuseeland. Die beiden aus fäulenförmig abgesondertem Basalt bestehenden zelsinseln, welche sich im Eingange der Bucht erheben, standen offenbar einst unter sich und mit der benachbarten, ganz gleich zustammengesesten Felsküste in ununterbrochener Berbindung, und erst die seit Jahrtausenden unausgesetzt darauf einstürmenden Wagen des Oceans haben diesen darauf einftürmenden Wogen des Oceanst haben biefen Busammenhang unterbrochen und diese schöne Bucht in das Felsenuser eingenagt, wobei sie offendar durch die senktecht säulenförmige Berklüftung des Basaltes

unterstüßt wurden.
Fig. 3 zeigt uns eine ber sonderbaren schroffen Felssormen, welche sich in der sogenannten Sächssischen Schweiz mit unzähligen tleinen Modificationen zu Tausenden wiederholen. Dieses Felsgebiet besteht auf beiden Seiten der Elbe aus horizontalen Sandsteinschichten, die vielsach von verticalen Rlüsten durchzogen sind; diese beiderlei Zerklüstungen deherrsschen infolge davon auch alle Musspulungen deherrsschen infolge davon auch alle Musspulungen dehermschaften, und so ist es geschehen, daß alle Felsen sich mehr oder weniger der senkrechten Form mit horizontalen Absähen, Terrassen und Schichmarken nähern, während man kaum irgendwo Spuren einer vordergegangenen Aufrichtung der horizontalen Sandssteinschichten sindet, die zu beiden Seiten der senkrecht eingeschnittenen Thäler ganz gleichmäßig sortsesen. unterftust murben. fegen.

Bei Fig. 5 hat berselbe Sandstein allerdings einige Abweichungen ber Formen veranlaßt, dadurch daß ber Regen, vom Winde auf die nachte Felsoberstäche angepeitscht, diese je nach der größern ober geringern Festigfeit ober selbst Auslöslichkeit des Sandsteinbindes mittels mehr oder weniger start angriff und abnagte, wodurch zuweilen fehr eigenthumliche Felsformen ber

anlaßt murben.

Die Sig. 4 und 6 zeigen nun noch fehr eigen-thumliche Oberflächengestaltungen, welche theils burch niederfallendes und ablaufendes Regenwasser, theils durch fließende Gemäffer bervorgebracht werden und welche fich in ähnlicher Form auch bei den foge-nannten Gletschertischen durch Wirfung der Sonnenstrahlen ergeben.

Bei Fig. 4 bestand vor der Erosion der Boden durchsetzt, theilweise sogar in Form großer Schollen aus einer untern, ziemlich murben, und aus einer umbüllt sind. Die plutonischen Eruptivgesteine zeigen etwas Wasser spülte nun vorzugsweise die murbe ungleiche mineralogische und chemische Zusammen:

in eigenthumlicher Weise ab, mahrend die obere festere Dedenschicht bessern Widerstand leistete und sich beshalb in Form von etwas vorspringenden Blatten

ver Dedeln erhielt.

Bei Fig. 6 hat bagegen ein Fluß mit zahlereichen, in fast gleichen Abständen einmundenden Seitenbachen das Thal mit seinen Seitenschluchten in eine seitenschluchten in eine seite Gesteinsmasse fast sentrecht eingeschnitten, mahrend die obere Gesteinsplatte von murberer Beschaffenbeit tegelförmige Auffage auf ben fentrechten Relepfeilern bilbete.

Innerer Ban der feften Erdkrufte und der Gebirge.

(Tafel 11.)

Benn auch der innere Bau ber festen Erdrufte nur an einzelnen Stellen beutlich beobachtet werden fann, mahrend sogar über drei Biertel der gesammten Ober-flache unsers Planeten durch Meeresbededung und andere Henmnisse jeder geologischen Beobachtung unzugang-lich sind, so liegen boch die beutlich beobachtbaren Stellen so gludlich vertheilt und zeigen fo vielfache Inalen so glüclich vertheilt und zeigen so vielfache Ana-logie und Berbindung durch Zwischenglieder, daß man sehr wohl berechtigt ist, sich daraus ein ideales Bild von der allgemeinen Zusammensehung der sesten Erd-kruste aus Gesteinen zu entwerfen, wie Tasel 11, Fig. 1 zeigt. In dieser Figur, wie überhaupt auf dieser Tasel, sind sämmtliche Gesteine, welche einen wesentlichen An-theil an der Zusammensehung der Erdruste nehmen, durch vier Farben nach ihrer wahrscheinlichen oder sichern Entstebungsweise in ebenso viele Kaubtabtbeilungen Entstehungsweise in ebenso viele hauptabtheilungen

getrennt, nämlich:
1) Roth: plutonische Erstarrungsgesteine, welche burch Erstarrung aus einem ursprünglich beifillüssigen Buftanbe unter mehr ober weniger ftarter Bebedung

Bustande unter mehr oder weniger starker Bededung im Erdinnern hervorgegangen sind.

2) Gelb: vulkanische Erstarrungsgesteine, welche, wie noch jest die Laven, durch Abfühlung und Erstarrung aus gleichem heißlüssen Justande, aber nicht in der Tiese, sondern an der Erdoberstäche, oder doch jedenfalls nabe derselben, unter verhältnismäßig nur geringer Bededung entstanden.

3) Biolett: krystallinische Schieser, welche nur theilweise, vielleicht als erste Erstarrungsproducte der einst in ihrer Gesammtheit deisstüssen Erdmasse, größtentheils vielmehr sicher als durch Umwandlung aus sedimentären Ablagerungen entstanden anzusehen sind, und deshalb oft metamorphische Schiesers gesteine genannt werden.

4) Blau: alle deutlich als solche erkennbaren sedimentären Ablagerungen.

mentaren Ablagerungen.

mentaren Ablagerungen.
Es durfte zwedmäßig sein, diese vier Abtheilungen etwas specieller ins Auge zu fassen.
Die kroftallinischen Schiefer, bestehend aus Gneis, Glimmerschiefer, Thonglimmerschiefer, Chloritschiefer, Talkschiefer, Hornblendeschiefer u. s. w. mit untergeordneten Einlagerungen von Quarz, Kalkstein, Eisenstein u. s. w., nehmen ihre normale Stellung in der seiten Erdrusse unter den beutlich sedimentaren und über den Erstarrungsgesteinen ein, zu welchen und über den Erstarrungsgesteinen ein, zu welchen lettern sie theilweise sogar selbst gehören mögen, während sie häusig von eruptiven Erstarrungsgesteinen durchsetzt, theilweise sogar in Form großer Schollen umbullt sind.

febung als Granite, Spenite, Grunfteine und Borphyre,

setung als Granite, Spenite, Grünsteine und Porphyre, welche jedoch unabhängig von dem geologischen Zeitzraum ihrer Entstehung zu sein scheint.

Alle beodachtbaren plutonischen Eruptivgesteine geshören nothwendig irgendeiner frühern geologischen Periode an, denn wenn auch solche, wie es wahrscheinlich ist, noch gegenwärtig entstehen sollten, so müßten sie insolge ihrer tief unterirdischen Erstarzung nothwendig so lange underdachtbar sein, dis sie durch lange dauernde Hedung und Absoulung irgendwo burch lange dauernde Bebung und Abspulung irgendwo ber birecten Beobachtung jugunglich wurden; daß fie aber unter fich von fehr ungleichem Alter find, ergibt fic aus ihren gegenfeitigen Durchfebungen, sowie burch ihr ungleiches Aufdringen in Berspaltungen ber sedimentaren Ablagerungen, zuweilen bis zu benen ber Kreideperiode auswärts, aber niemals bis in die neuesten Ablagerungen hinein.

neuesten Ablagerungen pinein.
Die vulkanischen Eruptivgesteine bagegen, welche als Laven thätiger Bulkane, an der Erdodersläche, oder nabe derselben zur Erstarrung gelangten, haben vielssach nicht nur alle plutonischen Eruptivgesteine und trostallinischen Schieser, sondern auch alle sedimentären Ablagerungen bis zu den neuesten durchsett. Man kann sie zuweilen unmittelbar nach ihrer Entstehung als basaltische ober trachptische Laven beobachten, während die etwas altern als echte Basalte, Trachpte ober Phonolithe sich ihrer Natur nach schon mehr ben

plutonischen Gefteinen anschließen.

Die fedimentaren Gesteine, welche man je nach ihrem ungleichen Alter verschiedenen geologischen Formationen ober Bildungsperioden jugurechnen pflegt,

mationen oder Bildungsperioden zuzurechnen pflegt, sind petrographisch sehr ungleich zusurechnen pflegt, sind petrographisch sehr ungleich zusumengesetz; sie bestehen aus zuweilen miteinander wechsellagernden Schichten von Thon, Schieferthon, Thonschiefer, Kalkstein, Dolomit, Mergel, Sandstein, Conglomerat, Robstein, Eisenstein, Duarz u. dgl. Die meisten derselben enthalten ertenndare organische Reste, sogenannte Versteinerungen, welche den geologischen Zeiträumen entsprechen, in welchen sie zur Ablagerung gelangten. Es ist üblich, die auseinandersolgenden Ablagerungen je nach ihrer zeitlichen, räumlichen oder sächlichen Uebereinstimmung in gewisse Formationen zu vereinigen, und diese wiederum der Zeit nach gewissen geologischen Perioden zuzurechnen. Tas. 11, Fig. 1 ist ein großer Theil dieser Formationen nach ihrer normalen Lagerung übereinander gezeichnet, doch muß hierzu bemerkt werden, daß man an teinem Orte der Erde eine ganz vollständige Reihensolge aller dissest bekannt gewordenen Formationen wirklich übereinanderliegend sindet, und daß daher auch Fig. 1 nur ein ideales Wild ift, und daß daher auch Fig. 1 nur ein ideales Bild ist, welches aus der schematischen Vereinigung zahlreicher, zum Theil an sehr weit voneinander entsernten Orten gemachten einzelnen Beobachtungen zusammengestellt worden ist. Auf der linken Seite unserer Figur ist nur eine sehr lückenhaste Formationenreihe dargestellt, auf der jehr lückenhaste Formationenreihe dargestellt, nur eine jett tudenigte zokmationenkeige burgeseut, auf der rechten dagegen eine ziemlich vollständige, wie man sie kaum irgendwo wirklich vorsinden' dürste; aber auch diese Reihe ist jedenfalls keine ganz vollsständige, da man mit der Zeit immer mehr in gewissem Grade selbständige Formationen auffinden wird, welche dann die bisjett bekannte Reihe ergänzen. Die Reihanfales der schimmetkeen Kannetionen ist

wird, welche dann die disjett bekannte Reihe ergänzen. Die Reihenfolge der sedimentären Formationen ist, von oben nach unten, also von den neuesten zu den immer ältern, und folglich zu den normal tieser lies genden vorschreitend, die folgende:

1) Recente Ablagerungen, wie sie noch jeht auf dem Weresboden, in Landseen, in Sümpsen, an Quellen, Flüssen u. s. w. stattsinden; bestehend aus Sand, Geröllen, Thone, Mergele oder Kalkschamm, Korallensels, Kalkuss, Rieseltuss, Raseneisenstein, Torf u. s. w.

2) Diluviale oder quartare Ablagerung, aus einer ber Gegenwart nicht lange vorhergehenden Zeit hersrührend, in welcher viele Tiefländer, wic z. B. die norddeutsche Niederung, noch vom Meere bededt waren; bestehend aus Sand und Geröllen, sogenannten erratischen Blöden, Löß u. dgl., mit organischen Resten, welche schon etwas von den Organismen der Jestwelt abweichen.

Jestwelt abweichen.

3) Tertiäre Ablagerungen, die man nach ihrem unsgleichen Alter wieder eintheilt in pliocäne, miocäne und eocäne (die beiden erstern werden zuweilen auch als neogen zusammengesast); bestehend aus wechselns den Schichten von Sandstein, Conglomerat, Mergel, Kalkstein, Thon und Schieferthon, zuweilen mit Einzlagerungen von Brauntoblen, Eisenstein, Gipz und Steinsalz. Die Organismen dieser Periode, deren Reste man versteinert sindet, gehörten zum Theil schon ganz andern Species an, als die jest lebenden.

4) Ablagerungen der Kreideperiode, welche man in Deutschland von oben nach unten zu unterscheiden

4) Ablagerungen ber Kreideperiode, welche man in Deutschland von oben nach unten zu unterscheiden pflegt in: Beiße Kreide, Quadersandstein und Pläner, Hilösormation oder Reocom, Deistersormation, dem englischen Wielden. Die Versteinerungen, welche darin gefunden werden, weichen sämmtlich von den jest lebenden Species ab, und gehören zum Theil schon ganz ausgestorbenen Geschlechtern an.

5) Ablagerungen der Juraperiode. Man theilt sie in Deutschland in obern weißen, mittlern oder braunen und untern oder schwarzen Jura, welcher letztere in England Lias genannt wird; die Gesteine, aus denen diese Schichten bestehen, sind namentlich Kaltstein und Dolomit, Mergel, bituminöser Mergelschiefer und Sand-

Dolomit, Mergel, bituminöser Mergelschiefer und Sandftein, zuweilen mit Ginlagerung von Gifenftein und Roble. Unter ben Berfteinerungen berrichen die gang ausgestorbenen Geschlichter ber Ummoniten, Belemniten und Fifchjaurier fehr bor.

und Fischjaurier sehr vor.

6) Ablagerungen der Triasperiode. In Deutschland theilt man sie in die drei Formationen: Reuper, Muschelfalt und Buntsandstein. Borberrschend aus Mergel, Kalkstein, Dolomit, Thon, Schieferthon und Sandstein bestehend, enthalten bieselben auch Einlagerungen von Gips und Steinsalz, Eisenstein und Kohle; im Alpengebiet ist ihre petrographische Zuschartleistische Bersteinerungen iene ganz andere. Als charalteristische Bersteinerungen treten darin namentlich Geratiten, Encriniten und große Sumpfreytilien auf.

7) Ablagerungen der Dyasperiode (in Rusland Bermspormation), in Deutschland bestehend aus Bechsteinspormation und Rothliegendem; die erstere, vor

geemsormation , in Deutschand vestebend aus Deugsteinformation und Rothliegendem; die erstere, vors berrschend aus Kalkstein, Dolomit und bituminosem Mergelschiefer zusammengesetzt, enthält als wichstige Einlagerungen Steinsalz, Gips und Kupferschiefer. Unter den Bersteinerungen dieser Periode schiefer. Unter ben Versteinerungen biefer Periode sind namentlich einige bidschuppige und unsymmetrisch geschwänzte Seesische und das Vrachiopodengeschlecht Productus sehr charakteristisch. Das Rothliegende dagegen besteht vorherrschend aus rothen Conglos meraten und Sandsteinen mit eisenreichem, thosnigem Bindemittel; darin treten local viele Pflanzenzeste auf, welche gänzlich ausgestorbenen Geschlechtern

8) Ablagerungen ber Kohlenperiode; man untersscheibet dieselben in Steinkohlenformation und Kulmsormation oder Kohlenkalkstein. Die erstere besteht vorsbertschend aus einer vielsachen Wechsellagerung von grauem Sandstein und Schieferblum mit untergeords neten Zwischelagen von Steinkohlen und Thoneisenstein, die lettere dagegen aus Thonschiefer, Riefelschiefer, Sandstein und Ralktein oder Dolomit, mit
seltenern Ginlagerungen von Steinkohle. Die haral-

abgebildet sind.
Unter den altesten Ablagerungen der Grauwadensperiode folgen dann gewöhnlich, aber keineswegs iberall, krystallinische Schiefer, welche entweder durch plutonische Umwandlung aus noch altern Ablagerungen entstanden sind, oder zum Theil vielleicht als Reste der ersten Erdkrustendildung durch Erstarung angesehen werden können. Wo dieselben parallele Einlagerungen von krystallinische körnigem Kalkstein, Dolomit oder Graphit enthalten, da muß man sie iedenfalls als metamorphische Gesteinskildungen ber jedenfalls als metamorphische Gesteinsbildungen be-

Die schwarzen Linien, welche in der obern Region unserer Darftellung einen Theil der Gesteine und Formationen durchschneiden, repräsentiren Erzgänge, b. h. Spaltenausfüllungen, welche allerlei Erze und andere Mineralien entbalten und zuweilen mit Verschiedungen — sogenannten Verwerfungen — vers bunden sind, die aber auf dem Vilde nicht wohl ansechracht merden kannten gebracht werden tonnten.

Die Fig. 2 bis 11 diefer Tafel versuchen den in: nern Bau ber Gebirge und einigermaßen auch beffen Beziehungen gur Oberflachengeftaltung berfelben bar-

auftellen.

Alle Gebirge find mehr oder weniger Folgen localer Erhebung ber festen Erdruste ober ber Aufschüttung ober Ueberströmung burch vulkanische Thatigkeit; boch sind badurch meist nur die Hauptsormen bedingt, mahrend spatere Berwitterung und Abspus fehr mefentliche Beranderungen bes erften ftanbes hervorgebracht haben. Es burfte zwedma-sig fein, biefe ber Wirklichteit entnommenen, und nur mehr ober weniger ibealifirten Beifpiele einzeln ju befprechen.

Fig. 2 stellt ben ibealen Querschnitt eines Bafaltgebirges bar, welches, wie bie Rhon ober bas bob: gebirges dar, weiches, wie die Riben voor voor mische Mittelgebirge, aus einzelnen Basaltbergen besteht, die nicht eine geschlossen Gebirgsmasse bilden, beren jeder vielmehr das Resultat einer selbständigen Eruption und Ueberströmung ift, ohne daß dabei die durchbrochenen trustallinischen Schiefer und sebimentaren Schichten wefentlich erhoben ober aufgerichtet wurden. Gang ähnlich verhalt es sich bei ben meisten thatigen Bullanen.

Fig. 3 stellt ein durch einseitige Erhebung eines Erdrustentheils entstandenes Gebirge, wie z. B. das sachsichebbhmische Erzgebirge, im Querdurchschnitt dar. Die trystallinischen Schiefer und einige sie bededende vie ergiautnigen Schefer und einige sie bebetenbe febimentare Formationen wurden in diesem Falle durch plutonische Eruptivgesteine (Granite und Porphyre) einseitig gehoben, dergestalt, daß die erhobene Masseinen slach abgedachten und einen steilen Abhang zeigt. Irrthumlich haben die ersten Abbrücke dieser Figur für die weit später als die Granite emporges drungenen Basalte rothen statt gelben Farbendruck

teristischen Pflanzenreste dieser Periode wurden Taf. 2 zum Theil abgebildet. Der Kohlenkalkstein enthält aber auch viele Reste von Seethieren.

9) Ablagerungen der Grauwadenperiode, welche man einzutheilen pslegt in devonische, silurische und cambrische. Die vorderrschenden Gesteine sind Thonschiefer, Sankstein, Kalkstein und Dolomit, mit Zwischenlagen bei heine bei Grause die alter zu sein als das wieselschiefer, Quarzit, Maunschiefer, Cisenstein u. s. w. Unter den Bersteinerungen dieser Periode sind als besonders characteristisch zu nennen die längst und Graptolithen, wovon auf Tas. 7 einige Beispiele abgebildet sind.

Unter den Allesten Ablagerungen der Grauwadensperiode folgen dann gewöhnlich, aber keineswegs alle Siter Abenderschieften Schiefer, welche entweder durch sieden der die bereits vorhandenen Granite und periode solgen dann gewöhnlich, aber keineswegs alle Siter vorhandenen Granite und periode solgen dann gewöhnlich, aber keineswegs alle Siter vorhandenen Granite und periode solgen dann gewöhnlich, aber keineswegs alle Schiefer, welche entweder durch erhoben murben.

Fig. 5 stellt einen fehr besondern Fall des innern Erdbaues in einer Gebirgsgegend dar, nämlich eine theilweise Ueberstürzung und badurch Umtehrung der ursprünglichen Lagerungsverhältnisse bei Hohnftein in der Sächsischen Schweiz. Dier sindet man ganz gegen alle gewöhnliche Ersahrung und daraus abgeleitete Rezel unter dem Granit Jurakalk mit deut- lichen Versteinerungen in schräger Stellung, unter biesem aber Quabersandstein horizontal geschichtet, ber jedenfalls neuerer Entstehung ist als der Jurakalt und Granit. Die genauere Untersuchung bat ergeben, daß hier höchst wahrscheinlich nach Ablagerung des Quadersandsteins ohne nachweishare Beranlassung durch ein empordringendes Eruptivgeftein die urfprunglichen Lagerungeverhaltniffe in ber Beife umgestürzt und dabei die Jurafchichten umgebogen worden find es die Abbildung darstellt, wobei nur zu verwundern ift, daß die benachbarten Candsteinschieden horizontal blieben. Es sind aber berartige Fälle schon mebrsach beobachtet worden, wenn man sie auch noch nicht recht

beobachtet worden, wenn man sie auch noch nicht recht befriedigend zu erklären vermag.
Fig. 6 zeigt einen Fall merkwürdig aufgerichteter und gebogener Schichten aus dem Alpengebiete, wo derartige Störungen der ursprünglichen Lagerungsperbaltnisse zu den ganz gewöhnlichen Thatsachen gehören und ofsenbar wesentlich zu den pittoresten Erscheinungen der ganzen Bergkette beigetragen haben. Fig. 7. Ebenfalls ein Beispiel aus der Alpenkette, und zwar aus dem Centralgebiet derselben. Hier inde eine großartige Faltung und sächerzstellung ber krystallinischen Schiefer und der zunächst mit ihnen verbundenen, ursprünglich darüberzgelagerten sedimentären Schichten, während in der Mitte des Fächers Granite aus den krystallinischen Schiefern vorhanden gewesen oberer punktirter Theil spater forterung und Aberen berwertreten. Diesen fachersornigen Bau hat man burch eine, mittels punktirter Linien angedeutete, einst vorhanden gewesene großartige Schichtenfalte zu ersklären versucht, beren oberer punktirter Theil spater burch Verwitterung und Abspulung zerkört worz den ist.

Fig. 8. Ein idealer Quericonitt des Riesengebire ges, zeigt eine gemiffe Mebnlichfeit mit bem bes har: ges, zeigt eine gewisse Aehnlickeit mit bem bes Harzes, um so wichtiger ist es beshalb, auf die wesent- lichsten Unterschiede ausmerksam zu machen. Es sind bas besonders folgende: Der Harz ist ein seiner Grundsläche nach sast elliptisches Massengebirge, das Riesengebirge dagegen ein in der Richtung von Nord- west nach Sudost ausgebehntes Kettengebirge. Im Harz hat sich der centrale Granit zwischen die deutsich seinenkaren Thonschieser der Granwadenperiode einenkant die er nur in unmittelbarer Röche etwas brungenen Basalte rothen statt gelben Farbendrud eingedrängt, die er nur in unmittelbarer Rabe etwas verandert, zum Theil in Hornsels umgewaudelt hat; Fig. 4. Ein burchaus idealer Querschnitt bes im Riesengebirge ist derselbe dagegen durch einen Harzes, welcher nach Ablagerung der sediementaren biden Mantel trostallinischer Schiefer von den Schiefern

maffe mehr ftattgefunden bat.

male mehr stattgesunden hat.
Fig. 9 zeigt ein ganz ausgezeichnetes Beispiel einer durch Faltung der früher horizontal gelagerten Formationen entstandenen Gebirgstette mit Längen: thälern zwischen parallelen Rüden. Die ursprünglichen Schieferfalten sind hier theilweise später wieder abzgeschwenmt, in der Zeichnung aber durch Burthurgutirung restaurirt. Plutonische Eruptivgesteine treten nur einzigitig hernor aber abze eine eine einstelle Aufrichtung seitig hervor, aber ohne eine einseitige Aufrichtung bedingt zu haben. Die Schichten ber Kreideperiode überdeden ungestört und ungefaltet diese einseitigen

Eruptivgesteine.

Fig. 10, ber Schwarzwald, und Fig. 11, ber Obenwald, liegen in der geradlinigen Berlangerung einer gemeinsamen und durchaus analogen Erhebung, bie nur im Schwarzwald in jeder Beziehung beträcht-licher war als im Odenwald. In beiden Gebirgen treten plutonische Eruptivgesteine, besonders Granite und frystallinische Schiefer, namentlich Gneis, als Kernmassen auf, theilweise um: und aberlagert von febimentaren Formationen, beren Schichten gegen Diten nur gang allmählich von bem plutonischen Kern Often nur ganz allmählich von dem piutonischen nern abfallen, am westlichen Fuß dagegen zum Theil steil aufgerichtet sind. In beiden Gebirgen war die Erpebungsweise offenbar eine vorherrschend einseitige, sodaß gegen Often das Borhandene mit geringer Störung der horizontalen Schichtenstellung nur in ein etwas höheres Niveau erhoben wurde, während auf der Westseit, wo der Hauptbruch erfolgte, alle Schickten dis zu denen der Juraperiode steil ausgerichtet wurden. Diese Erbebuna dat offenbar nach Ablage: ten bis zu wurden. D wurden. Diese Erhebung hat offenbar nach Ablage: rung ber Juraschichten, aber vor jener ber Tertiar: gebilbe stattgefunben, welche in horizontaler Stellung verblieben. Urfache biefer Erhebung fonnen unmög-lich bie in biefer Gegenb beobachtbaren plutonischen Cruptivgesteine gewesen sevolagivaren plutonischen Eruptivgesteine gewesen sein, denn sie sind sammtlich älter als das Rothliegende, dessen Conglomerate zahler reiche Geschiebe dieser Gesteine erhalten; auch sind sie nirgends ertennbar in Zerspaltungen der gehobenen Schichten eingedrungen.

Geologische Rarte von Dentschland.

(Tafel 12.)

Geologische Karten haben ben Zwed, die Berbreistung der Gesteine und Formationen, aus denen die feste Erdkruste besteht, insoweit sich dieselbe an der Erdoberstäche erkennen läßt, darzustellen, worauf dann der geübte Geolog mehr oder weniger sichere Schlüsse auch über ihre unterirdische — also nicht unmittelbar beobachtbare — Berbreitung gründen tann, namentlich in den Fällen, in welchen die normale Reihensolge ihrer Uebereinanderlagerung befannt ist. Wieviel Details auf solchen Karten dargestellt werden können, hängt natürlich von der Größe ihres Mahstabes ab. Geologische Rarten haben ben 3med, Die Berbreis

ber Grauwackenperiode getrennt, und die sedimentären Formationen sind hier nur bis zum Zechstein auf= auf gemeinsamer Beriode der Entstehungsart, theils Formationen sind hier nur bis zum Zechstein auf= auf gemeinsamer Beriode der Entstehung, wobei nas wärts deutlich aufgerichtet, während z. B. der Quaderstüftlich besondere Bisbungen von geringem Verbreis fandstein deutlich der vorzaus hervorgeht, daß hier nach Ablagerung des dadurch die Uebersichtlichseit nuplos deibien mußten, weil dadurch die Uebersichtlichseit nuplos der ware vorzehrendsteinstehen hat. ben mare. Selbstverständlich mußte unter solchen Umständen hierbei mehr noch das individuelle Ur-theil als ein ganz bestimmtes Princip zur Richtschur

Ueber die auf ber Rarte zur Darstellung gebrachten Abbe das Tarf u bal

Lehm, Log, Torf u. bgl.
2) Durch Gelb find alle tertiaren Formationen bezeichnet, welche man ihrem Alter nach in pliocane, miocane und eocane, ober neogene und palaogene ntictine und editate, over neugene und patatogene trennt, während sie nach dem darin vorherrschenden oder charakteristischen Material in Braunkohlensormationen, Molasse: (Sandftein und Conglomerat) Formationen, Flusch, Nummulitenkalk, Süßwasserund Weereskalk: oder Mergelablagerungen unterschies den werden tonnen.

Blau überhaupt stellt die Verbreitung der secuns daren Formationen dar, und zwar sind 3) unter Duntelblau zusammengesast: Kreide, Quadersandstein und Planer, Hils oder Neofom (Sandstein, Mergel und Thon), Deistersandstein mit Steinkohlenslagern, weißer Jurakalt und Volomit, brauner Jura (Sandstein, Thon und Mergel mit Cisensteinkagern) somie schmarzer Jura oder Lias porherrickend aus sonie fcmarzer Jura oder Lias, vorherrschend aus bunkeln bituminosen Kalksteinen und Mergeln besstehend; 4) unter Hellblau bagegen: die sogenannte Trias, bestehend aus Reuper (Sandstein, Mergel und Gips), Muscheltalt mit Gips und Steinsalz, sowie Buntjandstein mit Schieferthon, Nogenstein, Gips

und Steinfalz.

5) Duntelbraun ftellt die Berbreitung ber fo besonders michtigen Steinkohlenformation bar, welche vorberrichend aus Sandftein und Schieferthon mit

Schwarzfohleneinlagerungen besteht.

6) Gelblichroth umfaßt alle fogenannten Brimar: 6) Gelblichroth umfast alle jogenannten Primatiformationen, nämlich: a) die sogenannten Pras, besstehend aus der Zechsteinsormation, Kaltstein, Dolomit, Keuperschieser, Gips und Steinsalz, und das Rothsliegende, vorherrschend aus Sandsteinen und Conglomeraten bestehend, sowie alle devonischen, filurischen und cambrischen Ablagerungen, welche — in Teutschland auch Grauwade genannt — vorherschend aus mächtigen Wechsellagerungen von Thonschiefer und Sandstein mit untergeordneten Einlagerungen von aus namigen Wedjenagerungen von 2,000,000 und Sandstein mit untergeordneten Ginlagerungen von Quarxit, Rieselschiefer, Alaunschiefer, Grünfteintuff

fonnten; wir rechnen dahin besonders alle Granite und Spenite, wie Grünsteine, Quarzporphyre, Porphyrite und Mandelsteine (zum Theil sogenannte Melaphyre).

Belaphyre).

Benn man von Mitternacht zu Mitternacht jede

gel nicht zusammenhängende Berbreitung ber, wie die Laven der Bultane an der Erdoberstäche zur Erstarrung gesangten und deshalb vultanisch genannten Gesteine, wie z. B. Basalt, Trachyt und Phonolith.

Man wird auf der Rarte leicht ertennen, daß biefe vultanischen Gesteine besonders in einer vom Rhein bis zum Ricsengebirge ausgedehnten Bone liegen, während fie dagegen dem Alpengebiet ganglich fehlen.

Meteorologie.

Bearbeitet von Brofeffor Dr. 3. Müller. (Zafel 13 bis 16.)

bertheilung der Warme auf der Erdoberfläche.

Cemperatur der untern Luftschichten.

Die Wärme der Erdoberstäche und der auf ihr ruhenden Atmosphäre rührt fast ausschließlich von den Sonnenstradlen der, die Wärmeverhältnisse eines Ortes auf der Erdoberstäche bängen demnach zunächst davon ab, wie er von den Sonnenstradlen getrossen wird. In dieser Beziehung unterscheidet man auf der Erdoberstäche süne, derseinige zu beiden Seiten des Acquators liegende Gürtel, innerhalb dessen die denne das Zenith erreichen kann. Dieser Gürtel ist durch die beiden Wendekreise begrenzt, davon einer 23½ Grad nördlich, der andere aber ebenso weit südzlich vom Acquator liegt. Imischen den Wendekreise ist Tag und Nacht das ganze Jahr hindurch nahezu gleich lang.

ist Tag und Nacht das ganze Jahr hindurch nahezu gleich lang.

2) Die beiden kalten Zonen, die Umgebung des Nordpols dis zum nördlichen, und die Umgebung des Südpols dis zum füdlichen Polarkreis (23½ Grad vom entsprechenden Pol), innerhald deren der längste Rag sowol wie die längste Nacht 24 Stunden (auf den Polarkreisen) dis zu einem halben Jahr (auf den Polarkreisen) dis zu einem halben Jahr (auf den Polarkreisen) dis zu einem halben Jahr (auf den Polarkreisen) das dier keine erhebliche Erwärsmung stattsinden kann.

3) Die beiden gemäßigten Zonen, welche auf der nördlichen und südlichen Honen, welche auf der nördlichen und südlichen Honarkreise und dem Mendekreise und dem entsprechenden Polarkreise liegen. In den gemäßigten Zonen beträgt die Dauer des längsten Tags und die der längsten Nacht 13½ dis 24 Stunden.

Stunden.

Bare die gefammte Erdoberflache fest und formig eben, gabe es weder Meer noch Luft, fo binge bie Temperatur eines Ortes blos von feiner Entfernung vom Aequator ab. So aber wird die Wirfung ber Sonnenstrablen wesentlich burch Bodengestaltung ver Soinenpravien wejentlich durch Bobengeftaltung und Wolken modificirt, durch Luft: und Meerestromungen wird die Wärme von einem Orte zum andern übertragen, und so kommt es, daß Orte von gleicher geographischer Breite oft ein sehr verschiedenes Klima baben.
Da die klimatischen Verhältnisse eines Ortes durch

24 Beobachtungen bas Mittel nimmt, so erhalt man bie mittlere Temperatur bes fraglichen Tags.
Die mittlere Tagestemperatur tann man aber auch

erhalten, ohne Lag und Racht von Stunde zu Stunde das Thermometer zu beobachten, wenn man das Maximum und das Minimum der Temperatur kennt, welches innerhalb 24 Stunden stattsand. Den bochften und niedrigften Thermometerftand ber letten 24 Stunden und niedrigsten Thermometerstand der letten 24 Stunden erhält man aber durch den Thermometrographen. Taf. 16, Fig. 1 stellt die bekannteste Form des Thermometrographen dar. Auf einem Bret ist ein Quecksilder: und ein Weingeistthermometer beseltigt, deren Rugeln nach entgegengesetten Seiten liegen. In der Röhre des Quecksilderthermometers besindet sich ein Stahlsstäden, welches, wenn es auf der Quecksildersaule, aufsitt, dei steigender Temperatur fortgeschoben wird, aber an der Stelle der höchsten Temperatur liegen bleibt, wenn sich das Quecksilder bei sinkender Tempe bleibt, wenn fich bas Quedfilber bei fintenber Temperatur wieber gurudzieht. In ber Rohre bes anbern Thermometers befindet fich ein aus farbigem Glas bern Thermometers besindet sich ein aus farbigem Glas versertigtes Glasstädchen, welches mit zwei Knöpschen endet, deren Durchmesser noch etwas kleiner ist als der Durchmesser der Röhre. Besindet sich der eine Knops des ganz im Beingeist stedenden Glasstädchens ganz am Ende der Weingeistsaule, so wird es bei sinkender Temperatur durch Capillarität mit zurückgeschtet. Beginnt dann aber die Temperatur wieder zu steigen, so bleibt das Städchen an der Stelle des Lemperaturminimums liegen, indem der sich ausedennede Weingeist an ihm vorbeigeht. Um das Instrument zur Beobachtung in Stand zu seen. wird strument zur Beobachtung in Stand zu sehen, wird es nach ber linten Seite geneigt, sobaß bas Stable stäbchen auf die Quedfilberfäule, das Glasstäbchen bis zum Ende der Weingeistfäule herabfallt, und bann wieder in feine horizontale Lage zurückgebracht. Hat man dies des Abends gethan, so kann man am nächsten Abend ablesen, welches in den letten 24 Stunden der höchste und niederste Thermometerstand war. Das Wittel aus diesen beiden Temperaturen ist sehr nahe der mittlern Tagestemperatur gleich. Das eben beschriebene Inftrument tommt fehr leicht in

Das eben beschriebene Inftrument kommt sehr leicht in Unordnung; viel zuverlässiger ist das Metallther: mometer, Taf. 16, Fig. 2. Eine Spirale, aus einem zusammengelötheten Streisen von Stahl und Meising gebildet, ist in seiner Mitte besestigt. Bei wachsender Temperatur bewegt sich das freie Ende b der Spirale nach der linken, bei sinkender nach der rechten Seite. Hinter der Spirale besinden sich zwei mit gelinder Reibung bewegliche Zeiger, deren sich zum freien Ende der Spirale hervorragenden Stift trägt. Der Stift p des Zeigers al liegt links, der Stift q des Zeigers son b. Hat man die beiden Stifte mit dem Spiralende d in Berührung gebracht, so wird dei steigender Temperatur der Zeiger ach nach der linken Seite geschoben, um bei der Stelle der höchsten Temperatur liegen zu bleiden, wenn die Temperatur zu sinken beginnt. In gleicher Weise markitet der Zeiger so die Minima der Temperatur.

Bestimmt man nun auf die eine oder die andere Weise die mittlere Temperatur für alle Tage eines Monats, nimmt man alsdann das Mittel aus den so erhaltenen 30 oder 31 Zahlen, so erhält man die mittlere Temperatur eines bestimmten Monats, währerend endlich das Mittel aus den 12 Monatsmitteln die mittlere Temperatur des dansen Kahres siefert

Da die klimatischen Berhaltnisse eines Ortes burch rend endlich das Mittel aus den 12 Monatsmitteln sehr verschiedene, uns nicht hinlanglich bekannte Ein- die mittlere Temperatur des ganzen Jahres liefert.

Bergleicht man die mittlere Jahrestemperatur versichiedener Orte miteinander, so findet man bald, daß Orte gleicher geographischer Breite teineswegs auch gleiche mittlere Jahrestemperatur baben, daß also die Jahres-Jothermen, d. h. die Linien gleicher mitte lerer Jahreswärme, teineswegs bem Aequator parallel

Sumboldt führte den Begriff der Ffothermen in die Wissenschaft ein und construirte die erste Isost thermentarte. Taf. 13, Fig. 1 zeigt den Lauf der Jahres Jothermen, wie es dem gegenwärtigen Be-

obachtungsmaterial entspricht.

obachtungsmaterial entspricht.

Man übersieht aus dieser Karte, daß die mittlere Jahrestemperatur im westlichen Europa bedeutend höher ist als bei gleicher Breite im Innern von Asien und an den Ostäufen von Nordamerita, denn die Jahres: Jsothermen steigen an den Westlüsten Europas sehr weit nach Norden, während sie im Innern Ussiens und im distlichen Nordamerita sehr weit nach Süden herabsinken. Europa verdantt sehr weitsinsämägig mildes Klima vorzugsweise dem Golfstrom, dessen warme Gewässer die Ju den Westlässen. duropas vorzusingen, dann aber dem wärmenden Einsluß der Süde bringen, bann aber bem marmenden Ginfluß ber Gubwestwinde, welche hier ungeschwächt ihre Wirtung thun. Unter bem Ginfluß ber Gudwestwinde steigen die Isothermen auch an ben Westtuften Norbameritas wieber nach Norden.

Die Temperatur ber Erboberfläche und ber untern Luftschichten ift fortwährenden Schwankungen unter-worfen, in welchen fich eine tagliche und eine jahr:

Luftschichten ist sortwagrenven Schoumungen worsen, in welchen sich eine tägliche und eine jähreliche Periode geltend macht.

Wenn man den Gang der Temperatur an einem einzelnen Tage verfolgt, so zeigen sich mehr oder weniger große Unregelmäßigkeiten, welche unter Umständen den normalen Gang der täglichen Periode ganz mastiren können. So stellen zum Beispiel in Fig. 7 und 8, Taf. 13, die beiden seiner gezogenen Eurven den Gang der Temperatur dar, wie er am 10. und 18. Juli 1841 zu München beobachtet worden ist. Die Abscissen dieser Figur sind den (astronomisch nesädlten) Tagesstunden, die Ordinaten sind Reaumur's gezählten) Tagesstunden, die Ordinaten find Reaumur's ichen Graden proportional aufgetragen. Rimmt man gezählten) Tagesstunden, die Ordinaten sind Réaumur's schen Graden proportional ausgetragen. Nimmt man aber aus allen während der Jahre 1841, 1842 und 1843 im Juli morgens um 4 Uhr (16 Uhr astronomisch) gemachten Beobachtungen das Mittel, so erhält man 9,9°. Edenso ergibt sich für 6 Uhr morgens die Durchschnittstemperatur 11,8°, sür 8 Uhr 14° u. s. w. Bestimmt man so die Durchschnittstemperatur sür alle Tagesstunden des Juli, so erhält man den normalen Gang der Temperatur im Laufe eines Julitags wie er durch die stärker ausgezogene Eurve in Fig. 7 dars gestellt sist.

In gleichem Sinne ist in Fig. 8 ber Gang ber Temperatur am 9. und 10. Januar 1841 burch bie beiben untersten fein ausgezogenen Curven, ber nors male Gang ber Temperatur im Laufe eines Januarstags aber durch die stärkere Curve dargestellt.

Im Durchschnitt fällt die niedrigste Temperatur auf die Stunde des Sonnenaufgangs, die höchste im Winter auf 1 Uhr, im Sommer auf 2 Uhr nacht fläche sinkt die Temperatur, mag man sich nun in mittags. Die Differenz zwischen dem täglichen Maxi- einem Lustballon erheben oder hohe Berge besteigen.

Hamm für einen bestimmten Ort die mittlere zumm und Minimum ist im Winter weit kleiner als Temperatur mehrerer auseinandersolgender Jahre bestimmt, so sinde man, daß diese Jahresmittel keineszwegs ganz gleich sind. Nimmt man das Mittel aus einer möglichst großen Zahr der Jahresmitteln, so erhält man die mittlere Jahrestemperatur des Ortes. Diese ist zum Beispiel für London 8,3° R., sür Berlin 7,2° R., sür Petersdurg 3,4° R., sür Rom Bergleicht man die mittlere Jahrestemperatur verschiedener Orte miteinander, so sindet man bald, daß Orte gleicher geographischer Breite keineswegs auch aleiche mittlere Jahrestemperatur baben, daß also die Während die Uebergangsperioden, Frühling und Herbst, derbo gerller wird diese mährend die Uebergangsperioden, Frühling und Herbst, derbo gerller wird diese mährend die Uebergangsperioden, Frühling und Herbst, mahrend die Uebergangsperioden, Frühling und Herbft, faft verschwinden.

erhalt eine Uebersicht ber jahrlichen Periode ben Luftemperatur, wenn man die mittlere Temperatur eines Ortes für jeden der einzelnen Monate des Jahres ermittelt und danach die jährliche Temperaturcurve construirt, wie es in Tas. 13, Fig. 5 für Hadana, Rom und Barnaul (in Sibirien), und in Fig. 6 sür Moskau und Reptjavit (auf der Insel Jsland) geschen ist. Man sieht zum Beispiel in Fig. 5, daß in Rom die mittlere Tenuperatur des kältesten Monats (Januar) ungefähr 6° R., die des heißesten (Juli) beinahe 20° R. beträgt, die Dissernz zwischen der mittlern Temperatur des heißesten und des kältesten Monats beträgt für Kom also ungefähr 14° R. Diese Dissernz beträgt für Hadana nicht ganz 5° R., sür Barnaul aber beträgt sie über 32° R.

Für Orte gleicher mittlerer Jahreswärme ist deschalb der normale Gang der Temperatur im Lause eines Jahres keineswegs derselbe. So haben z. B. Moskau und Reptjavit nahezu gleiche mittlere Jahrestemperatur (3,6° und 3,3° R.), die jährliche Temperaturcurve ist aber, wie man aus Fig. 6 sieht, für Reptjavit eine viel slacher als sür Moskau. Für ber Lufttemperatur, wenn man die mittlere Temperatur

Mostau ist der Soiet stater die sur Wostau. Für Mostau ist der Sommer heißer und der Winter kalter als für Reptjavit. Für Mostau ist die Temperatur des heißesten Monats um 23,5° A., für Reptjavit ist sie nur um 12,5° R. höher als die des kaltesten Wonats. Durch die Rähe des Mecres, namentich an den Woltstaten von Kunner Merkennenische find den

Wird die Nahe des Alecres, namentich an den Westrüften von Europa und Nordamerika, sind die Gegensche zwischen Sommer und Winter sehr gemäßigt (Seeklima), während sie im öftlichen Europa und in Nordasien ebenso wie im Innern von Nordamerika sehr groß sind (Continentalklima). Reykjavik gehört dem Seeklima, Moskau gehört dem Continentalklima an.

Das beste Bild der gleichzeitigen Bertheilung der Barme auf der Erdoberfläche bieten die Monats: Afothermen, d. h. die Eurven gleicher mittlerer Monatswarme. Taf. 13, Fig. 2 zeigt den Berlauf der Januars, und Fig. 3 zeigt den der Juli-Fsosthermen. Man übersieht aus diesen Karten unter anderm, daß Washington im Januar gleiche Temsneratur mit Rentionit und den mettlichten Rorgehischen peratur mit Repkjavik und den westlichsten Borgebirgen peratur mit Repfjavit und den weistichten Vorgebirgen Rorwegens, im Juli aber gleiche Temperatur mit der Südfüste von Sicilien hat. Die Jfotberme von 20° R., welche im Januar etwas südlich von St.-Domingo herläuft, steigt während der folgenden 6 Monate die nach Washington, im westlichen Asien steigt sie von der Südfüste Arabiens dis zur Mitte des Kaspischen Meeres. In der Nähe der Capverdischen Inseln bleibt dagegen die Lage der Jsothermen von 20° R. fost ungestuckt fast ungeanbert.

Say Lussac stieg im Jahre 1804 in einem Lusteballon bis zu einer Höhe von 21000 Fuß auf und beobachtete in dieser Höhe eine Temperatur von —7,6° R., während am Boden eine Temperatur von 24,8° R. herrschte. Auf Tas. 14 gibt Fig. 4 eine verzgleichende Uebersicht der thermischen Beobachtungen, welche bei drei im Jahre 1852 in England unterznommenen Lustsahrten angestellt wurden. Die Jahlen auf der linten Seite geben die nach parifer Juken auf ber linten Seite geben bie nach parifer Sugen gemeffenen Boben, Die Bablen, welche auf ben ichattirten Streifen stehen, geben die an ben entsprechenden Stellen beobachteten Temperaturen in Reaumur'ichen Graben an.

Auf hoben Bergen zeigt schon die Beränderung der Begetation die Abnahme der Temperatur an. Je höher man steigt, desto mehr nimmt die Begetation den Charafter tälterer himmelöstriche an. In Sudamerita kann man in einem Tage aus der Region den

1,2° "

15000 ". . . . 1,2" ".
Am Abhang großer Gebirgsmassen kann man sich isothermische Linien gelegt benken, welche nahezu als horizontale Curven erscheinen werden. Tas. 14, Fig. 5 zeigt ben Berlauf ber Höhen: Jothermen in den Alben. Man übersieht leicht, daß die Jotherme von 0° R. in einer Höhe von 6000 bis 7000 Fuß um die Alben herumzieht. berumzieht.

Unter fonst gleichen Umftanden ift es auf hoch: ebenen warmer als auf isolirten Berggipfeln gleicher

Die Temperaturabnahme in ben höhern Luftregionen wird badurch besonders markirt, daß auf hohen Gesbirgen der Schnee selbst in den Sommermonaten nicht wegschmilzt, sodaß diese Gipfel stets mit Schnee besdecht bleiben. Die untere Grenze des ewigen Schneeß rudt um so tieser gegen den Meeresspiegel herunter je mehr man fich vom lequator aus ben Polen nähert.

So ist z. B.: far Duito o'n. Br. die Gobe ber Schneegrenze 15320 ∪ n.Ł 19° " 46° " Mexico " Alpen 13900 " 8350 Norwegen 71° 2220

"Rorwegen 71", , 2220 Wie ungleich die Hohe ber Schneegrenze auf ben Mie ungleich die Höhe der Schneegrenze auf den Gebirgen verschiedener Gegenden ist, wird durch Fig. 8 auf Taf. 15 anschaulich gemacht, in welcher die vorzäglichten Höhen von Amerika, Assen und Guropa in Gruppen zusammengestellt sind. Ar. 1, 2 und 3 sind der Jlimani, der Aconcagua und der Chimbotrasse aus der Ausschlausse von der Cheingeröll und Grund auf die User des Siederagen werden. Wenn nun zwei Gletscher zusammenschaus der Chimbotrasse von Staft. 12 und 5 (Schamalari und Dhawalagiri) an, Nr. 6 stellt den Kaukasus dax. Die übrigen Gipfel entsprechen europäischen Gedirgen: Nr. 7 den Brief entsprechen europäischen Gedirgen: Nr. 7 den Brief entsprechen europäischen Gedirgen: Nr. 7 den Brief dentsprechen europäischen Gedirgen: Nr. 8 den Alhen, Nr. 9 dem Gulitelma in Korwegen und Nr. 10 der Insel Mageröe, deren nötztlichte Spize das Nordeap bildet.

Aus Fig. 5 auf Taf. 14 sieht man, daß die Schneezsgenze ist vorzugsweise bedingt durch die Temperatur des deißesten Monats und die Gedeners und Geschnen und der Ollmässen und Gerollmassen ungeden (Kronts morden in ausgezeichneter Weise sichtschen Und die Temperatur des deißesten Monats und die Gedenerschen und geschnen und der Ollmässen und der Ollmässen und Geschnen und der Ollmässen und der Ollmäss

mehr Schnee fällt als an Ort und Stelle wegschmeizen tann, so mußte bier eine ins Unenbliche fortgehende Anhäusung von Schneemassen stattsinden, wenn nicht durch die Gletscher eine Ausgleichung vermittelt wurde. Die Gletscher sind langsam fortschreitende Sisströme, welche sich in hohen Gebirgen aus der Region des ewigen Schnees in den Thalsohlen bis weit unter die Region der Schneegrenze herabsenten, so daß das untere Gletschrende oft von einer blühenden baß bas untere Gletscherende oft von einer blubenden Begetation umgeben ift.

Der ursprünglich aus feinen Näbelchen bestehende Schnee wird durch theilweises Schmelzen und wieder Befrieren in eine körnige Masse, ben Firn, verwandelt, welcher sich durch dusige Biederholung beiselben Processes allmählich in eine aus einzelnen walenwieren aber felt ausammengefeisten Kannen beselben Processes allmählich in eine aus einzelnen walnußgroßen, aber sest zusammengekeilten Körnern bestehende Eismasse verwandelt, welche auf ihrer geneigten Unterlage langsam thalabwärts gleitet. Sig. 7,
Taf. 15, ist eine Ansicht des Rosenlauigletschers,
welche sehr geeignet ist, einen richtigen Begriff von
der Eletscherbildung zu geben. Man sieht, wie sich
aus den ausgebehnten Schnee- und Frinfeldern die
Eismasse, einer ungeheuern Thräne nicht ganz unähnlich in die Tiese hinghentt. Sig. 5. Tas. 15 stellt dich, in die Liese hinabsenkt. Sig. 5, Tas. 15, stellt ben Rhonegletscher dar, welcher, nachdem er in einem engern und steilern Thale, einer Eiscascabe ähnlich, herabgestiegen ist, sich nun auf der erweiterten Thalsoble fächersörmig ausbreitet.

Aus der Narte des Mer de Glace im Chamounischer Challage in Chamounischer Challage in Chamounischer Challage in Chamounischer Challage in Chamounischer Chamounischer Challage in Chamounischer Chamounische

Aus der Karte des Mer de Glace im Chamounisthal, Taf. 14, Jig. 6, sieht man, wie dieser machtige Eisstrom durch die Bereinigung mehrerer Theilströme entsteht. Aus den Firnseldern des Col du Geant senkt sich der Glacier du Geant herab, der sich weiter unten mit dem Glacier du Léchaud und dem Glacier du Lechaud und dem Glacier du Lechaud und dem Glacier du Lechaud und dem Glacier des untere Ende des Mer de Glace bei k liegt 3670 Juß über dem Meeresspiegel, also ungesähr 4330 Juß unter der Schneegrenze.

Im Jahre 1788 ließen die Begleiter Saussure's am obern Ende des Glacier du Geant bei g, Fig. 6, eine Leiter zurück, deren Bruchstücke im Jahre 1832, also nach 56 Jahren dei s wiedergesunden wurden. In 56 Jahren hat demnach der Eisstrom die Strecke von g dies zurückgelegt, im Durchschnitt also jährlich einen Weg von 375 Fuß.

Das Eis des Col du Geant braucht 120 Jahre, um das untere Ende des Eismeers zu erreichen.

bas untere Ende des Gismeers zu erreichen.
Bon den Thalwänden, zwischen welchen die Gletscher eingebettet sind, fallen mehr oder minder große Felsstüde, Steingeröll und Grund auf die Ufer des Eistroms, welche von dem Eise langsam thalabwärts getragen werden. Wenn nun zwei Gletscher zusammentoßen, so gelangen diese Gesteinstüde, welche die des die Mitte des durch die Vereinigung gedildeten Gletschers und wandern nun auf der Mitte bestelben (Mittel:

Cemperatur des Bodens und der Onellen.

Um die Temperatur ber obern Bodenschichten zu beobachten, kann man die Lamont'sche Borrichtung, Tas. 16, Fig. 3, anwenden. In den Boden ist eine bölzerne Röhre von quadratischem Querschnitt eingessentt, in welche 4 Balten passen, won denen einer auf dem andern steht und welche mittels einer Stange der Reihe nach herausgezogen werden können. Un zedem dieser Balten ist eine Bertiesung angebracht, in welcher ein Thermometer mit großem Gesäß angebracht ist. Die fünf Thermometer besinden sich der Reihe nach 4, 8, 12, 16 und 20 Fuß tief unter der Oberstäche. 16 und 20 Suß tief unter ber Oberflache. llm die Beobachtung zu machen, wird erst A heraus-gezogen und das oberste Thermometer rasch abgelesen, dann das zweite u. s. w. Eine solche Beobachtung wird jede Woche einmal gemacht.

wird jede Woche einmal gemacht.
Nach solden jahrelang zu München fortgesetten Besobachtungen ist der jährliche Gang der Temperatur in Fig. 9, Taf. 13, für eine Tiefe von 4, 12 und 20 Juß graphisch dargestellt. Die Figur zeigt, daß die jährlichen Extreme einander um so näher rüden, je tiefer man in den Boden eindringt. Für eine Tiese von 20 Fuß beträgt diese Dissernz nur noch 1½° R. Außerdem aber tritt daß jährliche Maximum und Minimum für tiesere Schichten später ein als sur höhere. Während das Temperaturmaximum und Minimum auf der Oberstäche im Juli und Januar eintritt, geschieht dies in einer Tiese von 20 Fuß erst im December und Mai.

Im mittlern Europa verschwinden die jährlichen Bariationen der Temperatur in einer Ticfe von 70 Fuß, sodist hier beständig die gleiche Temperatur herrscht, welche nur wenig höher ist als die mittlere Temperatur bes Beobachtungsortes an der Oberstäde. Für Orte, deren mittlere Temperatur unter dem Gefrierpunft licgt, wie dies im nördlichen Sibirien der Fall ist, bleibt der Boben in der Tiefe von einigen Jußen be-

ständig gestoren. Roch über die Liefe hinaus, für welche die jähre lichen Bariationen der Temperatur verschwinden, in den Boden eindringend, wird die Temperatur stets höher; so sand man in einem Bohrloch

zu Rüdersdorf in einer Tiefe von 680' 17° C. , Grenelle ,, ,, ,, 1650' 28° ,, ,, Reusalzwert ,, ,, ,, ,, 2050' 33° ,,

Im Durchschnitt steigt die Temperatur um 1° C., wenn man um 100 Fuß tiefer in den Boden eindringt. Demnach mußte man schon in einer Tiefe von 10000' die Temperatur des siedenden Wassersfinden und in einer Tiefe von fünf Meilen müßte eine Sitze herrschen, bei welcher Gußeisen und Basalt flüssigkind. Demnach läßt sich taum daran zweiseln, daß sich das Junere der Erde in seurig-flüssigem Zustande besindet.

Mit der Entfernung vom Aequator steigen auch die Bleibt und daß sie wenig von der mittlern Temperatur Gletscher tieser herab, um endlich in den Polarregionen des Ortes verschieden ist, an welchem sie hervorbrechen. Solche Quellen jedoch, deren Wasser bis zu einer Spischergen und Fig. 1 einen Gletscher auf Spischergen und Fig. 2 einen solchen auf der Westüsste von Grönland dar, welche beide von den Meereswogen umspult werden.

Basser Tiese eingedrungen war, werden eine um so der Bestüsste die von Grönland dar, welche beide von den Meereswogen umspult werden.

Basser Tommt. Zu den interessantessen heißen Quellen gehören die periodischen Springquellen Islands, namentlich aber der große Genstr.

Auf dem Gipfel eines ungefähr 70 Fuß hohen Hügels besindet sich ein Bassin on 48 Fuß, in desse Mitte sich

Auf dem Gipfel eines ungefähr 70 Juß hohen Hügels besindet sich ein Bassin on 48 Juß, in dessen Mitte sich ein 9 Juß weites Nohr bis zu einer Tiefe von 70 Juß vertical binabsentt. Rohr und Bassin sind meist mit beißem Wasser gefällt. Tas. 16, Jig. 5 ist das Bild einer Gevsürcruption, Jig. 4 tagegen ist eine Ansicht des Bassins und der Mündung des Nohrs zu einer Zeit, in welcher das Bassin wassersteit. In welcher das Bassin wassersteit. In Bon Zeit zu Zeit schwillt das Wasser im Beden an und große Dampsblasen steigen aus. In Zwischenräumen von 80—90 Winuten wiederholt sich dieselbe Erscheinung, dis endlich eine große Eruption ers

räumen von 80—90 Minuten wiederholt sich die-felbe Erscheinung, bis endlich eine große Eruption er-folgt. Das Wasser im Bassin schwillt höher an und ein Wasserstrahl schießt 80—100 Fuß boch senkrecht in bie Luft (Fig. 5); ungeheuere Dampiwolfen verhallen zum Theil die Wasserstalle. Nach einer solchen Explosion ist das Bassin und das Rohr bis zu einer Tiese von etwa 6 Juß von Wasser entleert. Nach und nach steigt das Wasser wieder, bis das Bassin voll ist und nach einem oder mehrern Tagen eine neue Eruption erfolgt.

erfolgt. Durch Kanale, welche man nicht weiter verfolgen tann, tritt das weit über 100° C. erhipte Wasser am untern Ende des Robrs in dasselbe ein, seine Temperatur sinkt aber um so mehr, je höber es aussteigt. Un jeder einzelnen Stelle ist die Temperatur des Wassers unmittelbar nach einer großen Eruption am geringsten, sie steigt aber allmählich wieder dis zur nächsten Eruption. Uederall aber ist die Temperatur des Wassers geringer, als die Temperatur des Siedepunktes an dieser Stelle, welche mit der Tiese wächst, weil außer dem Druck der Atmosphäre auch noch der Druck einer Wassersaule zu tragen ist. Ungefähr in Drud einer Wassersäule zu tragen ist. Ungesähr in einer Tiese von 50 Fuß kommt die Temperatur bes Wassers der Temperatur bes entsprechenden Siedespunktes am nächsten. Bildet sich nun hier wirklich einmal eine große Dampfblase, so wird ein Theil bes Massers aus dem Nahre hingusgengesen, der Druf. Baffers aus dem Robre binausgeworfen, der Drud, welcher auf den tiefern Wasserichichten lastet, wird vermindert und infolge davon tritt ein massenhaftes Kochen ein, durch welches das siedende Wasser hoch in die Lust geschleudert wird.

Um das Gepstrebanomen im kleinen nachzuahmen,

um das Geyfirpdaiomen im tleinen nachziahmen, dient der Apparat Fig. 6, Taf. 16; ein 5 Zoll weites, 5 Fuß langes Blechrohr mündet oben in ein flaches Becken. Wit Wasser gefüllt steht das Rohr unten in einem Kohlenbecken, während in seiner Mitte ein zweiztes Kohlenbecken angebracht ist. Un diesem Apparat erfolgt eine Eruption nach je 5 Minuten. Das Wasser wird dann 2—3 Fuß hoch in die Höhe geschleudert.

Cemperatur der Meere.

sind har die einer Tiefe von fünf Meilen müßte eine hie herrschen, bei welcher Gußeisen und Basalt flussig man bat versucht, Isothermen der Oberfläche ses Merwassers zu construiren, allein sie verssich das Junere der Erde in seurig-flussigem Zustande laufen so gekräuselt, daß man nicht wohl annehmen benndet.

Das in den Boden eindringende Regenwasser nimmt die Temperatur der Erd: und Felsschichten au, mit welchen es längere Zeit in Berührung bleibt, und so konten bei Isotromen, welche auf der Karte Tas. 13, kommt es, daß die Temperatur etwas wasserreicher füg. 4 aufgetragen sind. Sie verbinden die Orte, Unellen das ganze Jahr hindurch ziemlich constant

ber 30 aufeinanderfolgenden tältesten Tage des Jahres | flut.

gleich niedrig ift.

Bahrend bas Baffer ber Landseen in großen Liefen ftets eine Temperatur von 4 bis 5° C. (also ungefähr bie Temperatur seines Dichtigleitsmaximums) bat, ift die Temperatur bes falzhaltigen Wassers aller Meere in der Liefe noch geringer. Selbst im Indisiden Ocean fand man in einer Liefe von 6000 Fuß eine Temperatur zwischen 2 und 3' C., während die Temperatur an der Obersläche 24° C. betrug. Auch in den Liefen ber Polarmeere ift die Temperatur bes Waffers 2 bis 3° C.

Daß selbst in ben Tiefen ber Acquatorialmeere eine fo niedrige Temperatur berricht, laßt fich nur baburch erflaren, bag in ber Tiefe stets bas an ben Bolen ertaltete Waffer bem Acquator zuströmt. Das ist aber nicht möglich, ohne baß an der Oberfläche bes Meeres nucht moglin, onne daß an der Wertlache bes Meeres Strömungen vorkommen, welche das Wasser der Aropen den Polen zusühren. Auf der Karte Tas. 14, Fig. 1 sind die bedeutendern Strömungen an der Oberstäche des Meeres eingezeichnet, und zwar die warmen roht, die kalten schwarz. Für Europa ist der Golfstrom von besonderer Wichtigkeit, welcher, aus dem Mexicanisschen Meerbusen kommend, zunächst an den Küsten von Nordamerika hinläuft und sich dann gegen Europa wendet. mendet.

Bahrend fich ber Lauf ber Stromungen an ber Oberfläche bes Meeres burch Beobachtungen feststellen laßt, entziehen sich bie Strömungen in ber Liefe vollläßt, entziehen sich die Strömungen in der Tiefe vollständig der Wahrnehmung. Auch auf theoretischem Wege läßt sich ihr Lauf nicht ermitteln und zwar um so weniger, da uns die Gestaltung des Meeresbodens sast ganz unbekannt ist. Nur für wenige Vegenden tennt man das Prosil des Meeresbodens genauer, wie z. B. für den Atlantischen Cecan zwischen Irland und Reusundland, wo man es wegen Legung des Telegraphenkabels sondirte. Fig. 13 auf Tas. 16 stellt dies ses Prosil dar, und zwar sind dier die Meerestiesen in einem hundertmal größern Maßstad aufgetragen als die horizontalen Entsernungen. Die größte Meerestiese zwischen St. Johns (a) und Valentia (b) beträgt tiefe zwischen St.:Johns (a) und Valentia (b) beträgt 2170 Jaden (1 Faden = 6 Fuß englisch). Eine andere Bewegung der Mecresoberstäche, welche

nicht thermischen Ursprungs ist, welche aber boch am besten bier besprochen wird, ift die Ebbe und Tlut. besten hier besprochen wird, ist die Ebbe und Flut. 6 Stunden 12½ Minuten lang steigt das Meer, das ist die Flut; dann fällt es wieder in den nächsten 6 Stunden 12½ Minuten, und dieses Sinken wird die Ebbe genannt. Innerhald 24 Stunden 50 Minuten (die Zeit von einer Mondculmination zur nächsten) sindet also zweimal Ebbe und zweimal Aut statt. Daraus ersiedt man schon, daß Ebbe und Flut vorzugsweise durch den Mond bedingt sind, was noch augenschein licher dadurch hervortritt, daß das Marinuum der Flut stets um eine bestimmte Zeit nach dem (obern und untern) Durchgang des Mondes durch den Meridian statssindet. Diese Zeit, welche den Namen Haridian statssindet. Diese Zeit, welche den Namen Haridige localer Ursachen verschieden. So beträgt die Hasenzeit in zeit in

flut. Die Höhe der Fluten ist desbalb am größten zur Zeit des Neumondes und des Bollmondes (Springflut); fie ift am tleinsten zur Zeit bes erften und letten Mondviertels.

Die zufälligen Schwankungen werden vorzugsweise burch Winde und Stürme bedingt, welche je nach Umftanden das Steigen ber Flut begünftigen ober hemmen. ständen das Steigen der Flut begünstigen oder hemmen. Ebenso ist die Flutköhe von localen Verhältnissen abdängig. Im Mittelländischen Meere kaum merklich, ist sie an den Küsten von England und Frankreich sehr bedeutend. So ist z. B. die mittlere Höhe der Springsssuch zu Vanonne 9 Fuß, zu London 18 Fuß, zu St. Malo 36 Juß, in der Fundydan (Britisse Nordamerika) 60 bis 70 Juß. Unf kleinen mitten im Ocean liegenden Inseln zu Fuluköhe unbedeutend, z. B. 3 Fuß auf St. Selena, 2 Juß auf ben kleinen Inseln der Südsee. Mit dem Namen der Jorachien bezeichnet man solche Eurven, welche, wie die Tas. 14, Fig. 2 gezogenen, alle Orte der Meeresdoberstäche miteinander verbinden, die gleichzeitig den Gipfel einer Flut-

gogenen, alle Orte der Meeresoderstäche miteinander verdinden, die gleichzeitig den Gipfel einer Flutwelle bilden. Haben z. B. alle Puntte einer nut 2 bezeichneten Eurve zu einer bestimmten Stunde des Tags Hochwasser, so wird die Flutwelle in zwei, in vier, in sechs Stunden die zu den solgenden mit 4, 6, 8 bezeichneten Eurve vorgedrungen sein. Bei der großen kälte, welche an der Oberstäche der Polarmeere berrscht, nuß eine massenhafte Eisbildung stattsinden. Da aber beim Gestieren des salzhaltigen Meerwassers sich salzsreies Eis bildet, so ist die Eisbildung von der Ausscheidung einer concentrirtern Salzsozung von der Ausscheidung einer concentrirtern Salzsozung von der Ausscheidung einer concentrirtern Salzsozung begleitet, welche zwischen den gebildeten Eisblättichen eingeschlossen bleibt, weshalb denn auch das aus Meerwasser entstandene Eis nicht compact und selt ist, wie das Süßwassereis, sondern leicht zerzbrechlich und schwammig.

brechlich und schwammig. Wenn bie Oberfläche bes Meeres gefriert, fich meilenweit ausgebehnte Eisfelber, welche, burch ben Bogenschlag zerbrochen, bas Treibeis liefern. Durch Meeresstromungen und Winde wird bas Treib-Turd Mecresströmungen und Winde wird das Treibeis oft ziemlich weit gegen den Nequator hingetrieben. In der Karte Taf. 14, Jig. 1, ist die durchschnittliche Grenze des Treibeises auf beiden Hemisphären durch V. V. dezeichnet.
Das Treibeis ragt nicht weit über den Meeresspiegel empor. Manchmal begegnet man aber schwim-menden Lisdergen, welche 100—120 Juk hach über den

menden Eisbergen, welche 100—120 Juß hoch über ben Meeresspiegel emporragen. Diese Eisberge, welche viel weiter gegen ben Acquator vordringen als das Treibeis, bestehen aus selsem Süswasseris und stem, won Gletschern, welche in das Meer vorgeschoben, von der übergen Actscharmesse abgebrocken und der der ber übrigen Gletschermasse abgebrochen und durch die Bogen von ihrem Bildungsorte weggeführt wurden. Laf. 15, Fig. 3 und 4 find Unfichten folder fcwim-menber Cisberge.

Das Luftmeer, fein Druck und feine Strömungen.

zeit in Cadir . . . 1 St. 15 M. Plymouth . . 6 St. 5 M. Lissaben . 4 , 0 , Casais . . . 11 , 45 , Bayonne 3 , 30 , Handburg . 5 , 0 , Die Flutbobe, b. h. der Unterschied zwischen der Hut und zur Heils der Arauffolgenden Cbbe, ift für einen und densessellt der Veranderlich, indem sie theils periodische, bedied den Gipfel des Kaukasis streift, ist der mittlere koeis zufällige Schwaukungen erleidet. Die periodischen bed Weeres. Der kleine Ballon, den man in diefer Karauffolgenden Cbbe, ift für einen und dense kustdenen des Lustdenen des Lustdene

Beobachtungsreihen die entsprechenden Mittelzahlen berechnet. Kimmt man z. B. das Mittel aus allen im Laufe eines Jahres um 6, 7, 8 Uhr u. s. w. gemachten Beobachtungen, so läßt sich danach der mittlere tägliche Gang des Barometers bestimmen. Das Mittel aus allen im Laufe eines Monats gemachten Barometerbeobachtungen liefert den mittlern Barometerstand des Monats, und wenn man das barometrische Mittel für alle Monate des Jahres berechnet hat, so ergibt sich danach das Gesetz der jährlichen Bariationen des Barometerstandes.

In unfern Gegenden find bie periodifden Schwankungen des Barometers sehr klein gegen die zusälligen, sodaß sie erst durch längere Beobachtungsreihen sicht bar gemacht werden können. In den Tropen dagegen treten die periodischen Bariationen des Barometers viel entschiedener hervor, wie man aus den Figuren 7 und 8, Taf. 14, ersieht. Fig. 7 stellt den Gang der täglichen, und Fig. 8 stellt den Gang der jährlichen Bariationen des Barometers für Kalkutta und Peters.

variationen des Barometers für Kattatta und petersburg dar.
Die Ursache der Barometerschwankungen liegt darin, daß eine wärmere Luftsäule bei gleicher Höhe einen geringern Druck ausübt als eine kältere, das Barometer wird also im allgemeinen steigen müssen sturben für Winde, die aus kältern, es wird sallen müssen für Winde, die aus wärmern Gegenden kommen. Im allgemeinen wird beshalb auch der Gang des Thermometers und des Aarometers ein entgegengescher sein augemeinen wird beshalb auch der Gang des Thermometers und des Barometers ein entgegengesehter sein müssen, wie sich dies auch im Winter am entschiedensten ausspricht. So stellt z. B. die obere Curve in Fig. 10, Taf. 13, den Gang des Thermometers, die untere Curve stellt den des Barometers zu Frankfurt a. M. vom 11. Januar bis zum 6. Februar 1837 dar.

Bei uns find nun die von ben Mequatorialgegenden kommenden Sadwestwinde zugleich seuchte Regenwinde, die kalten Nordostwinde sind zugleich trodene Winde, woher es benn kommt, daß das Barometer bei regenerischem Wetter durchschnittlich tieser, bei hellem,

trocenem Better aber höher steht.

Benn dieser Gegensat im Sommer nicht so rein auftritt, so ist der Grund bavon barin zu suchen, daß im Sommer die unmittelbare Wirtung der Sonne mehr in den Bordergrund tritt. Die Wirtung der Sonnermer bie unter die Sonnermen der der bei Sonnermend der onnenstrahlen wird aber bei Sudwestwind durch die Wolkenbede gemilbert, mahrend fie bei bem heitern himmel, ben ber Rorboftwind bringt, gang ungeschwächt auftritt.

Winde und Stürme.

im Luftballon aufgestiegen war. Ju einer Höhe von 8 geographischen Meilen ist die Dichtigkeit der Luft 800 mal geringer als am Spiegel des Meeres.
Wenn man das an einem bestimmten Orte aufgestellte Barometer einige Zeit lang beobachtet, so zeigt sich bald, daß es regellos um einen mittlern Stamb schwankt. In diesen unregelmäßigen, zusälligen Schwankungen lassen sich jedoch auch periodischen ber Spaltössung undewegt bleibt.
Schwankungen lassen sie entsprechenden Mittelzahlen ber Schwankungereihen die entsprechenden Mittelzahlen ber Schwankungereihen die entsprechenden Mittelzahlen ber Schwankungen dassen der Mequatorialgürtel der Bedachtungsreihen die entsprechenden Mittelzahlen ber Schwankungen dassen der Meguatorialgürtel der Bedachtungsreihen die entsprechenden Mittelzahlen ber Schwankungen dassen der Meguatorialgürtel der Bedachtungsreihen der Akmosphäre von rechnet. Kimmt man a. B. das Mittel aus allen beiden Besen ver stetes Luft ausgrößen.

beiden Bolen her stets Luft zuströmen, und so mußte auf der einen Seite dieses Gurtels ein beständiger Mords, auf der andern Seite ein beständiger Südwind wehen; durch die Rotation der Erde werden aber diese Winde in beständige Nordost; und Südostwinde vers wandelt, welche den Namen der Passation de führen.

In voller Regelmäßigkeit weben diese Passatwinde nur auf dem offenen Meere. Tas. 14, Fig. 3, die Region des Nordostpassats, sowie die des Südostpassats, sind durch rothe Färdung ausgezeichnet.

Da wo der Nordostpassat von der nördlichen, der

Suboftpaffat von der füblichen hemisphäre gujammen-Südostpassat von der südsichen Hemisphäre zusammentressen, combiniren sie sich zu einem rein östlichen Winde, der aber unmerklich wird, weil die horizontale Bewegung durch eine verticale Bewegung der insolge ihrer starten Erwärmung mächtig aussteigenden Luft neutralisirt wird. Es würde hier sast volltommene Windstille herrschen, wenn nicht die heftigen Stürme, welche die fast täglich unter Blip und Donner stattssindenden Regengüsse begleiten, die Ruhe der Atmosphäre störten. — Die Zone, welche die Passatwinde der beiden Hemisphären trennt, ist die auf der Karte Tas. 14. Ria. 3 aleichfalls verzeichnete Region der Taf. 14, Fig. 3 gleichfalls verzeichnete Region ber

Calmen.
Die Region ber Calmen fällt nicht mit bem Aequator zusammen, sondern sie liegt etwas nördlich von dems
felben, was eine Folge davon ist, daß auf der nördlichen Halblugel viel mehr Land liegt als auf der füdlichen.

Die in der Region der Calmen aufsteigende Luft sließt in der Hohe nach beiden Seiten bin ab, um sich nach den Polen zu ergießen. Die Richtung dieses obern Bassat ist der des untern entgegengesett; sie ist auf der nordlichen halblugel eine südweitliche, auf

ber subliden eine nordwestliche.
In größerer Entfernung vom Acquator fentt fich ber obere Passat mehr und mehr gegen die Erdobersstäche. Auf dem Gipfel des Pic von Tenerissa weben häufig Südwestwinde, während am Meeresspicgel der Nordostpassat herrscht.

Im Indischen Ocean ift die Regelmäßigkeit ber Baffat-Im Indischen Ocean ist die Regelmäßigkeit der Bassatwinde durch die Configuration der Ländermassen gestört. Im sudlichen Theise des Indischen Oceans, wischen Madagastar und Neuholland, herrscht freilich das ganze Jahr hindurch der Südostpassat, in dem nördlichen Theise dieses Meeres aber weht der Nordost vom September dis zum April, der Südwest daz gegen vom April dis zum September. Diese regelsmäßig abwechselnden Winde werden Moussons ges nannt. Auf der Karte Tas. 14, Fig. 3 ist die Rezgion der Moussons gleichfalls bezeichnet.
Der von den Aeguatorialgegenden abströmende. sich

Die Entstehung der Winde ist durch die ungleiche Bertheilung der Warme in der Atmosphäre bedingt. Da wo die Erdoberfläche durch die Sonnenstrahlen am stärksten erhitzt wird, muß die erwärmte Luft wegen ihres geringern specissischen Gewichts aufsteigen, um oben seitnerts abzusließen, während am Boden frische guft von kaltern Gegenden zuströmt.
Im kleinen läst sich dies durch folgenden Bersuch barthun. Man offne im Winter die Thur eines ge-

÷

verbrängen; balb erlangt ber Norbost, balb ber Gub: halb ber heißen Zone schreiten sublich vom Acquator west die Oberhand, und bei bem Uebergange aus einer die Centra ber Wirbelstrume in nordoftlicher Richtung bieser hauptwindrichtungen in die andere sehen wir vorwarts, um beim Uebergang in die subliche ges die Zwischenwinde nach allen Richtungen ber Wind: mäßigte Zone eine nordwestliche Richtung anzunehmen,

Der bei oberflächlicher Betrachtung gang regelloje Bechfel ber Windrichtungen unterliegt, wie genauere Wedzel der Winderichtungen unterliegt, wie genauere Untersuchungen gezeigt haben, doch einem bestimmten Gesete, indem die Winde innerhalb der nördlichen gesmäßigten Jone in der Regel in folgender Ordnung auseinandersolgen: Sud, Sudwest, West, Nordwest, Nord, Nordost, Ost, Sudwest, Sud, Vest, Nordwest, Nord, Nordost, Ost, Sudwest, Sun regelmäßigiten läßt sich diese Vrehung des Windes im Winter beobachten. Häufig springt der Wind in einer dem eben angeführten Vrehungsgeset entacgenacsetzten Richtung um 45—90 Grad zurück,

entgegengesetten Richtung um 45-90 Grad jurud, um sich dann wieder in normaler Richtung, also wie

ber Beiger einer Uhr, weiter gu breben.

In der füblichen gemäßigten Bone erfolgt die Drebung des Windes nach der entgegengejegten

Richtung. Gin Bind, beffen Geschwindigleit 30ber Secunde beträgt, wird ein starker, ein solcher von 40—60 Juß Geschwindigkeit wird ein heftiger genannt. Wächst die Geschwindigkeit des Windes über 60 Juß in ber Secunde, so geht er in Sturm über. Die stärtsten Sturm von 120—150 Juß Geschwindigkeit werden

als Ortane bezeichnet.

Sturme find ftets bie Folge einer irgendwo ein: getretenen ftarten Berminderung bes Luftbrude, wee-Balb sie benn auch stets von einem starten Fallen bes Barometers begleitet sind. Bei hestigen Stürmen sinkt bas Barometer öfters rasch um 18—22 Linien. Die Luft strömt aber nicht einsach von allen Seiten her gegen die Stelle der größten Luftverdunnung bin, fondern fie nimmt eine wirbelnde Bewegung um das felbst fortichreitende barometrische Minimum an.

selbst fortschreitende barometrische Minimum an. In der nördlichen gemäßigten Jone schreitet das Minimum des Lustdrucks in südwestlicher Richtung vor, wie es der gestederte Pfeil in Fig. 8, Tas. 16, anzeigt, welche den Verlauf des Sturms vom 24. auf den 25. December 1821 darstellt. Um die Stelle des geringsten Lustdrucks wirbelt aber die Lust entzgegengesett dem Zeiger einer Uhr, also in der Richtung der ungesiederten Pfeile der Fig. 8. An den Orten, welche auf dem Wege des barometrischen Minimums liegen, wie z. B. zu London in dem durch Fig. 8 erläuterten Fall, beginnt also der Sturm mit Eüdost, um dann rasch in Nordwest umzuschlagen. An Orten, welche südöstlich vom Wege des Minimums liegen, beginnt der Sturm mit Südsüdost und schlägt durch Süd nach West um; auf der Nordwestliegen, beginnt ber Sturm mit Gusjavoj. fchlägt burch Sub nach West um; auf ber Nordwest. bagegen fent ber Sturm mit

int Suojudost und joligt durch Sud nach West um; auf der Nordwest; seite des Minimums dagegen seht der Sturm mit Ostsüdost ein und schägt durch Ost nach Nord um. Auf der Sidostseite des Minimums wüthet der Sturm weit bestiger als auf der Nordwestseite, denn auf der Südostseite summirt sich die Geschwindigkeit des Wirdels zu der Geschwindigkeit, mit welcher das Minimum sortschreitet, auf der Nordwestseite dagegen sind diese beiden Geschwindigkeiten einander entgegengesett.

wie Fig. 10 zeigt. Wir haben eben Wirbelwinde im großartigften Maß= Wir haben eben Wirbelwinde im großartigsten Maßstade betrachtet; ganz ähnliche Erscheinungen tommen
aber auch im kleinsten Maßstade vor. Bei herannabenden Gewittern sieht man oft Lustwirdel, deren
Turdmesser nur einige Juß beträgt, welche außer
Staub und Sand noch Btätter, Stroh, kleine Baumzweige u. s. w. mit in die Söhe nehmen. Wirbelwinde von größern Dimensionen (20—100 Fuß
Durdmesser) und größerer mechanischer Kraft werden
Wettersäulen oder Tromben genannt. Sie sind
im Stande, Bäume zu brechen und zu entwurzeln,
Breter und Valken hoch in die Lust zu heben und
hunderte von Schritten sortzusühren u. s. w. Durch
aufgewirbelte Staubmassen werden sie auf weithin
sichtdar gemacht. Ueber das Weer, über Seen und
dlüsse hinziehend, wühlen sie das Wasser so gewaltig
aus, daß es sich wirbelnd zu einer schäumenden Wasserpyramide (Wasserhose) erhebt. Tas. 16, Fig. 12 stellt ppramibe (Wasserhose) erhebt. Taf. 16, Fig. 12 ftellt eine am 10. Juni 1858 in ber Rabe von Konigs-winter auf bem Rhein beobachtete Bafferhose bar.

winter auf bem Rhein beobachtete Wajjerpoje bar. In neuerer Zeit hat man vielfach ben elektrischen Telegraphen zu Sturmwarnungen benutt, und zwar werben am zwedmäßigsten bie telegraphischen Witterung sberichte zu biesem Zwede benutt. In verschiebenen Ländern hat man Centralstationen errichtet, welche täglich telegraphische Nachricht über ben Stand ber meteorologischen Instrumente von einer Walte von Stationen empfangen die mit ihr in Rete Reihe ron Stationen empfangen, die mit ihr in Ber-bindung steben. Das großartigste Softem telegraphifcher Witterungsberichte ist ohne Zweisel bassenige, besien Witterungsberichte ist ohne Zweisel bassenige, besien Gentralstation bie parijer Sternwarte ist und welches saft ganz Europa umfaßt. Jeben Morgen um 8 Uhr geht ein telegraphischer Bericht von einigen schwedischen, norwegischen, russischen, niederländischen, englischen, stalienischen, österreichischen, französischen, spanischen, italienischen, österreichischen, dat aus ganz Europa wird morgens um 8 Uhr der Witterungszustand telegraphisch nach Paris berichtet und von da aus werden dann gleichfalls auf berichtet und von da aus werden dann gleichfalls auf telegraphifchem Bege verichiedenen Seehafen die wich: tigften Rotigen mitgetheilt. Außerbem aber werben Die eingelaufenen Berichte über Thermometer: und Baro: meterstand, Windrichtung, Bewolfung, Regen u. f. w. nacterlaind, Windertgelung, Bewoltung, Regen u. z. w. täglich in dem Bulletin international zusammengestellt, und diesem noch ein Kartchen von Europa beigegeben, in welchem die nach den berichteten Barometerständen construirten Fodaren, d. b. Linien gleichzeitigen gleichen Barometerstandes, eingetragen sind. Taf. 16, Fig. 11 ist die Copie des für den 15. November 1864 construirten Kärtchens. An der Grenze zwischen England und Schottland bestand am Morgen jenes Tags ein barometrisches Minimum von 729 mm, um welche die Jobaren von 730 mm (73 Centimeter), 735 mm, 740 mm als geschlossen Eurven herumlausen. Auf Tabmatischen Vollegen von Normann der Gebrafte von füdweftlichen Ruften von Mormegen, ber Gubtufte von

Minimum fortschreitet, auf der Nordwestseite dagegen such beisen Geschwindigkeiten einander entgegenzgest.
In der Nordhälfte der heißen Zone ist die Rotationsrichtung der Wirdelstürme dieselbe wie in der nördlichen gemäßigten Zone, das Centrum des Sturms schreitet aber in süddlichen Rücktung vorwärts, um beim Uedergang in die genäßigte Zone nach südweste sicher dichten Frank ist sicherlich eine stürmische Bewegung der Luft sicher Nichtung umzubiegen, wie Taf. 16, Fig. 9 ers läder Nichtung umzubiegen, wie Taf. 16, Fig. 9 ers lädert. Unf der südlichen Henispkäre ist die Rotationsrichtung der Wirdelschlause der sied entgegengesetzt von der nördlichen Halburgel stattsindenden. Inners Weisen von Norwegen, der Südtüste von Zsland war der Barometerstand 745^{mm} u. s. w.
Wenn, wie es hier der Hu ist, w. w. w. Wenn, wie es hier der Hurmische Vinnimum die von 5 zu 5^{mm} sortschreichen Jodoven dicht gedrängt herumlaufen, so sinder sieden Rückten von Norwegen, der Südtüste von Zsland war der Barometerstand 745^{mm} u. s. w.
Wenn, wie es hier der Fall ist, um ein barosmetrisches Winnimum die von 5 zu 5^{mm} sortschreichen Jodoven dicht gedrängt herumlaufen, so sinder sieden Rüsten von Norwegen, der Südtüste von Zsland war der Barometerstand 745^{mm} u. s. w.
Wenn, wie es hier der Fall ist, um ein barosmetrisches Winnimum die von 5 zu 5^{mm} sortschreichen Jodoven dicht er dichten Büstestung aber aus der Südtüsten von 3sland war der Barometerstand 745^{mm} u. s. w.
Wenn, wie es hier der Fall ist, w.
Wenn, wie es hier der Hardmun, in der Sidtus der Fall ist, welche nach den besprochenen Gesehen um die Stulk verleich zu seiner Sidtus von 10 metriches Ausen der Fülle von 3sland war der Guten der Fall ist, w.
Wenn, wie es hier der Hardmun, is w. s. w.
Wenn, wie es hier der Hardmun, is w.
Wenn, wie es hier der Hardmun, is w. s. w.
Wenn, wie es hier der Hardmun, is w. s. w.
Wenn, wie es hier der Hardmun, is w.
Wenn, wie es hie

möglich ift, bie vom Sturm gunachft bebrobten Safen fattigt, fo findet bei A' eine Berbampfung ftatt, au warnen.

Andrometeore.

In einem lufterfüllten Raume fann ebenfo viel Bafferbampf enthalten sein, wie bei gleicher Temperatur in einem gleichgroßen luftleeren Raume. Wird etwas Wasser in einen luftleeren Raum gebracht, so geht die Berdampfung so rasch vor sich, daß er in fürzester Zeit mit Wasserdampfen erfüllt ist, bringt man aber Wasser mit einem lufterfüllten Raum in Berührung, fo geht die Dampsbildung nur allmählich vor sich, weil die Luft ein mechanisches hinderniß für die Berebreitung des Wasserdampses bildet, sodaß erst nach längerer Zeit der Sättigungszustand eintritt. Daber kommt es, daß unsere Atmosphäre, obgleich sie vielsach mit Baffer in Berührung ift, felten mit Bafferbampf gefättigt ift.

Die Menge bes Wasserdampses, welchen ein gegebener luftleerer ober mit Luft erfüllter Raum aufzunehmen im Stande ist, hangt von der Temperatur ab. Ein Rubitmeter Luft kann aufnehmen

bei 0° C. . . . 5,4 Gramm, 20° C. . . . 17,4 Gramm, ,, 10° C. . . . 9,7 ,, 30° C. . . . 29,4 ,, wenn alfo bei 30° C. in 1 Rubitmeter Luft nur 17,4 Gramm Bafferdampf enthalten find, fo ift fie nicht gefättigt, sie enthält nur $\frac{17,4}{29,4} = 0,59$, b. h.

59 Procent des Wasserdampses, welchen sie bei 30° C.

überhaupt aufzunehmen im Stande ift. Um den Baffergebalt der Luft zu ermitteln, Um den Wassergehalt der Luft zu ermitteln, hat man verschiedene Instrumente construirt. Daniel's Hygrometer, Tas. 16, Fig. 21, besteht aus einer gekrümmten Nöhre, welche mit zwei Rugeln endigt. Die eine, a, ist vergoldet, die andere ist mit einem Leinwandläppchen umwickelt. a ist zur Hässte mit Alether gefüllt und enthält ein kleines Thermometer, bessen Theilung in die Röhre t hineiragt. Der Apparat ist vollkommen luftleer. Wenn man nun Aether aus die Kugel betröhelt, so wird sie durch dessen bessen Abeilung in die Röhre t bineinragt. Wer Apparat ist volltommen luftleer. Wenn man nun Acther auf die Kugel die tröpfelt, so wird sie durch dessen Berdampsung erkaltet, in ihrem Innern werden Aethersdampse condensirt und dadurch eine Verdampsung in der Augel a bewirkt, welche eine Abkühlung derselben zur Folge dat. Ist die Abkühlung die zust wird der eine Abkühlung derselben zur Folge hat. Ist die Abkühlung die zust mit Wassersdamps gesättigt ist, so beschägt sich die Augel a mit einer zarten Thauschicht. Die Temperatur, welche das Thermometer in t in dem Augenblide zeigt, in welchem der Beschlag auf a erscheint, ist der Thaupuntt, d. h. die Temperatur für welche die Luft mit Wassersdamps gesättigt ist. Nehmen wir an, die Temperatur der Luft sei 30° C., im Moment des Beschlags zeige das Thermometer in t 20° C., so enthält die Luft gerade so viel Wasserdamps, als sie bei 20° C. auszuschmen im Stande ist, jedes Kubitmeter Luft enthält also 17,4 Gramm Wasserdamps, d. h. 59 Procent des für 30° C. möglichen Wassergehalts.

Aug ust spinchrom wassergehalts.

Aug ust spinchrom wassergehalts.

Stermometern. Die Augel des einen, A', ist mit einem unterhalb ihres Thaupunktes, so muß ein Theil ibres seinen Leinwandläppchen umgeben, während die klugel Wasserdampses als Wasser ausgeschieden werden. A des andern frei bleibt. Dem Leinwandläppchen von Bringt man an einem heißen Sommertage eine mit A' wird aus einer Glasröhre B stets etwas Wasser Wasser gefüllte Flasche, welche in einem talten Keller zugeführt, sodaß es beständig seucht bleibt. Ist nun gestanden hat, ins Freie, so wird sie sich ringsum mit die Luft mit Wasserdamps gesättigt, so kann aus der feinen Wassertöpschen überziehen, sie wird sich besteinwandhülle von A' nichts verdampsen, deide Ahermos schlagen. Die mit der Flasche zunächst in Berührung meter stehen gleich hoch. Ist aber die Lust nicht ges tommenden Lussschen werden so weit erkaltet, daß

folge beren biese Thermometertugel um so mehr ertaltet wird, je weiter bie Luft von ihrem Sattigungspuntte entfernt, je lebhafter also die Berdampfung bei A' ist. Aus der Differenz der beiben Thermometer laßt sich der Wassergebalt der Luft berechnen.

Bahrend man durch die beiden eben befprochenen Instrumente den absoluten Wassergehalt der Luftersäbet, gibt das Saufsure's de Haarhygrometer, Tas. 16, Fig. 23, den relativen Wassergehalt der Luft an, d. h. es gibt an, wie viel Procent des für die herrschende Temperatur möglichen Wassergehalts in der Lust wirklich vorhanden sind. Das Haar eist mit seinem obern Ende durch ein Bangelchen d gefasit, das untere Ende aber ist in einer Rinne der Rolle o beseltigt, um deren zweite Rinne ein Seidensaden geschlungen ist, welcher ein kleines Gewicht p trägt, durch welches das Haar beständig gespannt erhalten wird. An der Achse der Rolle ist ein Zeiger beseltigt, welcher an einem Gradbogen hinz und hergeht, wenn die Rolle nach der einen oder andern Seite gedreht wird. Bei seuchter Luft absorbirt das Haar Wasserdamps, es verlängert sich und die Spize des Zeigers geht abwärts. In trocener Luft vertürzt sich das Haar, und die Spize des Zeigers geht in die Hohe. Der Punkt der Stala, in welchem sich der Zeiger einstellt, wenn ftrumente den abfoluten Waffergehalt der Luft erfährt, gibt abwarts. In trodener Luft verturgt sin das guar, und die Spite best Zeigers geht in die Hohe. Der Punkt der Seiger einstellt, wenn sich das Instrument in absolut trodener Luft besindet, wird mit o, derjenige dagegen, in welchem er sich in einer mit Feuchtigkeit gesättigten Luft einstellt, wird mit 100 bezeichnet und der Zwischenraum in 100

einer mit zeuchigteit gefatigen Luft einseut, wito mit 100 bezeichnet und ber Zwischenraum in 100 gleiche Theile getheilt.
Mit Hilfe dieser Instrumente hat man gesunden, daß im Sommer durchschnittlich der Wassergehalt der untern Luftschichten bei Sonnenaufgang am geringsten ist. Er ninmt dann rasch zu bis 9 Uhr morgens, wo er wieder zu sinken beginnt, weil ein aussteigender Luftstrom nun den Wasserdamps in die Höhe führt, und zwar dauert das Sinken dis gegen 4 Uhr nachemittags. Um 9 Uhr abends erreicht der Wasserzgehalt der Luft ein zweites Maximum, um dann dis Sonnenausgang zu sinken.
Im Winter sindet nur ein Maximum des Wasserzgehalts, und zwar um 2 Uhr nachmittags statt, während das Minimum des Wasserzgehalts auf die Zeit des Sonnenausgangs fällt.
Wir sagen die Luft sei trocken, wenn das Wasserrasch verdunket, wir nennen sie seucht, wenn besseuchtete Gegenstände langsam trocknen. Feucht nennen wir also die Luft, wenn sie ibrem Sättigungspunkte

feuchtete Gegenstände langsam trodnen. Feucht nennen wir also die Luft, wenn sie ihrem Sättigungspunkte nahe, troden dagegen, wenn ihr Wassergehalt weit vom Sättigungspunkte entfernt ist. An einem heißen Sommertage kann sehr viel Wasserdampf in der Luft entbalten sein, und wir nennen sie doch troden, weil sie der berischenden Temperatur noch weit mehr ausnehmen könnte. An einem Wintertag entbält die Luft weit weniger Wasserdampf, wir nennen sie aber doch seucht, weil sie ihrem Sättigungspunkte nahe ist.

Lust weit weniger Wasserdampf, wir nennen sie aber boch seucht, weil sie ihrem Sättigungspunkte nahe ist. In diesem Sinne ist die Lust zur Zeit des Sonnen-ausgangs am seuchtesten, obgleich der absolute Wasserzebalt derselben zu dieser Zeit am geringsten ist. Wird die Lust noch unter die Temperatur erkaltet, für welche sie mit Wasserdamps gesättigt ist, also noch unterhalb ihres Thaupunktes, so nuß ein Theil ihres Wasserdampses als Wasser ausgeschieden werden. Bringt man an einem heißen Sommertage eine mit Wasser gefüllte Flasche, welche in einem kalten Keller gestanden hat, ins Freie, so wird sie sich ringsum mit

fie einen Theil ihres Wassergehalts in Thausorm an ben talten Rorper abseten muffen. Go entsteht ber den katten Korper abjegen nunsen. So entregt der Thau auf einer Wiese, wenn in einer heitern windstillen Nacht das Gras durch Strahlung gegen den himmelsraum erkaltet und seine niedrige Temperatur auch den untern mit Wasserdamps belazdenen Luftschichten mittheilt. Reif entsteht, wenn die Temperatur des Körpers, an welchen sich der consdensite Wasserdamps auseht, unter den Gefrierpunkt

Wenn die Verdichtung der Wasserdampse nicht durch Berührung mit talten Körpern, sondern durch die ganze Masse der Lust hindurch vor sich geht, so entstehen Nebel. Frei in der Lust schwedende Nebel werden Wolfen genannt. Unter den unendlich mannichs saltigen Gestalten der Wolken hat man solgende Haupts

formen unterschieden:

1) Die Feberwolle, eierus, besteht aus garten loden-ober sederartigen Fasern. In Fig. 9, Taf. 15, welche die wichtigsten Wolkensormen barstellt, sieht man die Feberwollen in der Ede oben rechts, dis herunter wo

Die gwei Bogel fdmeben.

2) Die Haufenwolke, cumulus, welche in unserer Figur gerade unter der Jederwolke gezeichnet ist, bildet große halbtugelförmige Massen, welche auf horizontaler Basis zu ruhen schenen. Diese Wolken zeigen sich vorzugsweise im Gonuner; manchmal thurmen sie sich zu malerischen Gruppen auf und bieten dann von der Sonne beschienen den Anblid ferner Schneegebirge.

3) Die Schichtwolten, stratus, sind horizontale Boltenstreisen, in unserer Figur unter dem cumulus, welche vorzugsweise bei Sonnenuntergang mit großer

Farbenpracht ericheinen.

Dieje Grundformen gehen auf mannichfaltige Beije ineinander über; folche Uebergangsformen werden als cirro-cumulus, cirro-stratus und cumulo-stratus be-zeichnet. Wenn die Haufenwolfen bichter werden, so geben fie in die streifigen haufenwolfen über, welche oft ben ganzen Horizont mit einem blauschwarzen Farbenton überziehen und endlich in die eigentliche Regenwolke, nimbus (in Fig. 9 links), übergeben.
Wenn durch fortwährende Condensation von Wasser-

Wenn durch fortwährende Condensation von Wasserdampsen die einzelnen Nebelbläschen größer und schwerer
werden, wenn endlich einzelne Bläschen sich nähern
und zusammensließen, so bilden sie Wassertvorfen,
welche nun als Regen herabfallen.
Die Instrumente, welche dazu dienen, die Regenmenge zu messen, werden Ombrometer, Regenmesser genannt. Tas. 16, Fig. 24 stellt einen Regenmesser der einsachsten Urt dar. Der Regen fällt in
das Blechgefäß, dessen obere freie Dessung einen
Flächeninhalt von 500 Cuadrateentimetern dat. Aus
diesem sällt das Wasser durch eine Dessung von
1 Eentimeter Durchmesser in ein Reservoir, aus welchem es jeden Tag um 2 Uhr nachmittags durch einen chem es jeden Tag um 2 Uhr nachmittags burch einen Hahn abgelassen und in dem graduirten Glascylinder, Fig. 25, aufgesangen wird. Die Iheilung des Glasscylinders ist so eingerichtet, daß man an derselben ablesen tann, wie hoch mittels der im Laufe der leßten 24 Stunden gefallenen Regenmenge eine Flache von 500 Quadratcentimetern bededt worden ware. In diesem Sinne beträgt die jabrliche Regenmenge ju

Betersburg . . . 17 Rom 29 ,,

In England, auf ben Bestküsten von Frankreich, in ben Nieberlanden und in Norwegen herrschen die Herbstregen, in Deutschland, den wostrheinischen Gegenben, Dänemart und Schweden, herrschen die Sommerregen vor. Die Sommerregen sehlen fast ganz im sudöstlichen Frankreich, Italien, dem sudlichen Spanien und Portugal u. s. w.

Die Anzahl der Regentage nimmt in Curopa von Siden nach Norden zu. Im Durchschnitt kommen auf das Jahr

auf das Jahr

```
im füdlichen Europa . . . . 120 Regentage.
" mittlern
                     . . . . 146
,, mittlern ,,
,, nördlichen ,,
                       . . . . 180
```

Wenn im nördlichen Europa die Bahl ber Regentage junimmt, fo nimmt bagegen die Intenfitat bes

Regens ab. Ju den Tropen ist die Regenmenge im allgemeinen fehr bebeutenb. Sie beträgt gu

```
Rio de Janeiro . 56
San Domingo . 101
Bombay . . . . 74 30U
                                                           56 Rell
Randi . . . . . 69 "
Sierra : Leona . 81 ",
                                   Havana . . . .
```

In benjenigen Lanbern, welche in ber Region ber In benjenigen Ländern, welche in der Megion ver Passate liegen, treten periodische Regen auf. In der trodenen Jahredzeit, während die Sonne auf der and dern Hemisphäre steht, ist der Himmel meist heiter und es regnet selten; die Regenzeit tritt ein, sodalb sich die Sonne dem Zenith nähert. In der Mitte der Regenzeit regnet es von 9 Uhr morgens dis bis ber Regenzeit regnet es von 9 Uhr morgens dis 4 Uhr nachmittags, des Nachts aber ist der Himmel heiter. Zu Anfang und gegen Ende der Regenzeit wird die Zeit des Tags, in welcher es regnet immer fürzer. Diese Regenschauer sind meist von Blip und fürzer. Dieje Re Donner begleitet.

Un der fteilen Westfufte von Borberindien (Malabar)

An der steilen Westküste von Vorderindien (Waladar) fällt die Regenzeit mit der Zeit unsers Sommers zusammen, während auf der Oftküste (Koromandel) die Regenzeit mit unserm Winter zusammensällt. In der Region der Calmen sinden sast täglich die bestigsten Regenzüsse statt. Die Sonne geht fast immer bei heiterm Himmel auf, gegen Mittag bilden sich einzelne Wolken, welche immer dichter werden, die ihnen endlich unter hestigen Windstößen und elektrischen Entladungen eine ungeheuere Regenmenge entsträmt.

ihnen eidlich unter bestigen Windstößen und elektrichen Entladungen eine ungebeuere Regenmenge entströmt. Gegen Abend zerstreut sich das Gewölf, und die Sonne geht meist dei beiterm Himmel unter. Die Karte Tas. 14, Fig. 3 soll dazu dienen, ein Bild von der Bertheilung des Regens auf der Erdsoderstäche zu geben, und zwar ist die Schattirung um so duntler, se größer die Regenmenge des entsprechenden Dries ist.

Dei niedriger Temperatur geht der Regen in Schnee über. Wenn bei ruhiger Luft spärliche Schneestoden sallen, so zeigen dieselben überraschend regesmäßige Krystallformen. Fig. 9—12 auf Laf. 14 zeigen einige der häufigsten Formen der Schneekrystalle, aus welchen auf einen arfieht den God im welentlichen auf einen man erfieht, baß fie fich im wesentlichen auf einen sechaseitigen Stern gurudführen laffen, wonach bann bie Schucetroftallchen bem beragonalen Arpstallspitem

(bem Syftem bes Bergtryftalls) angehören.
Die Graupelkörner find gewissernaßen kleine Schnecklichen, sie bestehen ans zusammengeballten

Gienabelden.

Gienabelden. Die hagelkörner sind meist weit größer als bie Graupeltorner. Sie bestehen aus durchsichtigem, oft strahlig gebildetem Gije, in bessen Mitte sich ein undurchsichtiges Graupeltorn besindet. Die Bildung der Hagelkörner ist wahrscheinlich badurch zu erklaren, daß Eraupeltorner durch eine sehr hohe und bichte Wolle

hindurchfallen, beren Blaschendampf, ohne feinen fluffigen | muß. Bustand zu verlieren, weit unter 0° erkaltet ist. Wird bann- die Erstarrung durch die Graupelkörner einge- leitet, so erfolgt sie so massenhaft, daß sich die Graupelskorner mit einer diden Gisschicht überziehen.

Die atmosphärischen Lichterscheinungen.

So durchsichtig die Luft auch im Bergleich zu allen festen und fluffigen Stoffen sein mag, so ist fie boch teinesmegs volltommen burchsichtig, was icon baraus keineswegs vollkommen durchsichtig, was schon daraus hervorgeht, daß alle fernern Gegenstände, namentlich aber entsernte Gebirge mit einem zarten blauen Schleier überzogen scheinen (Luftperspective). Um die Größe der Lichtabsorption in der Atmosphäre zu messen, hat Saussure eine Borrichtung construirt, welche er Diasphanometer nannte. Es besteht aus zwei weißen Scheiben a und b Kig. 14, Taf. 16, deren größere Teinenn zwölsmal kleiner ist. In der Mitte der steinen zwölsmal kleiner ist. In der Mitte derestern ist ein schwarzer Kreis von 2 Fuß Durchmesser, aus der leinern ist ein schwarzer Kreis von awölsmal auf ber lettern ift ein fcmarger Rreis von gwölfmal auf der lestern ist ein schwarzer Kreis von zwolsmat kleinerm Durchmesser aufgesett. Beide Scheiben werden dicht nebeneinander aufgestellt. Man wird sich nun auf eine Strecke e entfernen mussen, damit der kleine schwarze Kreis auf der Scheibe daufhört sichtbar zu sein; damit aber der größere schwarze Kreis auf der Scheibe a verschwindet, muß man sich um eine weit größere Strecke E entsernen. Wäre die Luft vollkommen durchssichtig so muste größere sichtig, so müßte offenbar E=12 e sein. In der That aber sindet man, daß E<12 e, und zwar um so kleiner als die Lust weniger durchsichtig ist. Bei einem in der Nähe von Zürich angestellten Versuch sand man E=10,3 e. In der Nähe des Montes Rosa, dei einer Höhe von 12000 Huß über dem Meere, sola, der einer guge von Isooo gup uber bein keere, sand man E == 11,9 e. In ber Hohe ist also die Luft weit durchsichtigter als in der Tiefe. Uebrigens andert sich die Durchsichtigkeit der Luft an einem und demselben Orte von einem Tag zum andern, wie school dem veränderten Unsehen der Landschaft hervors geht.

Die unvolltommene Durchsichtigkeit ber Luft hat barin ihren Grund, daß die Lufttheilchen selbst, sowie die in der Luft schwebenden Nebelbläschen, Staubtheilchen u. f. w. das sie tressende Licht zum Theil ressection. Bon dieser Reslexion rubrt aber auch die restectiven. Bon dieser Resterion rührt aber auch die allgemeine Tageshelle ber, vernöge deren bei Tage auch noch im Schatten eine bedeutende Helligkeit berrscht. Bei unbewölktem himmel erscheint uns der himmel bellblau, weil alle Theilden der Luft Licht und zwar vorzugeweise blaues Licht reflectiren. Ware bie Luft volltommen burchsichtig, so tonnte fie tein Licht reslectiren, im Schatten muste absolute Duntels beit herrichen und bas himmelogewölbe fonnte und nicht blau, es mußte uns volltommen ichwarz erfceinen.

Damit hängt auch die Dammerung zusammen. Rach dem Untergang der Sonne bleibt es noch eine Zeit lang ziemlich hell, weil wir noch resectives Licht vom westlichen himmel empfangen.

Ein Lichtstrahl erleidet sowol beim Uebergang aus einem luftleeren in einen lufterfüllten, als auch beim

muß. Aus dem luftleeren Weltraum in die oberste äußerst verdünnte Luftschicht eindringend, wird der vom Stern s, Fig. 15, Tas. 16, kommende Lichtstrahl si etwas von seiner Richtung abgelenkt, und zwar so, daß er den Verticalen etwas genähert wird. In jeder solgenden tiesern und deshalb dichtern Luftschicht wird er in diesem Sinne noch weiter abgelenkt, sodaß er den Weg skedcha beschreibt. Ein in a dessindliches Auge erblickt also den Stern in der Richtung abs, der Stern erscheint also durch die atmosphärische Refraction gehoden. Die scheindare Hebung des Sterns durch die atmosphärische Refraction ist natürlich um verdaction genoden. Die icheinvare Hening des Sterns durch die atmosphärische Refraction ist natürlich um so größer, je größer die Zenithdistanz des Sterns ist, sie beträgt 48,9" für eine Zenithdistanz von 40°, und 5' 19" für eine Zenithdistanz von 80° u. s. w. Es kommt häusig vor, daß die Temperatur der untern Luftschichten vom Boden aus nach oben bis

zu einer gewissen Sohe bin wachst und baß bann erft bei fortwahrendem Steigen ein Sinten ber Temperatur bei solindheendem eleigen ein Sinten ber Lemperatur eintritt. In solchen Fällen muß naturlich die Dichtigseit der Luft vom Boden aus nach oben sehr rasch abnehmen, wodurch dann eine merkliche Refraction schon in den untern Luftschichten bedingt ist. Es sei 3. B. a Fig. 16, Taf. 16, ein Ort, welcher sich im geringer Höhe fiber einer Gene oder Aber den Spiegel eines größern Gemäffers befindet, t ein etwas tiefer liegender Ort, so wird, wenn die Dichtigkeit der Luft von der Ebene aus nach oben fehr rafch abnimmt, ein Lichtstrahl von t aus nicht in gerader Linie nach a gelangen tonnen, fondern bie von a gelangenden Strahlen mussen den Weg der in der Figur verzeichneten trummen Linie tca zurücklegen, von a aus wird man also den Thurm t nach der Richtung at' hin sehen, er scheint uns also höher zu liegen, als es in ber That ber Fall ift.
Solche burch ungewöhnliche atmosphärische Refraction

Solche durch ungewöhnliche atmosphärische Aefraction veranlaste Hebungen werden mit dem Namen der Kimmung bezeichnet. Wenn man von Namsgate aus mit dem Fernrohre nach Dover hinschaut, so erblicht man bei schönem Wetter die Spisen der vier bochsten Thurme des Schlosses; der Rest des Gebäudes ist hinter einem Bergrücken verborgen. Manchmal aber wird durch die Kimmung das ganze Schloß die zum Voden sicht man östers mit einem kleinen Hansferrenten Schiffe, welche so weit entsernt sind, daß sie unter gewöhnlichen Umständen in oder noch binter dem normalen Masser. ständen in oder noch hinter dem normalen Wasser-horizonte erscheinen wurden, durch Kimmung so ge-hoben, wie es Fig. 17, Taf. 16, darstellt, sodaß nicht allein das ganze Schiss, sondern auch noch sein Spiegel-bild im Wasser sichtbar wird.

In Diefe Rategorie gebort auch die Erscheinung ber Fata: Morgana, welche man oft an ben Ruften Ca-labriens und Siciliens mahrnimmt. Die burch Rimmung gehobenen Wegenstande erscheinen oft nicht allein verzerrt, fondern auch in steter Bewegung, mas ohne 3weifel baher rubrt, bag bie Dichtigkeit ber Luftsichichten unregelmäßig vertheilt und einem fleten Bechsel unterworfen ift.

Während die Rimmung baburch hervorgebracht wird, baß die Dichtigfeit der Luft von unten nach oben vom weiklichen Himmel empfangen.
Ein Lichtstrahl erleidet sowol beim Uebergang aus einem lufteeren in einen lufterfüllten, als auch beim Uamen der Luftspiegelung bekannte Erscheinung Uebergang aus einem Raum, der mit verdünnterer Luft gefüllt ist, in einen solchen, welcher verdichtetere Luft enthält, eine Ablentung in der Art, daß er dem Luftschieden bedeutend beißer und weniger Luft enthält, eine Ablentung in der Art, daß er dem Luftschieden bedeutend beißer und weniger Luft eine Ablentung in der Art, daß er dem Luftschieden bedeutend beißer und weniger Luft ist es nämlich möglich, daß die die böhern. Bei starker Sonnenhisse und ruhiger Luft ist es nämlich möglich, daß die die bie den erhisten Luftschieden troß untern vom heißen Boden erhisten Luftschieden troß untern vom heißen Boden erhisten Cuftschieden ihres geringern specifischen Gewichts nicht in die bin immer dichter werdende Atmosphäre durchlausen. breitet bleiben. Es sei nun ab Fig. 18, Tas. 16, ber horizontale Boben, h irgendein erhadener Bunkt, so ist klar, daß das Auge bei p zunächst ein directes Bild von h in der Richtung ph sieht. Unter den Strahlen, welche h aussendet, sind aber auch solche, welche, den Weg hilmnp verfolgend und also in der Richtung zp ins Auge gelangend, ein verkehrtes Bild des Gegenstandes geben. In der That wird der Strahl hi, wenn er auf eine tiesere, weniger dichte Luftschicht trifft, so gebrochen, daß er sich von dem verticalen Einfallslothe entsernt; ebenso wird er sich wieder vom Einfallslothe entsernen, wenn er auf die nächsttiesere, abermals weniger dichte Luftschicht bie nächstiefere, abermals weniger bichte Luftschicht trifft u. f. w. Go wird benn bie Richtung ber Strablen immer schräger, bis sie endlich fast horizontal in bie nachst tiefere und bunnere Schicht nicht mehr eintreten können, sondern eine totale Reslexion erfahren, um endlich in der Richtung np ins Auge zu ge-

Die Erscheinung ber Luftspiegelung wird in Megopten und Albesseinung der Luptpergenung weite in Legopten und Albessein häufig beobachtet, wenn der ebene Boden der weiten Ihaler durch die glühenden Sonnen-strahlen erbitt ist. Da der Beobachter außer dem directen auch noch ein Spiegelbild aller erhöhten Gegenstände, der Dörfer, Bäume u. s. w. sieht, so hat er den Eindrud, als ob hier ein See vorhanden ware. Dür die Saldaton der französischen Erredition ware. Filr die Soldaten der französischen Erpedition nach Negypten war dies eine furchtbare Täuschung, wenn sie durch forcirte Märsche und die Sonnenhipe ermudet, einen Gce zu feben glaubten, beffen Ufer bei ihrer Unnaberung immer wieber gurudwichen.

Gine ber befannteften atmosphärischen Lichterscheinungen ist der Regenbogen, welcher bekanntlich besobachtet wird, wenn man eine regnende Wolke vor sich und die Soune hinter sich bat. Bei vollem Sonnenschein und hinlänglich startem Regen sieht man zwei concentrische Regenbogen, einen lichtstärkern innern und einen lichtswächern außern. Der Regenbogen ist ein freissormiges Farbenband, in welchem die prismatischen Farben in radialer Richtung auseinandersfolgen, und zwar liegt beim innern Regenbogen das Roth nach außen, beim außern bagegen liegt bas Roth nach innen.

Für ben innern Regenbogen beträgt ber Rabius Für den innern Regenbogen beträgt der Radius des rothen Ninges 42° 30', der des violetten aber nur 40° 30', die Breite des innern Regenbogens ift deumach ungefähr 2 Grad. Kür den äußern Regenbogen beträgt der Radius des rothen Ringes 50', der des violetten 53'/2', die Breite des äußern Regenbogens ist demnach ungefähr 3'/2'. Der Zwischenstaum zwischen den beiden Regenbogen beträgt ungefähr 7'/2'.

Der innere Regenbogen wird durch Sonnenstrablen gebildet, welche ben Tropfen nach einmaliger innerer Spiegelung verlassen, wie man Taf. 15, Fig. 10 sieht, während ber äußere Regenbogen seine Entstehung folden Strahlen verbanft, welche, wie dieselbe Figur zeigt, den Tropfen nach zweimaliger innerer Spiegelung

einsallenden Strahlen den kleinsten Winkel machen. Dieses Minimum der Ablenkung SVO, Fig. 10, beträgt für rothe Strahlen 42° 30'. Da nun aber von OP mit SV parallel ist VOP = SVO, so muß uns der rothe Ring des innern Regendogens unter einem Winkel von 42° 30' erscheinen. Gine ähnliche Bestrachtung zeigt auch, warum uns der rothe Ring des äußern Regendogens unter einem Winkel von 50° erscheint u. s. m.

dußern Regenbogens unter einem Bintel von 50° erscheint u. s. w. Wenn der soust heitere himmel mit einem leichten Schleier überzogen ist, so sieht man manchmal die Sonne, häusiger aber den Mond mit einem freissförmigen Ringe von ungesähr 23° Radius umgeben, ungesähr wie es Fig. 19, Tas. 16, darstellt. Der Ring um den Mond erscheint ganz weiß, der um die Sonne schwach gefärbt, und zwar das Roth nach innen Dieser Ring wird durch die Brechung der Sonnensstrablen in Gisnadelchen erklärt, welche in der Lust schweben. Diese Gisnadelchen sind kleine sechsseitige Säulchen, an welchen immer je zwei nicht parallele Säulden, an welchen immer je zwei nicht parallele und nicht zusammenstoßende Seitenstächen einen Wintel von 60° miteinander machen, die also gewissermaßen breiseitige gleichseitige Prismen bilden, für welche das Minimum der Ablenkung ungefähr 23° beträgt. Solche Strahlen aber, welche in ben Einadeln bas Minimum

ber Albsentung erfahren haben, sind ben wirksamen Strablen bes Regenbogens analog. Dit erscheint ber erwähnte Lichtring von einem horizontalen lichten Streifen burchschnitten, welcher in gleicher Höhe mit der Sonne sich öfters bis zu dieser hin erstreckt. Dieser Streisen ist da am hellsten, wo er den Ring durchschneidet. Diese hellen Stellen, welche man zu beiden Seiten der Sonne, am Umfang des Ringes erblickt, sind die Nebensonnen. Die borizontalen Nebensonnenstreisen erklärt man durch die Reflerion ber Sonnenstrablen an ben verticalen Glachen ber Cisnadeln. Bisweilen erscheint im Gipfel des lichten Ringes noch ein heller Berührungsbogen, wie dies gleichfalls in Fig. 19 dargestellt ist.

Mußer dem eben besprochenen Ringe von 23° Halb-messer erscheint die Sonne machmal auch, wenn auch

weit seltener, von einem Lichtringe umgeben, dessen Salbmesser 46° beträgt und welcher durch Lichtstrahlen erklärt wird, die in einem Eisprisma das Minimum ber Ablentung erfahren baben, beffen brechender Bintel 90° beträgt, also durch Eisprismen, deren eine brechende gerabe Enbflache, beren anbere aber eine Saulenflache ift.

Ganz andern Ursprungs als diese Lichtringe sind die Hofe, welche aus mehrern farbigen Ningen bestehen, welche unmittelbar um die Sonne oder den Mond wie eine Glorie herumliegen. Sie sind gleich dem Hose, welchen man erblickt, wenn man durch eine mit seinen lycopodii bunn bestreute Glasplatte nach einer Kerzenstamme schaut, ein Beugungsphänomen. Um prachtvollsten erscheinen die Farben bieser Ringe, wenn sie nicht ben Mond ober die Sonne selbst, sondern zeigt, den Tropfen nach zweimaliger innerer Spiegelung verlassen.

Die Gesammtheit der Sonnenstrablen, welche als ein paralleles Lündel auf einen Regentropfen sällt, wird nach einmaliger innerer Spiegelung den Tropfen wird nach einmaliger innerer Spiegelung den Tropfen las ein divergirendes Strablenbündel verlassen, welche der die in divergirendes Strablendündel verlassen, welche der die in divergirendes Strablendündel verlassen, welche der die Eindeltendündel verlassen, der die Spiegen Gegenden öfters zu beobachten die in gedirestenden der von Tropfen kommenden Strahlen ein verschwinden der vom Tropfen kommenden Strahlen ein verschwinden bie die Spiegen Gegenden der des die Liefe Erscheinung das ein die die die Liefe Erscheinung das in gedirestenden des die die Gonne im Rüchen der wor ihm besindliche Nebelwand wirft, wie mach des in gedirestenden des in gedirestenden des in gedirestenden des in gedirestenden des die die vor ihm besindliche Rebelwand wirft, wie mach des in gedirestenden des in gedirestenden des in gedirestenden des in gedirenden des Gonne im Rüchen der Kopf vor ihm besindliche Rebelwand wirft, wie mach des in gedirestenden des in gedirenden des in wenn fie ben Schatten umgeben, welchen ber Ropf

Die elekfrischen Erscheinungen der Atmosphäre.

Der erste elektrische Funke, welcher beobachtet wurde, ward auch alsbald mit dem Blip verglichen und begründete die Ansicht, daß der Blip ein elektrisches Phänomen sei; diese Ansicht ward noch bestärkt, als man mit Hulse der Leydener Flasche träftige Funken erzeugen tonnte.

Nachdem Franklin die elektrische Wirkung ber Spigen tennen gelernt hatte, sprach er fich bahin aus, daß man versuchen muffe, mit hulfe metallischer Spigen daß man versuchen musse, mit Hülfe metallischer Spihen die Elektricität der Gewitterwolken gleichsam beradzuziehen. Diese Idee wurde, ebe Franklin selbst derzartige Versuche anstellte, von Dalibard in der Nähe von Paris ausgeführt (1752). Er ließ eine Hütte banen, auf welcher eine 40 Juß hohe Eisenstange ausgesett wurde, deren unteres isoliertes Ende in die Hütte bineinragte. Als eine Gewitterwolke über der Hütte bingog, ließen sich aus dem isoliern Ende Funken ziehen und eine elektrische Batterie laden.

Den gleichen Erfolg erhielt Franklin mittels eines mit einer metallenen Spige versebenen Drachens, nacht bem die Schnur durch Regen feucht und dadurch leitend gemacht worden war. De Romas erzielte am untern Ende der Drachenschnur Io Juß lange Funken, nachtem er auf den gludlichen Gedanken gekommen war, einen feinen Metallbraht ihrer ganzen Länge nach in die Schnur einzulgen die Schnur einzulegen.

Mit Hulfe eines Sammelapparates von der Art, wie ihn Dalibard construirt batte, kann man nun nachweisen, daß die Gewitterwolken bald mit positiver, bald mit negativer Elektricität gesaden sind. Eine elektrische Wolke wirkt aber vertheilend nicht nur auf benachbarte Wolke wirkt aber urtheilend auf die Erdoberund bauft namentlich in allen in die Sobe ragenben Gegenständen die ihr entgegengesette Elektricität an. Hat diese Anhäusung eine gewisse Grenze erreicht, jo erfolgt eine Entladung in Form eines Blibes, welscher entweder von der Wolte zu einem Gegenstand auf der Erdoberfläche, oder von einer Wolte zu einer benachbarten überschlägt.

Um das Ginschlagen bes Bliges zu verhindern, con-ftruirte Franklin den Bligableiter. Das zu dupende Gebaude wird mit einer daffelbe überragens ben metallenen Spige versehen, von welcher aus eine meist eiferne Leitung bis in ben feuchten Boben bin: abgebt. Mit dieser Leitung muffen alle bedeutenden Metallmaffen bes Gebaubes, namentlich auch die Baffer: rinnen, in leitende Berbindung gescht werden. Wenn eine clettrifche Wolle über bem Blipableiter ichwebt, so wird die gleichnamige abgestokene Elektricität durch vo wird die gleichnamige abgestoßene Cleftricität durch die metallische Leitung in den Boden entweichen, währerend die von der Wolke angezogene, ihr entgegen-gesetze Elektricität der Spise zuwandert, um bier be-ständig auszuströmen, wodurch eine Anhäusung der Elektricität im Hause, und also auch ein lleberschlagen des Blites verhindert wird. Sollte aber dennoch ein Einschlagen des Blites eintreten, so folgt er der Leitung bis in den Boden, ohne daß das Gedäube beschädigt wird.

Damit ber Blitableiter seinen Zwed gehörig erfülle, muß die Auffangitange oben gehörig zugespitt sein, vor allen Dingen aber barf die Leitung von der Spite bis in den Boden nirgends unterbrochen sein, benn an einer solchen Unterbrechungsstelle könnten elektrische In hohern Breiten steigen bie Nordlichter schon Schläge erfolgen, selbst wenn kein Blip von oben bie boch über ben Horizont herauf, ja sie erreichen bas Auffangstange trifft. Ein Blipableiter mit unters Zenith und geben selbst über dasselbe hinaus und Bilber-Atlas. 2. Aus. Erbtunde.

brochener Leitung ist für ein Haus gefährlicher als ber gänzliche Mangel eines Bligableiters.

Taf. 16, Fig. 26 ist die Spite eines Bligableiters darzestedt, wie dieselben in Frankreich ausgesührt werden. Auf eine eiserne Stange ist zunächst ein messingener Konus aufgesetzt, in dessen oberm Ende eine Platinspite eingeschraubt ist. In Deutschland wird die eiserne Spite des Bligableiters verzoldet, um das Rosen berselben zu verhüten.

Der Blitschlag bringt in großem Maßtabe dieselben Wirtungen bervort, welche man beim Entladungsichlag

Birtungen hervor, welche man beim Entladungsichlag ber Lepbener Glafche im tleinen beobachtet. Er fcmelgt Metalle, zerreißt schlechtleitende Korper brennbare und tobtet bie getroffenen T entzündet brennbare und tobtet die getroffenen Thiere. Dem Anall, welcher den Entladungoichlag der Leydener Blafche begleitet, entspricht ber Donner, beffen Rollen nur daher rührt, daß bei der meist bedeutenden Lange bes Bliges die einzelnen Partien besselben in versichiedener Entfernung vom Beobachter liegen, ber Schall also ungleiche Zeit braucht, um sein Ohr zu erreichen.

Bu ben intereffanteften Wirfungen bes Blipfdlags Du den interspaniepen Wittungen des Sitzschlags gehören die Blitrohren, welche bei einem äußern Durchnesser von 2—5 Centimeter oft eine Länge von 8—10 Meter haben. Ihre innere Fläche ist volltommen verglast, die außere bilbet eine mit zusammen gebadenen Eandfornern bedeckte Kruste. Sie entstehen, wenn der Blit durch eine Sandschicht hindurchschlägt, unter welcher sich in einiger Tiefe unter der Oberfläche eine stagnirende Wasserschicht befindet. Taf. 16, Fig. 27 stellt ein Stüd einer solchen Blitröhre in natürlicher Eröße dar.


Elektrische Ladungen zeigen sich aber nicht nur, wenn Gewitterwolken am himmel sind, sondern selbst, wenn auch schwach, bei beiterm himmel. Um diese Luste elektricität nachzuweisen, wandte Bolta das Tas. 16, Fig. 28 erläuterte Bersahren an. In der einen hand hielt er einen isolirenden Stab, welcher oben mit einer Metallspitze versehen war, von welcher oben mit einer Metallspitze versehen war, von welcher ein dunner Metallbraht zu der innern Belegung einer kleinen Leydener Flasche herabssuhrt, deren äußere Belegung der Beodachter in der andern hand hält. Wird der isolirende Stad nur kurze Zeit in die Hasche gehalten, wie die Figur zeigt, so nimmt die Klasche eines Elektrische Ladung an, welche man leicht mittels eines Elektrometers prüsen kann. Mittels des eben beschriebenen Apparates hat man nachgewiesen, daß Elettrische Ladungen zeigen fich aber nicht nur, wenn beschriebenen Upparates hat man nachgewiesen,


beschriebenen Apparates hat man nachgewiesen, daß bei heiterm unbewölsten Himmel die Lustelektricität stets positiv ist. Sehr stark wird die Lustelektricität sei Nebeln.

Die magnetischen Erscheinungen der Erdobersstäche sind zum größten Theit schon im Text zur physikalischen Abtheilung des "Bilder-Atlas" besprochen worden, weil die Lehre vom Magnetismus ohne Beruckstäugung des Erdmagnetismus gar nicht entwickltwerden kann. Es bleibt deshalb hier nur noch die Besprechung des mit dem Erdmagnetismus in innigster Beziehung itehenden Nordlichts übrig.

Tas. 15, Fig. 12 stellt ein Nordlicht dar, wie es bei uns gewöhnlich bevbachtet wird, wenn es seine volle Ausbildung erreicht. Es erscheint dann als ein lichter, verwaschener Bogen, aus welchem grünlich oder


lichter, verwaschener Bogen, aus welchem grünlich ober röthlich leuchtende Strablen in die Höhe schiefen, welche meist mit einer von West nach Ost gerichteten Bewegung behaftet sind. Der Gipsel des Lichtbogens steht immer nahezu in ber Richtung bes magnetischen Meribians.








Belemnites a giganteus, b hastatus.
 Ammonites Jason.
 Apiocrinites rotundus.
 Jurameer mit Korallenho
 Rhynchonella lacunosa.
 Ammonites analtheus.
 Gryphaea incurva.
 Nautilus Danicus.
 Cardino
 Iguanodon-Gruppe.
 Terebratula diphya.
 Serpula gordialis.
 Spatangus cor anguinus




vetylus crassirostris. 6 Plesiosaurus dolichodeirus. 7 Ichthyosaurus communis. 8 Koprolith eines Ichthyosaurus. a.v. 6 Terebratula plicatilis. 15 Spondyllus spinosus. 16 Crioceras Duvalii. 17 Hyppurites bioculato. 18 Thecidea-lavigera. 24 Turrilites catenatus. 25 Ancyloceras Matheronianus. 26 Nonionina-Schalen. 27 Diceras.



		·	
,			
	•		



¹ Semophorus velicans. ² Zeuglodon. ³ Landschaft der Miocänzeit. ⁴ Cerithium giganteum. ⁵ Andrias Sch ⁹ Lamna Hopei (Zahn). ¹⁰ Zapfen einer Sequoia. ¹¹ Carinaria Hugardi. ¹² Nummuliten; ^a Ansı



6 Nummulites planulata. 7 Robulina echinata. 8 Krehse; a Telphusa speciosa, b Eicr einer Daphnia, c Cypris fabaien, b Querbruch, c im Gestein. 13 Tertiäre Conchylien aus dem Becken von Paris. 14 Palaeorhynchum latum.


• !

, j

.



1 a-y Graptolithen. ² Goniatites Buchii. ³ Leptaena depressa. ⁴ Calymene Blumenbachii. ⁵ Murchisonia c conchidium. ¹¹ Palaeoniscus Freieslebenii. ¹² Calceola sandalina. ¹³ Phragmoceras lituites. ¹⁴ Euomphalus striatella. ²⁰ Pterichtys latus. ²¹ Orthoceras laterale. ²² Paradoxides Bohemicus. ²³ Catenipora lal ²⁸ Calamopora polymorpha. ²⁹ Avicula reticulata. ³⁰ Melocrinus hieroglyphicus. ³¹ Cephalaspis Lyelli. ³⁷ Tubicaulis solem



6 (Ildhamia antiqua. 7 Cupressocrinus crassus. 8 Productus aculeatus. 9 Euomphalus rugosus. 10 Pentamerus 15 Spirifer speciosus. 16 Pentatremites ovalis. 17 Spirifer calcaratus. 18 Bellerophon primordialis. 19 Chonetes 24 Cyathophyllum flexuosum. 25 Clymenia undulata. 26 Hypanthocrinus Buchii. 27 Receptaculites Neptuni. 30mus gibbosus. 33 Arges armatus. 34 Brontes flabelifer. 35 Holoptychius nobilissimus. 36 Cocosteus decipiens. Psaronius helmintholithus.

. . • . •


. . ` .

. . en de la companya de la comp •




. · •

.





1 Tropfsteinhöhle auf Antiparos.
2 Querschnitt einer zum Theil mit Sch'amm und Thierresten ausgefüllten Höhl auf Neusselund.
5 Idealer Fall artesischer Quelle bei halber Beckenform der Schichten: 4 Granit oder ein ahnle 6 Ideale beckenförmige Lagerung:
4 Granit oder ein ähnliches Gestein.
5 Schichten, welche kein Wasser dur 7 Rotuoa, h




³ Höhlenförmige Ausspülungen in den Sandsteinfelsen der Sächsischen Schweiz. ⁴ Dampfquelle Karapiti akstein oder Podomit mit Höhlen c. ^d Schiefergestein, welches kein Wasser durchlässt. ⁹ Erbohrte Springquelle, chten, welche leicht Wasser durchlassen. ^d Beliebige aufgelagerte Schiehten. ⁹ Erbohrte artesische Quellen, Veuseeland.


. . . • . . '














. • , -




1 Tropfsteinhöhle auf Antiparos.

2 Querschnitt einer zum Theil mit Sch'amm und Thierresten ausgefüllten Höhle auf Neusseland.


5 Idealer Fall artesischer Quelle bei halber Beckenform der Schichten:


Granit oder ein ähnliches Gestein.


5 Schichten, welche kein Wasser dura 7 Rotuoa, h




3 Höhlenförmige Ausspülungen in den Sandsteinfelsen der Sächsischen Schweiz.
4 Dampfynelle Karapiti lakktein oder Dalomit mit Höhlen c. 4 Schiefergestein, welches kein Wasser durchlässt. 4 Erbohrte Springquelle, sichten, welche leicht Wasser durchlassen.
4 Beliebige aufgelogerte Schichten. 4 Erbohrte artesische Quelleu. Neuseeland.








Zur Meteorologie. Valores Isothermen. Nanuar Isothermen. Uuli Isothermen. Nsekrymen. Mahrki Temperatur für München im Sanuar und im Iuli. Hönig der Bodentemperatur so



ng der Temperatur für Havana. Kom und Barnaul, ^efür Moskau und Reykjuvik. Tue Täglicher bang der n zu verschiedenen Tiefen. ¹⁰Gegensatz im bang des Thermonuters und des Barometers.

• ·
·
· , .

-·




Meeresströmungen. Elsorachien Regen und Windkarte Albnahme der Temperatur in der Höhe. Möhen 1






. ·



Zur Meteorologie: 1 Gletscher auf Spitzbergen. 2 Grönlandische Gletscher. 3 u. 4 Schwimmende Eisberge verschiedener Gebirge. 9 Wolke.



noränen des Rhoneyletschers. 11 u. 13 Nordlichter.


6 Mittelmorane des Aaregletschers.

⁷ Rosenlauigletscher.

8 Schneegrenze

. ÷





Thermometregreigh. 2 Met illtherm om ter. 3 Messeng der Bobatemperatur. 4 Gegsirbecken. 5 Gegsircraption in der heissen Zone. 41 Isobarische Lanien des 15. November 1864. 42 Wasserhose. 43 Projil des Atlantischen Ocmit Nebensonnen. 29 Nebelbild mit Hoj. 24 Daniel's Hagrometer. 22 Psychrometer. 23 Saussure's Hygrometer.


	·	÷	
	•	·	
·			



			•	
	•			
•				



vontmoränen des Rhonegletschers. 6 Mittelmoräne des Aaregletschers. 7 Rosenlauigletscher. 8 Schneegrens-Kegenbogen. 11 u. 12 Nordlichter.



BRANNER LIB. 500 accid to dop's 500

